

INSTALLATION & DÉMARRAGE

Gestion Pièces Cycles & Motos — Logiciel de caisse et de gestion commerciale

*Mise en service d'un poste de caisse, de la première ouverture
jusqu'à la liaison avec le portail de supervision.*

Ce document couvre

Contenu de la livraison et matériel requis
Installation du logiciel sur le poste de caisse
Première connexion et sécurisation des comptes
Création des utilisateurs et attribution des droits
Paramétrage de la boutique, de l'imprimante et des règles de stock
Liaison au portail web de supervision
Sauvegarde, restauration et raccourcis clavier

Version 2.0.0 - 21/09/2026

1. Contenu de la livraison

Le dossier de livraison contient les éléments suivants. Conservez-le : il permet de réinstaller le logiciel sur un nouveau poste sans connexion internet.

Fichier	Rôle
Installation/Gestion-POS-Setup-<version>.exe	Programme d'installation. Crée un raccourci sur le bureau et dans le menu Démarrer. C'est la méthode recommandée.
Installation/Gestion-POS-Portable-<version>.exe	Version portable, à lancer directement depuis une clé USB ou un dossier, sans installation.
Documentation/Guide-Installation-et-Démarrage.pdf	Le présent document.
Documentation/Guide-Tests-et-Depannage.pdf	Procédure de vérification après installation et résolution des incidents courants.
LISEZ-MOI.txt	Résumé d'une page : identifiants de première connexion et étapes essentielles.

2. Matériel et système requis

Élément	Minimum	Recommandé
Système	Windows 10 64 bits	Windows 10 ou 11 64 bits à jour
Mémoire	4 Go	8 Go
Disque	500 Mo libres	2 Go libres (historique et photos d'articles)
Écran	1366 × 768	1920 × 1080 — la caisse affiche alors plus d'articles
Douchette	Optionnelle	Lecteur code-barres USB en mode clavier (HID)
Imprimante	Optionnelle	Imprimante ticket thermique 80 mm (USB ou réseau)
Internet	Non requis	Utile uniquement pour alimenter le portail de supervision

Le logiciel fonctionne entièrement hors ligne. Toutes les données sont enregistrées sur le poste lui-même : une coupure d'internet n'interrompt jamais la vente.

3. Installation

3.1 Avec le programme d'installation (recommandé)

- Ouvrez le dossier **Installation** et double-cliquez sur le fichier **Setup**.
- Windows peut afficher l'avertissement « Windows a protégé votre ordinateur » : cliquez sur **Informations complémentaires**, puis sur **Exécuter quand même**. Cet avertissement apparaît parce que le programme n'est pas signé par un certificat commercial ; il ne traduit aucun défaut du fichier livré.
- Choisissez le dossier d'installation, puis laissez l'assistant se terminer.
- Un raccourci **Gestion Pièces Cycles & Motos POS** est créé sur le bureau.

3.2 Version portable

Copiez le fichier **Portable** dans le dossier de votre choix et lancez-le. Aucune installation n'est effectuée. Les données restent malgré tout enregistrées dans le profil Windows de l'utilisateur, à l'emplacement indiqué

ci-dessous.

3.3 Où sont enregistrées les données

La base de données du magasin se trouve dans le profil de l'utilisateur Windows :

```
%APPDATA%\@gestion-veloo\desktop\pos_local.sqlite
```

Collez ce chemin dans la barre d'adresse de l'Explorateur Windows pour y accéder. C'est ce fichier qu'il faut sauvegarder (chapitre 9).

4. Première connexion

Au premier lancement, le logiciel crée la base du magasin et trois comptes de départ :

Identifiant	Mot de passe	Rôle	Portée
admin	admin123	Propriétaire	Toutes les boutiques, tous les modules
vendeur1	vendeur123	Caissier	Boutique 1
vendeur2	vendeur123	Caissier	Boutique 2

À faire immédiatement. Connectez-vous avec le compte **admin**, ouvrez le menu à votre nom en haut à droite, puis **Changer mon mot de passe**. Faites de même pour chaque compte conservé, et désactivez ceux qui ne servent pas. Les mots de passe livrés sont identiques sur tous les postes : les laisser en place reviendrait à laisser la caisse ouverte.

Protections en place sur les comptes :

- Les mots de passe sont stockés chiffrés (bcrypt) : ils ne sont lisibles nulle part, y compris par le propriétaire.
- Après 5 échecs de connexion consécutifs, le compte est verrouillé 15 minutes. Le propriétaire peut le déverrouiller immédiatement depuis l'onglet **Utilisateurs**.
- Une session inactive pendant 60 minutes est fermée automatiquement.
- Chaque connexion, échec et verrouillage est inscrit au journal d'audit.

5. Créer les comptes et attribuer les droits

Onglet **Utilisateurs** (réservé au propriétaire), bouton **Nouveau compte**. Le rôle choisi pré-remplit les droits, puis chaque module reste ajustable individuellement.

Rôle	Ce qu'il peut faire
Propriétaire	Tout, y compris la gestion des comptes, les paramètres et le journal d'audit.
Gérant	Sa boutique : ventes, achats, stock, dépenses, rapports. Pas de gestion des comptes.
Caissier	Encaissement et clients. Ne voit ni les prix d'achat ni les marges.
Auditeur	Consultation seule de toutes les données et du journal, sans aucune modification.

Pour chaque module, deux droits sont distingués : **Consulter** (ouvrir l'écran) et **Modifier** (enregistrer une opération). Accorder la modification accorde automatiquement la consultation. Les modules interdits n'apparaissent pas dans la barre d'onglets.

Le masquage des prix d'achat n'est pas qu'un affichage : un compte sans accès au module **Bons d'achat** ni au module **Rapports** ne reçoit jamais ces montants.

6. Paramétrer la boutique

Onglet **Paramètres**. Renseignez d'abord l'identité commerciale, reprise en tête de chaque ticket : nom du magasin, adresse, téléphone, NIF, NIS, RC, article d'imposition et pied de page du ticket.

6.1 Imprimante ticket

- Installez d'abord le pilote de l'imprimante dans Windows et imprimez une page de test depuis Windows. Tant que Windows ne voit pas l'imprimante, le logiciel ne la verra pas.
- Dans **Paramètres**, choisissez le type de connexion puis sélectionnez l'imprimante dans la liste proposée.
- Utilisez le bouton d'impression de test pour vérifier la mise en page avant la première vente.

6.2 Règles de stock et de prix d'achat

Ce réglage détermine comment le prix d'achat d'un article évolue à chaque réception de marchandise. C'est le cœur du calcul des bénéfices : le prix retenu ici sert de coût de revient pour toutes les ventes suivantes.

Stock restant avant la réception	Prix d'achat retenu
Inférieur au seuil (5 par défaut)	Le nouveau prix devient dominant : il remplace l'ancien. Il ne reste presque plus de marchandise à l'ancien coût, celui-ci ne doit donc plus peser.
Supérieur ou égal au seuil	Médiane : $(\text{ancien prix} + \text{nouveau prix}) \div 2$.

Deux cas particuliers : si l'article n'avait aucun prix d'achat connu, le prix reçu devient la référence ; si le prix saisi est nul, l'ancien prix est conservé.

Le seuil se modifie dans **Paramètres** → **Règles de stock et de prix d'achat**, où vous réglez également :

- **Alerte stock bas** : seuil d'alerte par défaut, utilisé lorsqu'aucun minimum n'est défini sur l'article.
- **Vente en stock négatif** : désactivée par défaut. Tant qu'elle l'est, toute vente dépassant le stock disponible est refusée.

Sur l'écran **Bons d'achat**, chaque ligne affiche le stock avant et après réception, le prix d'achat qui en résulte et la règle appliquée (*Dominant* ou *Médiane*) **avant** l'enregistrement. Après validation, un récapitulatif confirme ce qui a réellement été écrit dans la base.

7. Liaison au portail web de supervision

Le portail permet au propriétaire de consulter à distance l'activité de toutes les boutiques : ventes, achats, retours, mouvements de stock, dépenses, historique des prix d'achat et journal d'audit complet. Cette liaison est **facultative** : la caisse fonctionne sans.

7.1 Côté serveur

Définissez la variable d'environnement **SYNC_API_KEY** avec une valeur longue et aléatoire, ainsi que **JWT_SECRET**. Sur un hébergement Render, ces valeurs se saisissent dans l'onglet *Environment* du service.

7.2 Côté caisse

- Onglet **Paramètres**, section **Portail central & synchronisation**.
- Saisissez l'adresse du serveur, puis la **même clé** que SYNC_API_KEY.
- Cliquez sur **Enregistrer la liaison**, puis sur **Tester la synchronisation**.
- Un message de confirmation indique le nombre d'enregistrements transmis.

Sans clé configurée côté serveur, les envois sont acceptés mais signalés comme « non authentifiés » dans le portail : n'importe qui pourrait alors alimenter la base centrale. Configurez la clé avant la mise en production.

La synchronisation est cumulative et sans doublon : renvoyer un lot déjà transmis ne crée aucune duplication. Les opérations réalisées hors ligne restent en attente et partent à la connexion suivante.

8. Les onglets en un coup d'œil

Onglet	À quoi il sert
Caisse	Encaisser. Scannez ou recherchez l'article, choisissez le tarif (détail, semi-gros, gros), encaissez et imprimez le ticket. Le bouton Retour Article gère les retours.
Produits	Créer et modifier les articles : prix, emplacement, codes-barres, photo, compatibilités moto.
Stock	Consulter les quantités, corriger un inventaire (motif obligatoire) et transférer entre boutiques.
Bons d'achat	Enregistrer une réception fournisseur. Le stock augmente et le prix d'achat est recalculé selon la règle du chapitre 6.2.
Clients	Fiches clients, plafond de crédit, suivi des dettes et encaissement des versements.
Fournisseurs	Fiches fournisseurs, dettes en cours et règlements.
Dépenses	Charges du magasin (loyer, électricité, salaires...). Elles se déduisent du bénéfice net.
Rapports	Chiffre d'affaires, bénéfices, meilleures ventes, ventes par vendeur et par mode de paiement.
Journal	Registre de toutes les opérations, avec leur auteur et le détail avant/après.
Utilisateurs	Comptes, rôles et droits par module.
Paramètres	Boutique, imprimante, règles de stock, raccourcis et liaison au portail.

9. Sauvegarde et restauration

Toute l'activité du magasin tient dans un seul fichier. Une sauvegarde régulière est la seule protection contre une panne de disque ou un vol du poste.

9.1 Sauvegarder

- **Fermez complètement le logiciel** : une copie prise pendant l'utilisation peut être incomplète.
- Ouvrez l'Explorateur Windows et collez ce chemin dans la barre d'adresse :

```
%APPDATA%\@gestion-veloo\desktop
```

- Copiez **pos_local.sqlite**, ainsi que **pos_local.sqlite-wal** et **pos_local.sqlite-shm** s'ils sont présents.
- Collez-les sur une clé USB ou un disque externe, dans un dossier daté (par exemple *Sauvegarde-2026-09-21*).

Rythme conseillé : une sauvegarde par semaine, et systématiquement avant une mise à jour du logiciel. Conservez les quatre dernières.

9.2 Restaurer

- Fermez le logiciel.
- Remplacez les fichiers du dossier ci-dessus par ceux de la sauvegarde.
- Relancez le logiciel. Les données sont celles du jour de la sauvegarde ; les opérations postérieures sont perdues.

10. Raccourcis clavier

Les raccourcis se personnalisent dans **Paramètres** → **Raccourcis clavier**. Valeurs livrées par défaut :

Touche	Action	Touche	Action
F1	Caisse	F8	Dépenses
F2	Produits	F9	Paramètres
F3	Stock	F10	Journal d'audit
F4	Bons d'achat	F11	Utilisateurs
F5	Clients	Ctrl + F	Rechercher
F6	Fournisseurs	Ctrl + N	Nouvel article
F7	Rapports	Ctrl + P	Imprimer le ticket
Entrée	Valider	Échap	Annuler / fermer

Les flèches gauche et droite font défiler les onglets lorsque la barre d'onglets a le focus. Les raccourcis sont ignorés pendant la saisie dans un champ, pour ne pas gêner la douchette.

11. En cas de problème

Le document **Guide de Tests et de Dépannage**, livré avec ce logiciel, contient la procédure de vérification à exécuter après l'installation ainsi que le traitement des incidents courants : message d'erreur, compte verrouillé, imprimante introuvable, synchronisation refusée.