Spring注解驱动开发第13讲——使用InitializingBean和DisposableBean来管理bean的生命周期,你真的了解吗?

写在前面

在上一讲中,我们讲述了如何使用@Bean注解来指定bean初始化和销毁的方法,具体的用法就是在@Bean注解中使用init-method属性和destroy-method属性来指定 <mark>初始化方法</mark>和销毁方法。除此之外,Spring中是否还提供了其他的方式来对bean实例进行初始化和销毁呢?

InitializingBean接口

InitializingBean接口概述

Spring中提供了一个InitializingBean接口,该接口为bean提供了属性初始化后的处理方法,它只包括afterPropertiesSet方法,凡是继承该接口的类,在bean的属性初始化 后都会执行该方法。InitializingBean接口的源码如下所示。

```
- -
☐ MainConfigOfLifeCycle.java ☐ Car.java ☐ IOCTest_LifeCycle.java ☐ InitializingBean.class 🛭
 2⊕ * Copyright 2002-2012 the original author or authors. □
16
17 package org.springframework.beans.factory;
18
20st st Interface to be implemented by beans that need to react once all their\Box
35 public interface InitializingBean {
36
37
38
         * Invoked by a BeanFactory after it has set all bean properties supplied
39
         * (and satisfied BeanFactoryAware and ApplicationContextAware).
40
         * This method allows the bean instance to perform initialization only
41
         * possible when all bean properties have been set and to throw an
         * exception in the event of misconfiguration.
42
         * @throws Exception in the event of misconfiguration (such
43
         * as failure to set an essential property) or if initialization fails.
44
45
46
        void afterPropertiesSet() throws Exception;
47
48 }
49
```

根据InitializingBean接口中提供的afterPropertiesSet()方法的名字不难推断出,afterPropertiesSet()方法是在属性赋好值之后调用的。

那到底是不是这样的呢?下面我们来分析下afterPropertiesSet()方法的调用时机。

何时调用InitializingBean接口?

我们定位到Spring中的org.springframework.beans.factory .support.AbstractAutowireCapableBeanFactory这个类里面的invokeInitMethods()方法中,来查看Spring加载bean的方法。

题外话:不要问我为什么会是这个invokelnitMethods()方法,问我我也不知道,因为我就不熟悉Spring框架的源码,那就更加没看过它的源码了,可能有些小伙伴比较熟悉Spring框架的源码,那他自然就知道是这个invokelnitMethods()方法了。不熟悉Spring框架的源码的同学(比如笔者本人),也没关系,你只须定位到该方法中即可。 所以,小伙伴们不要只顾着使用Spring,还是要多看看Spring的源码啊!Spring框架中使用了大量优秀的设计模型,其代码的编写规范和严谨程度也是业界开源框架中数一数二的,非常值得阅读。

我们来到AbstractAutowireCapableBeanFactory类中的invokeInitMethods()方法处,如下所示。

```
protected void invokeInitMethods(String beanName, final Object bean, RootBeanDefinition mbd)
        throws Throwable {
      判断该bean是否实现了InitializingBean接口,如果实现了InitializingBean接口,那么调用bean的afterPropertiesSet方法
    boolean isInitializingBean = (bean instanceof InitializingBean);
    if (isInitializingBean && (mbd == null || !mbd.isExternallyManagedInitMethod("afterPropertiesSet"))) {
        if (logger.isDebugEnabled()) {
            logger.debug("Invoking afterPropertiesSet() on bean with name '" + beanName + "'");
        if (System.getSecurityManager() != null) {
            try {
                AccessController.doPrivileged(new PrivilegedExceptionAction<Object>() {
                    @Override
                    public Object run() throws Exception {
                        ((InitializingBean) bean).afterPropertiesSet();// 调用bean的afterPropertiesSet方法
                        return null;
                }, getAccessControlContext());
            }
            catch (PrivilegedActionException pae) {
                throw pae.getException();
        else
            ((InitializingBean) bean).afterPropertiesSet(); // 调用bean的afterPropertiesSet方法
    }
    if (mbd != null) {
        String initMethodName = mbd.getInitMethodName();
        if (initMethodName != null && !(isInitializingBean && "afterPropertiesSet".equals(initMethodName)) &&
                !mbd.isExternallyManagedInitMethod(initMethodName)) {
            invokeCustomInitMethod(beanName, bean, mbd); // 通过反射的方式调用init-method
        }
    }
```

分析上述代码后,我们可以初步得出如下信息:

- 1. Spring为bean提供了两种初始化的方式,实现InitializingBean接口(也就是要实现该接口中的afterPropertiesSet方法),或者在配置文件或@Bean注解中通过initmethod来指定、两种方式可以同时使用。
- 2. 实现InitializingBean接口是直接调用afterPropertiesSet()方法,与通过反射调用init-method指定的方法相比,效率相对来说要高点。但是init-method方式消除了对Spring的依赖。
- 3. 如果调用afterPropertiesSet方法时出错,那么就不会调用init-method指定的方法了。

也就是说Spring为bean提供了两种初始化的方式,第一种方式是实现InitializingBean接口(也就是要实现该接口中的afterPropertiesSet方法),第二种方式是在配置文件或@Bean注解中通过init-method来指定,这两种方式可以同时使用,同时使用先调用afterPropertiesSet方法,后执行init-method指定的方法。

DisposableBean接口

DisposableBean接口概述

实现org.springframework.beans.factory.DisposableBean接口的bean在销毁前,Spring将会调用DisposableBean接口的destroy()方法。也就是说我们可以实现DisposableBean这个接口来定义咱们这个销毁的逻辑。

我们先来看下DisposableBean接口的源码,如下所示。

```
☑ IOCTest LifeCycle.java  InitializingBean.class  DisposableBean.class  DisposableBe

☑ MainConfigOfLifeCycle.java

   2⊕ * Copyright 2002-2012 the original author or authors.
  17 package org.springframework.beans.factory;
  18
 199 /**
  20 * Interface to be implemented by beans that want to release resources
  21 * on destruction. A BeanFactory is supposed to invoke the destroy
  22 * method if it disposes a cached singleton. An application context
          * is supposed to dispose all of its singletons on close.
  23
  24
            * An alternative to implementing DisposableBean is specifying a custom
  25
            * destroy-method, for example in an XML bean definition.
            * For a list of all bean lifecycle methods, see the BeanFactory javadocs.
  27
  28
  29 * @author Juergen Hoeller
  30 * @since 12.08.2003
  31 * @see org.springframework.beans.factory.support.RootBeanDefinition#getDestroyMethodName
  32 * @see org.springframework.context.ConfigurableApplicationContext#close
  33 */
  34 public interface DisposableBean {
  35
  36
                       * Invoked by a BeanFactory on destruction of a singleton.
  37
                       * @throws Exception in case of shutdown errors.
 38
                       * Exceptions will get logged but not rethrown to allow
  40
                       * other beans to release their resources too.
                       */
  41
  42
                    void destroy() throws Exception;
  43
 44 }
  45
```

可以看到,在DisposableBean接口中只定义了一个destroy()方法。

在bean生命周期结束前调用destroy()方法做一些收尾工作,亦可以使用destroy-method。前者与Spring耦合高,使用**类型强转.方法名()**,效率高;后者耦合低,使用反射,效率相对来说较低。

DisposableBean接口注意事项

多实例bean的生命周期不归Spring容器来管理,这里的DisposableBean接口中的方法是由Spring容器来调用的,所以如果一个多实例bean实现了DisposableBean接口是没有啥意义的,因为相应的方法根本不会被调用,当然了,在XML配置文件中指定了destroy方法,也是没有任何意义的。所以,在多实例bean情况下,Spring是不会自动调用bean的销毁方法的。

单实例bean案例

首先,创建一个Cat的类来实现InitializingBean和DisposableBean这俩接口,代码如下所示,注意该Cat类上标注了一个@Component注解。

```
package com.meimeixia.bean;
 2
    import org.springframework.beans.factory.DisposableBean;
 4
    import org.springframework.beans.factory.InitializingBean;
 5
    import org.springframework.stereotype.Component;
 6
 7
 8
    public class Cat implements InitializingBean, DisposableBean {
9
        public Cat() {
10
11
           System.out.println("cat constructor...");
12
        }
13
14
        /**
        * 会在容器关闭的时候进行调用
15
16
        */
17
        @Override
        public void destroy() throws Exception {
18
           // TODO Auto-generated method stub
19
            System.out.println("cat destroy...");
20
        }
21
22
23
        /**
24
         * 会在bean创建完成,并且属性都赋好值以后进行调用
        */
25
        @Override
26
27
```

然后,在MainConfigOfLifeCycle配置类中通过包扫描的方式将以上类注入到Spring容器中。

```
1
    package com.meimeixia.config;
 2
 3
    import org.springframework.context.annotation.Bean;
    import org.springframework.context.annotation.ComponentScan:
 4
    import org.springframework.context.annotation.Configuration;
    import org.springframework.context.annotation.Scope;
 6
 7
 8
    import com.meimeixia.bean.Car;
 9
10
    @ComponentScan("com.meimeixia.bean")
11
    @Configuration
    public class MainConfigOfLifeCycle {
12
13
        @Scope("prototype")
14
15
        @Bean(initMethod="init", destroyMethod="destroy")
16
        public Car car() {
            return new Car();
17
18
19
20
    AI写代码java运行
```

接着,运行IOCTest_LifeCycle类中的test01()方法,输出的结果信息如下所示。

从输出的结果信息中可以看出,单实例bean情况下,IOC容器创建完成后,会自动调用bean的初始化方法;而在容器销毁前,会自动调用bean的销毁方法。

多实例bean案例

多实例bean的案例代码基本与单实例bean的案例代码相同,只不过是在Cat类上添加了一个 @Scope("prototype") 注解,如下所示。

```
package com.meimeixia.bean;
 1
 2
 3
    import org.springframework.beans.factory.DisposableBean;
 4
    import org.springframework.beans.factory.InitializingBean;
    import org.springframework.context.annotation.Scope:
 5
    import org.springframework.stereotype.Component;
 7
 8
    @Scope("prototype")
 9
    @Component
10
    public class Cat implements InitializingBean, DisposableBean {
11
12
        public Cat() {
13
            System.out.println("cat constructor...");
14
15
```

```
Markers □ Properties # Servers Note to Properties Properties # Servers Note to Properties Prop
```

从输出的结果信息中可以看出,在多实例bean情况下,Spring不会自动调用bean的销毁方法。