PCL项目 学习

lzy

目录

一、CPU性能设置	1
1.1 工具安装	1
1.2 查看CPU信息	1
1.2.1 CPU支持主频	2
1.2.2 CPU主频可设置的值	2
1.2.3 调节策略	2
1.2.4 模式使用	2
1.3 命令总结	3
1.4 编写cpu_set.sh脚本	3
1.5 CPU隔离	4
1.5.1 用户态隔离	4
1.5.2 内核态隔离	6
1.5.3 内核态线程	6
1.5.4 参考	6
1.6 常用关于CPU的命令	6
1.7 参考	6
二、常用打流命令	6
2.1 iperf3	6
2.2 iperf	6
2.3 打流软件对比	7
2.4 额外知识	7
三、LINUX内核线程的使用	7
3.1 kthread_create() 创建内核线程	7
3.2 kthread_run() 创建并运行内核线程	7
3.3 kthread_stop(),停止指定内核线程	8
3.4 kthread_should_stop(),判断线程是否该停止	8
3.5 kthread_bind(),绑定创建好的线程在执行CPU核心上运行	8
3.5.1 编译驱动时提示warning:"kthread_create_on_cpu" undefined!	8
3.5.2 参考	8
3.6 实际测试	8
3.7 注意	9
3.8 查看线程的CPU利用率	9


3.9 参考	9
四、LINUX内核任务延迟队列	9
五、LINUX内核定时器	9
六、LINUX内核延时函数	10
6.1 忙等待短延时	10
6.2 忙等待长延时函数	10
6.3 睡眠短延时	11
6.3.1 sleep类延时函数	11
6.3.2 schedule类睡眠延时函数	11
6.3.3 sleep_on类,在等待队列上睡眠的延时函数	12
6.4 参考	12

12

七、常用的网站

一、CPU性能设置

左上角GAME BOOST调整为OFF, A-XMP调整为1, 其他配置可以不用修改。操作目的是将CPU设置为非自动模式, 将内存设置为高频模式。CPU主频通过命令进行设置。



msi主板Bios界面

1.1 工具安装

1 sudo apt-get install cpufrequtils

1.2 查看CPU信息

执行cpufreq-info命令,显示所有CPU的各种信息,较为重要的有:

hardware limits: CPU硬件支持的频率最小值-最大值;

available frequency steps: CPU频率可以被设置的值;

available cpufreq governors: CPU频率调节策略。包括powersave,

userspace, ondemand, conservative, performance.

图1 cpufreq-info

1.2.1 CPU支持主频

如图1所示, CPU硬件支持的频率最小值为2.20GHz, 最大值为3.4GHz。

1.2.2 CPU主频可设置的值

如图一, CPU频率可以被设置的值有: 3.4GHz, 2.8GHz, 2.20GHz。

需要注意的是: CPU的频率不能被设置为任意值, 必须是available frequency steps中的值, 若设置的值不在其中, 系统会选择设置为大于且在available frequency steps中的最小值。此外, CPU频率设置不会超过其上下限,即 hardware limits。

1.2.3 调节策略

命令: sudo cpufreq-set -g {模式}

powersave, 是无论如何都只会保持最低频率的所谓"省电"模式;

userspace, 是自定义频率时的模式, 这个是当你设定特定频率时自动转变的;

ondemand,默认模式。一有cpu计算量的任务,就会立即达到最大频率运行,等执行完毕就立即回到最低频率; conservative,翻译成保守(中庸)模式,会自动在频率上下限调整,

ondemand的区别在于它会按需分配频率,而不是一味追求最高频率;

performance, 顾名思义只注重效率, 无论如何一直保持以最大频率运行。

1.2.4 模式使用

powersave, ondemand, conservative, ondemand, performance这些模式设置后, 就如1.2.3中字面意思一样, 不用再进一步设置频率。

而userspace模式,假如你选择的是自定义模式可以通过的话, sudo cpufreq-set-f 1700000(你所需要的频率)注意,此处的频率必须是以KHz为单位,并且是可以达到的频率(也就是用cpufreq-info查看到的各个频率), cpu频率=倍频x外频。以下凡是涉及频率的一律如此。

而在自动调节下,也可以设置其上限和下限

```
1 | sudo cpufreq-set -d {频率下限}
```

² sudo cpufreg-set -u {频率上限}

1.3 命令总结

```
Usage: cpufreq-set [options] Options:

-c CPU, -cpu CPU #指定CPU核心号,请注意上图的analyzing CPU数字。

-d FREQ, -min FREQ #手工指定最小主频速度。(在userspace策略)

-u FREQ, -max FREQ #手工指定最大主频速度。(在userspace策略)

-g GOV, -governor GOV #设置工作策略

-f FREQ, -freq FREQ #设定特定的工作频率(CPU默认档次)

-h, -help #输出这个帮助信息
```

1.4 编写cpu_set.sh脚本

```
#!/bin/bash
2
3
    ###
4
    # Copyright 2022 liuziyan, All Rights Reserved.
5
     # @Author : liuziyan
     # @version
6
                   : 1.0
              : 2022-09-13 19:44:36
7
     # @Date
8
     # @Instructions:
     # @LastEditTime : 2022-09-20 11:28:00
    # @FilePath : /s_v1.0.8/script/cpu_set.sh
10
11
    ###
12
13
    INPUT=$1
14
    if [ "${INPUT}" == "1" ]; then
15
16
        echo "CPU核心10-13修改为性能模式"
17
        sudo cpufreq-set -g performance -c 10
18
        sudo cpufreq-set -g performance -c 11
19
        sudo cpufreq-set -g performance -c 12
20
        sudo cpufreq-set -g performance -c 13
    elif [ "${INPUT}" == "2" ]; then
21
22
        echo "CPU核心10-13修改为默认模式"
23
        sudo cpufreq-set -g conservative -c 10
24
        sudo cpufreq-set -g conservative -c 11
25
        sudo cpufreq-set -g conservative -c 12
26
        sudo cpufreq-set -g conservative -c 13
27
    elif [ "${INPUT}" == "3" ]; then
28
        echo "CPU核心10-13修改为节能模式"
29
        sudo cpufreg-set -g powersave -c 10
        sudo cpufreq-set -g powersave -c 11
30
31
        sudo cpufreq-set -g powersave -c 12
32
        sudo cpufreq-set -g powersave -c 13
33
34
        echo "使用方法将CPU设置为对应的模式:参数1为性能,参数2为默认,参数3为节能!"
35
        exit
36
    fi
37
```

脚本调用显示如下所示:

```
1 root@:s_v1.0.8# ./script/cpu_set.sh 1
2 CPU核心10-13修改为性能模式
3 root@:s_v1.0.8# ./script/cpu_set.sh 2
4 CPU核心10-13修改为默认模式
5 root@:s_v1.0.8# ./script/cpu_set.sh 3
```

- 6 CPU核心10-13修改为节能模式
- 7 root@:s_v1.0.8# ./script/cpu_set.sh 0
- 8 使用方法将CPU设置为对应的模式:参数1为性能,参数2为默认,参数3为节能!

1.5 CPU隔离

CPU隔离的需求:在一个SMP或者NUMA系统中,CPU的数量大于1。在工程中,我们有时候有一种需求,就是让某个能够独占CPU,这个CPU什么都不做,就只做指定的任务,从而获得低延迟、高实时的好处。

比如在DPDK中,通过在系统文件 /etc/default/grub 添加设置 GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="isolcpus=0-3,5,7" 隔离CPU0-3,5,7,让DPDK的任务在运行的时候,其他任务不会和DPDK的任务进行上下文切换,从而保证网络性能最佳。文件信息添加成功后,需要重新更新一下启动项,并且重启电脑才可有效。

原文件/etc/default/grub的配置信息

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash iommu=pt intel_iommu=on"

#添加配置信息

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash iommu=pt intel_iommu=on isolcpus=10-13"

在终端中更新启动项信息


sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

#重启电脑

sudo reboot

1.5.1 用户态隔离

编写了如下程序,通过利用fork函数启动32的进程,由于PC采用的使AMD5950X,16核32线程,因此程序中的32 哥进程会均分到32个核心上运行,但是通过 http 命令查看程序运行前后所示。



程序运行前CPU状态

程序运行时CPU状态

测试程序如下

```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>

int main(int argc, char *argv[]){
```

```
6    fork();
7    fork();
8    fork();
9    fork();
10    fork();
11    while (1);
12 }
```

通过上面实验,可以看出isolcpus=10-13使得CPU10-13上无法再运行用户空间的进程了(除非手动设置 affinity, 有关手动绑定用户空间进程, 可查看参考3)。

1.5.2 内核态隔离

1.5.3 内核态线程

内核态的线程其实和用户态差不多,当它们没有绑定到隔离的CPU的时候,是不会跑到隔离CPU运行的。具体操作就是在启动项中隔离要使用的CPU,然后在内核线程中绑定到对应的CPU编号即可,相关函数有 kthread_bind 。相关内容可以参考:第三章、LINUX内核线程的使用。

1.5.4 参考

1. Linux高性能任务独占CPU举例分析(很重要)

1.6 常用关于CPU的命令

```
1 cat /proc/cpuinfo
2 sudo cpufreq_info
3 watch -n 0 "cat /proc/cpuinfo | grep -i mhz"
```

1.7 参考

- 1. 设置ubuntu中cpu频率
- 2. linux调频指令-cpufreq介绍

二、常用打流命令

2.1 iperf3

```
1 | iperf3 -u -c 10.0.0.1 -p10000 -18756 -t100 -b12G -A10
2 | iperf3 -s -p10000 -A10
```

2.2 iperf

```
1 iperf -u -c172.16.1.1 -p10000 -l1400 -t100 -b1000M -i1
2 iperf -u -s -p10000 -i1
```

2.3 打流软件对比

- 1. 进行UDP打流前, iperf3需要发送端与接收端先建立一个TCP的链接, 在进行UDP报文的传输, 而iperf则不需要进行TCP的建立。
- 2. iperf使用场景为低流量,高可靠场景,iperf3场景为高流量,快速发包。iperf3会在每个1S周期内的0.1S内前半段时间进行大流量的灌包,后半段时间进行空闲。这样则会导致缓冲区满而导致丢包。
- 3. iperf3具有-A(affinity)参数,可以将打流程序绑定在一个特定的CPU上,对于大流量灌包有很大的帮助。

2.4额外知识

1. 命令中的-l参数指的是载荷的长度,假如你设置为1400B,发送为UDP报文,其最终发送的报文长度为14(MAC)+20(IP)+8(UDP)+1400(payload) = 1442Byte,在传输过程中是没有MAC头字节的,即MTU1500不包括MAC头。

三、LINUX内核线程的使用

有时需要程序来监听和处理某些指定事件,此时经常会做个服务,让其在后台执行,这在应用程序这样的用户态很经常用到,而在Linux Kernel里也会有类似的经历,此时同样可以使用线程来实现,不过它叫内核线程。

LINUX内核线程只能在内核中由其他的线程来创建,而所有的内核线程由kthreadd创建,故而使用ps-ef命令看到所有被[]括起来的内核线程(守护进程)对应的PPID均为2。

内核线程与普通用户态线程除了内核线程没有独立地址空间(其mm成员指向NULL)外,其他的可被调度和被抢占均支持。

```
1 #include <linux/sched.h> //wake_up_process()
2 #include <linux/kthread.h> //kthread_create()、kthread_run()
3 #include <err.h> //IS_ERR()、PTR_ERR()
```

3.1 kthread_create() 创建内核线程

```
#define kthread_create(threadfn, data, namefmt, arg...) \
kthread_create_on_node(threadfn, data, -1, namefmt, ##arg)
```

3.2 kthread_run() 创建并运行内核线程

```
7
8 })
```

3.3 kthread_stop(), 停止指定内核线程

一般是在其他线程中调用停止函数,去停止指定的内核线程。

```
1 int kthread_stop(struct task_struct *k);
```

3.4 kthread_should_stop(), 判断线程是否该停止

在指定线程中利用while循环函数调用此函数,判断此线程是否停止。

```
bool kthread_should_stop(void)
{
    return test_bit(KTHREAD_SHOULD_STOP, &to_kthread(current)->flags);
}
```

3.5 kthread_bind(), 绑定创建好的线程在执行CPU核心上运行

```
1 void kthread_bind(struct task_struct *k, unsigned int cpu);
```

也可在创建线程的时候调用如下函数在创建的同时一起绑定CPU:

上述两个代码需要在使用后需要调用kthread_run()里用到的wake_up_process()才能进入运行队列。

3.5.1 编译驱动时提示warning: "kthread_create_on_cpu" undefined!

代码中使用了函数 kthread_create_on_cpu ,但是在编译驱动过程中提示,经过查阅结果为: kthread_create_on_cpu 不是由内核导出的,它是 CPU 热插拔线程使用的内部函数(请参阅参考资料linux/smpboot.h)。如果必须设置线程到特定CPU上,则使用函数kthread_bind进行绑定运行。

3.5.2 参考

linux内核模块:内核方法未定义(kthread_create_on_cpu)

3.6 实际测试

线程一旦启动起来后,会一直运行,除非该线程主动调用do_exit函数,或者其他的进程调用kthread_stop函数,结束线程的运行。但如果线程函数正在处理一个非常重要的任务,它不会被中断的。当然如果线程函数永远不返回并且不检查信号,它将永远都不会停止,因此,<mark>线程函数必须能让出CPU</mark>,以便能运行其他线程。同时线程函数也必须能重新被调度运行。在例子程序中,这是**通过schedule_timeout()函数完成的**。

测试代码参考:内核线程

3.7 注意

- 1. 值得一提的是kthread_should_stop函数, 我们需要在开启的线程中嵌入该函数并检查此函数的返回值, 否则kthread_stop是不起作用的
- 2. 休眠有两种相关的状态:TASK_INTERRUPTIBLE and TASK_UNINTERRUPTIBLE。它们的惟一却不是处于TASK_UNINTERRUPTIBLE状态的进程会忽略信号,而处于TASK_INTERRUPTIBLE状态的进程如果收到信号会被唤醒并处理信号(然后再次进入等待睡眠状态)。两种状态的进程位于同一个等待队列上,等待某些事件,不能够运行。
- 3. schedule_time(sHZ)的参数为节拍数, HZ宏每个系统定义不一样,表示每一秒时钟中断数,如在2.6中为1000, 2.4中为100, s为秒单位,例如如果要休眠20ms,则schedule_time(0.02HZ)就可以了。
- 4. 在调用kthread_stop函数时,线程函数不能已经运行结束。否则,kthread_stop函数会一直进行等待。在执行kthread_stop的时候,目标线程必须没有退出,否则会Oops。原因很容易理解,当目标线程退出的时候, 其对应的task结构也变得无效,kthread_stop引用该无效task结构就会出错。
 - 5。. 线程函数必须能让出CPU, 以便能运行其他线程。同时线程函数也必须能重新被调度运行。在例子程序中, 这是通过schedule_timeout()函数完成的

3.8 查看线程的CPU利用率

可以使用top命令来查看线程(包括内核线程)的CPU利用率。命令如下: top -p {线程号} 或 ps aux | grep {线程名}。下面的命令显示所有内核线程: ps afx。

3.9 参考

- 1. 内核线程
- 2. Linux内核多线程实现方法 —— kthread_create函数【转】
- 3. kthread_create 简单使用

四、LINUX内核任务延迟队列

五、LINUX内核定时器

六、LINUX内核延时函数

内核中涉及的延时主要有两种实现方式:**忙等待**或者**睡眠等待**。前者阻塞程序,在延时时间到达前一直占用CPU,而后者是将进程挂起(置进程于睡眠状态并释放CPU资源)。前者一般用在延时时间在毫秒以内的精确延时,后者用于延时时间在毫秒以上的长延时。为了充分利用 CPU 资源,使系统有更好的吞吐性能,在对延迟时间的要求并不是很精确的情况下,睡眠等待通常是值得推荐的。

6.1 忙等待短延时

内核中提供了如下3个函数用于纳秒、微秒和毫秒级的延时:

```
void ndelay(unsigned long nsecs);
void udelay(unsigned long usecs);
void mdelay(unsigned long msecs); //一般不建议直接使用mdelay()函数,这将无谓地耗费 CPU 资源
```

上述延迟的实现原理本质上是忙等待,它根据 CPU 频率进行一定次数的循环。其本质同如下代码:

```
void delay(unsigned int time)

while (time--);
}
```

6.2 忙等待长延时函数

内核中进行延迟的一个很直观的方法是比较当前的 jiffies 和目标 jiffies(设置为当前 jiffies 加上时间间隔的 jiffies), 直到未来的 jiffies 达到目标 jiffies。

利用jiffies和time_befor实现延时100个jiffies和2秒的代码:

```
/*延迟 100 个 jiffies*/
unsigned long delay = jiffies + 100;
while (time_before(jiffies, delay));

/*再延迟 2s*/
unsigned long delay = jiffies + 2*HZ;
while (time_before(jiffies, delay));
```

其中, time_befor()只是一个函数宏,与其对应的还有一个time_after():

```
#define time_after(a,b) \
(typecheck(unsigned long, a) && \
typecheck(unsigned long, b) && \
((long)(b) - (long)(a) < 0))

#define time_before(a,b) time_after(b,a)</pre>
```

6.3 睡眠短延时

6.3.1 sleep类延时函数

下述函数将使得调用它的进程睡眠参数指定的时间,受系统 HZ 和进程调度的影响, msleep()类似函数的精度是有限的。msleep()、ssleep()不能被打断,而msleep_interruptible()则可以被打断。

```
void msleep(unsigned int millisecs);
unsigned long msleep_interruptible(unsigned int millisecs);
void ssleep(unsigned int seconds);
```

6.3.2 schedule类睡眠延时函数

```
1 signed long schedule_timeout_interruptible(signed long timeout);
2 signed long schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout)
```

schedule_timeout_uninterruptible() 和 schedule_timeout_interruptible 是将当前任务睡眠指定的jiffies之后重新被调度执行,它的实现原理是向系统添加一个定时器,在定时器处理函数中唤醒参数对应的进程。上一小节的 sleep类函数的底层实现也是调用 schedule_timeout_uninterruptible 这个函数进行实现的。

```
void msleep(unsigned int msecs)
2
    {
3
        unsigned long timeout = msecs_to_jiffies(msecs) + 1;
4
        while (timeout)
5
        timeout = schedule_timeout_uninterruptible(timeout);
    }
6
7
    unsigned long msleep_interruptible(unsigned int msecs)
8
9
        unsigned long timeout = msecs_to_jiffies(msecs) + 1;
10
        while (timeout && !signal_pending(current))
11
        timeout = schedule_timeout_interruptible(timeout);
12
        return jiffies_to_msecs(timeout); //返回剩余的延时时间
13
14
    signed long _ _sched schedule_timeout_interruptible(signed long timeout)
15
16
        __set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE); //置进程状态为 TASK_INTERRUPTIBLE
17
        return schedule_timeout(timeout);
    }
18
19
    signed long _ _sched schedule_timeout_uninterruptible(signed long timeout)
20
21
          _set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE); //置进程状态为 TASK_UNINTERRUPTIBLE
22
        return schedule_timeout(timeout);
   }
23
```

注意: chedule_timeout 要求调用者首先设置当前的进程状态。为获得一个不可中断的延迟,可使用 TASK_UNINTERRUPTIBLE 代替。如果你忘记改变当前进程的状态,,调用 schedule_time 如同调用 shcedule ,建立一个不用的定时器(本章参考2),具体原理大致为 chedule_timeout 函数不会把当前的进程的状态由 TASK_RUNNING 变为 TASK_INTERRUPTIBLE 和 TASK_UNINTERRUPTIBLE 或者 TASK_KILLABLE 所以在 __schedule()中,不会把这个task从runqueue中移出去。那么当系统进行调度的时候这个进程仍然会被调度进来。schedule_timeout_interruptible,

在调用 schedule 之前,会先调用 set_current_state 设置进程状态,所以会将进程移出运行队列。从而达到降低 CPU使用率的作用。

shcedule 函数的功能是:让调度器选择一个合适的进程并切换到对应的线程运行(本章参考1)。

6.3.3 sleep_on类, 在等待队列上睡眠的延时函数

函数可以将当前进程添加到等待队列中,从而在等待队列上睡眠。当超时发生时,进程将被唤醒(后者可以在超时前被打断):

```
sleep_on_timeout(wait_queue_head_t *q, unsigned long timeout);
interruptible_sleep_on_timeout(wait_queue_head_t*q, unsigned long timeout);
```

6.4 参考

- 1. 【linux kernel】linux内核的进程调度函数__schedule
- 2. Linux驱动学习-时间、延迟及延缓操作
- 3. Linux内核中的延时函数详解
- 4. schedule_timeout与mdelay的区别
- 5. 进程调度-【转载】schedule_timeout和schedule_timeout_interruptible让出CPU
- 6. 一文讲解linux内核中时间管理基本概念

七、常用的网站

- 1. Linux内核API(网站包含有内核API接口的中文注释,可以用于查看源码)
- 2. linux内核源码网站