解决父元素高度坍塌问题


子元素使用了float之后,父级盒子的高度会变为0,称为父元素高度坍塌。

一、问题形成

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width,</pre>
initial-scale=1.0">
  <title>清除浮动</title>
 <style>
      margin: 0;
      padding: 0;
    .outer {
      width: 80vw;
      margin: 0 auto;
      background-color: #2a6288;
      padding: 10px;
     .outer .inner {
     width: 200px;
      height: 200px;
      background-color: #fff;
      margin: 10px;
  </style>
</head>
```

```
<body>
    <div class="outer">
        <div class="inner"></div>
        <div class="inner"></div>
        <div class="inner"></div>
        <div class="inner"></div>
        <div class="inner"></div>
        <div class="inner"></div>
        </div>
    </div>
</body>
</body>
</body>
```

运行效果



当我们给每个内部的div加上左浮动属性后,它们将从文档流脱离,又因为父元素没有指定高度,所以导致父元素无法获得高度,形成如下图所示的高度坍塌问题

```
.outer .inner {
  width: 200px;
  height: 200px;
  background-color: #fff;
  margin: 10px;
  float: left;
}
```

```
← → C ① 127.0.0.1:5500/day08/clear-float.html
```

二、解决方法

1、给父级元素单独定义高度(height)

```
.outer {
  width: 80vw;
  margin: 0 auto;
  background-color: #2a6288;
  padding: 10px;
  /* 指定高度 */
  height: 220px;
}
```

效果



原理:如果父级元素没有定义高度,父元素的高度完全由子元素撑开时, 父级div手动定义height,就解决了父级div无法自动获取到高度的问题。

优点:简单、代码少、容易掌握。

缺点: 只适合高度固定的布局,要给出精确的高度,如果高度和父级div 不一样时,会产生问题。对于响应式布局会有很大影响。

2、在标签结尾处加空div标签 clear:both

不给父元素设置高度,在最后加上清除浮动的空div

```
.outer {
          width: 80vw;
          margin: 0 auto;
          background-color: ■#2a6288;
          padding: 10px;
20
        .outer .inner {
          width: 200px;
          height: 200px;
          background-color: #fff;
          margin: 10px;
          float: left;
         .clear {
          clear: both;
      </style>
    </head>
     <div class="outer">
       <div class="inner"></div>
       <div class="inner"></div>
       <div class="inner"></div>
        <div class="inner"></div>
       <div class="inner"></div>
       <div class="clear"></div>
      </div>
    </body>
```

效果同上

原理:添加一个空div,利用css提高的clear:both清除浮动,让父级div能自动获取到高度。

优点: 简单、代码少、浏览器支持好、不容易出现怪问题

缺点:不少初学者不理解原理;如果页面浮动布局多,就要增加很多空div,不利于页面的优化。

3、父级div定义 伪类:after 和 zoom

```
.clearfix {
           zoom: 1;
         .clearfix:after {
           display: block;
           clear: both;
           content: "";
           visibility: hidden;
           height: 0;
      </style>
    </head>
    <body>
       div class="outer clearfix">
50
         <div class="inner"></div>
        <div class="inner"></div>
         <div class="inner"></div>
        <div class="inner"></div>
         <div class="inner"></div>
      </div>
```

原理:元素生成伪类的作用和效果相当于方法2中的原理,但是IE8以上和非IE浏览器才支持:after,zoom可解决ie6,ie7浮动问题

优点:浏览器支持好、不容易出现奇怪问题,写法是固定的,不理解也可以直接复制使用;(推荐使用此种方法,简单便捷,只需添加一个class即可解决问题)

缺点: css代码多、不少初学者不理解原理,要两句代码结合使用才能让主流浏览器都支持。

4、父级div定义 overflow:hidden

优点:简单、代码少、浏览器支持好

缺点:不能和position配合使用,因为超出的尺寸的会被隐藏。(不建议使用此种方式,可能会影响页面元素布局)

5、父级div定义 overflow:auto

原理: 必须定义width或zoom:1,同时不能定义height,使用

overflow:auto时,浏览器会自动检查浮动区域的高度

优点: 简单、代码少、浏览器支持好

缺点:内部宽高超过父级div时,会出现滚动条。