

# 现代麻将技术论·手役构成理论 (孤立役牌)

#### 孤立役牌的价值


基本上来说,1 (无法构成两面)<孤立役牌<2 (两面构成有效牌少) (连凤牌的价值大于孤张2),但是也取决的手牌的其他部分的形状。门清和了困难手的话,可以期待役牌摸成对子,(或者染手,对对)所以孤立役牌的价值变高。其他家先攻的场合也可以作为安牌,一张现的役牌一般不是门前和了困难的话是不会留的。



假定切字牌的话即使摸进3m也离门清听牌很远,听牌基本也是愚形无役,所以狙击役牌的重叠而打1m。



有7p的愚形存在的两向听,这里只有打字牌一手。



客风南

已经两向听但是因为有dora南对子,如果役牌重叠的话和了率会提高,也可以看到万子的混一色,拆 12p, 打字, 拆8p都比较微妙。

#### 同为孤立役牌的手顺

越早切,他家鸣牌概率越小,因为不是自风的场凤可以成为其他家的连凤牌(鸣到损失大),所以手顺是:不是自风的场风>三元牌>自风牌。额外提一句,同为客风的话这样的手顺比较好:下家的自风>对家的自风>上家的自风。后切的容易被鸣,如果是上家鸣牌的话自摸顺序会回来。特地阻止他家早和的场合的话先切那家的自风牌。

### 留孤立字牌的方法

#### 留复数役牌的价值变高

字牌重叠的概率增加,孤立字牌有三种的话有效牌是9张,比两面摸成面子的有效牌8张多。面子候补不足或者搭子愚形多门清和了严峻,看不到役牌以外手役的场合,可以拆掉最弱的愚形搭子或者孤立数牌而保留役牌。

且保留字牌的场合,孤立3-7>边张搭子的情况较多。拆边张搭子能有两张弃牌,可以更容易保留手中的孤立役牌。(这和搭子超载的场合拆边张搭子的理由相同)

反之,把虽然含愚形但是容易面子话的搭子(两坎或者容易变成两面的坎张)拆掉保留孤立役牌的场合基本没有。(染手等例子除外)比起役牌重叠更需要考虑运气好的话能门清听牌的问题。

#### 搭子超载但是离和了较远的时候保留役牌有利的例子较多

搭子超载场合保留能形成手役的孤立牌也是同样道理。

## 其他役牌(字牌)形成对子或者刻子的话孤立役牌的价值变高

这是因为存在混一色和对对这些役的存在。能看到对对或者混一色时保留字牌的例子在混一色,对对章中讲解。