现代麻将技术论·读牌的技术论(读手役1)

至此所记述的,都是在其他家主要以门清手做牌听牌(目标为尽早听牌的同时,在形成良形听牌或包含dora的同时不失速度(不让向听数落下,也不使进张大幅缩小))重视为前提得到的结论,因此狙击手役的场合就是例外。

副露场合下狙击特定手役比较容易读出,相关内容可以参照押引理论(副露手役分别的应对方法)。在 副露的场合下根据牌河信息可能会读出本来出现频率非常低的役,比如说鸣东南以后从手中拆发的对子。发 对子是形成对对或者混一色绝好的对子,若是拆发对子的手牌的话,那么狙击四喜,持有西或北对子以上的 气息浓厚。(同样,吃234s碰发然后拆役牌对子基本上可以判断是绿一色,鸣1和9拆役牌对子基本上可以判 断是清老头。)

但是和副露的场合不同的是,门清场合下的狙击手役读出困难。拆字牌(特别是役牌)的场合平和、断 幺的可能性变高。像这种出现频率高的役种读出的情况比较多,但是读出出现频率低的役在多数场合下都是 不可能的。三色一气这样的牌河特征不明显,且即使狙击该役也很有可能不成功的役读取特别困难。充其量 也就是在拆两面立直时,可以读出考虑两面听牌气息浓厚的同时,某张牌即使是三色或者一气愚形的待牌 (不会铳两面的牌)也不会放铳的这种程度。(译者注:这里的愚形指的是三色或一气相关的愚形,所以不 听字牌,或者自己能看到壁的时候壁外牌不会铳一气,但是这些牌依然会铳字牌和啥的双碰或者七对子。)

舍牌中4·5·6牌多的"怪异的舍牌"的话是变则手的概率增加,但是仅凭这个条件不能改变在押引理论(全弃)中提到的牌的危险度的排列顺序。因为只是舍牌中4·5·6牌多的话,不能否定是在起手配牌时就基本没有不要的幺九牌,一边做牌一边推进手牌的情况。(而且这样的例子并不能称为稀有事件)为了能读出是变则手,需要在牌河中有否定一边做牌一边推进手牌的情报。

2回战 南1局 dora2p



佐佐木pro的舍牌(均为手切)

先拆67s的两面而保留西是关键提示。西是数牌的话,根据读牌的技术论(拆搭子3)中所说的,宣言牌的数牌周边就是本命,但是若西不是暗刻的无雀头形的话就无法想象是为了做牌而留下西。所以考虑西是手役所必须的牌,结合这个舍牌来看,所狙击的手役限定于万子的混一色或七对子(因为是比西更优先的单骑选择所以单骑北或dora的可能性大)。本局是亲的藤崎pro七对单骑dora决胜负时打出7m铳了跳满(立直·门混·双南)。亲的七对dora放铳的话或许没有什么办法,这里如果是低打点听牌的话,因为明白7m的放铳可能性很高(因为已经限定了待牌),放铳的话失点很多,即使是亲弃和也是无可非议的选择。