## 现代麻将技术论·押引理论 (好牌先打)

自己的手牌中有复数不要牌的话,应该将对于对手来说有用度较高的牌先切掉是以前就开始的说法。这里说的是,即使对于自己是必要的牌,但是将来有危险的可能性所以应该留下安牌而先切掉的状况。

序盘好牌先打的必要性(译者注:指有无必要)



这一手比起北先切2m。但是这里比起因为手牌差而将北作为安牌留下这一理由,因为存在饼子的混一色或者七对,判断北比2m有更高的必要性所以留下。这种门清早巡听牌困难的手牌的话,可以看到役牌重叠,一色手,对子手而做牌,因为将字牌这种可以作为将来对于其他家的安牌变成了有效牌,也可以不用在乎留安。还有,虽然出现频率较少,副露的三色,一气,全带系的手牌,因为需要的牌被限定,所以结果上也可以一边持有安牌一边推进手牌。对于中盘的立直,有三枚安牌的话基本就可以弃和。有一对字牌对子+随便一枚现物就有三枚,弃和也变得非常容易了。

另一方面,可以充分狙击门清立直的好手牌的话,序盘留安只会降低自己的和了率。**因为是序盘所以没有减少进张留安的必要**。

一向听好牌先打的必要性(译者注:指有无必要)

2m的危险度随着巡目变深会上升,但是,先切掉2m的话和了率的下降程度也会随着巡目变深而增加。 (根据牌效率中的论述,巡目越深,不同进张数导致的差距会变大)在快要流局的时候,为了狙击形式听牌,果然也不能先切2m。综上所述,应该先切2m的巡目是不存在的。



没有直接进张,但是有间距的进张数增加的牌(摸进57s的话增加4枚)(译者注:2356m为重复进张)的场合该怎么办?这里的6s,在12巡以后的话,为了避免将来的放铳可能而先切,留下安牌的优劣是比较微妙的。(译者注:这段话记于《科学化麻将》)

但是这是在这个时间点先切出也不会失点的前提下得到的结论。说起来12巡以后的话,现在6s能通过而将来会变成铳牌,尚且自己比567s之前先摸进147m然后放铳的例子少之又少。实际上这个时间点切出6s也有可能放铳给副露或者默听的对手,也有可能会被对手鸣形成听牌导致将来失点的可能。这个例子的话,将来没有摸进147m就可以回避失点。后者的例子并没有那么多。(译者注:指留下了6s然后摸进147m听牌打6s放铳的情况并没有那么多)即使不是想定这种场合差距也非常微妙,如果没有其他条件的话,"一向听时切出有效牌的例子基本没有"这样说可能比较好。

## 好牌先打有必要的例子

所以什么情况下应该先切出6s比较好呢?是现在6s可以通过,但是读到了将来6s会变得非常危险这种可能性非常高的场合。比如说,有在狙击索子一色手的他家的场合。这种场合下即使摸进57s形成索子的搭子,也不能说可以简单和了。(译者注:如果听索子的话其他家防着一色手的同时顺带就把你防住了,如果狙击一色手的不是下家,那么在有别人切出6s的时候就应该在同巡跟切)

中盘以后的两向听场合的该怎么办?中盘以后的两向听以下,而且进张数非常狭窄,也不能副露的手牌的话,自己的和了就非常严峻了。这种手牌的话保留安牌就显得非常明智了。但是保留一张安牌就可以避免放铳的例子并没有那么多,结果上保持数张安牌的话,基本上就和全弃差不多了。

是不是该警戒默听,和该不该保留安牌可以说是同样的东西。只有中盘以后还是两向听且进张狭窄的手牌的时候,或者是只要不放铳就好了的时候等情况才警戒比较好。