探讨Rust智能指针

Box、Vec<T> | String、Cell | RefCell、Rc | Arc、RwLock | Mutex

苏林







本次公开课将围绕着以下几点来和大家探讨

- 1、什么是智能指针,"智能"究竟是什么意思?
- 2、智能指针是如何工作的?
- 3、Box、Cell、RefCell、Rc、Arc、RwLock 和 Mutex. 这些智能指针作用是什么?



正如《Rust程序设计语言》书中所解释的, 指针是包含"指向"一些其他数据的地址的变量。Rust中常用的指针是引用(&), 智能指针是"具有附加元数据和功能"的指针, 例如, 它们可以计算值被借用的次数, 提供管理读写锁的方法等。

从技术上讲, String和Vec也是智能指针, 但我不会在这里介绍它们, 因为它们很常见并且通常被认为是类型而不是指针.

另请注意, 在此(Box、Cell、RefCell、Rc、Arc、RwLock 和 Mutex), 只有Arc、RwLock和Mutex是线程安全的.

什么是智能指针

Rust中, Trait决定了类型的行为, 那么智能指针它的行为主要涉及两个trait.

- 1、Deref trait -> 拥用指针语义.
- 2、Drop trait -> 拥用内存自动管理的机制

Copy语义、Move语义

智能指针工作机制

```
64 🗓
       pub trait Deref {
65
           /// The resulting type after dereferencing.
           #[stable(feature = "rust1", since = "1.0.0")]
66
           #[rustc_diagnostic_item = "deref_target"]
67
           #[lang = "deref_target"]
68
69 B
           type Target: ?Sized;
70
           /// Dereferences the value.
           #[must_use]
           #[stable(feature = "rust1", since = "1.0.0")]
           #[rustc_diagnostic_item = "deref_method"]
75 👊
           fn deref(&self) -> &Self::Target;
76
```

智能指针工作机制

智能指针工作机制

```
// 定义一个元组结构体
      struct MySmartPointer<T>(T);
     □impl<T> MySmartPointer<T> {
           fn new(x: T) -> MySmartPointer<T> {
22
              MySmartPointer(x)
     □impl<T> Deref for MySmartPointer<T> {
28 🙃
           type Target = T;
           fn deref(&self) -> &Self::Target {
30 01 🗇
              &self.0
32
     □}
35

    fn main() {
          let x: i32 = 5;
          let y : MySmartPointer<i32> = MySmartPointer::new(x);
           assert_eq!(5, x);
          assert_eq!(5, *y);
```

大家可以思考一下……

大家可以思考一下……

- 1、可以自动解引用,提升开发体验.
- 2、可以自动化管理内存,安全无忧.

- 1、可以自动解引用,提升开发体验.
- 2、可以自动化管理内存,安全无忧.

```
use std::ops::Deref;
      // 定义一个元组结构体
4 0
      struct MySmartPointer<T>(T);
      |impl<T> MySmartPointer<T> {
          fn new(x: T) -> MySmartPointer<T> {
              MySmartPointer(x)
      impl<T> Deref for MySmartPointer<T> {
          type Target = T;
          fn deref(&self) -> &Self::Target {
              &self.0
18
```

- 1、可以自动解引用,提升开发体验.
- 2、可以自动化管理内存,安全无忧.

```
#[stable(feature = "rust1", since = "1.0.0")]

impl ops::Deref for String {
    type Target = str;

#[inline]
fn deref(&self) -> &str { unsafe { str::from_utf8_unchecked(v: &self.vec) } }

#[stable(feature = "rust1", since = "1.0.0")]

type Target = str;

#[inline]
#[inline]
#[inline]
#[inline]
#[inline]
```

关于自动解引用,需要注意的地方

- 1、使用*x这样手工解引用的方式, 等价于*(x.deref())
- 2、使用点调用或在函数参数位置上对x自动解引用则是等价于x.deref()

标准库中的智能指针

- $1 \cdot Box < T >$
- 2、Vec<T>和 String
- 3、Rc<T>和Arc<T>
- 4、Cell<T>和RefCell<T>
- 5、RwLock 和 Mutex

Box<T>


使用Box<T>的情况:

递归类型和trait对象。Rust需要在编译时知道一个类型占用多少空间,Box<T>的

大小是已知的。

```
enum List {
    Cons(i32, List),
    Nil,
}
```


```
use crate::List::{Cons, Nil};
fn main() {
   let list = Cons(1, Cons(2, Cons(3, Nil)));
}
```



Box<T>

使用Box<T>的情况:

递归类型和trait对象。Rust需要在编译时知道一个类型占用多少空间,Box<T>的大小是已知的。



Cell<T>与RefCall<T>

Cell<T> 其实和 Box<T> 很像,但后者同时不允许存在多个对其的可变引用,如果我们真的很想做这样的操作,在需要的时候随时改变其内部的数据,而不去考虑 Rust 中的不可变引用约束,就可以使用 Cell<T>。 Cell<T> 允许多个共享引用对其内部值进行更改,实现了「内部可变性」。

```
fn main() {
    let x = Cell::new(1);
    let y = &x;
    let z = &x;
    x.set(2);
    y.set(3);
    z.set(4);
    println!("{}", x.get()); // Output: 4
}
```

Cell<T>与RefCall<T>

因为 Cell<T> 对 T 的限制:只能作用于实现了 Copy 的类型,所以应用场景依旧有限(安全的代价)。但是我如果就是想让任何一个 T 都可以塞进去该咋整呢? RefCell<T> 去掉了对 T 的限制,但是别忘了要牢记初心,不忘继续践行 Rust 的内存安全的使命,既然不能在读写数据时简单的 Copy 出来进去了,该咋保证内存安全呢?相对于标准情况的静态借用,RefCell<T> 实现了运行时借用,这个借用是临时的,而且 Rust 的Runtime 也会随时紧盯 RefCell<T> 的借用行为:同时只能有一个可变借用存在,否则直接 Painc。也就是说RefCell<T> 不会像常规时一样在编译阶段检查引用借用的安全性,而是在程序运行时动态的检查,从而提供在不安全的行为下出现一定的安全场景的可行性。

```
use std::cell::RefCell;
use std::thread;

fn main() {
    thread::spawn(move || {
        let c = RefCell::new(5);
        let m = c.borrow();

        let b = c.borrow_mut();
        }).join();
        // Error: thread '<unnamed>' panicked at 'already borrowed: BorrowMutErr
}
```

QA环节

-起交流Rust & Datafuse







