ADVENTURE_IO

I/O format and libraries for ADVENTURE mudules

Document 入出力関数リスト

February 17, 2006

ADVENTURE Project

目次

1	AdvFile O Open/Close	1
2	${\bf Adv Document} {\bf \mathcal{O}} {\bf Open/Close}$	2
3	AdvDocument O Status	4
4	property の読み書き	6
5	マスデータの読み込み	9
6	マスデータの書き込み	14
7	Databox 関連	18
8	その他	21

1 AdvFile O Open/Close

• AdvDocFile* adv_dio_file_open (const char* filename, const char* mode) Adv ファイルを開く.

戻り値		AdvDocFile のポインタ
引数	filename:	AdvDocFile に格納するファイルの名前
	mode:	オープンする目的を表すモード
		'r' for read(default), 'c' for create,
		'a' for append

void adv_dio_file_close(AdvDocFile* dfile)
 Adv ファイル dfile をクローズする.

戻り値		なし
引数	dfile:	クローズする AdvDocFile のポインタ

• const char* adv_dio_file_get_locator(AdvDocFile* dfile) dfile が指している Advfile の絶対パスを返す.

戻り値		絶対パス
引数	dfile:	AdvDocFile のポインタ

2 AdvDocument O Open/Close

• AdvDocument* adv_dio_create (AdvDocFile* dfile, const char* did)
dfile の中に新規に Document をオープンする.DocumentID did は、adv_dio_make_documentid(4
ページ) を用いて作成する.

戻り値 開く AdvDocume		開く AdvDocument のポインタ
引数	dfile:	AdvDocFile ポインタ
	did:	AdvDocument に付ける DocumentID

AdvDocument* adv_dio_open_by_documentid(AdvDocFile* dfile, const char* did)

dfile の中から指定した DocumentID を持つ Document をオープンする.

戻り値		該当する AdvDocument のポインタ
引数	dfile:	AdvDocFile のポインタ (検索元)
	did:	DocumentID

• AdvDocument* adv_dio_open_nth (AdvDocFile* dfile, int n) dfile 中の n 番目の Document をオープンする.

戻り値		該当する AdvDocument のポインタ
引数	dfile:	AdvDocFile のポインタ (検索元)
	n:	整数

• AdvDocument* adv_dio_open_by_property (AdvDocFile* dfile, void * prev, ..., NULL)

dfile 中から指定した property を含む Document をオープンする."…"には検索する property の key と 値 を順に文字列として並べる. prev が NULL の場合は一番最初にマッチしたドキュメントを返す. prev を以前マッチした Document のポインタとした場合は、 prev の指す Document の次にマッチする Document が得られる. 検索指定の最後には必ず NULL を付け加える。

戻り値		該当する AdvDocument のポインタ
引数	dfile:	検索先の AdvDocFile
	prev:	""の条件にマッチする Document
	"":	検索条件

使用例:

AdvDocument* adv_dio_open_by_locator (const char* locator)
 locator (Document が収録されているファイルへのパスと DocumentID の組合せ:
 4 ページ参照) に対応する Document を開く.

戻り値		該当する Document のポインタ
引数	locator:	ファイルへのパスと DocumentID を文字 "?" でつなげた文字列

• void adv_dio_close (AdvDocument* doc)
Document をクローズする.

戻り値		なし
引数	doc:	閉じる Document のポインタ

3 AdvDocument O Status

• const char* adv_dio_make_documentid(const char* str) str を基に DocumentID を作る。

戻り値		作った DocumentID
引数	str:	DocumentID の基になる文字列
		(例えば label@content_type)

• const char* adv_dio_get_documentid (AdvDocument* doc) doc の指している Document の DocumentID を返す。

戻り値		DocumentID (文字列)
引数	doc:	Document のポインタ

• adv_off_t adv_dio_get_size (AdvDocument* doc)
doc の指している Document のマスデータの size を返す。

戻り値		Document の size (整数)
引数	doc:	Document のポインタ

• const char* adv_dio_get_locator (AdvDocument* doc)

Document doc の locator を取得する。locator は Document をユニークに指し示すための文字列であり、file の絶対パスと doc の DocumentID より file の絶対パスと DocumentID を文字 "?" でつなげた文字列で表わされる。

戻り値		locator 文字列
引数	doc:	AdvDocument

使用例:

/***************
 example.c

AdvDatabox *dbox;
AdvDocument *docin;

dbox = adv_dbox_new();
adv_dbox_add(dbox, argv[1]);

4 property の読み書き

• void adv_dio_set_property(AdvDocument* doc, const char* key, const char* val)

Document doc に char 型の値を持つ property をセットする。

戻り値		なし
引数	doc:	セットする AdvDocument
	key:	property の 項目
	val:	値としてセットする char 型データ

• void adv_dio_set_property_int32(AdvDocument* doc, const char* key, int32 val)

Document doc に int32 型の値を持つ property をセットする。

戻り値		なし
引数	doc:	セットする AdvDocument
	key:	property の項目
	val:	値としてセットする int32 型データ

• void adv_dio_set_property_float64(AdvDocument* doc, const char* key, float64 val)

Document doc の property に float64 型の値を持つ property をセットする

戻り値		なし
引数	doc:	セットする AdvDocument
	key:	property の項目
	val:	値としてセットする float64 型データ

• const char* adv_dio_get_property(AdvDocument* doc, const char* key)
Document doc から、char 型の値を持つ property を読む。

戻り値		key に対応する property の値
引数	doc:	読む AdvDocument
	key:	property の項目

• bool adv_dio_get_property_int32(AdvDocument* doc, const char* key, int32* val)

Document doc から、int32 型の値を持つ property を読む。

戻り値正常時:0以外の値、エラー時:値0引数doc:読む AdvDocumentkey:property の項目val:データ代入先ポインタ (int32型)

• bool adv_dio_get_property_float64(AdvDocument* doc, const char* key, float64* val)

Document doc から、foeat64 型の値を持つ property を読む。

戻り値 正常時:0以外の値、エラー時:値 0 引数 doc: 読む AdvDocument key: property の項目 val: データ代入先ポインタ(float64型)

• bool adv_dio_get_nth_property(AdvDocument* doc, int n, char* key, int keysize, char* val, int valsize)

Document doc の n 番目の property の項目と値をそれぞれ key,val にいれる。 keysize,valsize はそれぞれ key, val の読み込み最大文字数であり、key, val はあらかじめそれより大きな領域を確保しておく必要がある。

戻り値		正常時:0以外の値、エラー時:値0
引数	doc:	読み込み先の AdvDocument
	n:	整数
	key:	property の項目名を表すポインタ
	keysize:	key に格納できる最大の文字数
	val:	変数のポインタ
	valsize:	val に格納できる最大の文字数

使用例

• void adv_dio_unset_nth_property (AdvDocument* doc, int n) doc に格納された Document の n 番目の property をメモリから消去する。

戻り値		なし
引数	doc:	property を消去する AdvDocument ポインタ
	n:	整数

5 マスデータの読み込み

• int32 adv_dio_read_octet(AdvDocument* doc, adv_off_t offset, int32 len, octet* buf)

AdvDocument doc のマスデータ 1 を offset の位置から octet 型 (8 ビット型) データとして、len 個を読む。

戻り値		読み込んだデータのサイズ
引数	doc:	読み取る Document
	offset:	マスデータ内の読み込み位置
	len:	読み取る octet data の個数
	buf:	読み取った octet data の格納先アドレス

• int32 adv_dio_read_string_length(AdvDocument* doc,adv_off_t offset)
AdvDocument doc のマスデータの offset の位置にある文字列データの文字数を数える。

戻り値		読み込んだデータのサイズ
引数	doc:	読み取る Document
	offset:	マスデータ内の読み込み位置

• int32 adv_dio_read_string(AdvDocument* doc, adv_off_t offset, char* buf)
AdvDocument doc のマスデータの offset の位置にある文字列データを読み込
んで、buf に格納する。buf のサイズは文字列データの文字数以上確保しておく必要がある。

戻り値		読み込んだデータのサイズ
引数	doc:	読み取る Document
	offset:	マスデータ内の読み込み位置
	buf:	読み込んだ文字列データの格納先アドレス

• int32 adv_dio_read_int8(AdvDocument* doc, adv_off_t offset, int8* val)
AdvDocument doc のマスデータを offset の位置から 8 ビット int 型として読み込む。

¹Raw Data とも呼ばれる

戻り値		読み込んだデータのサイズ
引数	doc:	読み取る Document
	offset:	マスデータ内の読み込み位置
	val:	読み込んだデータの格納先アドレス

• int32 adv_dio_read_int8v(AdvDocument* doc, adv_off_t offset, int num, int8* val)

AdvDocument doc のマスデータを offset の位置から 8 ビット int 型として num 個読み込む。

戻り値		読み込んだデータのサイズ
引数	doc:	読み取る Document
	offset:	マスデータ内の読み込み位置
	num:	読み取るデータの個数
	val:	読み込んだデータの格納先アドレス

• int32 adv_dio_read_int16(AdvDocument* doc, adv_off_t offset, int16* val)
AdvDocument doc のマスデータを offset の位置から 16 ビット int 型として読み込む。

戻り値		読み込んだデータのサイズ
引数	doc:	読み取る Document
	offset:	マスデータ内の読み込み位置
	val:	読み込んだデータの格納先アドレス

• int32 adv_dio_read_int16v(AdvDocument* doc, adv_off_t offset, int num, int16* val)

AdvDocument doc のマスデータを offset から 16 ビット int 型として num 個読み込む。

戻り値		読み込んだデータのサイズ
引数	doc:	読み取る Document
	offset:	マスデータ内の読み込み位置
	num:	読み取るデータの個数
	val:	読み込んだデータの格納先アドレス

• int32 adv_dio_read_int32(AdvDocument* doc, adv_off_t offset, int32* val)
AdvDocument doc のマスデータを offset から 32 ビット int 型として読み込む。

戻り値		読み込んだデータのサイズ
引数	doc:	読み取る Document
	offset:	マスデータ内の読み込み位置
	val:	読み込んだデータの格納先アドレス

• int32 adv_dio_read_int32v(AdvDocument* doc, adv_off_t offset, int num, int32* val)

AdvDocument doc のマスデータを offset から 32 ビット int 型として num 個 読み込む。

戻り値		読み込んだ型データのサイズ
引数	doc:	読み取る Document
	offset:	マスデータ内の読み込み位置
	num:	読み取るデータの個数
	val:	読み込んだデータの格納先アドレス

• int32 adv_dio_read_int64(AdvDocument* doc, adv_off_t offset, int64* val)
AdvDocument doc のマスデータを offset から 64 ビット int 型として読み込む。64 ビット int 型が用意されていない環境では val のデータ型には int32* を用いる。この場合、32 ビット分のみが返される。

戻り値		読み込んだデータのサイズ
引数	doc:	読み取る Document
	offset:	マスデータ内の読み込み位置
	val:	読み込んだデータの格納先アドレス

• int32 adv_dio_read_int64v(AdvDocument* doc, adv_off_t offset, int num, int64* val)

AdvDocument doc のマスデータを offset から 64 ビット int 型として num 個読み込む。64 ビット int 型が用意されていない環境では val のデータ型には int32* を用いる。この場合、32 ビット分のみ返される。

戻り値		読み込んだデータのサイズ
引数	doc:	読み取る Document
	offset:	マスデータ内の読み込み位置
	num:	読み取るデータの 個数
	val:	読み込んだデータの格納先アドレス

• int32 adv_dio_read_float32(AdvDocument* doc, adv_off_t offset, float32* val)

AdvDocument doc のマスデータを offset から 32 ビット float 型として読み込む。

戻り値		読み込んだデータのサイズ
引数	doc:	読み取る Document
	offset:	マスデータ内の読み込み位置
	val:	読み込んだデータの格納先アドレス

• int32 adv_dio_read_float32v(AdvDocument* doc, adv_off_t offset, int num, float32* val)

AdvDocument doc のマスデータを offset から 32 ビット float 型として num 個読み込む。

戻り値		読み込んだデータのサイズ
引数	doc:	読み取る Document
	offset:	マスデータ内の読み込み位置
	num:	読み取るデータの個数
	val:	読み込んだデータの格納先アドレス

• int32 adv_dio_read_float64(AdvDocument* doc, adv_off_t offset, float64* val)

AdvDocument doc のマスデータを offset から 64 ビット float 型として読み込む。

戻り値		読み込んだデータのサイズ
引数	doc:	読み取る Document
	offset:	マスデータ内の読み込み位置
	val:	読み込んだデータの格納先アドレス

• int32 adv_dio_read_float64v(AdvDocument* doc, adv_off_t offset, int num, float64* val)

AdvDocument doc のマスデータを offset から 64 ビット float 型として num 個読み込む。

戻り値		読み込んだデータのサイズ
引数	doc:	読み取る Document
	offset:	マスデータ内の読み込み位置
	num:	読み取るデータの個数
	val:	読み込んだデータの格納先アドレス

6 マスデータの書き込み

• int32 adv_dio_write_octet (AdvDocument* doc, adv_off_t offset, int32 length, const octet* buf)

Document doc の offset の位置に octet 配列 buf を書き込む。

戻り値		書き込んだデータサイズ
引数	doc:	書き込む Document
	offset:	マスデータ内の書き込み位置
	len:	書き込む Octet Data の長さ
	buf:	書き込む Octet Data

• int32 adv_dio_write_string (AdvDocument* doc, adv_off_t offset, const char* buf)

Document doc の offset の位置に文字列 buf を書き込む。

戻り値		書き込んだデータサイズ
引数	doc:	書き込む Document
	offset:	マスデータ内の書き込み位置
	buf:	書き込む文字列データ

• int32 adv_dio_write_int8 (AdvDocument* doc, adv_off_t offset, int8 val)
Document doc の offset の位置に 8ビット int 型のデータを書き込む。

戻り値		書き込むデータのサイズ
引数	doc:	書き込む Document
	offset:	マスデータ内の書き込み位置
	val:	書きこむデータ

• int32 adv_dio_write_int8v (AdvDocument* doc, adv_off_t offset, int num, const int8* val)

Document doc の offset の位置に num 個の8ビット int 型データを書き込む。

戻り値		書き込んだデータのサイズ
引数	doc:	書き込む Document
	offset:	マスデータ内の書き込み位置
	num:	データの個数
	buf:	書き込むデータ

• int32 adv_dio_write_int16 (AdvDocument* doc, adv_off_t offset, int16 val)
Document doc の offset の位置に 16 ビット int 型データを書き込む。

戻り値書き込んだデータのサイズ引数doc: 書き込む Documentoffset: マスデータ内の書き込み位置val: 書き込むデータ

• int32 adv_dio_write_int16v (AdvDocument* doc, adv_off_t offset, int num, const int16* val)

Document doc の offset の位置に num 個の 16 ビット int 型データを書き込む。

戻り値		書き込んだデータのサイズ
引数	doc:	書き込む Document
	offset:	マスデータ内の書き込み位置
	num:	データの個数
	val:	書き込むデータ

• int32 adv_dio_write_int32 (AdvDocument* doc, adv_off_t offset, int32 val)
Document doc の offset の位置に 32 ビット int 型データを書き込む。

戻り値		書き込んだデータサイズ
引数	doc:	書き込む Document
	offset:	マスデータ内の書き込み位置
	val:	書き込むデータ

• int32 adv_dio_write_int32v (AdvDocument* doc, adv_off_t offset, int num, const int32* val)

Document doc の offset の位置に num 個の 32 ビット int 型データを書き込む。

戻り値		書き込んだデータのサイズ
引数	doc:	書き込む Document
	offset:	マスデータ内の書き込み位置
	num:	データの個数
	val:	書き込むデータ

• int32 adv_dio_write_int64 (AdvDocument* doc, adv_off_t offset, int64 val)
Document doc の offset の位置に 64 ビット int 型データを書き込む。64 ビッ

ト int 型が用意されていない環境では val のデータ型には int32 を用いる。この場合、不足の32 ビット分に 0 が埋められて出力される。

戻り値書き込んだデータのサイズ引数doc:書き込む Documentoffset:マスデータ内の書き込み位置val:書き込むデータ

• int32 adv_dio_write_int64v (AdvDocument* doc, adv_off_t offset, int num, const int64* val)

Document doc の offset の位置に num 個の 64 ビット int 型データを書き込む。 64 ビット int 型が用意されていない環境では val のデータ型には int 32^* を用いる。 この場合、不足の 32 ビット分に 0 が埋められて出力される。

戻り値		書き込んだデータのサイズ
引数	doc:	書き込む Document
	offset:	マスデータ内の書き込み位置
	num:	データの個数
	val:	書き込むデータ

• int32 adv_dio_write_float32 (AdvDocument* doc, adv_off_t offset, float32 val)

Document doc の offset の位置に 32 ビット float 型データを書き込む。

戻り値		書き込んだデータのサイズ
引数	doc:	書き込む Documnet
	offset:	マスデータ内の書き込み位置
	val:	書き込むデータ

• int32 adv_dio_write_float32v (AdvDocument* doc, adv_off_t offset, int num, const float32* val)

Document doc の offset の位置に num 個の 32 ビット float 型データを書き込む。

戻り値		書き込んだデータのサイズ
引数	doc:	書き込む Document
	offset:	マスデータ内の書き込み位置
	num:	データの個数
	val:	書き込むデータ

• int32 adv_dio_write_float64 (AdvDocument* doc, adv_off_t offset, float64 val)

Document doc の offset の位置に 64 ビット float 型のデータを書き込む。

戻り値		書き込んだデータのサイズ
引数	doc:	書き込む Document
	offset:	マスデータ内の書き込み位置
	val:	書き込むデータ

• int32 adv_dio_write_float64v (AdvDocument* doc, adv_off_t offset, int num, const float64* val)

Document doc の offset の位置に num 個の 64 ビット float 型データを書き込む。

戻り値		書き込んだデータのサイズ
引数	doc:	書き込む Document
	offset:	マスデータ内の書き込み位置
	num:	データの個数
	val:	書き込むデータ

7 Databox 関連

● AdvDatabox* adv_dbox_new(void)
AdvDocment をいれるデータボックスを開く。

戻り値	開いた AdvDatabox のポインタ
引数	なし

● bool adv_dbox_add(AdvDatabox* adb, const char* locator)
locator が示すファイル内の Document をデータボックス adb に格納する。

戻り値		正常時:0以外の値、エラー時:値0
引数	adb:	AdvDocument を格納する AdvDatabox
	locator:	AdvDocument を含んだファイル名

void adv_dbox_close(AdvDatabox* adb)
 AdvDatabox adb をクローズする。

戻り値		なし
引数	adb:	閉じる AdvDatabox

• AdvDocument* adv_dbox_find_by_documentid(AdvDatabox* adb, const char* docid)
AdvDatabox adb から DocumentID が docid の Document をオープンする。

戻り値		該当する AdvDocument のポインタ
引数	adb:	AdvDatabox
	docid:	Document ID を表す文字列

• AdvDocument* adv_dbox_find_by_property(AdvDatabox* adb,AdvDocument* prev, ...)

AdvDatabox adb の中から、指定した property にマッチする Document を検索する。prev と ... は adv_dio_open_by_property(2 ページ) に同じ。

戻り値		該当する AdvDocument のポインタ
引数	adb:	検索先の AdvDatabox
	prev:	の条件にマッチする Document
	:	検索条件

• int adv_dbox_count_by_property(AdvDatabox* adb, ...)
AdvDatabox adb 中の指定した property にマッチする Document の数を数える。

戻り値		該当する Document の個数
引数	adb:	検索先の AdvDatabox
	:	検索条件
		指定の仕方は
		adv_dio_open_by_property(2 ページ) に同じ

• AdvDocument* adv_dbox_open_nth(AdvDatabox* adb, int n)
AdvDatabox adb の中でn 番目に記録されている Document を開く。

戻り値		該当する AdvDocument のポインタ
引数	adb:	検索先の AdvDatabox
	n:	整数

使用例:

adb に格納されている全ての Document の Document-ID を表示する。

```
void main(int argc,char* argv[]){

int i=0;

AdvDatabox *adb;

AdvDocument *doc;

adb = adv_dbox_new();

adv_dbox_add(adb, "test.adv");

while((doc = adv_dbox_open_nth(adb, i++)) != NULL)

fprintf(stderr,"%s\n",adv_dio_get_documentid(doc));

/* adv_dio_get_documentid(doc) :

doc の Document-ID を返す */
```

出力結果:

```
688B4567:HDDM_FEGA@HDDM_Part[0]:190F:39B4FB9B
643C9869:HDDM_FEGA@HDDM_Part[0]:190F:39B4FB9B
74B0DC51:HDDM_FEGA@HDDM_Part[0]:190F:39B4FB9B
2AE8944A:HDDM_FEGA@HDDM_Part[0]:190F:39B4FB9B
238E1F29:HDDM_FEGA@HDDM_Part[0]:190F:39B4FB9B
3D1B58BA:HDDM_FEGA@HDDM_Part[0]:190F:39B4FB9B
```

```
2EB141F2:HDDM_FEGA@HDDM_Part[0]:190F:39B4FB9B
79E2A9E3:HDDM_FEGA@HDDM_Part[0]:190F:39B4FB9B
515F007C:HDDM_FEGA@HDDM_Part[0]:190F:39B4FB9B
12200854:HDDM_FEGA@HDDM_Part[0]:190F:39B4FB9B
216231B:HDDM_FEGA@HDDM_Part[0]:190F:39B4FB9B
1190CDE7:HDDM_FEGA@HDDM_Part[0]:190F:39B4FB9B
140E0F76:HDDM_FEGA@HDDM_Part[0]:190F:39B4FB9B
109CF92E:HDDM_FEGA@HDDM_Part[0]:190F:39B4FB9B
7FDCC233:HDDM_FEGA@HDDM_Part[0]:190F:39B4FB9B
41A7C4C9:HDDM_FEGA@HDDM_Part[0]:190F:39B4FB9B
4E6AFB66:DocumentList@HDDM_Part[0]:190F:39B4FB9B
```

8 その他

• void adv_dio_copy_to_file (AdvDocFile* dfile, AdvDocument* doc) doc の指す Document を dfile の指す AdvFile にコピーする。

戻り値		なし
引数	dfile:	コピー先 AdvFile
	doc:	コピー元 Document

• int adv_format_get_size(const char* format)

文字列 format で示されるフォーマットにより使用される データサイズを返す。 format はマスデータのフォーマットを表すために property に記述される文字列であり、 i1、i2、i4、i8、f4、f8 の組合せで表される。

戻り値		format により表されるデータのサイズ
		(文字列 format がマスデータのフォーマットを表す
		正しい文字列で無い場合は -1 をかえす)
引数	format:	マスデータ の フォーマットを表す文字列

使用例:

```
bytes1 = adv_format_get_size("i4f8f8");
bytes2 = adv_format_get_size("int32_gata");
```

printf("size of format = %d\n",bytes1);

printf("size of int32_gata = %d\n",bytes2);

出力結果:

size of i4f8f8 = 20

size of int32_gata = -1

int bytes1,bytes2;

("int32_gata" はマスデータのフォーマットを表す正しい文字列ではないので -1 が返された。)

● bool adv_format_pack(octet* buf, const char* format, ...)

フォーマット format により表されるデータを octet 型データ配列 buf にパックする。

戻り値正常時:0以外の値、エラー時:値0引数buf: データ配列の格納先(オクテットデータ配列)format: Raw Data のフォーマットを表す文字列...: データの並び

● bool adv_format_pack_v(octet* buf, const char* format, va_list va) 可変引数リスト va 中のデータを format にあわせて octet 型データ配列 buf にパックする。

戻り値正常時:0以外の値、エラー時:値0引数buf:データ配列の格納先(オクテットデータ配列)format:マスデータのフォーマットを表す文字列va:データを示す可変引数リスト

bool adv_format_unpack(octet* buf, const char* format, ...)
 パックされた octet 型データ配列 buf から format にしたがってデータをアンパックする。

戻り値正常時:0以外の値、エラー時:値0引数buf:パックされたデータ配列
format:フォーマットを表す文字列
...:ボータを格納する変数のアドレスのならび

索 引

adv_dbox_add18
adv_dbox_close
adv_dbox_count_by_property 19
adv_dbox_find_by_documentid18
adv_dbox_find_by_property 18
adv_dbox_new
adv_dbox_open_nth19
adv_dio_close 3
adv_dio_copy_to_file 21
adv_dio_create2
adv_dio_file_close1
adv_dio_file_get_locator1
adv_dio_file_open1
adv_dio_get_documentid4
adv_dio_get_locator 4
adv_dio_get_nth_property7
adv_dio_get_property6
adv_dio_get_property_float647
adv_dio_get_property_int326
adv_dio_get_size4
adv_dio_make_documentid4
adv_dio_open_by_documentid2
adv_dio_open_by_locator3
adv_dio_open_by_property2
adv_dio_open_nth2
adv_dio_read_float3212
adv_dio_read_float32v12
adv_dio_read_float6412
adv_dio_read_float64v12
adv_dio_read_int16 10
adv_dio_read_int16v 10
adv_dio_read_int32 10
adv_dio_read_int32v11
adv_dio_read_int6411
adv_dio_read_int64v11
adv_dio_read_int89
adv_dio_read_int8v
adv_dio_read_octet9
adv_dio_read_string 9

${ t adv_dio_read_string_length}$
adv_dio_set_property(
adv_dio_set_property_float64(
adv_dio_set_property_int32(
adv_dio_unset_nth_property
adv_dio_write_float3216
adv_dio_write_float32v16
adv_dio_write_float6417
adv_dio_write_float64v17
adv_dio_write_int1615
adv_dio_write_int16v \dots 15
${\tt adv_dio_write_int32$
adv_dio_write_int32v15
adv_dio_write_int64 \dots 15
adv_dio_write_int64v16
adv_dio_write_int814
adv_dio_write_int8v14
adv_dio_write_octet14
$adv_dio_write_string$
adv_format_get_size21
adv_format_pack21
adv_format_pack_v22
adv_format_unpack22