python3_Object_Oriented

概述

三把斧

- 1、内存图
- 2、调试
- 3、架构设计图

面向过程

1. 分析出解决问题的步骤, 然后逐步实现。

例如:婚礼筹办

- -- 发请柬 (选照片、措词、制作)
- -- 宴席 (场地、找厨师、准备桌椅餐具、计划菜品、购买食材)
- -- 婚礼仪式 (定婚礼仪式流程、请主持人)

2. 公式:程序=算法+数据结构

3. 优点: 所有环节、细节自己掌控。

4. 缺点:考虑所有细节,工作量大。

以步骤、语句为核心。

面向对象

1. 找出解决问题的人,然后分配职责。<mark>以数据为核心。</mark>

例如:婚礼筹办

-- 发请柬: 找摄影公司 (拍照片、制作请柬)

-- 宴席: 找酒店 (告诉对方标准、数量、挑选菜品)

-- 婚礼仪式: 找婚庆公司 (对方提供司仪、制定流程、提供设备、帮助执行)

2. 公式:程序 = 对象 + 交互

3. 可以更好地表达世界万物。

4.就像查地图一样,要俯瞰全局。

- 5. 优点
- (1) 思想层面:
- -- 可模拟现实情景, 更接近于人类思维。
- -- 有利于梳理归纳、分析解决问题。
 - (2) 技术层面:
- -- 高复用:对重复的代码进行封装,提高开发效率。

- -- 高扩展:增加新的功能,不修改以前的代码。
- -- 高维护: 代码可读性好, 逻辑清晰, 结构规整

类和对象

- 1 1. 类:一个抽象的概念,即生活中的"类别"。
- 2 2. 对象: 类的具体实例,即归属于某个类别的"个体"。
- 3. 类是创建对象的"模板"。
- 4 -- 数据成员:名词类型的状态。
- 5 -- 方法成员: 动词类型的行为。
- 6 4. 类与类行为不同,对象与对象数据不同。

语法

定义类

Alt + 回车

创建对象(实例化)

变量 = 构造函数 (参数列表)

实例成员

老婆类

实例变量

```
1 1. 语法
2 (1) 定义: 对象.变量名
3 (2) 调用: 对象.变量名
4 2. 说明
5
  (1) 首次通过对象赋值为创建,再次赋值为修改.
6 \mid w01 = Wife()
7
   w01.name = "丽丽"
   w01.name = "莉莉"
8
9 ==体现了动态特性,运行的时候做一些事情。==
10 (2) 通常在构造函数(_init_)中创建。
11 w01 = Wife("丽丽",24)
12 print(w01.name)
  (3) 每个对象存储一份,通过对象地址访问。
13
14 3. 作用: 描述所有对象的共有数据。
```

实例方法

类成员

总行与支行

类变量

```
1 1. 语法
2 (1) 定义: 在类中,方法外定义变量。
3 class 类名:
    变量名 = 表达式
5 (2) 调用: 类名.变量名
    不建议通过对象访问类变量
7 2. 说明
8 -- 存储在类中。
9 --随类的加载而加载。
10 -- 只有一份,被所有对象共享。
11 3. 作用: 描述所有对象的共有数据。
```

类方法

```
1 1. 语法
2 (1) 定义:
3
   @classmethod
   def 方法名称(cls,参数列表):
4
5
      方法体
6 (2) 调用: 类名.方法名(参数列表)
7
    不建议通过对象访问类方法
8 2. 说明
9
  -- 至少有一个形参,第一个形参用于绑定类,一般命名为'cls'
10 -- 使用@classmethod修饰的目的是调用类方法时可以隐式传递类。
11 -- 类方法中不能访问实例成员,实例方法中可以访问类成员。
12 3. 作用: 操作类变量。
```

静态方法

封装

定义

```
1 1. 数据角度讲,将一些基本数据类型复合成一个自定义类型。
2 优点:符合人类的思考方式。
  可以将数据与对数据的操作整合在一起。
4 代码可读性高。(类是对象的模板)
5 2. 行为角度讲,向类外提供必要的功能,隐藏实现的细节。
6 优势:以"模块化"的方式进行编程
     (可以集中精力设计/组织/指挥多个类协同工作)
7
8
     -- 私有化: 将名称命名为以双下划线开头.
9
           内部修改成员名称
     -- 属性: 对实例变量的保护(拦截读/写操作)
10
11
     -- __slots__:限定类创建的对象只能有固定的实例变量.
12
13 3. 设计角度讲:
14
  (1) 分而治之
15 -- 将一个大的需求分解为许多类,每个类处理一个独立的功能(每个类负责一个职责)。
16 -- 拆分好处: 便于分工, 便于复用, 可扩展性强。
17 (2) 变则疏之
18
  -- 变化的地方独立封装,避免影响其他类。
19
  (3) 高内聚
  -- 类中各个方法都在完成一项任务(单一职责的类)。 (一个类有且只有一个发生变化的原因)
20
21
  (4) 低耦合
22 -- 类与类的关联性与依赖度要低(每个类独立),让一个类的改变,尽少影响其他类。(类与类的关系
  松散)
23
  「例如:硬件高度集成化,又要可插拔】
24
  最高的内聚莫过于类中仅包含1个方法,将会导致高内聚高耦合。
25 最低的耦合莫过于类中包含所有方法,将会导致低耦合低内聚。
```

作用

- 1. 简化编程, 使用者不必了解具体的实现细节, 只需要调用对外提供的功能。
- 2. 松散耦合,降低了程序各部分之间的依赖性。
- 3. 数据和操作相关联,方法操作的是自己的数据。

私有成员

- 1 1. 作用:无需向类外提供的成员,可以通过私有化进行屏蔽。
- 2 2. 做法:命名使用双下划线开头。
- 3. 本质: 障眼法,实际也可以访问。
- 4 私有成员的名称被修改为: _类名__成员名,可以通过 _dict_ 属性或dir函数查看。

__slots__

```
1. 作用: 限定一个类创建的实例只能有固定的实例变量,不能再额外添加。
2. 语法:
3 在类中定义
4 ___slots__ = ("变量名1","变量名2"....)
5 3. 说明: 含有___slots___属性的类所创建的对象没有__dict__属性,即此实例不用字典来存储对象的实例属性。
```

- 5 4. 优点:访止用户因错写属性的名称而发生程序错误。
- 7 5. 缺点:丧失了动态语言可以在运行时为对象添加变量的灵活性。

属性@property

```
公开的实例变量,缺少逻辑验证。私有的实例变量与两个公开的方法相结合,又使调用者的操作略显复
   杂。而属性可以将两个方法的使用方式像操作变量一样方便。
2 1. 定义:
3
   @property
4
   def name(self):
     return self.__name
6
7
   @name.setter
   def name(self, name):
8
9
     self.___name = name
10 2. 调用:
11 对象.属性名 = 数据
12 变量 = 对象.属性名
13 3. 说明:
14 -- 通常两个公开的属性,保护一个私有的变量。
15
  -- @property 负责读取,@属性名.setter 负责写入
16 -- 只写: 属性名= property(None, 写入方法名)
```

案例:信息管理系统

需求

实现对学生信息的增加、删除、修改和查询。

分析

界面可能使用控制台,也可能使用Web等等。

1. 识别对象: 界面视图类 逻辑控制类 数据模型类

2. 分配职责:

界面视图类:负责处理界面逻辑,比如显示菜单,获取输入,显示结果等。

逻辑控制类: 负责存储学生信息, 处理业务逻辑。比如添加、删除等

数据模型类: 定义需要处理的数据类型。比如学生信息。

3. 建立交互:

界面视图对象 <----> 数据模型对象 <----> 逻辑控制对象

设计

```
数据模型类: StudentModel
1
         数据:编号 id,姓名 name,年龄 age,成绩 score
3
  • 逻辑控制类: StudentManagerController
         数据: 学生列表 __stu_list
4
5
         行为: 获取列表 stu_list,添加学生 add_student,删除学生remove_student,修改学
  生update_student,根据成绩排序order_by_score。
6
     界面视图类: StudentManagerView
         数据:逻辑控制对象___manager
7
8
         行为:显示菜单__display_menu,选择菜单项__select_menu_item,入口逻辑main,
  输入学生__input_students,输出学生__output_students,删除学生__delete_student,修改
  学生信息__modify_student,按成绩输出学生__output_student_by_score
```

继承

语法

多继承

一个子类继承两个或两个以上的基类,父类中的属性和方法同时被子类继承下来。

同名方法的解析顺序 (MRO, Method Resolution Order):

类自身 --> 父类继承列表 (由左至右) --> 再上层父类

/\

/\

ВС

\ /

\ /

D

定义

- 1. 重用现有类的功能与概念,并在此基础上进行扩展。
- 2. 说明:
- -- 子类直接具有父类的成员 (共性) , 还可以扩展新功能。
- -- 事物具有一定的层次、渊源,继承可以统一概念。

例如:公司组织架构

老板

行政中心 营销中心 技术中心

人力资源 行政部 销售部 策划部 研发部 产品部

优点

- 1. 一种代码复用的方式。
- 2. 以层次化的方式管理类。

缺点

耦合度高

作用

隔离客户端代码与功能的实现方式。

适用性

多个类在概念上是一致的, 且需要进行统一的处理。

相关概念

父类(基类、超类)、子类(派生类)。

父类相对于子类更抽象,范围更宽泛;子类相对于父类更具体,范围更狭小。

单继承: 父类只有一个 (例如 Java, C#)。

多继承: 父类有多个 (例如C++, Python) 。

Object类: 任何类都直接或间接继承自 object 类。

内置函数

isinstance(obj, class_or_tuple)

返回这个对象obj 是否是某个类的对象,或者某些类中的一个类的对象。

多态

定义

父类的同一种动作或者行为,在不同的子类上有不同的实现。

作用

- 1. 继承将相关概念的共性进行抽象,多态在共性的基础上,体现类型的个性化(一个行为有不同的实现)。
- 2. 增强程序扩展性,体现开闭原则。

重写

子类实现了父类中相同的方法(方法名、参数),在调用该方法时,实际调用的是子类的方法。

快捷键 ctrl + o

内置可重写函数

- 1 Python中,以双下划线开头、双下划线结尾的是系统定义的成员。我们可以在自定义类中进行重写,从而改变其行为。
- 2 __str__函数:将对象转换为字符串(对人友好的)
- 3 ___repr__函数:将对象转换为字符串(解释器可识别的)eval

运算符重载

定义:让自定义的类生成的对象(实例)能够使用运算符进行操作。

算数运算符

方法名	运算符和表达式	说明
add(self, rhs)	self + rhs	加法
sub(self, rhs)	self - rhs	减法
mul(self, rhs)	self * rhs	乘法
truediv(self, rhs)	self / rhs	除法
floordiv(self, rhs)	self // rhs	地板除
mod(self, rhs)	self % rhs	取模(求余)
pow(self, rhs)	/bloself ** rins net/	z_20 2 041

反向算数运算符重载

方法名	运算符和表达式	说明
radd(self, lhs)	lhs + self	加法
rsub(self, lhs)	lhs - self	减法
rmul(self, lhs)	lhs * self	乘法
rtruediv(self, lhs)	lhs / self	除法
rfloordiv(self, lhs)	lhs // self	地板除
rmod(self, lhs)	lhs % self	取模(求余)
rpow(self, lhs)	//bidhs.**.self.net	/z_2 ® 2041

复合运算符重载

方法名	运算符和复合赋值语句	说明
iadd(self, rhs)	self += rhs	加法
isub(self, rhs)	self -= rhs	减法
imul(self, rhs)	self *= rhs	乘法
itruediv(self, rhs)	self /= rhs	除法
ifloordiv(self, rhs)	self //= rhs	地板除
imod(self, rhs)	self %= rhs	取模(求余)
ipow(self, rhs)	httpsself merhadn.ne	/z_2 % 041

比较运算重载

方法名	运算符和复合赋值语句	说明
lt(self, rhs)	self < rhs	小于
le(self, rhs)	self <= rhs	小于等于
gt(self, rhs)	self > rhs	大于
ge(self, rhs)	self >= rhs	大于等于
eq(self, rhs)	self == rhs	等于
ne(self, rhs)	https://self.lg.rbs.dn.net/	不等于4

设计原则

开闭原则(目标、总的指导思想)

Open Closed rinciple

对扩展开放,对修改关闭。

增加新功能,不改变原有代码。

类的单一职责 (一个类的定义)

Single esponsibility rinciple

一个类有且只有一个改变它的原因。

依赖倒置 (依赖抽象)

Dependency nversion rinciple

客户端代码(调用的类)尽量依赖(使用)抽象的组件。

抽象的是稳定的。实现是多变的。

组合复用原则 (复用的最佳实践)

Composite Reuse Principle

如果仅仅为了代码复用优先选择组合复用,而非继承复用。

组合的耦合性相对继承低。

里氏替换 (继承后的重写, 指导继承的设计)

iskov Substitution rinciple

父类出现的地方可以被子类替换,在替换后依然保持原功能。

子类要拥有父类的所有功能。

子类在重写父类方法时,尽量选择扩展重写,防止改变了功能。

迪米特法则 (类与类交互的原则)

Law of Demeter

不要和陌生人说话。

类与类交互时,在满足功能要求的基础上,传递的数据量越少越好。因为这样可能降低耦合度。

类与类的关系

泛化: 子类与父类的关系, 概念的复用, 耦合度最高;

B类泛化A类, 意味B类是A类的一种;

做法: B类继承A类

关联(聚合/组合): 部分与整体的关系, 功能的复用, 变化影响一个类;

A与B关联,意味着B是A的一部分;

做法:在A类中包含B类型成员。

依赖:合作关系,一种相对松散的协作,变化影响一个方法;

A类依赖B类, 意味A类的某些功能靠B类实现;

做法: B类型作为A类中方法的参数,并不是A的成员。