

VibeLogic 使用指南

版本：0.1.0

运行环境：VS Code 系 IDE

适用范式：Vibe Coding / AI-Native workflows

目录

- [1. 安装与启动](#)
- [2. 首次配置：填写 API 信息](#)
- [3. 两种核心工作模式](#)
- [4. 模式一：造物主模式（从 0 到 1）](#)
- [5. 模式二：破壁人模式（逆向分析现有代码）](#)
- [6. 图表交互操作](#)
- [7. 思维迭代：让图纸反复推敲直到完美](#)
- [8. 演进日志：追溯架构迭代轨迹](#)
- [9. 导出施工单：锁死 AI 的执行边界](#)
- [10. Pro 功能说明（Beta 期间免费）](#)
- [11. 常见报错与排查](#)
- [12. 最佳实践与使用技巧](#)

一、安装与启动

在 VS Code 扩展市场搜索 **VibeLogic**，点击安装。

安装完成后，有两种方式打开面板：

- 点击左侧活动栏中的 **VibeLogic 图标** ()
- 打开命令面板 (`Ctrl+Shift+P` / `Cmd+Shift+P`)，输入 `VibeLogic: Open Sidebar`

注意：切换到其他面板后再切换回来，VibeLogic 会保留上次的状态（需求文本、图表结果），无需重新输入。

二、首次配置：填写 API 信息

面板顶部的  **模型配置** 卡片，需要填写三个字段：

字段	说明	示例
Base URL	API 代理地址，官方直连可留空	https://api.openai.com/v1
API Key	你的密钥，保存后加密存储，不过任何第三方服务器	sk-...
Model ID	你要使用的模型名称	claude-3-5-sonnet-20241022

填写完毕后点击  **保存配置**，三个字段旁边会出现绿色的  已保存 徽章，表示配置成功。

支持的模型（推荐）：

- Claude 系列（claude-3-5-sonnet-20241022 等）：支持显式 Prompt Caching，省费效果最佳
- OpenAI 系列（gpt-4o 等）：支持隐式前缀缓存
- DeepSeek 系列及其他任何兼容 OpenAI 格式的接口

 **提示：**API Key 以密文存储在 VS Code 的加密 `secrets` 中，点击输入框旁的  图标可临时明文查看。

三、两种核心工作模式

VibeLogic 有两种互斥的工作模式，**启动后自动锁定，防止误操作**：

挂载了文件？	→ 破壁人模式（逆向分析）	
填写了需求文字？	→ 造物主模式（从0到1设计）	
两者都没有？	→ 两种模式均可选择	

选定模式后，另一种模式的入口会自动变灰禁用，避免混用导致逻辑混乱。点击  **全部清空** 按钮可重置回空状态，重新选择模式。

四、模式一：造物主模式（从 0 到 1）

适用场景：你有一个新功能或新项目的需求，想在写代码之前先让 VibeLogic 把架构图画出来，对齐逻辑后再动手。

操作步骤

第一步：在  **需求描述** 文本框中，用自然语言写下你的业务需求。

示例：
实现一个用户登录流程，支持手机号+验证码登录，
登录成功后生成 JWT，存入 Redis，有效期 7 天。
未注册用户自动完成注册。

第二步：点击 ⚡ 生成逻辑图。

VibeLogic 会分析你的需求，强制输出一张 Mermaid 架构拓扑图。图表生成后会自动渲染在下方的画布区。

第三步：审查图表，确认 VibeLogic 的理解是否与你的意图一致。

如果不满意，进入思维迭代环节反复修改，直到图纸无懈可击。

第四步：图纸确认后，点击 📄 导出实施规划书，导出给 Vibecoding 模型执行。

五、模式二：破壁人模式（逆向分析现有代码）

适用场景：你有一份现有代码，想在修改之前先通过 VibeLogic 可视化它的架构，然后精确锁定只改某一部分，防止 Vibecoding 模型自作主张大面积重构。

操作步骤

第一步：在 📁 关联文件 卡片中，点击 + 挂载文件，从文件选择器中选择你要分析的代码文件（支持多选）。

挂载成功后，文件名会以紫色标签的形式显示在卡片中。同时会弹出 🚀 Pro 特性已激活 的提示。

⚠️ **注意：**文件内容只在本地 VS Code 和你配置的 API 之间传输，不经过 VibeLogic 的任何服务器。

第二步：点击 🔍 同步项目逻辑。

VibeLogic 会跨文件分析代码，提取核心业务骨架（自动忽略 import、类型定义、工具函数等噪音），生成一张跨文件的架构协作图。每个文件会以独立的 subgraph 方式展示，文件间的调用关系会以连线清晰标出。

第三步：审查图表，确认 VibeLogic 理解了你代码的实际逻辑。

第四步（关键）：进入思维迭代环节，描述你想修改的那一部分。

⚠️ **破壁人模式下必须先迭代一次，才能解锁「📄 导出重构施工单」按钮。**这是一道防呆设计——强迫你先确认修改意图，再锁定执行范围。

第五步：点击 📄 导出重构施工单，导出给 Vibecoding 模型执行。

单文件 vs 多文件

	单文件	多文件（≥2个）
图表呈现	直接画在主流程中	每个文件独立 subgraph

	单文件	多文件（≥2个）
节点上限	20 个	每个 subgraph 内 ≤ 15 个
Pro 标记	无	有（Beta 免费）

六、图表交互操作

图表渲染成功后，画布区支持以下操作：

缩放与平移

操作	方式
缩放	鼠标滚轮（以鼠标位置为中心缩放）
平移	按住鼠标左键拖动
重置视图	点击工具栏的  图片居中

调整画布高度

画布底部有一条**拖拽分割线**，鼠标悬停时会高亮显示。上下拖动可以调整画布的高度（最小 160px, 最大为屏幕高度减 150px）。

工具栏按钮

按钮	功能
 撤销	回退到上一个历史版本的图表
 回退	重做，前进到下一个版本
 演进日志	导出本次会话的架构迭代记录（Markdown 格式）
 导出 SVG	将当前图表导出为矢量 SVG 文件
 图片居中	重置画布的平移和缩放状态
 复制代码	复制当前图表的 Mermaid 源码

七、思维迭代：让图纸反复推敲直到完美

图表渲染成功后，下方会自动出现  **思维迭代** 卡片。

示例修改意见：

- 把「权限校验」这个节点移到「解析请求」之前
- 在「写入数据库」后面增加一个「发送通知邮件」的节点
- 把「缓存查询」和「数据库查询」合并成一个「数据读取」节点

VibeLogic 会执行**局部精准手术**——只修改你提到的部分，未涉及的节点 100% 保持原样，防止蝴蝶效应。

你可以**无限次迭代**，直到图纸完全符合预期。每一次迭代都会被记录进历史，可以随时通过「↔ 撤销」|「↶ 回退」查看。

■ **随时可以停止**：生成过程中点击红色的 ● **停止** 按钮，前端状态机会毫秒级切断请求，不会有任何残留状态。

八、演进日志：追溯架构迭代轨迹

点击图表工具栏中的 📄 **演进日志** 按钮，VibeLogic 会将本次会话中所有有效的架构迭代过程导出为一份 Markdown 文档，保存至项目目录。

日志内容包含每个阶段的**用户指令 / 需求原文**，以时间轴形式呈现：

- 🚀 **初始生成**：记录第一次生成时输入的需求描述
- 🔄 **架构迭代**：记录每一次思维迭代时输入的修改意见

⚠️ **注意**：日志只记录你的业务意图与需求演进轨迹，不包含完整的 **Mermaid** 源码。若需查看历史架构图，请在面板中使用「↔ 撤销」|「↶ 回退」进行版本溯源。

这份日志可作为项目的**架构决策记录 (ADR)**，帮助团队成员理解每一次架构调整背后的意图。

九、导出施工单：锁死 AI 的执行边界

这是 VibeLogic 最核心的一步。

当图纸审计完毕，点击底部的绿色按钮：

- **造物主模式**：📄 导出实施规划书
- **破壁人模式**：📄 导出重构施工单

系统会做两件事：

1. **生成文档**：在你的项目根目录输出一份结构化的规划文件，包含确定后的架构拓扑、修改范围、执行约束
2. **复制指令**：自动将唤醒指令复制到剪贴板

在 Vibecoding 模型中执行

打开 Vibecoding 模型的对话框，直接 `Ctrl+V`（或 `Cmd+V`）粘贴并回车。

Vibecoding 模型会读取施工单中封装好的注意力劫持协议，将认知边界锁定在你划定的范围内——严格按照图纸施工，不会越界修改无关文件。

💡 备用方案：如果 Vibecoding 模型无法自动定位施工单，点击  **复制代码** 获取 Mermaid 源码，在 Vibecoding 模型对话框中手动发送：「参考剪贴板中的架构图，直接重构项目」。

十、Pro 功能说明（Beta 期间免费）

以下功能在当前 Beta 阶段对所有用户免费开放：

功能	入口	说明
多文件深度重构	挂载 15 个以上文件	跨文件架构协作图，subgraph 展示
撤销 / 重做	工具栏 	无限次历史版本溯源
演进日志导出	工具栏 	导出完整架构迭代轨迹（Markdown）
SVG 矢量导出	工具栏 	导出高清矢量架构蓝图

Prompt Caching 省费机制

在多轮迭代中，已缓存的文件内容不会重复计费。面板底部的绿色状态栏会实时显示本次会话累计节省的 Token 数量。

十一、常见报错与排查

 Base URL 填写错误

代理服务器返回了一个网页而不是接口数据

解决：确保 Base URL 以 `/v1` 结尾，例如 `https://api.example.com/v1`。

 API Key 无效或未授权

API Key 无效或未授权（401）

解决：重新检查 API Key 是否正确。如果使用中转代理，确认账户余额是否充足。

✖ 模型名称错误

模型名称 (Model ID) 错误或该代理不支持 (404)

解决：检查 Model ID 是否拼写正确 (如 `claude-3-5-sonnet-20241022`)，或确认你的 API 提供商是否开放了该模型。

✖ 额度不足或请求过频

额度不足或请求过于频繁 (429)

解决：检查 API 账户余额，或稍等片刻后重试。

✖ 网络连接失败

网络连接失败 (ENOTFOUND / fetch failed)

解决：检查网络环境，或确认 Base URL 域名是否正确。国内直连官方接口可能需要开启全局代理。

⚠ 图表渲染失败 (自动自愈)

如果底层模型返回的 Mermaid 代码存在语法问题，VibeLogic 会自动触发**静默自愈引擎**，在数秒内调用后台算力完成修复，无需手动干预。

如果自愈后仍然失败，状态栏会显示具体错误原因，可按 `F12` 打开开发者工具查看完整日志。

十二、最佳实践与使用技巧

破壁人模式先审图，再迭代，再导出。 不要跳过审图环节——这是你唯一能在 VibeLogic 开始规划之前发现理解偏差的机会。

切换模式前先清空。 点击  全部清空，再选择新模式，避免两种模式的状态互相干扰。

生成时间较长不要慌。 超过 60 秒时状态栏会提示「超过预期等待时间，请继续耐心等待或点击停止」，这是正常现象，尤其是多文件场景下。可选择等待或切换更快的模型重试。

VibeLogic · 让 Vibecoding 模型按图纸施工，而不是凭感觉重构