

Máguinas de Vetores de Suporte

Advanced Institute for Artificial Intelligence – Al2

https://advancedinstitute.ai

Introdução

As Máquinas de Vetores de Suporte, do inglês *Support Vector Machines* (SVM) são baseadas em conceitos da Teoria do Aprendizado Estatístico (TAE), desenvolvida por Vapnik e colegas. Basicamente, a ideia seria estudar garantias teóricas sobre condições necessárias para o processo de aprendizado.

Como dito anteriormente, temos duas principais limitações durante um processo de aprendizagem:


- supertreinamento (*overfitting*): baixa capacidade de generalização no conjunto de teste.
- subtreinamento (*underfitting*): baixa capacidade de aprendizado no conjunto de treinamento.

Qual seria a situação ideal? Um **compromisso** entre as duas situações, ou seja, uma relação custo-benefício entre supertreinamento e subtreinamento.

Definição do problema: dado um espaço de funções \mathcal{F} , como escolher uma função $\hat{f} \in \mathcal{F}$ de tal forma que o erro no treinamento seja baixo e a capacidade de generalização seja alta? A TAE nos fornece condições para atingir este objetivo sem assumir uma formulação específica para a distribuição dos dados (abordagem não paramétrica).

Objetivo: Encontrar o melhor classificador $f^* \in \mathcal{F}$ para um conjunto de treinamento fixo com tamanho m de tal forma que se aproxime, ao máximo, do classificador de menor risco, ou seja, f_{bayes} .

Quando o aprendizado é consistente, ou seja, quando f^* consegue aprender dos dados? Primeiramente, precisamos definir o espaço de funções $\mathcal F$ que o nosso classificador fará parte. Vamos analisar a figura abaixo.



- ullet \mathcal{F}_{all} : espaço de todas as funções possíveis
- F: espaço das funções que o classificador pode aprender
- f_{bayes}: classificador de mínimo risco possível
- ullet f_{min} : classificador de mínimo risco em ${\cal F}$


Podemos, então, associar um **risco** R à cada classificador. Desta forma, $R(f^*)$ corresponde ao risco associado ao classificador f^* .


Temos que um classificador é dito ser **consistente** se, e somente se, o seu risco é minimizado quando $m \to \infty$, ou seja, quando o conjunto de treinamento aumenta. Em outras palavras, a consistência nos diz se estamos conseguindo aprender ou não.

O grande problema é que, quando $\mathcal{F} \to \mathcal{F}_{all}$, o nosso aprendizado não é consistente, pois o espaço de funções possíveis aumenta muito. Assim, devemos restringir o tamanho de \mathcal{F} . No entanto, o nosso dilema é: ao restringirmos \mathcal{F} , o nosso erro de aproximação fica grande; ao ampliarmos \mathcal{F} , o nosso erro de estimação aumenta.


A pergunta principal é: como escolher $\mathcal{F} \subset \mathcal{F}_{all}$ e $f^* \in \mathcal{F}$? A TAE nos ajuda a responder à essa questão propondo as SVMs, que é uma classe de (funções) classificadores ótimas no que diz respeito ao compromisso entre os erros de aproximação e estimação.

Objetivo: encontrar um hiperplano que maximize a margem de segurança e cometa poucos erros marginais, isto é, minimize o risco. O que são erros marginais?






Fazemos uma analogia com o algoritmo do Perceptron no sentido que ambos utilizam uma função de decisão linear, ou seja, um hiperplano. A diferença é que o hiperplano do Perceptron não possui as **propriedades ótimas** que o hiperplano encontrado pelo SVM possui.



Definimos, também, como **hiplerplano canônico** H aquele cujas amostras mais próximas satisfaçam $|\boldsymbol{w}^T\boldsymbol{x}+\theta|=1$. Como ilustrado abaixo, temos que os hiperplanos H_1 e H_2 definem, então, as margens com relação ao hiperplano canônico.



Definição do problema: dado um conjunto de treinamento rotulado, isto é, classificação supervisionada, $\mathcal{X}^1 = \{(\boldsymbol{x}_1, y_1), (\boldsymbol{x}_2, y_2), \dots, (\boldsymbol{x}_m, y_m)\}$, as amostras mais próximas do hiperplano canônico H devem satisfazer as seguintes condições:

•
$$H_1: \boldsymbol{w}^T \boldsymbol{x}_i + \theta = 1 \implies \boldsymbol{w}^T \boldsymbol{x}_i + (\theta - 1) = 0$$

•
$$H_2: \boldsymbol{w}^T \boldsymbol{x}_i + \theta = -1 \implies \boldsymbol{w}^T \boldsymbol{x}_i + (\theta + 1) = 0$$

Em termos de classificação, temos que:

$$\boldsymbol{w}^T \boldsymbol{x}_i + \theta \leq -1$$
 se $y_i = -1$

e

$$\boldsymbol{w}^T \boldsymbol{x}_i + \theta \geq 1 \text{ se } y_i = 1.$$


Podemos unificar as equações anteriores da seguinte forma:

$$y_i(\boldsymbol{w}^T\boldsymbol{x}_i + \theta) - 1 \ge 0, \tag{1}$$

que é conhecida pela restrição do problema.

Note que teremos m restrições, ou seja, uma para cada amostra do conjunto de treinamento, o que é bastante custoso para o classificador. Esse é um dos motivos que torna o SVM uma técnica bastante cara computacionalmente, sendo um dos seus principais pontos negativos.

Como podemos calcular a distância $d(H_1, H_2)$ entre os hiperplanos?



$$d(H_1, H_2) = \frac{\theta + 1}{\|\boldsymbol{w}\|} - \frac{\theta - 1}{\|\boldsymbol{w}\|}$$

$$= \frac{(\theta + 1) - (\theta - 1)}{\|\boldsymbol{w}\|}$$

$$= \frac{\theta + 1 - \theta + 1}{\|\boldsymbol{w}\|}$$

$$= \frac{2}{\|\boldsymbol{w}\|}$$
(2)

Desta forma, para maximizar a margem de separação, devemos minimizar $\|w\|$. Assim sendo, temos o seguinte problema de otimização:

$$\boldsymbol{w}^*, \theta^* = \operatorname*{arg\,min}_{\boldsymbol{w}, \theta} \frac{1}{2} \|\boldsymbol{w}\|^2, \tag{3}$$

sujeito às seguintes restrições:

$$y_i(\boldsymbol{w}^T\boldsymbol{x}_i + \theta) - 1 \ge 0, \quad \forall i = 1, 2, \dots, m.$$

As restrições acima garantem que não existem dados de treinamento entre os hiperplanos de separação.

Quando temos um problema de otimização sujeito à restrições de desigualdade, utilizamos duas principais ferramentas matemáticas: condições KKT (Karush–Kuhn–Tucker) e os chamados Multiplicadores de Lagrange.

O primeiro passo para a resolução da Equação 3 é criar a função Lagrangiana, a qual vai incorporar as restrições na própria função objetivo:

$$L(\boldsymbol{w}, \boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\alpha}) = \frac{1}{2} \|\boldsymbol{w}\|^2 - \sum_{i=1}^{m} \alpha_i [y_i(\boldsymbol{w}^T \boldsymbol{x}_i + \boldsymbol{\theta}) - 1], \tag{4}$$

também conhecida como forma primal do problema de otimização, em que $\alpha \in \mathbb{R}^m$ denota os multiplicadores de Lagrange.

O nosso problema agora passar a ser a otimizar a função Lagrangiana dada pela Equação 4, o que implica em encontrar os valores de α , w e θ para os quais o gradiente da função é nulo, ou seja:

$$\nabla L(\boldsymbol{w}, \boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\alpha}) = 0. \tag{5}$$

Isto implica que as derivadas parciais em relação aos parâmetros do hiperplano que desejamos encontrar devem ser nulas, ou seja:

$$\frac{\partial L(\boldsymbol{w}, \boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\alpha})}{\partial \boldsymbol{\theta}} = 0 \tag{6}$$

е

$$\frac{\partial L(\boldsymbol{w}, \boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\alpha})}{\partial \boldsymbol{w}} = 0. \tag{7}$$

A derivada parcial com relação ao bias, ou seja, parâmetro θ é dada como segue:

$$\frac{\partial L(\boldsymbol{w}, \boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\alpha})}{\partial \boldsymbol{\theta}} = \frac{1}{2} \|\boldsymbol{w}\|^2 - \sum_{i=1}^m \alpha_i [y_i(\boldsymbol{w}^T \boldsymbol{x}_i + \boldsymbol{\theta}) - 1] = 0$$

$$= \frac{1}{2} \|\boldsymbol{w}\|^2 - \sum_{i=1}^m [\alpha_i y_i(\boldsymbol{w}^T \boldsymbol{x}_i + \boldsymbol{\theta}) - \alpha_i] = 0$$

$$= \frac{1}{2} \|\boldsymbol{w}\|^2 - \sum_{i=1}^m \alpha_i y_i(\boldsymbol{w}^T \boldsymbol{x}_i + \boldsymbol{\theta}) + \sum_{i=1}^m \alpha_i = 0$$

$$= \frac{1}{2} \|\boldsymbol{w}\|^2 - \sum_{i=1}^m [\alpha_i y_i \boldsymbol{w}^T \boldsymbol{x}_i + \boldsymbol{\alpha}_i y_i \boldsymbol{\theta}] + \sum_{i=1}^m \alpha_i = 0$$

$$= \sum_{i=1}^m \alpha_i y_i = 0.$$
(8)

Já a derivada parcial com relação ao vetor $oldsymbol{w}$ é dada por:

$$\frac{\partial L(\boldsymbol{w}, \boldsymbol{\theta}, \boldsymbol{\alpha})}{\partial \boldsymbol{w}} = \frac{1}{2} \|\boldsymbol{w}\|^2 - \sum_{i=1}^m \alpha_i [y_i(\boldsymbol{w}^T \boldsymbol{x}_i + \boldsymbol{\theta}) - 1] = 0$$

$$= \boldsymbol{w} - \sum_{i=1}^m [\alpha_i y_i(\boldsymbol{w}^T \boldsymbol{x}_i + \boldsymbol{\theta}) - \alpha_i] = 0$$

$$= \boldsymbol{w} - \sum_{i=1}^m \alpha_i y_i(\boldsymbol{w}^T \boldsymbol{x}_i + \boldsymbol{\theta}) + \sum_{i=1}^m \alpha_i = 0$$

$$= \boldsymbol{w} - \sum_{i=1}^m [\alpha_i y_i \boldsymbol{w}^T \boldsymbol{x}_i + \alpha_i y_i \boldsymbol{\theta}] + \sum_{i=1}^m \alpha_i = 0$$

$$= \boldsymbol{w} - \sum_{i=1}^m \alpha_i y_i \boldsymbol{x}_i \implies \boldsymbol{w} = \sum_{i=1}^m \alpha_i y_i \boldsymbol{x}_i.$$
(9)

Substituindo-se as Equações 8 e 9 na forma primal do problema (Equação 4), encontramos a sua forma **dual**. Relembrando a forma primal, temos que ela é composta por dois termos:

$$L(oldsymbol{w}, oldsymbol{lpha}, oldsymbol{lpha}) = \overbrace{rac{1}{2} \|oldsymbol{w}\|^2}^{\mathsf{Termo 1}} \underbrace{-\sum_{i=1}^m lpha_i [y_i(oldsymbol{w}^T oldsymbol{x}_i + heta) - 1]}_{\mathsf{Termo 2}}.$$

Desenvolvendo o primeiro termo e utilizando a Equação 9, temos que:

$$\frac{1}{2} \|\boldsymbol{w}\|^2 = \frac{1}{2} \boldsymbol{w}^T \boldsymbol{w} = \frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^m \alpha_i y_i \boldsymbol{x}_i \right)^T \left(\sum_{i=1}^m \alpha_i y_i \boldsymbol{x}_i \right)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \alpha_i \alpha_j y_i y_j (\boldsymbol{x}_i^T \boldsymbol{x}_j). \tag{10}$$

Desenvolvendo o segundo termo, temos que:

$$-\sum_{i=1}^{m} \alpha_{i}[y_{i}(\boldsymbol{w}^{T}\boldsymbol{x}_{i}+\theta)-1] = -\sum_{i=1}^{m} \alpha_{i}[y_{i}\boldsymbol{w}^{T}\boldsymbol{x}_{i}+y_{i}\theta-1]$$

$$= -\sum_{i=1}^{m} [\alpha_{i}y_{i}\boldsymbol{w}^{T}\boldsymbol{x}_{i}+\alpha_{i}y_{i}\theta-\alpha_{i}]$$

$$= -\sum_{i=1}^{m} \alpha_{i}y_{i}\boldsymbol{w}^{T}\boldsymbol{x}_{i} - \sum_{i=1}^{m} \alpha_{i}y_{i}\theta + \sum_{i=1}^{m} \alpha_{i}$$

$$= -\sum_{i=1}^{m} \alpha_{i}y_{i}\boldsymbol{w}^{T}\boldsymbol{x}_{i} - \theta \sum_{i=1}^{m} \alpha_{i}y_{i} + \sum_{i=1}^{m} \alpha_{i}.$$

$$(11)$$

Podemos, ainda, desenvolver a Equação 11 um pouco mais.

$$-\sum_{i=1}^{m} \alpha_{i} y_{i} \boldsymbol{w}^{T} \boldsymbol{x}_{i} - \theta \sum_{j=1}^{m} \alpha_{i} y_{i} + \sum_{i=1}^{m} \alpha_{i} = -\sum_{i=1}^{m} \alpha_{i} y_{i} \boldsymbol{w}^{T} \boldsymbol{x}_{i} + \sum_{i=1}^{m} \alpha_{i}$$

$$= -\sum_{i=1}^{m} \alpha_{i} y_{i} \underbrace{\left(\sum_{j=1}^{m} \alpha_{j} y_{j} x_{j}\right)^{T} \boldsymbol{x}_{i} + \sum_{i=1}^{m} \alpha_{i}}_{\text{Equação 9}}$$

$$= -\sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} \alpha_{i} \alpha_{j} y_{i} y_{j} \boldsymbol{x}_{i}^{T} \boldsymbol{x}_{j} + \sum_{i=1}^{m} \alpha_{i}.$$
(12)

Substituindo-se, então, as Equações 10 (primeiro termo) e 12 (segundo termo) na Equação 4, temos que:

$$L(\boldsymbol{\alpha}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} \alpha_i \alpha_j y_i y_j \boldsymbol{x}_i^T \boldsymbol{x}_j - \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} \alpha_i \alpha_j y_i y_j \boldsymbol{x}_i^T \boldsymbol{x}_j + \sum_{i=1}^{m} \alpha_i$$
$$= -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} \alpha_i \alpha_j y_i y_j \boldsymbol{x}_i^T \boldsymbol{x}_j + \sum_{i=1}^{m} \alpha_i.$$
(13)

Note que, agora, nossa função objetivo depende apenas dos multiplicadores de Lagrange α . Lembre-se que, na Equação 4, nossa função dependia de α , $w \in \theta$.

Como o problema **primal** era de **minimização**, agora o problema **dual** torna-se uma **maximização** (teoria de otimização matemática). Assim sendo, nosso problema de otimização consiste em resolver a seguinte formulação:

$$\alpha^* = \underset{\alpha}{\operatorname{arg max}} \{L(\alpha)\}$$

$$= \underset{\alpha}{\operatorname{arg max}} \left\{ -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} \alpha_i \alpha_j y_i y_j \boldsymbol{x}_i^T \boldsymbol{x}_j + \sum_{i=1}^{m} \alpha_i \right\}, \tag{14}$$

sujeito às seguintes restrições:

$$\alpha_i \geq 0, \quad \forall i = 1, 2, \dots, m$$

e

$$\sum_{i=1}^{m} \alpha_i y_i = 0.$$

Qual a vantagem de termos um problema em sua forma dual? Temos apenas uma variável de interesse, ou seja, α . Assim, para resolvermos a Equação 14, precisamos empregar algum método de otimização quadrática (somatório duplo). É por esse motivo que o processo de treinamento do classificador SVM é bastante custoso computacionalmente.

Desta forma, obtendo-se α^* por algum método de otimização matemática, basta utilizamos ele na Equação 9 para obtemos w. Já para calcularmos o θ , precisamos utilizar as condições de KKT, as quais são condições necessárias para que a solução do problema dado pela Equação 14 seja ótima. Essas condições são dadas pelas seguintes restrições:

$$\alpha_i^*(y_i[(\boldsymbol{w}^*)^T \boldsymbol{x}_i + \theta] - 1) = 0, \ \forall i = 1, 2, \dots, m.$$
 (15)

Note que $y_i(\boldsymbol{w}^T\boldsymbol{x}_i+\theta)-1=0$ ocorre apenas para as amostras que se encontram sobre os hiperplanos H_1 e H_2 . Assim, α_i pode ser não nulo apenas sobre os elementos \boldsymbol{x}_i que se encontram nesses hiperplanos. Para as demais amostras \boldsymbol{x}_j , isto é, aquelas estão definidas além das margens, temos que $\alpha_j=0$ para a condição ser satisfeita.

Para esses elementos cujos multiplicadores de Lagrange são não nulos damos o nome de **vetores de suporte**. Eles correspondem às amostras **mais informativas** do conjunto de treinamento, pois estão mais próximas do hiperplano separador. Assim sendo, apenas essas amostras são utilizadas no cálculo de H, conforme apresenta a Equação 9.

Como podemos calcular θ ? Sabemos que, para as amostras que estão nas margens, a seguinte igualdade é válida: $y_i(\boldsymbol{w}^T\boldsymbol{x}_i+\theta)=1 \implies y_i\boldsymbol{w}^T\boldsymbol{x}_i+y_i\theta=1 \implies \theta=\frac{1-y_i\boldsymbol{w}^T\boldsymbol{x}_i}{y_i}$. Temos, então, que θ^* pode ser calculado como segue:

$$\theta^* = \frac{1}{|\mathcal{S}|} \sum_{\boldsymbol{x}_i \in \mathcal{S}} \left\{ \frac{1}{y_i} - (\boldsymbol{w}^*)^T \boldsymbol{x}_i \right\}, \tag{16}$$

em que $S \subseteq \mathcal{X}^1$ denota o conjunto dos vetores de suporte. Podemos, ainda, escrever a equação acima substituindo w^* pela Equação 9, isto é, em função dos multiplicadores de Lagrange:

$$\theta^* = \frac{1}{|\mathcal{S}|} \sum_{\boldsymbol{x}_i \in \mathcal{S}} \left\{ \frac{1}{y_i} - \sum_{\boldsymbol{x}_j \in \mathcal{S}} \alpha_j^* y_j \boldsymbol{x}_j^T \boldsymbol{x}_i \right\}.$$
 (17)

A função de decisão (classificação) do SVM apenas retorna o sinal da amostra que está sendo avaliada, ou seja:

$$h_{\boldsymbol{w}^*}(x) = \operatorname{sgn}\{(\boldsymbol{w}^*)^T \boldsymbol{x} + \theta^*\} = \operatorname{sgn}\left\{\underbrace{\sum_{\boldsymbol{x}_i \in \mathcal{S}} y_i \alpha_i^* \boldsymbol{x}_i^T \boldsymbol{x} + \theta^*}_{\boldsymbol{w}^*}\right\}.$$
 (18)

Neste caso, caso $h_{\boldsymbol{w}^*}(x) < 0$ (sinal negativo), então a amostra é classificada como sendo da classe -1; ou da classe 1 caso contrário. Note que \boldsymbol{w}^* controla a **inclinação** do hiperplano ótimo, θ^* define a sua **posição** em relação às **margens**.

SVMs com Margens Suaves

O objetivo dessa variante é lidar com o problema de sobreposição entre as classes permitindo com que algumas amostras possam violar a restrição e situar-se **entre** as margens.

Lembrando que as restrições originais eram dadas por $y_i(\boldsymbol{w}^T\boldsymbol{x}_i+\theta)\geq 1, \ \forall i=1,2\ldots,m.$ Agora, nossas novas restrições são dadas por:

$$y_i(\boldsymbol{w}^T\boldsymbol{x}_i + \theta) \ge 1 - \epsilon_i, \tag{19}$$


em que $\epsilon_i \geq 0$ representam as variáveis de folga que possuem o papel de "suavizar" as margens.

Agora, nossa função objetivo é dada por:

$$\boldsymbol{w}^*, \boldsymbol{\theta}^*, \boldsymbol{\epsilon}^* = \arg\min\left\{\frac{1}{2}\|\boldsymbol{w}\|^2 + C\left(\sum_{i=1}^m \epsilon_i\right)\right\},\tag{20}$$

sujeito a $y_i(\boldsymbol{w}^T\boldsymbol{x}_i+\theta)\geq 1-\epsilon_i$, em que $\epsilon_i\in[0,1]$ indica que os dados estão entre as margens. Note que o parâmetro C controla a relação custo-benefício entre SVMs de margens rígidas e margens suaves.

A ideia, então, é permitir que amostras estejam posicionadas entre as margens, conforme ilustrado abaixo.



A forma dual de nosso problema de otimização é muito similar ao que tínhamos apresentado na formulação das SVMs de margens rígidas (Equação 15), ou seja:

$$\boldsymbol{\alpha}^* = \arg\max_{\boldsymbol{\alpha}} \left\{ -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} \alpha_i \alpha_j y_i y_j \boldsymbol{x}_i^T \boldsymbol{x}_j + \sum_{i=1}^{m} \alpha_i \right\},\,$$

sujeito às seguintes restrições:

$$0 \le \alpha_i \le C, \quad \forall i = 1, 2, \dots, m$$

e

$$\sum_{i=1}^{m} \alpha_i y_i = 0.$$

O nosso vetor de pesos w^* continua sendo calculado pela Equação 9. Já as variáveis de folga podem ser calculadas da seguinte maneira:

$$\epsilon_i^* = \max \left\{ 0, 1 - \left[y_i \sum_{j=1}^m y_j \alpha_j^* \boldsymbol{x}_j^T \boldsymbol{x}_i \right] + \theta^* \right\}. \tag{21}$$

Notem que interessante: suponha uma amostra \boldsymbol{x}_i que esteja sobre o hiperplano H_1 , ou seja, $y_i=1$. Neste caso, o termo $y_i\sum_{j=1}^m y_j\alpha_j^*\boldsymbol{x}_j^T\boldsymbol{x}_i+\theta^*=(\boldsymbol{w}^*)^T\boldsymbol{x}_i+\theta^*=1$. A Equação 21 acaba se transformando em $\epsilon_i^*=\max\{0,1-1\}=0$, o que é verdade, pois \boldsymbol{x}_i é um vetor de suporte.

Suponha, agora, uma outra amostra x_i que pertença à classe 1, ou seja, $y_1=1$, mas não está sobre a margem. Neste caso, temos que:

$$y_i \sum_{j=1}^m y_j \alpha_j^* x_j^T x_i + \theta^* = (w^*)^T x_i + \theta^* = k > 1.$$

A Equação 21 acaba se transformando em $\epsilon_i^* = \max\{0, 1-k\} = 0$, o que é também verdade, pois x_i está longe da margem e, portanto, não precisa de variável da folga.

Suponha, agora, que x_i pertença à classe -1, ou seja, $y_i=-1$, mas não está sobre a margem. Neste caso, temos que:

$$y_i \sum_{j=1}^m y_j \alpha_j^* x_j^T x_i + \theta^* = -(w^*)^T x_i - \theta^* = -k < -1.$$

Multiplicando-se a equação acima por -1, temos que:

$$-(\boldsymbol{w}^*)^T \boldsymbol{x}_i - \boldsymbol{\theta}^* = -k \implies (\boldsymbol{w}^*)^T \boldsymbol{x}_i + \boldsymbol{\theta}^* = k > 1.$$

A Equação 21 acaba se transformando, novamente, em $\epsilon_i^* = \max\{0,1-k\} = 0$, o que é também verdade, pois x_i não encontra-se sobre a margem e, portanto, não precisa de variável de folga.

Agora, notem que temos duas condições de KKT:

$$\alpha_i^*(y_i[(\boldsymbol{w}^*)^T\boldsymbol{x}_i + \theta] - 1 + \boldsymbol{\epsilon}^*) = 0, \ \forall i = 1, 2, \dots, m.$$
(22)

е


$$(C - \alpha_i^*)\epsilon_i^* = 0. (23)$$

No caso das SVMs com margens rígidas, tínhamos que os vetores de suporte eram as amostras x_i cujos multiplicadores de Lagrange $\alpha_i>0$. Agora, no caso das SVMs com margens suaves, temos que existem diferentes tipos de vetores de suporte de acordo com os valores de α_i e ϵ_i .

Caso $\alpha_i < C$, temos que $\epsilon_i^* = 0$ para a Equação 23 ser satisfeita. Assim, concluímos que x_i é um vetor de suporte que está sobre a margem H_1 ou H_2 (depende de sua classe) ou é uma amostra que não está posicionada na margem. Este seria o mesmo caso das SVMs com margens rígidas.

Agora, caso $\alpha_i^* = C$, temos três possíveis situações:

- $oldsymbol{\bullet}$ $\epsilon_i^*>1$: erros no conjunto de treinamento pois os vetores de suporte cruzam o hiperplano separador.
- 2 $0 \le \epsilon_i^* < 1$: amostras situadas entre as margens (não são erros, apenas estão violando as regras).
- $\epsilon_i^* = 0$: amostras sobre as margens ou distante delas.




Falta, agora, calcularmos θ^* , que é computado pela média da Equação 17 sobre todos os vetores de suporte com $\alpha_i < C$, ou seja:


$$\theta^* = \frac{1}{|\mathcal{V}|} \sum_{\boldsymbol{x}_i \in \mathcal{V}} \left\{ \frac{1}{y_i} - \sum_{\boldsymbol{x}_j \in \mathcal{S}} \alpha_j^* y_j \boldsymbol{x}_j^T \boldsymbol{x}_i \right\}. \tag{24}$$

Lembrando que $\mathcal S$ denota o conjunto de todos os vetores de suporte (livres e limitados), e $\mathcal V$ denota os vetores de suporte limitados apenas, ou seja, aquelas amostras para as quais $\alpha_i^* < C$.

SVMs Não-Lineares

Quando temos dados que são linearmente separáveis, podemos fazer uso das SVMs com margens suaves ou rígidas, como vimos anteriormente. No entanto, como podemos lidar com o caso de dados não lineares, visto que os modelos baseados em SVM aprendidos até agora consegue aprender apenas superfícies de decisão lineares? A solução é mapear os dados para um outro espaço de maior dimensão Esta solução é também conhecida por *kernel trick*.





Como é a ideia dessa função de mapeamento? Suponha que tenhamos o seguinte exemplo:

- ullet $\phi:\mathbb{R}^2 o\mathbb{R}^3$ (função de mapeamento)
- ullet $x\in\mathbb{R}^2$ (elemento de entrada)
- $\phi(x) = \phi(x^1, x^2) = ((x^1)^2, \sqrt{2}x^1x^2, (x^2)^2)$ (elemento mapeado)

A ideia é que os dados estarão melhor distribuídos em espaços com maiores dimensões. O **Teorema de Cover** diz que um problema de classificação de padrões mapeado não-linearmente para um espaço de maior dimensão é mais provável de ser linearmente separável do que no espaço original, dado que o espaço não é densamente povoado.

Novamente, o problema dual é dado pela seguinte formulação:

$$\alpha^* = \underset{\alpha}{\operatorname{arg\,max}} \left\{ -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{m} \alpha_i \alpha_j y_i y_j \phi(\boldsymbol{x}_i) \phi(\boldsymbol{x}_j) + \sum_{i=1}^{m} \alpha_i \right\}. \tag{25}$$

A solução é dada, também, de maneira similar, ou seja:

$$h_{\boldsymbol{w}^*}(x) = \operatorname{sgn}\{(\boldsymbol{w}^*)^T \boldsymbol{x} + \theta^*\} = \operatorname{sgn}\left\{\underbrace{\sum_{\boldsymbol{x}_i \in \mathcal{S}} y_i \alpha_i^* \phi(\boldsymbol{x}_i) \phi(\boldsymbol{x}) + \theta^*}_{\boldsymbol{w}^*}\right\}. \tag{26}$$

O parâmetro θ^* , calculado na Equação 24, também pode ser obtido de maneira similar:

$$\theta^* = \frac{1}{|\mathcal{V}|} \sum_{\boldsymbol{x}_i \in \mathcal{V}} \left\{ \frac{1}{y_i} - \sum_{\boldsymbol{x}_j \in \mathcal{S}} \alpha_j^* y_j \phi(\boldsymbol{x}_j) \phi(\boldsymbol{x}_i) \right\}.$$
 (27)

A pergunta é: como projetar o operador de mapeamento ϕ ? Uma solução é por meio das funções kernel, em que não é necessário conhecer um mapeamento específico para determinado dado, apenas como realizar produtos escalares no novo espaço.

Uma função de kernel K é definida, basicamente, como segue:

$$K(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x}_j) = \phi(\boldsymbol{x}_i)^T \phi(\boldsymbol{x}_j), \tag{28}$$

ou seja, a função kernel recebe dois vetores no espaço de entrada e retorna o valor do produto escalar das amostras no espaço de maior dimensão. Esse é o então chamado *kernel trick*. Vejamos o exemplo abaixo:

- $\phi: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, $\phi(\mathbf{x}) = \phi(x^1, x^2) = ((x^1)^2, \sqrt{2}x^1x^2, (x^2)^2)$
- $x_i = (x_i^1, x_i^2)$ e $x_j = (x_j^1, x_j^2)$

produto interno

 $\bullet \ K(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x}_j) = \phi(\boldsymbol{x}_i)^T \phi(\boldsymbol{x}_j) = \overbrace{((x_i^1)^2, \sqrt{2}x_i^1x_i^2, (x_i^2)^2)^T}((x_j^1)^2, \sqrt{2}x_j^1x_j^2, (x_j^2)^2) = \underbrace{(x_i^1)^2(x_j^1)^2 + \sqrt{2}x_i^1x_i^2\sqrt{2}x_j^1x_j^2 + (x_i^2)^2(x_j^2)^2 = (x_i^1)^2(x_j^1)^2 + 2x_i^1x_i^2x_j^1x_j^2 + (x_i^2)^2(x_j^2)^2 = \underbrace{(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x}_j)^2}_{\text{kernel polinomial de grau } 2 = (x_i^1x_j^1 + x_i^2x_j^2)^2 = K(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x}_j), \text{ o conhecido kernel polinomial de grau } 2$

Desta forma, ao calcularmos $K(\boldsymbol{x}_i, \boldsymbol{x}_j)$ para todos os m elementos do conjunto de treinamento, iremos obter a **matriz de kernel** $\boldsymbol{K} \in \mathbb{R}^{m \times m}$. Dizemos que uma matriz de kernel é válida caso ela atenda às **Condições de Mercer**, ou seja, ela é uma matrix positiva e semi-definida (autovalores são todos maiores ou iguais a zero).

Alguns exemplos de função kernel válidas:

- ullet Polinomial: $K(oldsymbol{x}_i,oldsymbol{x}_j)=(oldsymbol{x}_i,oldsymbol{x}_j)^d$
- ullet Gaussiano: $K(oldsymbol{x}_i, oldsymbol{x}_j) = \exp\left\{rac{-\|oldsymbol{x}_i oldsymbol{x}_j\|^2}{\sigma}
 ight\}$
- ullet Sigmoidal: $K(oldsymbol{x}_i, oldsymbol{x}_j) = anh(oldsymbol{x}_i, oldsymbol{x}_j)$

Um outro desafio é: como tornar SVM válido para problemas de classificação com **múltiplas** classes? Basicamente, para um problema com c classes temos duas abordagens:

- OVA (one-versus-all): treinamos c SVMs e removemos a função sgn da Equação 26 para que a mesma retorne uma pontuação (score). A classe da amostra corresponde àquela SVM que retornou a maior pontuação. Essa pontuação geralmente é calculada como sendo a distância da amostra a ser classificada até o hiperplano de separação (maior a distância, maior a pontuação).
- ullet OVO (one-versus-one): treinamos c(c-1)/2 classificadores SVM, isto é, todos os pares de combinações entre classes. Para cada combinação, o classificador vencedor recebe um voto, e a classe escolhida é a do classificador que recebeu a maior quantidade de votos. Uma desvantagem dessa abordagem é que, quando o número de classes é alto, ela é muito custosa.