

stl shared_ptr 实现思路和相关优化

精简版

c++ stl 的shared_ptr 的内存布局如下



- 每次创建一个shared_ptr 都会 new 一块24字节长度的内存。
- shared_ptr 自身存放了一个指针指向外部内存,同时,在动态分配的内存里也存放了外部内存的地址,区别在于那边的类型是真实对象的类型。也就是shared_ptr 里面同时存放了两个地址一样的指针。具体原因见后面的分析。
- 当外部内存是动态分配的场景(本文后面例子),使用std::make_shared 能减少一次内存分配,因为两块内存合并到了一起,同时对于访存更友好,所以尽可能用std::make_shared



背景

在 ②【服务端性能优化】C/C++ 高性能代码实践(二) ③ 谢更新 介绍了 shared_ptr 对性能可能造成的影响,在pycton项目中,发现下面这段代码,c++的shared_ptr **能够正确调用到虚函数**,对其内在机制实现产生的兴趣。

[画板]



高昌利 3月10日 21:00

能吐槽你这个图和一般的成员变量表示顺序不一致么? 一般来说是从上往下是地址从低到高吧?



张青山 3月10日 21:07

额,是不严谨… 有个是在基类



张青山 3月11日 10:47

@高昌利 我认真看了下实现,atomic 变量放在基类 _Sp_counted_base, ptr 指针放在 子类 _Sp_counted_ptr,从对象模型上,这个布局应该没问题。不确定是否理解了你的问题。 地址高低理论上这张图不关心,属于更底层的实现。。



高昌利 3月11日 10:49

这个图不是特别明显,下面 make shared 的那个比较明显? 我记得 count 和 ptr 是放在 make_shared 内存的低地址 的。



张青山 3月11日 10:54 Good catch

shared_ptr 里面同时存放了两个地址—…



张振晖 3月11日 15:10

提一个点,这个结构导致 shard_ptr 不是线程安全的;我 发现好多同学会把 shard_ptr 当 线程安全来用,频繁切换其管理 对象

能减少一次内存分配



张振晖 3月11日 14:28

不光是减少一次内存分配,内存 是连续的话后续调用的性能也会 更好

```
2  int a;
3  ~A() { printf("~A\n"); }
4  };
5  int main() {
6  std::shared_ptr<void> f(new A());
7  }
```

如果让我们来实现,最简单的实现方式如下

```
1 template <typename T>
2 class shared_ptr {
3  T* _data;
4  public:
5     shared_ptr(T *p) : _data(p) {}
6     ~shared_ptr() { delete _data; }
7  };
```

但是按照以上的实现方式,T的类型是 void, 无法调用到 A 的析构函数。

改进

为了能调用到A的析构函数,我们必须保存下来所要delete的指针的类型信息。也就是data的类型信息必须是构造函数传进来的。

```
1 template <typename T>
2 class shared_ptr {
3 T* _data;
4 public:
5 template <typename U>
6 shared_ptr(U *p) : ? {}
7 ~shared_ptr() { delete _data; }
8 };
```

由于U的类型必须在构造的时候才能够确定,所以 data 的类型无法直接放在类 shared_ptr 的成员变量中。因此可以进一步改进成下面的方式

```
1 template <typename T>
2 class helper {
3 T * _data;
   public:
    helper(T *p) : _data(p) {}
   ~helper() { delete _data; }
    };
8
    template <typename T>
10
    class shared_ptr {
11
    ?* _helper;
12
    public:
13
      template <typename U>
14
      shared_ptr(U *p) { _helper = new helper(p); }
15
      ~shared_ptr() { delete _helper; }
16
    };
```

void



张兴锐 3月10日 20:24 这里也挺好奇的,为什么这里要

用 void



张青山 3月10日 20:35

我们有个 python 和 c++结合的 编译项目里面有这个场景.. 如此,当shared_ptr 析构的时候,可以调用到helper的析构,而helper本身模版参数为实际参数的类型(也就是例子中的A),当它析构的时候,就能够调用到 A的析构。

现在唯一要解决的是_helper 变量的类型。

解决办法是再给他加个基类 helper_base

```
class helper_base {
1
2
    public:
3
      virtual ~helper_base() = default;
    };
5
6
    template <typename T>
    class helper : public helper_base {
7
8
    T * _data;
    public:
9
10
      helper(T *p) : _data(p) {}
      virtual ~helper() { delete _data; }
11
12
    };
13
14
    template <typename T>
    class shared_ptr {
15
16
    helper_base* _helper;
    public:
17
18
      template <typename U>
      shared_ptr(U *p) { _helper = new helper(p); }
19
    ~shared_ptr() { delete _helper; }
20
21
    };
```

如此,就完成了一个 shared_ptr 的实现。而shared_ptr 本身还有个计数功能,可以一起 放在helper 中实现。也就是

```
class helper_base {
1
2
    public:
      virtual ~helper_base() = default;
3
4
    };
5
    template <typename T>
6
7
    class helper : public helper_base {
    T * _data;
8
9
    std::atomic<long> ref;
10
    public:
11
      helper(T *p) : _data(p) {}
12
      virtual ~helper() { if (ref == 0) delete _data; }
13
14
    };
15
    template <typename T>
16
17
    class shared_ptr {
    helper_base* _helper;
18
    public:
      template <typename U>
20
      shared_ptr(U *p) { _helper = new helper(p); }
21
       ~shared_ptr() { delete _helper; }
22
    };
23
```

```
class helper_base {
2
    public:
3
      virtual ~helper_base() = default;
    };
5
    template <typename T>
6
    class helper : public helper_base {
7
    T * _data;
8
    std::atomic<long> ref;
9
10
    public:
11
      helper(T *p) : _data(p) {}
12
13
      virtual ~helper() { if (ref == 0) delete _data; }
    };
14
15
     template <typename T>
16
     class shared_ptr {
17
    helper_base* _helper;
18
19
     public:
20
       template <typename U>
      shared_ptr(U *p) { _helper = new helper(p); }
21
       ~shared_ptr() { delete _helper; }
22
23
       T *get() const { return static_cast<T*>(_helper->_data); }
24
25
    };
```

每次都需要做一次访存操作,可以通过增加内存换取性能。也就有了最终的版本

```
class helper_base {
1
 2
    public:
      virtual ~helper_base() = default;
3
    };
 4
5
    template <typename T>
6
    class helper : public helper_base {
7
    T * _data;
8
9
     std::atomic<long> ref;
10
    public:
11
    helper(T *p) : _data(p) {}
12
      virtual ~helper() { if (ref == 0) delete _data; }
13
14
    };
15
16
    template <typename T>
    class shared_ptr {
17
18
     T *_data;
    helper_base* _helper;
19
20
     public:
21
       template <typename U>
       shared_ptr(U *p) : _data(p) { _helper = new helper(p); }
22
23
       ~shared_ptr() { delete _helper; }
24
25
       T *get() const { return _data; }
26
    };
```

_helper->_data



朱欣 3月10日 21:36

这里 _helper 不需要 static_cast 一下吗才能获取到 _data 吗



张青山 3月10日 22:24

真实的实现里面封装了好多层, 这边是简化的写法,我晚点补充 下细节···



张青山 3月11日 10:49

@朱欣 这个写法是如果我们去helper 里面读 data 的写法,不是标准当前的实现。严谨上确实是需要 cast 下(helper crtp下),这边只是一个示例表达意思。

可以通过增加内存换取性能



张兴锐 3月10日 20:21

原来是这样,我之前也很疑惑为 什么两边有同一个指针



黄兢成 3月10日 22:32

@张兴锐 std::shared_ptr 有些时候两边的指针并不相等的,如支持 Aliasing constructor 的用法。



兢成


黄兢成 3月10日 22:35 (编辑过) 或者多继承情况下,Base 和

Derived 的转换需要地址偏移。

这其实就是stl里面shared_ptr 实现的基本思路

```
class _Sp_counted_ptr_base {};
2
    template <typename _Ptr>
3
    class _Sp_counted_ptr : public _Sp_counted_ptr_base {
4
5
      _M_release() noexcept
6
        delete _M_ptr;
 7
8
9
      _Ptr _M_ptr; // A *
10
    };
11
12
    template <typename _Tp>
13
    class shared_ptr {
      template <typename _Yp>
14
15
      shared_ptr(_Yp *__p) : _M_ptr(__p){ _M_pi = new
    _Sp_counted_ptr<_Yp>(__p) }
16
      17
      _Sp_counted_ptr_base *_M_pi;
18
                                      // 用真实类型实例化
19
   };
```

内存布局如下



进一步优化

在我们的例子中

```
1  struct A {
2   int a;
3   ~A() { printf("~A\n"); }
4  };
5   int main() {
6   std::shared_ptr<void> f(new A());
7  }
```

意味着 外部的内存也是动态分配的,所以我们的例子中就会出现两次内存分配

std::shared_ptr<Base> ptr(new Derived()); 此时也会一 边存储 Base*,另一边控制块存 储 Derived*。



张青山 3月11日 10:52

@黄兢成 严谨上确实有可能存在地址不一致的可能(主要是编译器会自己根据对象模型调整偏移),但这部分其实都是编译器偷偷干的,对于用户而言可以不感知。但确实是有可能。



黄兢成 3月11日 12:24

@张青山 不仅仅是继承情况 下,偏移导致两边地址可能不 同。参考我上面评论那图的代 码,std::shared_ptr 支持 aliasing constructor。 shared_ptr 自身存储的指针, 跟控制块(对应文章中的 helper<T>) 存储的指针,地址、 类型可以完全不同的。并且用户 能显式设置进去。此时从控制块 中 get 地址去 static_cast,没有 办法还原出 shared_tr 自身存储 那地址。控制块存储的指针用于 释放,shared_ptr 存储的指针 用于使用。两边都存储并非仅仅 为了性能。只是 aliasing constructor 较少用。

展开



张青山 3月11日 13:41

@黄兢成 你说的是有道理的,在这种 case 下,新的 shared_ptr 控制块会直接指向 传进来的那个 shared_ptr 的控制块(里面包含 计数 和 需要释放的内存指针),同时自己的指针有初始化成 传进来的那个。。。




张青山 3月11日 14:03

我在文档最后一个章节补充了下 这部分, @黄兢成 帮忙看下有 么有问题。




黄兢成 3月11日 14:26

@张青山 章节和示意图没有问题,只是最好能简单补充下aliasing constructor 的动机。有时会在数据嵌套的场合使用。如下例子 VideoFrame 内部保存了 Data。但有某些限制,我们需直接使用(或保存)std::shared_ptr<Data>,于是这个 Data 就需要依赖 VideoFrame 的生命期。为避免复制,就可用 aliasing constructor 了。只是这例子也是我编造的,实际上我还没有在



从原理上,把它们放在一起,一次内存分配就够了



这就是c++ std::make_shared 的作用。

https://en.cppreference.com/w/cpp/memory/shared_ptr/make_shared

Allocates memory for an object and initialize the object with the supplied arguments. Returns a std::shared_ptr object managing the newly created object

These functions will typically allocate more memory than sizeof(T) to allow for internal bookkeeping structures such as reference counts.

These functions may be used as an alternative to std::shared_ptr<T>(new T(args...)). The trade-offs are:

 std::shared_ptr<T>(new T(args...)) performs at least two allocations (one for the object T and one for the control block of the shared pointer), while std::make_shared<T> typically performs only one allocation (the standard recommends, but does not require this; all known implementations do this).

由于 用户分配的内存和shared_ptr 自身的内存放在一起,所以就不能通过传deleter的方式自定义释放内存方法

• Unlike the std::shared_ptr constructors, std::make_shared does not allow a custom deleter.

现实工程中碰到过。



_data(p)



 吴博雅 3月12日 13:18

 p 是 U*的,_data 是 T*的,类

型会不会无法隐式转换



张青山 3月12日 13:41 (编辑过)

@吴博雅 这是调用者要保证的,类似 T*data = new U()不然编译会报错。



当我们限制shared_ptr 的使用场景(比如模版参数和构造函数的参数类型一致),是否可以不用在堆上分配一个指向外部内存的指针,来达到优化目的?

理论上可行,但是我们无法减少内存分配的次数,最多只是节省了堆上的8字节内存,相对于可用性带来的损失,少用8字节内存未必是一个好的方案。

补充

c++ stl的shared_ptr 的实现(想要支持的功能)比我们想象的还要复杂,**shared_ptr 本身和 动态分配的内存 为什么要同时维护两个相同的指针**,这个问题一方面可以提高get函数的性能,另一方面,经过 黄兢成 同学的提醒,在某些条件下,确实存在不一样的情况,使得实现上不得不提供两个。


template< class Y >
shared ptr(const shared ptr<Y>& r, element type* ptr) noexcept;
(8)

The *aliasing constructor*: constructs a <code>shared_ptr</code> which shares ownership information with the initial value of r, but holds an unrelated and unmanaged pointer ptr. If this <code>shared_ptr</code> is the last of the group to go out of scope, it will call the stored deleter for the object originally managed by r

具体用法如下

```
1 std::shared_ptr<A> pw = std::make_shared<A>();
2 int *p;
3 std::shared_ptr<int> pj(pw, p);
```

具体的内存布局如下



pj 这个shared_ptr 自身存放的是传进来的第二个参数 p 的值,它不再动态创建 24字节 动态内存,而是直接指向传进来的shared_ptr 已经创建好的 堆内存。如此,就实现了文档中描述的功能。

template< class Y >

shared_ptr(const shared_ptr<Y>& r, element_type* ptr) noexcept;

shares ownership information with the initial value of r, 和 but holds an unrelated and unmanaged pointer ptr. If this shared_ptr is the last of the group to go out of scope, it

部分场景可行,比如 map<shard_ptr<int>>,如果这 个 map 非常大,这个场景能节 约大量的内存,是有价值的

std::shared_ptr<int> pj(pw, p);



张振晖 3月11日 14:47 真没见过这个用法,学到了



张振晖 3月11日 14:50 我理解这里是用 pw 中的引用计数来管理 p 是吧,当 pj 或者pw 共同的引用计数归零,销毁p?



张青山 3月11日 14:50 管理 new 出来的 A,p 的内存不 做管理



张青山 3月11日 14:50 我加个例子



张振晖 3月11日 14:55

哦哦,懂了,相当于把 pj 割裂成两半,引用计数与 pw 共享,但是内存指向 p(int*);所以通过 get 调用返回的是 p,但是引用计数归零销毁的是 A;在这套逻辑里 p 无法被销毁,其生命周期需要被其他内容管理,比如



张青山 3月11日 14:57 对的,我补充了例子,应该更加 清晰一点。 will call the stored deleter for the object originally managed by r

Aliasing constructor的具体例子

```
#include <memory>
2
    class B { 35
3
    };
4
    class A {
    public:
6
    B b;
7
8
    };
9
    int main() {
10
      std::shared_ptr<A> ptr_A = std::make_shared<A>();
11
      // 由于某些原因,我们想把b 传出去
12
13
      std::shared_ptr<B> ptr_B = std::shared_ptr<B>(ptr_A, &ptr_A->b);
      // do something with ptr_B
14
       // foo(ptr_B)
15
       return 0;
16
17
```

某种情况下(比如出于架构的封装等),我们需要把A的成员b 传出去,但我们不希望在这个过程中A的内存被释放了,就可以用aliasing constructor。ptr_B 和 ptr_A 共享对内存 A的所有权,ptr_B.get() 拿到的是 ptr_A->b 的地址。

std::shared_ptr ptr_B = std::shared...



李旭 昨天 16:28 (编辑过)

一种最常见的例子是在managed i/o buffer下(比如zero-copy/DMA 这种由 driver 预先跟网卡协商 pre-allocate 出来的),buffer 由 I/O driver 的runtime 管理,但是我们会把部分数据 slicing 交给用户去做读写,这个时候通过一个 proxy 对象把 buffer 扔出来就 ok,同时runtime 也能感知到外部可能还有用户;另一种是异构抽象,比如在不同的 db driver 中抽象一个统一的 connection 对象,参考

https://codesynthesis.com/~b oris/blog/2012/04/25/sharedptr-aliasing-constructor/。 展开