
Наглядное руководство с нуля

Руководство по WhiteDNS

Изучи все разделы приложения с короткими пояснениями: создай конфиг, импортируй его, подключись и проще находи проблемы.

В руководстве 15 скриншотов приложения



Руководство для Android · демо-версия 1.6.12 beta 1 · изображения с данными для входа скрыты до публикации.

С чего начать

Карта, чтобы не потеряться в меню.

Если запускаешь приложение впервые, начни с раздела 2. Если конфиг уже есть, переходи сразу к импорту по ссылке или QR.

Раздел 1 · Знакомство (стр. 2–3)
Что такое WhiteDNS, что значит «движок подключения», что такое Resolver.

Раздел 2 · Конфиг (стр. 4–8)
Создание или импорт: меню + Add, ссылка-подписка, QR и ручная форма.

Раздел 3 · Движки (стр. 9–12)
Какой конфиг мне нужен: CottenMax, CottenDNS, MasterDNS, StormDNS, Soar.

Раздел 4 · Повседневное использование (стр. 13–17)
Подключение, Resolver и сканирование; разница между Proxy и Full VPN.

Раздел 5 · Решение проблем (стр. 18–19)
Частые вопросы и итоги.

Три слова, которые будешь часто видеть

Конфиг / профиль: набор данных для подключения (домен, ключ, тип движка).
Resolver: DNS-сервер, через который идут запросы приложения.
Движок подключения: способ связи приложения с сервером; должен совпадать с твоим сервером.

Что нужно перед началом?
Для подключения к серверу нужна ссылка на конфиг, QR или данные (домен, ключ) от администратора сервера. Одна установка приложения активный сервер не даёт.

Отличия движков подключения

Прежде чем заполнять форму, полезно знать эти пять названий.

MasterDNS

Один из способов передавать интернет через DNS-запросы. Если данные сервера для MasterDNS, нужен совместимый движок или режим; просто сменить название профиля недостаточно.

CottenDNS

DNS-туннель со своими настройками подключения. Домен и ключ берёшь с сервера CottenDNS и вводишь в WhiteDNS; внутри движка можно выбрать обычный режим или Max.

CottenMax (Beta)

Не «отдельный профиль», а экспериментальный режим CottenDNS. Обычно домен и ключ те же, но серверу нужно обновление. Для возврата выбери Normal.

Soar

Ещё один движок DNS-туннеля. Обычно нужны домен туннеля и публичный ключ сервера. В показанной версии поддержка экспериментальная, передаётся TCP-трафик.

А что такое StormDNS?

Отдельный пункт в списке движков. Если твой сервер или конфиг StormDNS, выбери форму StormDNS; ключ, домен и метод шифрования должны совпадать с сервером.

Какой из них лучше?

Лучшего для всех сетей нет. Выбирай движок по типу своего сервера или конфига; для старта подойдут настройки по умолчанию.

Источники

Официальная документация WhiteDNS, CottenDNS, MasterDnsVPN и Soar (Lantern). Адреса на последней странице.


Три способа добавить конфиг

Меню + Add создано именно для этого.

1. Открой приложение и внизу перейди в **Profiles**.
2. Вверху раздела **Connection** нажми **+ Add**.
3. Если данные есть вручную, выбери **Create**.
4. Если есть ссылка или подписка, нажми **Import**.
5. Если есть QR-код, выбери **Scan QR**; откроется камера.

Совет для начала
С валидной ссылкой или QR импорт обычно проще, чем вручную вводить домен и ключ.

Имя профиля необязательно
В ручном режиме поле Name нужно только для узнавания конфига в списке, например «Домашний интернет».



Три варианта: Create, Import и Scan QR

Раздел 2 · Импорт


Конфиг из ссылки или QR

Для большинства пользователей это самый быстрый способ.

1. Путь: **Profiles → Connection → + Add → Import**.
2. Если есть ссылка подключения или подписка, вставь её в **Profile Links**.
3. Если есть QR, нажми **Scan QR** и отсканируй код.
4. Нажми **Import**. Поддерживаемые конфиги добавятся в список.
5. Вернись к списку, выбери импортированный конфиг и перейди в **Connect**.

Что такое ссылка-подписка?
Адрес, который может передать приложению данные одного или нескольких конфигов. Тип ссылки должен поддерживаться WhiteDNS.

Конфиденциальность
Не публикуй ссылку-подписку, ключ подключения и QR в открытых группах: они могут дать другим доступ к твоему серверу.



Окно Import connection

Простая форма StormDNS

Что означает каждое поле и что в него писать?

Форма показана для ручного создания подключения с движком StormDNS. Если сервер другой, сначала смени **Client Engine**.

Client Engine
Тип движка; должен совпадать с типом сервера.


Name
Любое имя, например «Мой конфиг».

Domains
Домен(ы) сервера, точно как тебе их выдали.

Encryption Key
Общий ключ шифрования с сервером; без единой ошибки в символах.

Encryption Method
Метод шифрования выбирай по настройкам сервера, а не наугад.

> **Важно про XOR**
> На скриншоте виден метод XOR, но он не считается безопасным шифрованием. Если сервер поддерживает AES или ChaCha20, лучше выбрать совместимый безопасный вариант.



Ручное создание профиля с движком StormDNS

Раздел 2 · Ручное создание


Создание конфига CottenDNS

Настройки, которые нужны в первый раз.

Если сервер CottenDNS, выбери **CottenDNS** в списке движков. Кроме домена и ключа появится несколько дополнительных опций.

1. В **Name** введи любое имя, например «Конфиг Cotten».
2. В **Domains** введи домен от администратора сервера.
3. В **Encryption Key** вставь ключ этого сервера.
4. Метод шифрования выбери по серверу; **Preset** сначала оставь **Default**.
5. В **CottenDNS mode** для начала выбери **Normal CottenDNS**; затем нажми **Save**.

> **Когда нужен CottenMax?**
> Если сервер обновлён для CottenMax и ты хочешь попробовать экспериментальную версию, потом выбери **CottenMax (beta)** в этой же форме.



Форма CottenDNS и вариант Normal


Редактирование и управление конфигами

Меню с тремя точками рядом с каждым конфигом содержит основные инструменты.

1. В **Profiles → Connection** видны все сохранённые конфиги.
2. Чтобы использовать конфиг, в меню с тремя точками выбери **Use profile**.
3. С помощью **Test server** можно сделать первичную проверку связи с сервером.
4. Для правки данных выбери **Edit profile**.
5. **Export profile** экспортирует конфиг; **Delete profile** удаляет его.

Что такое Active и Selected?
Зелёная метка показывает, какой профиль активен или выбран. Выбор профиля сам по себе не запускает подключение.

Перед экспортом
Файл или ссылка могут содержать данные доступа. Делись только с тем, кому доверяешь.



Список профилей и меню редактирования


Включение CottenMax

Простые шаги с теми же доменом и ключом.

1. В меню с тремя точками профиля CottenDNS открой **Edit profile**.
2. Имя, домен и ключ оставь как были.
3. В **CottenDNS mode** выбери **CottenMax (beta)**.
4. Сохрани через **Save**; если был подключён, сначала отключись, затем подключись снова.

Нужен ли новый конфиг?
Нет. CottenMax использует домен и ключ того же подключения CottenDNS, если сервер поддерживает этот режим.

Если не подключилось
Прямо здесь выбери **Normal CottenDNS** и подключись снова. Удалять профиль не нужно.



CottenDNS mode в форме редактирования

Расширенные настройки CottenMax

Нужны, только если на конкретном интернете подключение работает плохо.

Обычным пользователям эти опции не нужны. Если приложение работает с настройками по умолчанию, ничего не меняй.

Background Scan Resolvers

Сколько Resolver проверяется одновременно в фоне после установки туннеля. Малое значение меньше нагружает соединение.

Query rate limit

Ограничивает скорость отправки DNS-запросов; полезно, если сеть блокирует большое число запросов.

Timing mask

Слегка варьирует время запросов, чтобы не было постоянного шаблона.


Transport / Delivery

Способ передачи и тип DNS-ответа. Для начала оставь From preset.

IP mode / QNAME Reshaping

Детали совместимости с сетью; обычно оставляй без изменений.

> **Простое правило**
> Если нужно что-то менять, меняй только одну опцию за раз и проверяй результат.



Расширенные опции CottenMax

Редактирование конфига StormDNS

Знать поля нужно, когда захочешь исправить конфиг.

Форма редактирования StormDNS показывает те же простые данные подключения. На скриншоте уже введены примерные значения.

Client Engine
Движок, с которым работает конфиг; здесь StormDNS.


Name
Имя профиля, которое ты сам знаешь.

Domains
Домены, выделенные для сервера.

Encryption Key
Общий ключ; должен точно совпадать с ключом на стороне сервера.

Encryption Method
Метод шифрования; должен совпадать с сервером.

> **Отличие от MasterDNS**
> MasterDNS и StormDNS — не одно и то же имя. Если у тебя конфиг MasterDNS, используй настройки и режим совместимости, указанные провайдером; произвольная смена Client Engine может оборвать соединение.



Пример формы редактирования StormDNS

Настройка Soar

Выбирай этот движок, только если сервер поддерживает Soar.

В WhiteDNS Soar — самостоятельный экспериментальный движок. Если у тебя конфиг Soar, форма отличается от CottenDNS.

Tunnel domain

Домен туннеля, который даёт администратор сервера; обычно один домен.

Server PUBLIC key

Публичный ключ сервера. Приватный ключ сервера не использовать.

Soar preset

Для начала подходит Balanced (recommended).

DNS resolver transport

Обычно хорошим первым выбором будет Auto UDP with TCP fallback.


Discover additional resolvers

Если включено, приложение найдёт и другие Resolver.

User network country

Страна твоей сети, а не расположение сервера; например, страна SIM-карты и интернета, которым ты пользуешься.

> **Ограничение Soar**
> По описанию самого приложения, этот движок рассчитан на передачу TCP-трафика. Выбор Full VPN не обязательно включает для него UDP/QUIC.



Форма Soar и поле публичного ключа


Что такое Resolver?

Часть приложения, помогающая находить DNS-пути.

Resolver — это DNS-сервер, отвечающий на запросы доменов. Приложение может использовать несколько Resolver, чтобы найти подходящий путь.

1. Внизу открой **Profiles** и вкладку **Resolver**.
2. **Default Resolver** — готовый список самого приложения.
3. Созданные тобой списки тоже показываются здесь.
4. Для управления списком нажми три точки рядом с ним.

> **Больше не значит лучше**
> Тысячи Resolver не обязательно лучше нескольких реально отвечающих. Важно качество на твоём интернете.



Список Default и личный список


Личный список Resolver

Добавление нескольких DNS из текста или файла.

1. На вкладке **Resolver** создай список или через три точки выбери редактирование.
2. В **Name** задай любое имя.
3. Чтобы добавить IP, впиши их в **Resolvers**; один IP на строку.
4. Если есть готовый файл, нажми **Import file**.
5. **Clear** очищает список, **Save** сохраняет изменения.

Valid resolvers
В этой форме означает только корректный формат ввода, а не гарантию скорости или подключения всех IP.

Важно
Берите списки Resolver из надёжного источника; незнакомые IP не всегда дают хороший результат.



Форма Edit resolver profile

Вкладка Setting

Меняй этот раздел только при необходимости.

Вкладка относится к общим настройкам приложения; это не то же, что конфиг с доменом и ключом.

1. В **Profiles** открой вкладку **Setting**.
2. Если особых изменений не нужно, выбери **Default**.
3. Такие параметры, как **MTU**, определяют размер сетевых пакетов.
4. Неправильное изменение этих опций может ухудшить качество соединения.

> **MTU на примере**
> Это как размер посылки, в которой перевозятся данные; слишком большая посылка может плохо проходить по некоторым маршрутам.



Профиль Default в настройках приложения

Подключение к интернету

Значение кнопок и данных на странице Connect.

1. Выбери конфиг в разделе **Profiles**.
2. Внизу перейди в **Connect** и нажми большую кнопку подключения.
3. В **Proxy Mode** нужные приложения надо настроить на использование локального прокси.
4. В **Full VPN** приложение использует VPN-функцию Android для направления трафика; возможности зависят от типа движка.
5. Когда увидишь **Stop** и метку **Verified**, проверка доступа туннеля в приложении прошла успешно.


Down / Up / Total Usage

Скорость загрузки, скорость отправки и общий расход трафика.

SOCKS5 / HTTP Proxy

Локальные адреса прокси на телефоне; не публичный сервер.

> **Почему у приложений нет интернета?**
> В Proxy Mode одного выбора конфига недостаточно: нужное приложение тоже должно использовать локальный прокси. Если нужно использование на уровне всей системы, посмотри Full VPN.



Страница Connect при включённом Proxy Mode


Сканирование Resolver

Когда хочешь узнать, какие Resolver отвечают в твоём интернете.

1. Внизу нажми **Scan**.
2. **Default list** — список по умолчанию; **Select file** — свой файл.
3. В **Workers** задай число одновременных проверок; для начала лучше малое значение.
4. В **Scan Profile** выбери нужный профиль и нажми **Start**.
5. В **Scan status** смотри Total, Valid, Rejected и прогресс.
6. Сохрани результат через **Save as** или при возможности продолжи через **Resume**.

Нужно ли сканировать каждый день?
Нет. Обычно это полезно, когда соединение нестабильно или Resolver перестали отвечать.

Слишком много Workers
Это может сильнее нагружать батарею, процессор и сеть; сначала проверь значение по умолчанию.



Страница Scan до запуска

Когда подключение не работает

Быстрые ответы на частые вопросы.

Конфиг импортирован, но не подключается?
Проверь тип движка, домен и ключ. Убедись, что сервер включён и полученные данные ещё действительны.


CottenMax не подключается?
Спроси администратора сервера, обновлён ли CottenDNS. С тем же конфигом выбери Normal и подключись снова.

Написано Verified, но сайты не открываются?
Проверь режим Proxy и Full VPN. В Proxy нужное приложение тоже должно быть настроено на прокси.

Где Logs?
В нижней панели приложения открой Logs: там сообщения и ошибки подключения. В отчёте об ошибке удали конфиденциальные данные.

Менять несколько настроек сразу?
Лучше нет. Меняй по одной и проверяй результат.

> **Новичкам запомнить порядок**
> Сначала правильно выбери «тип конфига», затем проверь «домен и ключ», затем протестируй Resolver. Не начинай с расширенных настроек.



Пример формы для проверки типа движка и данных конфига

Теперь ты готов!

Повторим важные шаги вместе.

Простой путь для каждого подключения:

1. Выбери правильный профиль.
2. Перейди в Connect.
3. Выбери Proxy Mode или Full VPN.
4. Подключись и проверь статус Verified.
5. При проблеме меняй только одну настройку.

Официальные ссылки для скачивания и изучения

https://github.com/WhiteDNS/WhiteDNS-Android
https://github.com/WhiteDNS/CottenDNS
https://github.com/masterking32/MasterDnsVPN
https://github.com/getlantern/soar
https://github.com/TaJirax/CottenRouter

Поддержка и безопасность

Не публикуй ключ шифрования, ссылку-подписку, QR и приватный ключ. Скриншоты сделаны на версии 1.6.12 beta 1; в следующих версиях расположение пунктов может немного измениться. Руководство написано для обычного пользователя; для установки или обновления сервера используй официальную документацию соответствующего проекта.