- 基本概念
- ▼ 同步与互斥
 - 软件方法
 - 硬件方法
- 信号量
- 经典进程同步问题
- 管程
- 小结

基本概念

4.1.1 临界资源与临界区

- 临界资源:
 - 一段时间内仅允许一个进程使用的资源称为临界资源。 (Critical Resource)
 - 如:打印机、共享变量。
- 临界区:
 - 进程中访问临界资源的那段代码称为临界区,又称临界段。
- 同类临界区:
 - 所有与同一临界资源相关联的临界区。

临界资源访问过程


- 一般包含四个部分:
- 1.进入区
 - 检查临界资源访问状态
 - 若可访问,设置临界资源被访问状态
- 2.临界区
 - 访问临界资源代码
- 3.退出区
 - 清除临界资源被访问状态
- 4.剩余区
 - 其他部分

访问临界资源应遵循的原则

- 1. 空闲让进
 - 若无进程处于临界区时,应允许一个进程进入临界区,且一次至多允许一个进程进入。
- 2. 忙则等待
 - 当已有进程进入临界区,其他试图进入的进程应该等待。
- 有限等待
 - 应保证要求进入临界区的进程在有限时间内进入临界区。也蕴含着有限使用的意思!
- 4. 让权等待
 - 当进程不能进入自己的临界区时,应释放处理机,不至于造成饥饿甚至死锁。

同步与互斥

- 同步与互斥基本概念
 - 同步(synchronization):
 - 多个相互合作的进程在一些关键点上可能需要 互相等待或互相交换信息,这种相互制约关系 称为进程同步。
 - 不确定中蕴含了确定性!
 - 同步例子: 计算进程与打印进程共享一个 单缓冲区。



- 互斥(mutual exclusion): 相互制约关系
 - 当一个进程正在使用某资源时,其他希望使用该资源的进程必须等待
 - 当该进程用完资源并释放后,才允许其他进程去访问此资源

软件方法

- ppt中算法一直在解决的一个问题就是,如果两个进程同时想要访问临界区的资源如何解决,于是得出了用turn表示现在轮到谁来访问临界区,flag数组表示访问临界区的意愿
- Dekker算法

```
算法4的描述
```

```
enum bool {false, true};
bool flag [2] ={false, false};
int turn =0 或者 1;
```

```
P0:
     do{
1.
       flaq[0] = true;
2.
       while (flag[1]){
3.
          if (turn!=0){
4.
            flag[0] = false;
5.
            while (turn!=0);
6.
7.
            flag[0] = true;
8.
          }
9.
       进程P0的临界区代码CS0;
10.
11.
       turn = 1;
       flag[0] = false;
12.
13.
       进程PO的其他代码;
14.
     } while (true)
```

```
P1:
1.
     do{
        flag[1] = true;
2.
        while (flag[0]){
3.
4.
          if (turn!=1){
             flag[1] = false;
5.
             while (turn!=1);
6.
             flag[1] = true;
7.
8.
          }
9.
10.
        进程P1的临界区代码CS1;
11.
        turn = 0;
        flag[1] = false;
12.
        进程P1的其他代码;
13.
     } while (true)
14.
```

• Peterson算法

■ 1981年,G. L. Peterson 给出了一种更为简单的实现算法 enum boolean {false, true}; boolean flag[2] ={false, false}; int turn;

```
PO:
{
    do
    {
        flag[0] = true;
        turn = 1;
        while (flag[1] &&turn = = 1)
        ;
        进程PO的临界区代码CSO;
        flag[0] = false;
        进程PO的其他代码;
    } while (true)
}
```

```
P1:
{
    do
    {
        flag[1] = true;
        turn = 0;
        while (flag[0] &&turn = = 0)
        ;
        进程P1的临界区代码CS1;
        flag[1] = false;
        进程P1的其他代码;
    } while (true)
}
```

硬件方法

- 用硬件方法实现互斥的主要思想是
 - 在单处理器情况下,并发进程是交替执行的, 因此只需要保证检查操作与修改操作不被中 断即可,因此可以对关键部分进行硬件实现
 - 关中断方法
 - 原子指令方法
- 关中断

- 当进程执行临界区代码时,要防止其他 进程进入其临界区访问,最简单的方法 是关中断。Why?
- 关中断
 - 能保证当前运行进程将临界区代码顺利执行 完,从而保证了互斥的正确实现,然后再允 许中断。
 - 现代计算机系统都提供了关中断指令。
 - 中断响应将延迟到中断启用之后

-- 关中断; 临界区; 中十--

关中断方法的不足

- 效率问题
 - 如果临界区执行工作很长,则无法预测中断响应的时间
 - 系统将处于暂停状态,无法响应事件
 - 限制了处理机交替执行程序的能力,执行的效率将会明显降低;
- 适用范围问题
 - 关中断不一定适用于多处理器计算机系统
 - 一个处理器关掉中断,并不意味着其他处理器也关闭中断, 不能防止进程进入其他处理器执行临界代码。
- 安全性问题:
 - 将关中断的权力交给用户进程则很不明智,若一个进程关中断之后不再开中断,则系统可能会因此终止甚至崩溃。
- 原子指令
 - 许多计算机中提供了专门的硬件指令, 实现对字节内容的检查和修改或交换两 个字节内容的功能。
 - 使用这样的硬件指令就可以解决临界区 互斥的问题。
 - 测试设置方法
 - 对换指令方法
- 测试设置方法

TS指令的功能可描述如下:

```
boolean TS(boolean * lock)
{
    if (false == *lock){
        *lock = true;
        return false;
    }
    else
        return true;
}
boolean TS(boolean *lock)
{
        boolean old;
        old=*lock;
        *lock=true;
        return old;
}
```

为每个临界资源设置一个共享布尔变量 lock表示资源的两种状态: true表示正 被占用, false表示空闲。算法如下:

```
while TS(&lock);
进程的临界区代码CS;
lock=false;
进程的其他代码;
¦
```

• 对换指令方法

Swap指令 (或Exchange指令)

Swap指令的功能可描述如下:

```
Swap(boolean *a, boolean *b)
{
  boolean temp;
  temp=*a;
  *a=*b;
  *b=temp;
}
```

为每个临界资源设置一个共享布尔变量lock表示临 界资源状态;再设置一个局部布尔变量key用于与 lock交换信息。算法如下:

```
|
key=true;
while(false !=key) Swap(&lock, &key);
进程的临界区代码CS;
lock=false;// or Swap(&lock, &key);
进程的其他代码;
```

互斥锁

- 互斥锁是一个代表资源状态的变量,通常用0表示资源可用(开锁),用1表示资源已被占用(关锁)。
- 在使用临界资源前需先考察锁变量的值
 - 如果值为0则将锁设置为1 (关锁)
 - 如果值为1则回到第一步重新考察锁变量的值
 - 当进程使用完资源后,应将锁设置为0(开锁)。
 - 上锁

```
lock (w)
{
  while (w==1) ;//等待可锁状态
  w = 1;//加锁
}
```

开锁

```
unlock (w)
{
 w = 0;//解锁
}
```

信号量

信号量(Semaphore)是一种用于控制对共享资源访问的同步机制,最初由荷兰计算机科学家艾兹赫·迪克斯特拉(Edsger W. Dijkstra)提出。信号量主要用于多线程或多进程环境中,用于管理对共享资源的访问,以防止竞争条件和数据不一致性。

信号量可以被看作是一个计数器,它可以有一个整数值,并且支持两种基本操作: `wait`和 `signal`。

- 1. `wait` 操作(也称为 P 操作): 如果信号量的值大于 0,则将其减 1;如果值为 0,则调用线程(或进程)将被阻塞,直到信号量的值变为大于 0。
- 2. `signal`操作(也称为 V 操作): 将信号量的值加 1。如果有线程(或进程)因为执行 `wait`操作而被阻塞,则会有一个或多个线程(或进程)被唤醒。

信号量的一般性质使其可以用于多种并发场景,例如:

- 保护临界区:使用信号量可以确保同一时间只有一个线程或进程可以进入临界区,从而避免竞争条件。
- 控制资源访问:如果共享资源的数量有限,可以使用信号量来控制对其的访问,确保同时只有有限数量的线程或进程可以访问。
- 实现生产者-消费者模型:信号量可以用于实现生产者-消费者模型,其中生产者和消费者之间通过信号量来同步对共享缓冲区的访问。

虽然信号量是一种强大的同步原语,但它也存在一些问题,如死锁和活锁等。因此,在实际使用中,需要仔细设计和管理信号量的使用,以避免出现潜在的并发问题。

定义

- 信号量(semaphore)由两个成员(s, q)组成
 - 其中s是一个具有非负初值的整型变量
 - q是一个初始状态为空的队列。
- 除信号量的初值外,信号量的值仅能由P操作 (又称为wait操作)和V操作(又称为signal操 作)改变。

• P操作



P操作

 设S=(s, q)为一个信号量, P(S)执行时 主要完成下述动作:

```
    s = s - 1;
    If (s < 0) {</li>
    设置进程状态为等待;
    将进程放入信号量等待队列q;
    转调度程序;
    }
```

V操作

V操作

- V(S)执行时主要完成下述动作:
 - s=s+1;
 If(s≤0){
 将信号量等待队列q中的第一个进程移出;
 设置其状态为就绪状态并插入就绪队列;
 然后再返回原进程继续执行;

• 几个重要含义

- 信号量中的整型变量s表示系统中某类资源的 数目。
- 当s>0时,
 - 该值等于在封锁进程之前对信号量S可施行的P操作数,
 - 等于S所代表的实际还可以使用的资源数
- 当s<0时,
 - 其绝对值等于登记排列在该信号量S队列之中等待的进程个数,
 - 亦即恰好等于对信号量s实施P操作而被封锁起来并 进入信号量s队列的进程数
- 一些理解 P操作相当于wait,就是把当前进程加入到等待队列中,V操作相当于signal,就是从等待队列取出一个继续执行。同时要注意P,V操作具有原子性


- 通常、P操作意味着请求一个资源、V操作意味着释放 一个资源。
 - 在一定条件下,P操作代表使进程阻塞的操作,而V操作代表 唤醒阻塞进程的操作。
- P、V操作的原子性要求
 - 即,一个进程在信号量上操作时,不会有别的进程同时修改该信号量。
 - 对于单处理器,可简单地在封锁中断的情况下执行
 - 对于多处理器环境,需要**封锁所有处理器的中断**,困难且影响性能,往往用swap()或自旋锁等方式加锁
- 资源是有限的, wait()用来获取资源, 如果资源数<0, 说明当前资源已经被占用完了, 但是这个进程又需要资源, 那么就要等待, 因此加入等待队列, signal()就是从等待队列中取出一个进程进行唤醒

信号量的另一种描述

```
typedef struct{
  int value;
  struct process *list;
  } semaphore;

wait(semaphore *S) {
  S->value--;
  if (S->value < 0) {
    add this process to S->list;
    block();
  }
}
signal(semaphore *S) {
  S->value++;
  if (S->value <= 0) {
    remove a process P from S->list;
    wakeup(P);
  }
}
```

- 利用信号量实现互斥
 - 设S=(s,q)为两个进程P1、P2实现互斥的 信号量
 - s的初值应为1,即可用资源数目为1。
 - 只需把临界区置于P(S)和V(S)之间, 即可实现两进程的互斥。



• 互斥信号量的取值范围



互斥信号量的取值范围

若2个进程共享一个临界资源,信号量的取值 范围是:

若没有进程使用临界资源 1

若只有1个进程使用临界资源 0

若**1**个进程使用临界资源,另**1** -1 个进程等待使用临界资源

• P,V操作实际上就是阻塞和唤醒操作,用这种方式更好理解

经典进程同步问题



利用信号量解决同步问题的思路

- 理清同步与互斥关系
 - 哪些资源及对象需要互斥访问
 - 哪些资源的访问顺序对进程调度有制约关系
 - 同步信号量要表示出资源的等待条件及数目
 - P操作内包含等待; V操作内包含唤醒
 - 依多个访问顺序约束,同类资源可设置多个信号量
 - 生产者消费者问题中的empty和full
 - 一定要注意互斥量与同步信号量的顺序
 - 同步P优先于互斥P
 - 信号量的操作只能为PV,切记不要直接取指和赋值
 - 可设置副本,如理发师问题中的count 和customers
- 1. 生产者—消费者问题
- 2. 读者—写者问题
- 3. 哲学家进餐问题
- 4. 睡眠的理发师问题


管程

• 一个通俗的理解

- 信号量的同步操作分散在各进程中不便于管理, 还可能导致系统死锁。如:生产者消费者问题 中将P颠倒可能死锁。
- 为此Dijkstra于1971年提出: 把所有进程对某一种临界资源的同步操作都集中起来,构成一个所谓的秘书进程。凡要访问该临界资源的进程,都需先报告秘书,由秘书来实现诸进程对同一临界资源的互斥使用。
- 定义:管程定义了一个数据结构和能为并发进程所执行的一组操作,这组操作能同步进程和改变管程中的数据。
- 构成:
- 局部于管程的共享数据结构
- 对共享数据结构进行操作的一组函数
- 对局部于管程的数据设置初始值的语句
- 语法:

- 1. 安全性
 - 管程内的局部数据
 一管程内的局部数据
 只能被该管程内的函数所访问。
- 2. 共享性
 - 进程对管程的访问**都可以通过**共享相同的管程函数来实现。
- 3. 互斥性:
 - ■每次仅允许一个进程在管程内执行某个函数,共享资源的进程可以访问管程,但是只有至多一个调用者真正进入管程,其他调用者必须等待。
- 4. 透明性
 - 管程是一个语言成分,所以管程的互斥访问完全由编译程序在编译时自动添加上,无需程序员关心,而且保证正确。
- 结构:

■管程的结构



• 管程中涉及的同步等问题

小结

- 临界资源访问的原则
 - 同步与互斥的定义
 - 互斥的实现方法(软件、硬件、锁)
 - 信号量的定义
 - 信号量解决经典问题
 - 管程的基本概念
 - 同步技术的新进展