IP地址划分

IP地址的设计

IP地址是一个32位的二进制数,通常被分割为4个"8位二进制数"(也就是4个字节)。IP地址通常用"点分十进制"表示成(a.b.c.d)的形式,其中,a,b,c,d都是0~255之间的十进制整数。例:点分十进IP地址(100.4.5.6),实际上是32位二进制数

(01100100.00000100.00000101.00000110) 。

公有地址(Public address)由Inter NIC(Internet Network Information Center因特网信息中心)负责。这些IP地址分配给注册并向Inter NIC提出申请的组织机构。通过它直接访问因特网。

摘自 百度百科-IP地址(opens new window)

IP地址的种类

ABC类地址的划分

划分只是为了较为规范化的管理,就像软件框架一样进行约定,负责的功能模块及条理也清晰了许多;但这类规范并不是强制性要求,只是有效合理的划分可以节省更多的ip资源,也可缓解IP地址紧缺(资源不够用)。

- A类保留政府机构
- B类分配给中等规模公司
- C类分配给需要的任何人
- D类地址用于网管专业配置地址
- E类地址用于研发人员的科研实验
- D、E类IP普及受众范围小,普众的实际使用率低,因此非重点述说。

私有地址属于非注册地址,专门为组织机构内部使用(局域网)。以下列出留用的内部私 有地址:

- A类 10.0.0.0--10.255.255.255
- B类 172.16.0.0--172.31.255.255
- C类 192.168.0.0--192.168.255.255

关于划分A、B、C类IP地址就涉及到下章节:子网掩码-ABC类IP地址最大网络范围与最大可用主机数

网络地址与广播地址

编改自 网络地址和广播地址的作用(opens new window)

网络地址:

网络地址是识别网络ID用的 ,如192.168.1.0 ,说明该网段属于192.168.1的段 ,属于不可用IP;

广播地址:

用于进行广播的通用地址 ,如192.168.1.255。PC在询问网关时,把信息发往 192.168.1.255,于是192.168.1.1-192.168.1.254的所有机器都可以接收到它发来的信息, 信息会问谁是网关你的MAC地址是多少,如果有一台机器是网关他就会回应。

0.0.0.0与127.0.0.1

• 127.0.0.1:

127.0.0.1即为主机地址,它不能连接互联网或是局域网,只能自身独立使用;只要使用这个地址发送数据,则数据包不会出现在网络传输过程中,常用于屏蔽软件官网对正版的校验。

• 0.0.0.0:

摘自 segmentfault - ip地址0.0.0.0是什么意思(opens new window)

ip地址0.0.0.0是什么意思



ip 9.1k 次浏览

3个回答

默认排序 时间排序



就是表示所有的IP地址

比如你的一个tomcat配置文件中,如果监听的IP地址设置了 0.0.0.0 就表示你的这个tomcat服务器监听在你本机的所有IP地址上,通过任何一个IP地址都可以访问到.

如果你本地的IP地址有 192.168.1.10, 172.16.2.10,那么访问你这个tomcat就可以 http://192.168.1.10:8080/http://172.16.2.10:8080/ 都可以访问

如果你的监听地址设置了 192.168.1.10 ,那么将无法通过http://172.16.2.10:8080/进行访问

● 评论·2 ¥ 赞赏 编辑



#子网掩码

#子网掩码的意义

它是一种用来指明一个IP地址的哪些位**标识**的是主机所在的**网络地址**以及哪些位标识的是**主机地址**的位掩码。 一个IP地址的网络部分被称为网络号或者网络地址,子网掩码根据逻辑与运算,得出的结果是相同的网络号,则说明这两台计算机是处于同一个子网络上的,可以进行直接与具有相同的网络号的设备通讯。

此部分查阅参考了 网络掩码 - wiki (opens new window)、百度百科-主机地址(opens new window)

#子网掩码ABC类IP地址最大网络范围与最大可用主机数

IP地址分为两部分,左边部分用来标识主机所在的网络,被称为网络地址,右边被用来标识主机本身,称为主机地址;可左右部分各字节占总比的 ?/4 并不知道,也由此,地址的类别开始进行划分开来。

IP地址类型	地址表示范围	缺省(默认)子 网掩码	网络位n与主机位h
A类地址	1.0.0.1- 127.255.255.255	255.0.0.0	Onnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
B类地址	128.0.0.1- 191.255.255.255	255.255.0.0	10nnnnnn.nnnnnnnn.hhhhhhhh.hhhhhhh

C类地址	192.0.0.1-	255.255.255.0	110nnnnn.nnnnnnnnnnnnnhhhhhhh
	223.255.255.255		

#以A类地址说明为例

#A类地址最大网络范围:

从1算到127(包括1与127),总数的确是128;但IP地址最后结尾的部分的x.x.x.0为网络地址,最后结尾的部分以x.x.x.255则为广播地址,二者并不能作为ip使用。因此,需要减2,即A类网络可定义27-2=126(A类地址n的个数为7)。

<u>#</u>A类地址最大可用主机数:

A类地址默认子网掩码是255.0.0.0,而这个0正好是未被遮罩h字节的部分(3*8=24),所以每个网络可以拥有最大可用的主机数为224-2=16777214

得出公式: 2^n-2 = x类型IP地址最大网络范围;2^h-2 = 最大**可用**主机数 ;B类地址、 C类地址类推同理。

#子网划分的IP广播地址与最大可用主机数

例题2:PC1的ip为192.168.0.3/26,最大可用主机数与广播地址分别是什么?

/26	1111 1111	1111 1111	1111 1111	1100 0000

26-2 最多可用主机数:62 (子网掩码未遮罩的6个0为h,h为主机编号位

由例题1得出192.168.0.3/26网络地址为192.168.0.0

公式: 网络地址 || (~子网掩码) = 广播地址

将子网掩码~ 取反(opens new window)

/26	1111 1111	1111 1111	1111 1111	1100 0000
~	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0011 1111

取反的子网掩码与网络地址进行||短路与运算(opens new window)

网络地址	1100 0000.1010 1000.0000 0000.0000 0000	192.168.0.0

~子网掩码	0000 0000.0000 0000.0000 0000.0011 1111	0.0.0.63
广播地址	1100 0000.1010 1000.0000 0000.0011 1111	192.168.0.63

广播地址结果为:192.168.0.63

快速运算:

子网掩码 /26,32-26=6(子网掩码未遮罩的6个0为h,h为主机编号位,26-2即最大可用主机数;也由此可推出广播地址为 x.x.x.最大可用主机数+1

#子网掩码划分的IP网络地址

例题1:PC1的ip为192.168.0.3/26,PC2的IP为192.168.0.192/26,双方是否能互相通信? (/26即子网掩码有26个连续1)

子网掩码转为二进制(opens new window)

子网掩码	
/26	1111 1111.1111 1111.1111 1111.1100 0000
dec	255.255.255.192

IP地址与子网掩码进行&& 逻辑与运算(opens new window)

PC1

注:(&&:逻辑与运算、bin:二进制、dec:十进制)

&&	bin	dec
IP地址	1100 0000.1010 1000.0000 0000.0000 0011	192.168.0.3
子网掩码	1111 1111.1111 1111.1111 1111.1100 0000	255.255.255.192
结果 网络地址	1100 0000.1010 1000.0000 0000.0000 0000	192.168.0.0


PC2

&&	bin	dec
IP地址	1100 0000.1010 1000.0000 0000.1100 0000	192.168.0.192
子网掩码	1111 1111.1111 1111.1111 1111.1100 0000	255.255.255.192
结果 网络地址	1100 0000.1010 1000.0000 0000.1100 0000	192.168.0.192

将IP地址与子网掩码的<u>二进制 (opens new window)</u>进行<u>&& 逻辑与运算 (opens new window)</u>即可得出网络地址;得出网络地址 192.168.0.0 (PC1) 与 192.168.0.192 (PC2)

不同,所以无法连通。

当然,相同网段的ip,但不同子网掩码,也是可以连接的;但,这取决于被子网划分的最大可用主机数的多数主机中相比的最小值。不同网络地址的通信这就涉及到下章节:网关的意义



#由例题反证子网掩码的设计

如果子网掩码不是由连续的1和0组成,而是有部分字节存在0101、 0011这种隔断组成的,要么192.168.0.2、192.168.0.3、192.168.0.4之间中的某一个不处于同一网络地址或全都不处于同一网络地址,这不符合常识。

IP	192.168.0.2 &&	1100 0000.1010 1000.0000 0000.0000 0010
子网掩码	255.255.255.195	1111 1111.1111 1111.1111 1111.1100 0011
网络地址	192.168.0.2	1100 0000.1010 1000.0000 0000.0000 0010
IP	192.168.0.3 &&	1100 0000.1010 1000.0000 0000.0000 0011
子网掩码	255.255.255.195	1111 1111.1111 1111.1111 1111.1100 0011
网络地址	192.168.0.3	1100 0000.1010 1000.0000 0000.0000 0011
IP	192.168.0.4 &&	1100 0000.1010 1000.0000 0000.0000 0100
子网掩码	255.255.255.195	1111 1111.1111 1111.1111 1111.1100 0011
网络地址	192.168.0.0	1100 0000.1010 1000.0000 0000.0000 0000

#网关的意义

#简单理解网关和路由器

- 可以这么理解,网关即是两个不同的网络地址设备进行通信的点十进制地址,也就是双 方进行信息传递的介质
- 所谓"路由",是指把数据从一个地方传送到另一个地方的行为和动作,而路由器,正是 执行这种行为动作的机器
- 网关定义了边界路由,即ip地址的出口,可以理解成国家之间的交界往返地, 中国 <-> 珠穆朗玛峰 <-> 尼泊尔
- :: 路由器的作用简单文符示意图
- :: X 否定; <—> 连接; ✓ 可行; ⊃ 自带完全有;
- :: A不能直接访问B A —> **X** —> B
- :: A需要通过C才能与B进行互相通信传递信息,而这个C就是一个代理

A <---> C <---> B ✓

- :: A只会汉语、B只会尼泊尔语,而C掌握二者的语言
- ::(这个语言可以理解成网关,而人也就可以理解成一台路由器),自然可以让双方进行信息传递

C ⊃ gateway

#例题再现

例题1:PC1:192.168.1.3/26、PC2:192.168.1.70/26,两台PC是否能进行通信?

网络地址

公式: IP地址 && 子网掩码 = 网络地址

192.168.1.3 && 255.255.255.192 = 192.168.1.0

192.168.1.70 && 255.255.255.0 = 192.168.1.64

 $192.168.1.0 \neq 192.168.1.64$

根据计算PC1与PC2的网络地址不同,由此得出PC1与PC2不能进行通信,以下由 cisco Packet Tracer 进行结论验证支持



#指定网关的设计

如何让PC1:192.168.1.3/26、PC2:192.168.1.70/26,两台不同网络地址的PC进行通信?答:配置各自PC的网关,并向路由器添加各自的网关地址,即可使两台PC进行信息传递一台电脑的默认网关是不可以随随便便指定的,必须正确指定,否则一台电脑就会将数据包发给不是网关的电脑,从而无法与其他网络的电脑通信。

正确指定的前提: 根据主机已有IP地址类型的**当前具体的网段**所容纳的可用最大主机数范围,进行的一个IP的设定。

1. 算出当前主机网络最大可用容纳范围主机数

公式: 2^h-2 = 最大可用主机数

2* (32-26) -2 = 62 (去掉网络地址 192.168.1.0和广播地址 192.168.1.63)

2. 求出当前主机IP的所在子网划分范围

当前IP地址的子网划分范围也就是当前网关设置的范围

网络地址	子网掩码	子网划分范围	广播地址
192.168.1.0	255.255.255.192	1~62	192.168.1.63
192.168.1.64	255.255.255.192	65~126	192.168.1.127
192.168.1.128	255.255.255.192	129~190	192.168.1.191
192.168.1.192	255.255.255.192	193~254	192.168.1.255

由上表可得出公式:

- 子网划分从第二网段开始的网络地址=广播地址+1
- 子网划分从第二网段开始的可容纳主机范围最小值=广播地址+2

- num:子网划分可容纳主机范围最小值
 - ∘ num+(2^h-2)-1 = 子网划分可容纳主机数范围最大值
- 广播地址 = 子网划分可容纳主机数范围最大值+1


最后配置各自PC的网关,并向路由器添加各自的网关地址

#主机与路由器的网关配置作业

首先得启用特权模式,并接着进入全局配置模式才能完成修改接口配置等信息操作

//特权模式
Router> enable
//全局配置模式
Router#conf t
//连接网口 是interface fastEthernet 0/0 的简写式
Router(config)#int fa 0/0
//添加PC1的网关地址
Router(config-if)#ip add 192.168.1.60 255.255.255.192
//启用网口,生效配置
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#int fa 0/1
//添加PC2的网关地址
Router(config-if)#ip add 192.168.1.126 255.255.255.192
Router(config-if)#no shutdown



最后对于网络,桌维网管其实了解私有abc类IP,还有NAT可以转为外网IP地址其实已经够用了,划分vlan配置交换路由等其他命令都不需要。二进制可能也就考网工证时用得着,二进制本身就不符合我们算术习惯无需纠结,毕竟还有**网络和IP地址计算器**