# 浙江水学

# 本科实验报告

课程名称: 计算机网络基础 实验名称: 使用三层交换机组网 姓 名: 学 院: 计算机学院 系: 计算机科学与技术 专 业: 计算机科学与技术 学 号: 指导教师: 黄正谦

2021年 11月 25日

## 浙江大学实验报告

#### 一、实验目的

- 1. 掌握并比较两种 VLAN 间数据交换的方法。
- 2. 学习如何配置子接口;
- 3. 学习掌握三层交换机的工作原理;
- 4. 学习如何配置三层交换机;

#### 二、实验内容

由于二层交换机不转发不同 VLAN 间的数据,所以有 2 种方式让不同 VLAN 的 PC 能够相互通信。第一种方式称为单臂路由器,是利用路由器的子接口功能,将路由器的物理接口逻辑上分为多个子接口,每个子接口属于不同的 VLAN,能够接收到不同的 VLAN 数据,然后在路由器内部通过第三层进行数据交换,实现 VLAN 间通信。第二种方式是采用三层交换机,是将二层交换机的功能加入了三层路由功能的做法。实验分为两部分,将分别按照两种方式进行。

### 三、 主要仪器设备

PC 机、路由器、Console 连接线、直联网络线、交叉网络线 (可以使用模拟器完成)

#### 四、操作方法与实验步骤

#### Part 1. 单臂路由

- 将 2 台 PC (PC1、PC2) 和一台路由器都连接到一台二层交换机:
- 在交换机上增加 1 个 VLAN, 并使得 2 台 PC 所连端口分别属于 2 个 VLAN。给 2 个 PC 配置不同子网的 IP 地址;
- 将二层交换机和路由器连接的端口配置成 VLAN Trunk 模式;
- 在路由器连接交换机的端口上创建 2 个子接口,并配置子接口所属的 VLAN,分别给 2 个子接口配置 IP 地址,并激活端口;
- 将 2 台 PC 的默认网关分别设置为路由器的 2 个子接口的 IP 地址:
- 测试 2 台 PC 能否互相 Ping 通。

#### Part 2. 三层交换


- 将第一部分的路由器删除后,将二层交换机和一台三层交换机连接,并新增 2 台 PC (PC3、PC4)直接连接到三层交换机;
- 在三层交换机上增加 1 个 VLAN, 并使得 PC3、PC4 所连端口分别属于 2 个 VLAN。 给这 2 个 VLAN 接口配置 IP 地址, 并启用路由功能;
- 给 PC3、PC4 配置所在 VLAN 内的合适 IP 地址,并将 2 台 PC 的默认网关分别设置为 三层交换机 2 个 VLAN 接口的 IP 地址;
- 测试 PC3、PC4 能否互相 Ping 通。
- 测试不同交换机上的 PC 间(如 PC1、PC3)能否互相 Ping 通。


#### 五、 实验数据记录和处理

以下实验记录均需结合屏幕截图进行文字标注和描述,图片应大小合适、关键部分清晰可见,可直接在图片上进行标注,也可以单独用文本进行描述。

#### ----Part 1 单臂路由-----

1. 将 2 台 PC 和一台路由器都连接到一台二层交换机,在交换机上增加 1 个 VLAN,并使得 2 台 PC 所连端口分别属于 2 个 VLAN。给 2 个 PC 分配不同子网的 IP 地址。





2. 验证两个 PC 之间能否 Ping 通(不同的 VLAN 之间不通) 可以看到不通


```
PC-2>
PC-2> ping 192.168.10.1
host (192.168.11.10) not reachable

PC-1>
PC-1> ping 192.168.11.1
192.168.11.1 icmp_seq=1 timeout
192.168.11.1 icmp_seq=2 timeout
192.168.11.1 icmp_seq=3 timeout
192.168.11.1 icmp_seq=4 timeout
192.168.11.1 icmp_seq=4 timeout
```

(做此步时我已经给路由器的 fa0/0 配置成了 PC1 的默认路由器 ip,因此没有显示 host not reachable。为了后续实验,这一步之后我把该端口的 ip 取消了)

3. 将二层交换机和路由器连接的端口配置成 VLAN Trunk 模式 (使用 GNS3 的内建交换机模块时,请参考指南"十四、二层交换机"进行配置并截图,使用实际设备时,请参考"实验 1"进行配置并截图)。

配置截图(输入的命令或配置界面,换成你自己的):



4. 连接路由器的 Console 口,进入路由器的配置模式。在路由器连接交换机的端口上创建 2 个子接口(命令: interface <type> <slot/unit.sub>,例如 interface e0/1.1),并配置子接口

所属的 VLAN (命令: encapsulation dot1q VLAN 编号),然后使用与 2 台 PC 一致的子网, 分别给 2 个子接口配置 IP 地址,最后激活端口(命令: no shutdown)

输入的命令,保留命令前面的提示符,如R1(config)#:

R1#enab

R1#conf t

R1(config-if)#int fa0/0.1

R1(config-subif)#encap

R1(config-subif)#encapsulation dot1q 1

R1(config-subif)#ip add 192.168.10.10 255.255.255.0

R1(config-subif)#no shut

R1(config-subif)#int fa0/0.2

R1(config-subif)#encap dot1q 2

R1(config-subif)#ip add 192.168.11.10 255.255.255.0

R1(config-subif)#no shut

5. 按照前述拓扑图,给 PC 配置 IP 地址,并将默认路由器地址(gateway)按照所属 VLAN,分别设置为路由器的 2 个子接口的 IP 地址。

我在第一步配置 PC 的 ip 时即已经确认好了 PC 的默认路由器 ip 和子端口的 ip 一致,因此这里以文字形式给出配置命令。结果用 show 展示。

PC1:

ip 192.168.10.1 255.255.255.0 192.168.10.10

```
PC-1> show

NAME IP/MASK GATEWAY MAC LPORT RHOST:PORT
PC-1 192.168.10.1/24 192.168.10.10 00:50:79:66:68:00 10008 127.0.0.1:10009
fe80::250:79ff:fe66:6800/64
```

PC2:

ip 192.168.11.1 255.255.255.0 192.168.11.10

```
PC-2> show

NAME IP/MASK GATEWAY MAC LPORT RHOST:PORT
PC-2 192.168.11.1/24 192.168.11.10 00:50:79:66:68:01 10010 127.0.0.1:10011 fe80::250:79ff:fe66:6801/64
```

6. 测试 2 台 PC 能否 Ping 通各自的路由器子接口地址

结果截图(换成你自己的):

```
PC-1> ping 192.168.10.10
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=1 ttl=255 time=13.227 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=2 ttl=255 time=16.384 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=3 ttl=255 time=16.033 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=4 ttl=255 time=15.408 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=5 ttl=255 time=15.856 ms
```

```
PC-2> ping 192.168.11.10
84 bytes from 192.168.11.10 icmp_seq=1 ttl=255 time=9.054 ms
84 bytes from 192.168.11.10 icmp_seq=2 ttl=255 time=12.747 ms
84 bytes from 192.168.11.10 icmp_seq=3 ttl=255 time=11.146 ms
84 bytes from 192.168.11.10 icmp_seq=4 ttl=255 time=6.528 ms
84 bytes from 192.168.11.10 icmp_seq=5 ttl=255 time=8.606 ms
```

7. 测试 2 台 PC 能否互相 Ping 通

```
PC-2> ping 192.168.10.1
192.168.10.1 icmp_seq=1 timeout
192.168.10.1 icmp_seq=2 timeout
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=31.964 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=32.484 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=31.316 ms

PC-2> ping 192.168.10.1
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=1 ttl=63 time=16.173 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=20.850 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=12.217 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=19.867 ms
84 bytes from 192.168.10.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=19.668 ms

PC-1> ping 192.168.11.1
84 bytes from 192.168.11.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=24.779 ms
84 bytes from 192.168.11.1 icmp_seq=2 ttl=63 time=22.283 ms
84 bytes from 192.168.11.1 icmp_seq=3 ttl=63 time=22.283 ms
84 bytes from 192.168.11.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=30.539 ms
84 bytes from 192.168.11.1 icmp_seq=4 ttl=63 time=30.539 ms
84 bytes from 192.168.11.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=30.539 ms
84 bytes from 192.168.11.1 icmp_seq=5 ttl=63 time=30.539 ms
```

8. 记录路由器的路由表内容(命令: show ip route)

结果截图(换成你自己的):

```
R1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.1

C 192.168.11.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2

R1#
```

9. 记录路由器上的运行配置(命令: show running-config), 复制粘贴本节相关的文本(完整的内容请放在文件中,命名为 R1.txt)。


```
R1#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 1569 bytes
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
! no aaa new-model
memory-size iomem 5
```

#### ----Part 2 三层交换----

1. 将第一部分的路由器删除后,将二层交换机和一台三层交换机连接(使用 GNS3 模拟时,请参见指南中"十五、使用路由器模拟三层交换机"的具体步骤,创建一个三层交换机设备),并新增 2 台 PC (PC3、PC4)直接连接到三层交换机,标记各设备的 IP 地址和 VLAN(给 PC3、PC4 分配所在 VLAN 内的合适 IP 地址):

拓扑图参考,请替换成实际使用的:



2. 在三层交换机上增加 1 个 VLAN, 并使得 2 台 PC 所连端口分别属于 2 个 VLAN。

输入的命令,保留命令前面的提示符,如 Switch2#:

Switch2#vlan data

Switch2#vlan database

Switch2(vlan)#vlan 2

#### VLAN 2 added:

Name: VLAN0002

Switch2(vlan)#exit

APPLY completed.

Exiting....

Switch2#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch2(config)#int f4/1

Switch2(config-if)#switch access vlan 2

Switch2(config-if)#exit

Switch2(config)#exit

配置的结果(换成你自己的,命令 show vlan 或者 show vlan-switch):

Switch2#show vlan-swit										
VLAN	N Name					tus	Ports			
1	default						Fa4/0, Fa4/2, Fa4/3, Fa4/4 Fa4/5, Fa4/6, Fa4/7, Fa4/8 Fa4/9, Fa4/10, Fa4/11, Fa4/12 Fa4/13, Fa4/14, Fa4/15			
1003 1004							Fa4/1			
VLAN	Type	SAID	MTU	Parent	RingNo	Bridge	No St	p BrdgMode	Transl	Trans2
1003 1004	enet fddi tr fdnet	100001 100002 101002 101003 101004 101005	7777	- - - 1005 -		 - - - 1 1	 - - - - ib		1002 0 1 1 0	1003 0 1003 1002 0

3. 给 2 个 VLAN 接口配置 IP 地址(命令: interface vlan VLAN 编号, ip address IP 地址)

输入的命令,保留命令前面的提示符,如 Switch2#:

Switch2#ena

Switch2#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch2(config)#int vlan 1

Switch2(config-if)#ip add 192.168.10.10 255.255.255.0

#### Switch2(config-if)#int vlan 2

#### Switch2(config-if)#ip add 192.168.11.10 255.255.255.0

- 4. 在三层交换机上启用路由功能(命令: ip routing)(在 GNS3 上用路由器模拟三层交换机时,此步骤不需要)
- 5. 按照前述拓扑图,给 PC3、PC4 配置 IP 地址,并将 PC3、PC4 的默认路由器分别设置为三层交换机 2 个 VLAN 接口的 IP 地址。

```
PC-3> ip 192.168.10.2 255.255.255.0 192.168.10.10 Checking for duplicate address...
PC1: 192.168.10.2 255.255.255.0 gateway 192.168.10.10

PC-3> PC-4> PC-4> ip 192.168.11.2 255.255.255.0 192.168.11.10 Checking for duplicate address...
PC1: 192.168.11.2 255.255.255.0 gateway 192.168.11.10

PC-4> PC-4> Image: PC-4 page 192.168.11.10 page 192.168.11.10 page 192.168.11.2 255.255.255.0 gateway 192.168.11.10
```

6. 测试 PC3、PC4 能否 Ping 通各自的 VLAN 接口地址

结果截图(换成你自己的):

```
PC-3> ping 192.168.10.10
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=1 ttl=255 time=299.837 ms
192.168.10.10 icmp_seq=2 timeout
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=3 ttl=255 time=914.818 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=4 ttl=255 time=946.002 ms
84 bytes from 192.168.10.10 icmp_seq=5 ttl=255 time=927.063 ms
```

```
PC-4> ping 192.168.11.10
84 bytes from 192.168.11.10 icmp_seq=1 ttl=255 time=480.726 ms
84 bytes from 192.168.11.10 icmp_seq=2 ttl=255 time=901.653 ms
84 bytes from 192.168.11.10 icmp_seq=3 ttl=255 time=862.559 ms
84 bytes from 192.168.11.10 icmp_seq=4 ttl=255 time=865.520 ms
84 bytes from 192.168.11.10 icmp_seq=5 ttl=255 time=715.399 ms
PC-4>
```

7. 测试 PC3、PC4 能否互相 Ping 通。

```
PC-4> ping 192.168.10.2

192.168.10.2 icmp_seq=1 timeout

192.168.10.2 icmp_seq=2 timeout

84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=48.578 ms

84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=32.388 ms

84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=32.695 ms

PC-4>
```

8. 测试不同交换机上属于不同 VLAN 的 PC 间的连通性(如 PC1->PC4, PC2->PC3)

结果截图(换成你自己的):

#### $PC1 \rightarrow PC4$

```
PC-1> ping 192.168.11.2 | cmp_seq=1 ttl=63 time=29.819 ms 84 bytes from 192.168.11.2 | icmp_seq=2 ttl=63 time=13.947 ms 84 bytes from 192.168.11.2 | icmp_seq=2 ttl=63 time=13.947 ms 84 bytes from 192.168.11.2 | icmp_seq=3 ttl=63 time=17.168 ms 84 bytes from 192.168.11.2 | icmp_seq=4 ttl=63 time=16.304 ms 84 bytes from 192.168.11.2 | icmp_seq=5 ttl=63 time=13.842 ms
```

#### $PC2 \rightarrow PC3$

```
PC-2>
PC-2> ping 192.168.10.2
host (192.168.11.10) not reachable
PC-2>
```

9. 如果有些 PC 之间是不能 Ping 通的, 思考一下是什么原因造成的。接下来在三层交换机上 把与二层交换机互联的端口设置成 Trunk 模式。

输入的命令,保留命令前面的提示符,如 Switch2#:

Switch2#ena

Switch2#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch2(config)#int f4/2

Switch2(config-if)#switch trunk encapsulation dot1q

Switch2(config-if)#switch mode trunk

Switch2(config-if)#no shut

10. 再次测试之前不通的 PC 间的连通性。

结果截图(换成你自己的):

 $PC2 \rightarrow PC3$ 

```
PC-2> ping 192.168.10.2

192.168.10.2 icmp_seq=1 timeout

192.168.10.2 icmp_seq=2 timeout

84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.815 ms

84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=18.663 ms

84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=12.599 ms

PC-2>
```

11. 显示三层交换机上的路由信息

结果截图(换成你自己的):

```
Switch2#show ip route

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan1

C 192.168.11.0/24 is directly connected, Vlan2

Switch2#
```

12. 记录三层交换机上的当前运行配置,复制粘贴本节相关的文本(完整的内容请放在文件中,命名为 S2.txt)。

(此处示例是截图形式,应换成文本形式)

```
interface FastEthernet4/10
!
interface FastEthernet4/11
!
interface FastEthernet4/12
!
interface FastEthernet4/13
!
interface FastEthernet4/14
!
interface FastEthernet4/15
!
interface Vlan1
   ip address 192.168.10.10 255.255.255.0
!
interface Vlan2
   ip address 192.168.11.10 255.255.255.0
!
!
ip forward-protocol nd
!
!
no ip http server
no ip http secure-server
```

#### 六、 实验结果与分析

根据你观察到的实验数据和对实验原理的理解,分别解答以下问题:

1. 为什么路由器的端口可以配置 IP 地址,而三层交换机的端口跟二层交换机一样不能 配置 IP 地址?

路由器是三层设备,它工作于网络层,每台连接在网络中的设备都需要有一个唯一的 IP 地址,所以路由器得端口需要有一个 IP 地址才能在网络层正常个工作。

而三层交换机是具有部分路由功能的交换机,其物理端口默认是二层端口,只具有二层特性,不能配置 IP 地址。把二层端口配置为三层端口后,该端口就具备路由功能了,可以配置 IP 地址,但同时也就关闭了其二层特性,比如不能把三层端口加入 VLAN。实验采取的方法是: 先给三层交换机分配 vlan,再给 vlan 配置 ip,而不是直接给三层交换机的物理端口分配 ip。

2. 本实验中为什么要用子接口?有什么好处?使用物理接口可以吗?

子接口可以在逻辑上设置更多接口,在一个物理接口上实现多个 vlan 的相互通信, 因此实验中只需要一根线即可实现多个 vlan 下的 PC 通信。如果只用一个物理接口,就 需要为每一个 vlan 都连一根线,为每一个 vlan 分配物理端口,开销较大。

- 3. 直连三层交换机的 PC 的默认路由器地址应该设为什么? PC 连接到该交换机的端口的 IP 地址,即网关
- 4. 三层交换机和二层交换机互联时,连在二层交换机上 VLAN 2 的 PC 为什么 Ping 不通连在三层交换机上 VLAN 1 的 PC?

因为三层交换机上的该端口没有设置成 trunk 模式,不允许不同 vlan 通信

5. Ping 测试时,为什么一开始有几次不通,后面又通了?

交换机接收到第一个包时还没有学习到目标地址的 MAC 地址,因此需要广播寻找;目标接收到包后再发送响应。这一过程耗时较长,超过了 ping 命令设置的阈,因此被判定超时。但是之后,交换机的 MAC 地址表有了目标的 MAC 地址,直接进行转发,耗时断,因此被判定通了。

#### 6. 既然路由器可以实现 VLAN 间数据交换,为何还要设计三层交换机呢?

三层交换机的主要功能是提供快速数据交换,以满足局域网数据的频繁交换;路由器的主要功能是连接不同的网络,接口类型丰富。数据包通过路由器的速度比交换机慢,转发效率比较低;如果多个vlan通信使用一个路由器,交换机和路由器之间的链路会成为瓶颈。采用三层交换机能提高转发速度,并解决瓶颈问题。

#### 七、 讨论、心得

在完成本实验后,你可能会有很多待解答的问题,你可以把它们记在这里,接下来的学习中,你也许会逐渐得到答案的,同时也可以让老师了解到你有哪些困惑,老师在课堂可以安排针对性地解惑。等到课程结束后,你再回头看看这些问题时你或许会有不同的见解:

做三层交换,PC3 和 PC4 在 ping 网关时很容易超时,五个包会出现部分有回应部分超时的情况。接收到回应的 latency 基本都在 700ms 到 900ms。但是几个 PC 之间互相 ping 的时候 latency 又很短(<100ms)。上网查了一下还是不太清楚为什么会这样。

在实验过程中你可能会遇到的困难,并得到了宝贵的经验教训,请把它们记录下来,提供给其他人参考吧:

如果遇到 ping 不通的情况,可以保存配置然后 reload

你对本实验安排有哪些更好的建议呢?欢迎献计献策: 可以配一些参考资料,比如 packettracer 和 gns3 的常见问题