Trabajo práctico N° 6

Arquitectura y organización de computadoras

FECHA DE FINALIZACIÓN: 19 DE MAYO 2023



Introducción a la computación Departamento de Ingeniería de Computadoras Facultad de Informática - Universidad Nacional del Comahue



Objetivo: Comprender la organización y el funcionamiento básico de una computadora simple. Se involucran conocimientos de los componentes hardware y sus interacciones para ejecutar instrucciones.

Recursos bibliográfico:

■ Andrew S. Tanenbaum. Organización de computadoras: un enfoque estructurado. Cuarta edición, editorial Pearson Educación, 2000. ISBN 970-170-399-5.

Lectura obligatoria:

Apuntes de cátedra. Capítulo 5: Arquitectura y Organización de Computadoras, y Capítulo 7: El Software. Disponible en: https://egrosclaude.github.io/IC/IC-notes.pdf

Modelo Computacional Binario Elemental (MCBE)

- 1. ¿Qué es la organización de una computadora y que es su arquitectura?
- 2. ¿Cuáles son las componentes de una CPU? ¿Cuáles son las componentes de una computadora?
- 3. ¿Qué diferencias existen entre los registros y la memoria principal?
- 4. Si una nueva arquitectura tiene instrucciones con 5 bits para el código de operación y 10 para el operando (donde en el caso de las instrucciones de carga y almacenamiento indican la dirección de la celda origen o destino) ¿Cuantas operaciones distintas puede tener como máximo ésta arquitectura? ¿Cuántas celdas de memoria puede tener?
- 5. Se desea establecer el tamaño mínimo para una arquitectura que tiene 14 instrucciones distintas. Cada instrucción tiene tres operandos, y cada operando referencia una de las 512 celdas de memoria ¿Cuál es la cantidad mínima de bits que puede tener una instrucción?
- 6. Con respecto a la memoria de la MCBE, indique:
 - a) Cantidad de celdas de memoria.
 - b) Tamaño de una celda de memoria en bits y bytes.
 - c) Tamaño total en bytes.
 - d) Dirección de la primera y de última celda de memoria.
 - e) ¿Para qué se utilizan las direcciones **30** y **31**? ¿Qué dispositivos podrían conectarse en esas direcciones?
- 7. Con respecto a la *CPU* de la *MCBE*, indique:

- a) Registros y sus propósitos.
- b) ¿Qué representación y tamaño (en bits) de números utilizan las instrucciones aritméticas? ¿Cuál es el rango de valores del acumulador?
- 8. Con respecto a las instrucciones ejecutadas por la CPU de la MCBE, indique:
 - a) ¿A qué distancia máxima puede "saltar" el control del programa?
 - b) ¿Puede el MCBE encontrar una instrucción que no sea capaz de decodificar?
 - c) ¿Qué pasa si el programa no contiene una instrucción HLT?

Práctica del Modelo Computacional Binario Elemental (MCBE)

Suponga la máquina MCBE en su estado inicial con contenido de memoria indicado en cada inciso (asuma por simplicidad que el resto de la memoria se inicializa en cero). Describir el efecto de la ejecución de cada una de las instrucciones del programa haciendo la traza de su ejecución. Luego explique en lenguaje natural cual es el resultado de la ejecución del programa.

	Dirección	Contenido binario
1.	0	01000111
	1	01111111
	2	10001000
	3	01100111
	4	11100010
	5	11011011
	6	00100000
	7	00000010
	8	11111111

Ejemplo de Resolución:

(Se utiliza el símbolo "-" para indicar que no se produjo ningún cambio)

Búsqueda de la instrucción		Decodificación de la instrucción		Ejecución de la instrucción			
				Acumulador Memoria Salida PC			DC
PC	IR	Cod. Op.	Operando	Acumulador	Memoria	Sanda	PC
00000000	01000111	010	00111	00000010	-	-	00000001
00000001	01111111	011	11111	-	-	00000010	00000010
00000010	10001000	100	01000	00000001	-	-	00000011
00000011	01100111	011	00111	-	$(00000111) \leftarrow 00000001$	-	00000100
00000100	11100010	111	00010	-	-	-	00000101
00000101	11011011	110	11011	-	-	-	00000000
00000000	01000111	010	00111	00000001	-	-	00000001
00000001	01111111	011	11111	-	-	00000001	00000010
00000010	10001000	100	01000	00000000	-	-	00000011
00000011	01100111	011	00111	-	$(00000111) \leftarrow 00000000$	-	00000100
00000100	11100010	111	00010	-	-	-	00000110
00000110	00100000	001	00000	-	-	-	-

Descripción en lenguaje natural: El programa imprime 2 y 1, y luego termina su ejecución.

Repita el mismo procedimiento explicado para los siguientes enunciados:

	Dirección	Contenido binario
2.	0	0100 0110
	1	1010 1000
	2	0110 0110
	3	1010 0111
	4	1110 0000
	5	0010 0000
	6	0000 1101
	7	0000 1100
	8	0000 0010

	Dirección	Contenido binario
3.	0	01011110
	1	10000101
	2	10100110
	3	01111111
	4	00100000
	5	00010100
	6	00000101

	Dirección	Contenido binario
	0	01011110
	1	01100110
	2	10000110
4.	3	10100111
	4	01111111
	5	00100000
	6	00000000
	7	00000110

	Dirección	Contenido binario
	0	01011110
	1	10001011
	2	01101011
	3	01001001
	4	10101010
5.	5	01101001
	6	11100010
	7	11011001
	8	00100000
	9	00000100
	10	00000001
	11	00000000

	Dirección	Contenido binario
6.	0	01011110
	1	01100111
	2	01000110
	3	10000111
	4	01101000
	5	00100000
	6	00000101
	7	00000000
	8	00000000

Anexo

Descripción del Modelo Computacional Binario Elemental (MCBE)

Memoria: consta de 32 posiciones de 8 bits. Las direcciones 0 a 29 corresponden a direcciones que pueden ser escritas y leídas. La dirección 30 es de sólo lectura, permite leer datos del dispositivo de entrada, por ejemplo un teclado. La dirección 31 es de sólo escritura, permite escribir datos en el dispositivo de salida, por ejemplo en una pantalla o una impresora.

Registro PC: registro de 8 bits, contiene la dirección de la próxima instrucción a ejecutar. Se inicializa en cero.

Registro IR: registro 8 bits donde se guarda la instrucción que se esta decodificando o ejecutando.


Registro acumulador: registro de 8 bits donde se almacena un número entero representado en *complemento a 2*.

Etiquetas predefinidas:

IN: dirección 30, entrada, dirección de solo lectura.

OUT: dirección 31, salida, dirección de solo escritura.

Instrucciones: de 8 bits, los 3 bits más significativos almacenan el código de operación, y los 5 menos significativos almacenan el operando.



Mnemónico/Dato	Código de operación	Operando	Descripción
	3 bits	5 bits	
LD	010	dirección	Memoria → Acumulador. Copia un byte desde la dirección de memoria al acumulador.
ST	011	dirección	Acumulador → Memoria. Copia el contenido del acumulador en esa dirección de memoria.
ADD	100	dirección	Suma . El contenido de la dirección se suma al acumulador, y el resultado se almacena en el acumulador.
SUB	101	dirección	Resta. El contenido de la dirección se resta al acumulador, y el resultado se almacena en el acumulador.
JMP	110	desplazamiento	Salto incondicional. Se suma (en complemento a 2) el desplazamiento al PC.
JZ	111	desplazamiento	Salto condicional. Si el acumulador es cero, se suma (en complemento a 2) el desplazamiento al PC, en caso contrario el PC se incrementa en uno.
HLT	001	(sin uso)	Detiene la maquina. No se ejecutan nuevas instrucciones. Los registros y la memoria quedan con el último valor que tenían.
NOP	000	(sin uso)	No operación. No tiene ningún efecto sobre el acumulador ni memoria. El PC se incremente en uno.