# **Stage1 Report**

计11 周韧平 2021010699

### 实验内容

### Step2

本节中我采用和取负相似的方法,只需要将对应的一元操作AST节点对应到TAC,再转换成对应的RISV命令就可以了

```
op = {
              node.UnaryOp.Neg: tacop.TacUnaryOp.NEG,
              node.UnaryOp.BitNot: tacop.TacUnaryOp.BitNot,
              node.UnaryOp.LogicNot: tacop.TacUnaryOp.LogicNot,
              # You can add unary operations here.
          }[expr.op]
         expr.setattr("val", mv.visitUnary(op, expr.operand.getattr("val")))
@unique
1 class TacUnaryOp(Enum):
2
     NEG = auto()
3+
      BitNot = auto()
    LogicNot = auto()
5
17 @unique
18 class RvUnaryOp(Enum):
      NEG = auto()
20
        SNEZ = auto()
        NOT = auto()
22+
        SEQZ = auto()
23
24 Auniaua
 78
 79
             def visitUnary(self, instr: Unary) -> None:
 80
                    TacUnaryOp.NEG: RvUnaryOp.NEG,
 81
                     TacUnaryOp.BitNot: RvUnaryOp.NOT,
 82+
 83+
                     TacUnaryOp.LogicNot: RvUnaryOp.SEQZ,
                     # You can add unary operations here.
 84
 85
                 }[instr.op]
 86
                 self.seq.append(Riscv.Unary(op, instr.dst, instr.operand))
```

## step3

和一元运算相似,本节中只需要将二元运算的AST节点映射到TAC操作符,并对应到RISV字符就可以了,需要注意的是MOD对应的RISV符号为rem

```
def visitBinary(self, expr: Binary, mv: TACFuncEmitter) -> None:
         expr.lhs.accept(self, mv)
         expr.rhs.accept(self, mv)
             node.BinaryOp.Add: tacop.TacBinaryOp.ADD,
             node.BinaryOp.Sub: tacop.TacBinaryOp.SUB,
             node.BinaryOp.Mul: tacop.TacBinaryOp.MUL,
             node.BinaryOp.Div: tacop.TacBinaryOp.DIV,
             node.BinaryOp.Mod: tacop.TacBinaryOp.MOD,
             node.BinaryOp.LogicOr: tacop.TacBinaryOp.LOR,
             else:
                 op = {
                     TacBinaryOp.ADD: RvBinaryOp.ADD,
                     TacBinaryOp.SUB: RvBinaryOp.SUB,
                     TacBinaryOp.MUL: RvBinaryOp.MUL,
                     TacBinaryOp.DIV: RvBinaryOp.DIV,
                     TacBinaryOp.MOD: RvBinaryOp.REM,
 class TacBinaryOp(Enum):
     ADD = auto()
     LOR = auto()
     LAnd = auto()
     SUB = auto()
     MUL = auto()
     DIV = auto()
     MOD = auto()
↓ @unique
class RvBinaryOp(Enum):
     ADD = auto()
7+
     ADDI = auto()
3+
     SUB = auto()
+(
     MUL = auto()
)+
      DIV = auto()
      REM = auto()
      OR = auto()
```

### step4

本节中实现了逻辑运算符号,除了添加基本的从AST到TAC以及TAC到RISV的翻译外,由于一些操作没有对应的单条RISV指令,因此需要设计多条TAC来实现

#### 具体来说

- 对于 <= 和 >= , 可以采用 > 和 < 和 逻辑非实现
- != 和 == , 可以采用相减再判断是否为0实现
- && 和 | | 参考实验指导的实现

```
node.BinaryOp.LogicOr: tacop.TacBinaryOp.LOR,

node.BinaryOp.LogicAnd: tacop.TacBinaryOp.LAnd,

node.BinaryOp.EQ: tacop.TacBinaryOp.EQ,

node.BinaryOp.NE: tacop.TacBinaryOp.NE,

node.BinaryOp.LT: tacop.TacBinaryOp.LT,

node.BinaryOp.GT: tacop.TacBinaryOp.GT,

node.BinaryOp.LE: tacop.TacBinaryOp.LE,

node.BinaryOp.GE: tacop.TacBinaryOp.EQ,

# You can add binary operations here.
```

```
class TacBinaryOp(Enum):
        ADD = auto()
        LOR = auto()
+
        LAnd = auto()
+
        SUB = auto()
+
        MUL = auto()
        DIV = auto()
+
        MOD = auto()
+
        EQ = auto()
'+
        NE = auto()
+
        LT = auto()
1+
        GT = auto()
1+
        LE = auto()
        GE = auto()
                     SELL. SEG. appella ( NISCV. DILIA) V ( NVDILIA) VOD. ON, ILISCI. USC, ILISCI. ILIS, ILISCI. ILIS //
 95
                     self.seq.append(Riscv.Unary(RvUnaryOp.SNEZ, instr.dst, instr.dst))
                 elif instr.op == TacBinaryOp.LE:
 96+
 97+
                     self.seq.append(Riscv.Binary(RvBinaryOp.SGT, instr.dst, instr.lhs,instr.rhs))
                     self.seq.append(Riscv.Unary(RvUnaryOp.SEQZ, instr.dst, instr.dst))
 98+
 99+
                 elif instr.op == TacBinaryOp.GE:
100+
                     self.seq.append(Riscv.Binary(RvBinaryOp.SLT, instr.dst, instr.lhs,instr.rhs))
                     self.seq.append(Riscv.Unary(RvUnaryOp.SEQZ, instr.dst, instr.dst))
101+
102+
                 elif instr.op == TacBinaryOp.NE:
103±
                     self.seq.append(Riscv.Binary(RvBinaryOp.SUB, instr.dst, instr.lhs,instr.rhs))
104+
                     self.seq.append(Riscv.Unary(RvUnaryOp.SNEZ, instr.dst, instr.dst))
105+
                 elif instr.op == TacBinaryOp.LOR:
106+
                     self.seq.append(Riscv.Binary(RvBinaryOp.OR, instr.dst, instr.lhs,instr.rhs))
107+
                     self.seq.append(Riscv.Unary(RvUnaryOp.SNEZ, instr.dst, instr.dst))
                 elif instr.op == TacBinaryOp.LAnd:
108+
109±
                     self.seq.append(Riscv.Unary(RvUnaryOp.SNEZ, instr.dst, instr.lhs))
110+
                     self.seq.append(Riscv.Binary(RvBinaryOp.SUB, instr.dst,Riscv.ZERO, instr.dst))
111+
                     self.seq.append(Riscv.Binary(RvBinaryOp.AND, instr.dst, instr.dst, instr.rhs))
112+
                     self.seq.append(Riscv.Unary(RvUnaryOp.SNEZ, instr.dst, instr.dst))
113+
                 elif instr.op == TacBinaryOp.EQ:
                     \textcolor{red}{\textbf{self.seq.append}(\texttt{Riscv.Binary}(\texttt{RvBinary}\texttt{Op.SUB, instr.dst, instr.rhs, instr.lhs))}}
114+
115 \pm
                     self.seq.append(Riscv.Unary(RvUnaryOp.SEQZ, instr.dst, instr.dst))
116
                 else:
117
                         TacBinaryOp.ADD: RvBinaryOp.ADD,
118
119+
                         TacBinaryOp.SUB: RvBinaryOp.SUB,
                         TacBinaryOp.MUL: RvBinaryOp.MUL,
120+
121+
                         TacBinaryOp.DIV: RvBinaryOp.DIV,
122±
                         TacBinaryOp.MOD: RvBinaryOp.REM,
123+
124+
                          TacBinaryOp.LT: RvBinaryOp.SLT,
                         TacBinaryOp.GT: RvBinaryOp.SGT,
                         # TacBinarvOp.NE: RvBinarvOp.NE
126+
4 @unique
5
  class RvBinaryOp(Enum):
       ADD = auto()
7+
       ADDI = auto()
      SUB = auto()
8+
9+
       MUL = auto()
0+
       DIV = auto()
1+
     REM = auto()
2
       OR = auto()
3+
       # EQ = auto()
4+
       NE = auto()
5+
      SLT = auto()
6+
       SGT = auto()
       AND= auto()
```

### 思考题

在我们的框架中,从 AST 向 TAC 的转换经过了 [namer.transform], [typer.transform]两个步骤,如果没有这两个步骤,以下代码能正常编译吗,为什么?

```
1 | int main(){
2    return 10;
3  }
```

可以正常编译,实测如果注释掉这两个步骤仍然可以正常编译生成汇编代码。

Namer 类将 AST 的符号进行重命名,并存储到符号表中。这段程序里面没有需要解析的符号,所以并不需要 Namer

Typer 类用于对 AST 进行类型检查,首先考虑到这段代码编译不需要对变量进行类型检查,其次在提供的代码框架中 Typer 的实现也已经省略,因此省略这一步并不会影响编译。

#### 我们的框架现在对于main函数没有返回值的情况是在哪一步处理的? 报的是什么错?

在 ./frontend/parser/ply\_parser.py 中, t如果为空则会跳入 error\_stack.append(DecafSyntaxError(t, "EOF")) 分支,向 error\_stack 中压入错误信息,比如 我们可以向这一函数中加入调试信息,并编译一个没有返回值的 main 函数

```
def p_error(t): # t为空, 跳入 error_stack.append(DecafSyntaxError(t, "EOF"))
    分支
        .....
2
3
        A naive (and possibly erroneous) implementation of error recovering.
4
 5
        print(f"in p_error, t is {t}")
 6
        if not t:
            error_stack.append(DecafSyntaxError(t, "EOF"))
 7
8
            return
9
10
        inp = t.lexer.lexdata
        error_stack.append(DecafSyntaxError(t, f"\n{inp.splitlines()[t.lineno -
11
    1]}"))
12
13
        parser.errok()
14
        return parser.token()
```

```
Syntax error: EUF

2021010699@compiler-lab:~/minidecaf-2021010699$ python main.py --input ./example.c --tac in p_error, t is LexToken(Semi,';',2,24) in p_error, t is LexToken(RBrace,'}',3,26) in p_error, t is None

Syntax error: line 2, column 12 return;

Syntax error: line 3, column 1
}

Syntax error: EOF
```

可以看到 t is None 跳入报错,程序生成 DecafSyntaxError 错误类型,提示 t 为 EOF

**为什么框架定义了** [frontend/ast/tree.py:Unary]、utils/tac/tacop.py:TacUnaryOp]、utils/riscv.py:RvUnaryOp] 三种不同的一元运算符类型?

frontend/ast/tree.py:Unary 作用于抽象语法树,将 minidecaf 语言翻译成AST抽象语法树,在这一过程中执行语义检查,获取符号表、类型等信息,其中一元运算的节点用 Unary 表示

utils/tac/tacop.py:TacUnaryOp 是三地址码中的的一元运算符,用于优化和转换源代码。通过 Vistor 模式翻译 AST,将每个结点做翻译处理,得到的三地址码中的一元运算用 TacUnaryOp 表示

utils/riscv.py:RvUnaryOp 是 riscv 汇编代码中的一元运算符,通过对中间代码进行进一步翻译得到

这些不同的一元运算符类型的定义,使得在不同的上下文中可以方便地处理和表示一元运算符,并根据需要进行不同的操作和转换。

我们在语义规范中规定整数运算越界是未定义行为,运算越界可以简单理解成理论上的运算结果没有办法保存在32位整数的空间中,必须截断高于32位的内容。请设计一个 minidecaf 表达式,只使用 -~! 这三个单目运算符和从 0 到 2147483647 范围内的非负整数,使得运算过程中发生越界

```
1 -~2147483647
```

2147483647 比特表示为0x7FFFFFFF,取反后为0x80000000,表示-2147483648,取负后应该为2147483648,此时产生越界

我们知道"除数为零的除法是未定义行为",但是即使除法的右操作数不是 0,仍然可能存在未定义行为。请问这时除法的左操作数和右操作数分别是什么?请将这时除法的左操作数和右操作数填入下面的代码中,分别在你的电脑(请标明你的电脑的架构,比如 x86-64 或 ARM)中和 RISCV-32的 qemu 模拟器中编译运行下面的代码,并给出运行结果。(编译时请不要开启任何编译优化)

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4   int a = 左操作数;
5   int b = 右操作数;
6   printf("%d\n", a / b);
7   return 0;
8 }
```

#### 参考上一道思考题的思路,可以通过将负数取负的方式使得整数计算超出范围

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(){
4    int a = -2147483648;
5    int b = -1;
6    printf("%d\n", a / b);
7    return 0;
8 }
```

#### 使用服务器环境 Ubuntu 23.04 x86-64

```
    2021010699@compiler-lab:~/hw1$ gcc undef_div.c -00 -o undef_div.out
    2021010699@compiler-lab:~/hw1$ ./undef_div.out
    Floating point exception (core dumped)
    2021010699@compiler-lab:~/hw1$
```

### 抛出异常,提示计算异常

- 2021010699@compiler-lab:~/hw1\$ riscv64-unknown-elf-gcc undef\_div.c -00 -o u ndef\_div2.out
- 2021010699@compiler-lab:~/hw1\$ ./undef\_div2.out -2147483648

在 MiniDecaf 中,我们对于短路求值未做要求,但在包括 C 语言的大多数流行的语言中,短路求值都是被支持的。为何这一特性广受欢迎?你认为短路求值这一特性会给程序员带来怎样的好处?

短路求值是一种用于逻辑表达式的求值策略,它在遇到能够确定整个表达式结果的情况下会立即停止求值。在大多数流行的编程语言中支持短路求值,这样做的主要原因是提高程序的效率和简化代码编写。

首先,**短路求值可以提高程序的效率**。当逻辑表达式包含多个条件时,使用短路求值可以减少不必要的计算。例如,在条件表达式中使用逻辑与(&&)操作符,如果第一个条件为假,后续条件将不会被计算,从而节约了时间和资源。这对于有大量复杂条件的情况下特别有用,可以提高程序的执行速度。

其次,**短路求值可以简化代码编写**。通过利用短路求值特性,我们能够使用更简洁的代码实现常见的逻辑控制。例如,使用逻辑与操作符(&&)可以方便地进行条件检查和合并,而无需编写额外的 if 语句。这样可以使代码更加清晰简洁,并且减少了出错的可能性。