

API Dorsum Co. Ltd.

Exported on 2016.09.22 Exported by Király Dávid Copyright © Dorsum Co. Ltd.



Tartalomjegyzék

API 3

1. Új játék létrehozása 4



API

A szerver elérése: http://195.228.45.100:8080/jc16-srv/

Minden szerverkérés HTTP headerjei között szerepelnie kell a TEAMTOKEN headernek, a csapat tokenjével.

Ha egy körön belül egy tengeralattjáró kettőnél több azonos tipusú parancsot kap (mozgatás, torpedó kilövés, szonár bővítés, szonár adatok lekérése) a csapat pontot veszít. (error code: 50, message: Rate limited). A kör hossza megtalálható a Gamelnfo mapConfiguration roundLenght-ben.



1. Új játék létrehozása

Új játékot a "Create game" kéréssel hozhatnak létre a csapatok. Az újonnan létrehozott (vagy már meglévő) játék azonosítója a válasz objektum "id" mezőjében található.

Create game	
Létrehoz egy új játékot a csapat számára. A létrehozott játék azonosítója a válasz "id" mezőjében található. Egyszerre egy csapat csak egy játékot hozhat létre. Ha már létezik játék akkor annak az azonosítóját adja vissza.	
URL	POST http://server-adress:port/jc16-srv/game
REQ	-
RESP	{ "message": "OK", "code": 0 }
Error codes	-

Game list		
Lekéri a játékok listáját amibe a csapat csatlakozhat, és még nem csatlakozott.		
URL	GET http://server-adress:port/jc16-srv /game	
REQ	-	
RESP	{ "games": [1725277523, 584929124, 2062147061], "message": "OK", "code": 0 }	
Error codes	-	

Join game	
Csatlakozik a megadott azonosítójú játékhoz	
URL	POST



	http://server-adress:port/jc16-srv/game/ {gameId}
REQ	-
RESP	{ "message": "OK", "code": 0 }
Error codes	1 - Nincs a csapat meghívva 2 - Folyamatban lévő játék 3 - Nem létező gameld

Game info

Lekéri a megadott azonosítójú játék adatait.

id - A játék azonosítója

round - Az aktuális kör száma

scores - A játékban résztvevő csapatok pontszáma

connectionStatus - A játékba meghívott csapatok csatlakozási státusza

mapConfiguration - A játék konfigurációs paraméterei

width - A pálya szélessége

height - A pálya magassága

islandPositions - A pályán található szigetek pozíciója (középpont)

teamCount - A játékban részt vevő játékos csapatok száma

submarinesPerTeam - Egy csapatnak hány tengeralattjárója van

torpedoDamage - A torpedó robbanásakor a hatósugárban minden hajó ennyi életerő pontot veszít **torpedoHitScore** - A torpedó robbanásának sugarában lévő nem saját hajó esetén ennyi pontot szerez a csapat hajónként

torpedoDestroyScore - A torpedoHitScore-n felül ennyi pontot kap a csapat a hajó megsemmisítéséért. **torpedoHitPenalty** - A torpedó robbanásának sugarában lévő saját hajó esetén ennyi pontot veszít a csapat hajónként

torpedoCooldown - Torpedó indítása után ennyi kört kell várni a hajónak az újabb torpedó indításáig sonarRange - A szonár hatósugara

extendedSonarRange - Az aktív szonár hatósugara

extendedSonarRounds - Az aktív szonár ennyi körig marad bekapcsolva

extendedSonarCooldown - Az aktív szonár bekapcsolása után ennyi kört kell várni a hajónak mielőtt újra aktiválhatja

torpedoSpeed - A torpedók sebessége

torpedoExplosionRadius - A torpedók robbanásának hatósugara

roundLength - Egy kör hossza millisecundumban megadva

islandSize - A szigetek méretének sugara

submarineSize - A hajók méretének sugara

rounds - A játék hossza körökben megadva

maxSteeringPerRound - A hajó egy körben ennyivel módosíthatja az irányát (pozitív vagy negatív irányba) maxAccelerationPerRound - A hajó egy körben ennyivel módosíthatja a sebességét (pozitív vagy negatív irányba)

maxSpeed - A hajó maximum ilyen sebességgel mozoghat

torpedoRange - A kilőtt torpedó ennyi kör után semmisül meg ha nem ütközik semmivel

rateLimitedPenalty - Egy körben hajónként kettőnél több azonos tipusú kérés esetén ennyi pontot veszít a csapat.



```
status - A játék státusza (WAITING, RUNNING, ENDED)
       GET
URL
      http://server-adress:port/jc16-srv/game/{gameId}
REQ
        {
RES
          "game": {
Ρ
            "id": 405034534,
            "round": 0,
            "scores": {
               "scores": {
                 "BOT": 0,
"Team 1": 0
            },
"connectionStatus": {
               "connected": {
                 "BOT": true,
                 "Team 1": false
              }
            },
"mapConfiguration": {
               "width": 1700,
               "height": 800,
               "islandPositions": [
                   "x": 400,
                   "y": 400
                 },
                   "x": 1000,
                   "y": 700
                   "x": 1600,
                   "y": 300
              ],
"teamCount": 1,
               "submarinesPerTeam": 3,
               "torpedoDamage": 34,
"torpedoHitScore": 100,
             "torpedoDestroyScore": 50,
               "torpedoHitPenalty": 50,
               "torpedoCooldown": 3,
               "sonarRange": 100,
               "extendedSonarRange": 200,
               "extendedSonarRounds": 10,
               "extendedSonarCooldown": 20,
               "torpedoSpeed": 20,
               "torpedoExplosionRadius": 100,
               "roundLength": 2000,
"islandSize": 100,
               "submarineSize": 15,
               "rounds": 300,
               "maxSteeringPerRound": 10,
               "maxAccelerationPerRound": 5,
               "maxSpeed": 15,
            "torpedoRange": 10,
```



```
"rateLimitedPenalty: 10
},
"status": "WAITING"
},
"message": "OK",
"code": 0
}

Error
code
3 - Nem létező gameld
s
```

```
Submarines
Lekéri a csapathoz tartozó tengeralattjárók státuszát.
type - Az észlelt objektum típusa (hajó).
id - A észlelt objektum azonosítója.
position - Helyzete.
x - X tengelyen lévő koordinátája.
y - Y tengelyen lévő koordinátája.
owner - Tulajdonos.
name - A tulajdonos csapat neve.
velocity - Mozgásának sebessége.
angle - Mozgásának iránya (fokban).
hp - A hajó aktuális életereje.
sonarCooldown - Az aktív szonár újra aktiválásig hátralévő körök számát jelzi.
torpedoCooldown - A torpedó újra használhatóságáig hátralévő körök számát jelzi.
sonarExtended - Az aktív szonár használatából hátralévő körök számát jelzi.
       GET
URL
       http://server-adress:port/jc16-srv/game/{gameId}/submarine
REQ
RES
           "submarines": [
Ρ
                "type": "Submarine",
                "id": 634,
                "position":
                  "x": 300,
"y": 300
                "owner": {
   "name": "Team 1"
               },
"velocity": 0,
                "angle": 0,
                "hp": 100,
                "sonarCooldown": 0,
               "torpedoCooldown": 0,
                "sonarExtended": 0
             },
                "type": "Submarine",
                "id": 635,
                "position":
```



```
"x": 200,
                   "y": 200
                },
"owner": {
   "name": "Team 1"
                "velocity": 0,
                "angle": 0,
                "hp": 100,
                "sonarCooldown": 0,
                "torpedoCooldown": 0,
                "sonarExtended": 0
              },
                "type": "Submarine",
                "id": 636,
"position": {
                   "x": 100,
                   "y": 100
                },
"owner": {
    "name": "Team 1"
                "velocity": 0,
                "angle": 0,
"hp": 100,
                "sonarCooldown": 0,
                "torpedoCooldown": 0,
                "sonarExtended": 0
             }
           ],
"message": "OK",
        }
Error
code
       3 - Nem létező gameld
S
```

Move

A sebesség és az elfordulás változásának mértékét megadva csökkenthetjük-növelhetjük a megadott azonosítójú tengeralattjáró sebességét, és/vagy változtathatunk a tengeralattjáró mozgásának irányán.

Sebességet, szám érték megadásával növelhetünk-csökkenthetünk:

speed: 5.0 (5-el növeljük a sebességet, tehát, az aktuális sebességünkhöz viszonyítva, ennyivel fogunk gyorsabban

haladni a következő körtől)

Elfordulás mértékén, szám megadásával változtathatunk ahol a megadott szám, az elfordulás fokában értendő:

turn: -15.0 (a következő körben hajónk iránya, az aktuális irányunkhoz képest -15 (fokkal) változik). Keleti irány a 0 fok, Északi 90, Nyugati 180, Déli 270.

A sebesség és az elfordulás maximális mértéke a Game info-ból érhető el, ahol a:

maxSteeringPerRound - A hajó egy körben ennyivel módosíthatja az irányát (pozitív vagy negatív irányba) maxAccelerationPerRound - A hajó egy körben ennyivel (és csak pontosan ennyivel) módosíthatja a



sebességét pozitív vagy negatív irányba. Azaz ha ennek az értéke pl 5 akkor a speed propertyben használható a -5 vagy 0 vagy 5 érték.

URL	POST http://server-adress:port/jc16-srv/game/{gameId}/submarine/{submarineId}/move	
REQ	{ "speed": 5.0 "turn": -15.0 }	
RESP	{ "message": "OK", "code": 0 }	
Error codes	3 - Nem létező gameld 4 - Nincs a csapatnak jogosultsága a megadott tengeralattjárót kezelni 9 - A játék nincs folyamatban 10 - A megadott hajó már mozgott ebben a körben 11 - Túl nagy gyorsulás 12 - Túl nagy kanyarodás	

Shoot

A megadott irány felé indít egy torpedót. A megadott irány fok-ban értendő, ahol a: Keleti irány a 0 fok, Északi 90, Nyugati 180, Déli 270.

Irányt, szám érték megadásával állíthatunk:

angle: 90.0 (Körök végi kiértékeléskor, a megadott irányba torpedót indít)

URL	POST http://server-adress:port/jc16-srv/game/{gameId}/submarine/ {submarineId}/shoot
REQ	{ "angle": 12.3 }
RESP	{ "message": "OK", "code": 0 }
Error codes	3 - Nem létező gameld4 - Nincs a csapatnak jogosultsága a megadott tengeralattjárót kezelni7 - A torpedó cooldownon van

Sonar

Lekéri a tengeralattjáró szonárja által észlelt objektumokat ahol:



```
type - Az észlelt objektum típusa (hajó,torpedó)
id - A észlelt objektum azonosítója
position - Helyzete
x - X tengelyen lévő koordinátája
y - Y tengelyen lévő koordinátája
owner - Tulajdonos
name - A tulajdonos csapat neve
velocity - Mozgásának sebessége
angle - Mozgásának iránya (fokban)
roundsMoved - Megtett körök száma (torpedóknál)
       GET
URL
       http://server-adress:port/jc16-srv/game/{gameId}/submarine/{submarineId}/sonar
REQ
           "entities": [
                "type": "Submarine",
               "id": 635,
"position": {
                  "x": 200,
"y": 200
                "owner": {
    "name": "Team 1"
               },
"velocity": 0,
                "angle": 0
             },
RES
               "type": "Torpedo",
"id": 1136,
"position": {
Р
                  "x": 623.9475810178445,
                  "y": 165.1967719691951
               },
"owner": {
   "name": "Team 4"
               }
           "message": "OK",
           "code": 0
        }
Error
       3 - Nem létező gameld
code
       4 - Nincs a csapatnak jogosultsága a megadott tengeralattjárót kezelni
S
```

Extend sonar



Bekapcsolja a megadott azonosítójú tengeralattjáró aktív (nagyobb hatótávolságú) szonárját.

Ezt X körönként Y kör erejéig tehetjük meg.

Lásd: Ha X=20, Y=10: A szonárt újra aktiválni ugyanezen a hajón, legközelebb 20 kör

elteltével tudjuk, és a szonár hatótávolsága az aktív szonár hatótávolságáig bővül 10 kör erejéig.

Ezek mértéke a **Game info**-ból érhető el, ahol az: **extendedSonarRange** - Az aktív szonár hatósugarát jelzi. **extendedSonarRounds** - Az aktív szonár ennyi körig marad bekapcsolva. **extendedSonarCooldown** - Az aktív szonár újra aktiválásig hátralévő körök számát jelzi.

URL	POST http://server-adress:port/jc16-srv/game/{gameId}/submarine/ {submarineId}/sonar
REQ	-
RESP	{ "message": "OK", "code": 0 }
Error codes	3 - Nem létező gameld 4 - Nincs a csapatnak jogosultsága a megadott tengeralattjárót kezelni 8 - Újratöltődés előtti hívás