

附录G Perl DBI API 参考

本附录介绍了 Perl DBI 应用程序编程接口。API 由与数据库服务器通信及从 Perl 脚本访问数据库的一组方法和属性组成。本附录还描述了由 DBD::mysql 提供的针对 MySQL 进行的 DBI 扩充,即 MySQL 数据库驱动程序。

有一些DBI的方法和属性不在这里介绍,因为它们不用于 MySQL,或者因为它们还是新的,实验性的方法,而随着开发的进行,这些方法可能有变动,甚至被删除。一些 MySQL 特定的 DBD方法由于已经过时,所以也不在这里讨论。如果想了解有关新的或过时的方法的详细情况,请参阅 DBI 文档或 MySQL DBD 文档,运行下面的命令,我们可以获得这些文档:

% peridoc DBI::FAQ

% peridoc DBD::mysql

本附录仅供参考,所以只含有说明 Perl DBI API 用法的简要代码段。完整的客户机脚本和编写它们时的注意事项,请参阅第7章。

G.1 编写脚本

使用 DBI 模块的每个 Perl 脚本都必须包括下面的行:

use DBI:

特定的 DBD 级的模块不需要包括 use 行,因为在与服务器进行连接时, DBI 负责激活相应的模块。

一般来说, DBI 脚本使用 connect()方法打开连接,发布查询,然后用 disconnect()关闭连接。这些方法通常发布各种查询。具有代表性的非 SELECT 查询由 do()方法实现。具有代表性的 SELECT 查询则将这个查询传递给 prepare(),然后调用 execute(),最后在重复调用提取行的方法的循环中,如在 fetchrow_array()或 fetchrow_hashref()中,检索查询结果,每次检查一行。

G.2 DBI 方法

这里描述的方法的编写格式与用于附录 F 中的C函数和附录 H 中的PHP函数的编写格式略有不同。那些附录中的函数以原型方式编写,明确地列出了返回值的类型和参数类型。一般来说,Perl 以同样的方式使用原型,所以这里的说明通过变量指定了返回值的类型和参数类型,变量的开始字符表明值的类型:'\$'为标量,'@'为数组,'%'为散列(关联的数组)。除此之外,列出的以'\'开始的任何参数,应该作为对变量的引用来传递,而不是传递变量本身。以'_ref'结束的变量名称表示变量值为一个引用。

在这个附录中,有几个用于特殊含意的变量,如表 G-1 所示。

许多方法都接受散列参数 %attr,该参数包括影响相应方法的工作方式的属性。这个散列 应该通过引用来传递。可以以两种方式来做这件事。一种方式是在调用此方法之前,设置散



列值 %attr 的内容, 然后再将它传递给此方法。

my (%attr) = (AttrName1 => value1, AttrName2 => value2);
\$ret val = \$h->method (..., \%attr);

另一种方式为在此方法调用中直接提供匿名的散列:

\$ret val = \$h->method (..., {AttrName1 => value1, AttrName2 => value2});

表G-1 常用的 Perl DBI 变量名称

名 称	含 意
\$drh	驱动程序对象的句柄
\$dbh	数据库对象的句柄
\$sth	语句(查询)对象的句柄
\$fh	打开文件的句柄
\$h	" 通用 " 句柄;其含意有赖于上下文
\$rc	从返回真或假的操作中返回的代码
\$rv	从返回整数的操作中返回的值
\$rows	从返回行计数的操作中返回的值
@ary	表示查询返回的一行值的数组(列表)

方括号([])表示可选的信息。其中使用方法或函数的方式由调用序列来表示。'DBI->'表示 DBI 类方法,'DBI::'表示 DBI 函数,'\$DBI::'表示 DBI 变量。对于使用句柄来调用的方法,相应的句柄名称表示方法的范围。'\$dbh->'表示数据库名称方法,'\$sth->'表示语句句柄方法,'\$h->'表示可以用各种不同类型的句柄调用的方法。下面是一个调用序列的实例。

@row ary = \$dbh->selectrow_array (\$statement, [\%attr [, @bind_values]]);

这表示 selectrow_array()方法是作为数据库句柄方法调用的,因为利用了'\$dbh->'来调用它。其中,参数为 \$statement(标量值)、%attr(应该作为引用来传递的散列,因为以'\'开头来表示)和 @bind_values(数组)。第二个和第三个参数为可选参数。返回值为数组。

这种方法的说明指出如果出现错误,返回什么样的值,而且仅当禁用 RaiseError 属性时才返回错误。如果启用 RaiseError,则此脚本将自动终止。

在后面的说明中,将用术语" SELECT 查询"来表示 SELECT 查询或返回行的任何其他查询,如DESCRIBE、EXPLAIN或SHOW。

G.2.1 DBI类方法

在本节中,方法的 %attr 参数可能用来指定方法处理的属性。就 MySQL 来说,这些属性中最重要的是 PrintError 和 RaiseError。例如,要想在出现 DBI错误时,使自动脚本的作用终止,应该启用 RaiseError:

\$dbh = DBI->connect (\$data_source, \$user_name, \$password, {RaiseError => 1});

PrintError 和 RaiseError 在"通用句柄属性"一节中介绍。

@ary = DBI->available drivers ([\$quiet]);

返回可得到的 DBI 驱动程序的一个列表。如果发现多个驱动程序具有同样的名称,则发布一条警告。给 \$quiet 参数传递值 1 可避免出现这条警告。



\$dbh = DBI->connect (\$data_source, \$user_name, \$password, [, \%attr]);

connect() 创建与数据库服务器的连接,并返回数据库句柄。如果连接失败,则该句柄为undef。要想终止成功创建的连接,用 conncet()返回的数据库句柄调用 disconnect()方法即可。对于 connect(),在 @attr 参数中指定的任何属性都会在全局影响 DBI 的处理。

可以用几种格式给定数据源。但第一部分总是" DBI:mysql ",可以用任何大小写字母给出" DBI",而驱动程序名称" mysql "必须为小写字母。在数据源的驱动程序名称部分后的所有字符都由该驱动程序解释,所以下面讨论中说明的语法除 DBD::mysql 外,不一定任何驱动程序都要用。也可以在数据源字符串的开头部分、驱动程序名之后,指定数据库名和主机名:

\$data_source = "DBI:mysql:db_name";
\$data_source = "DBI:mysql:db_name:host_name";

可以用 db_name或database=db_name指定数据库名。可以用 host_name 或host=host_name 指定主机名。

接着数据源字符串的初始部分,可以用 attribute=value的格式指定若干选项。每个选项的前面都必须有一个分号。 MySQL驱动程序允许下面的选项:

host=host_name 要连接的主机。也可以使用host_name:port_num格式来指定端口号。port=port_num 要连接的端口号。

mysql_compression=1 这个选项在客户机和 MySQL 服务器之间启用压缩通信。

mysql_compression 需要 MySQL 3.22.3 或更新的版本,以及 DBD::mysql 1.19.20 或更新的版本。

mysql_read_default_file=*file_name* 缺省设置时,DBI 脚本不读取连接参数的 MySQL 选项文件。此选项允许读取指定的选项文件。文件名称应该为完整的路径 名(否则,将会解释为相对于在其中执行脚本的目录,这样会得到不一致的结果)。

为了只要用户运行该脚本就读取主目录中的 .my.cnf 文件,应该指定该文件名为 \$ENV{HOME}/.my.cnf。如果期望多个用户使用同一脚本,并想让他们自己连接而不是作为此脚本中固定的一个用户来连接时,这样做很有用。

mysql_read_default_file 需要 MySQL 3.22.10 或更高的版本,以及 DBD::mysql 1.21.06 或更高的版本。

mysql_read_default_group=group_name 如果读取连接参数的选项文件,则缺省时读取 [client] 组。除了 [client] 组以外,mysql_read_default_group 选项还允许读取一个指定组。例如,mysql_read_default_group=dbi 指定 [dbi] 组应该像 [client] 组一样读取。出现在多个组中的参数的优先权在附录 E 中介绍。

mysql_read_default_group 需要 MySQL 3.22.10 或更高的版本,需要 DBD::mysql 1.21.06 或更高的版本。

mysql_socket=socket_name 如果缺省套接字路径不合适,则本选项指定了用于连接到 localhost 的 UNIX 域套接字的路径名。

mysql_socket 需要 MySQL 3.21.15 或更高的版本。 DBI 考虑连接参数的若干环境变量:

如果没有定义数据源或者数据源为空,则使用 DBI_DSN 变量的值。



如果该数据源中缺少驱动程序名称,则使用 DBI_DRIVER 变量的值。 如果未定义 connect() 调用的 user_name 或 password 参数,则使用 DBI_USER 和 DBI_PASS 变量的值。如果这些参数为空字符串,则不必使用。

就安全而言,使用 DBI_PASS 有些冒险,所以在安全性很重要的情况下,都不应该使用它(依靠像 ps 这样的命令,其他用户可以看到环境变量)。

如果查阅了所有的信息源之后,仍然不知道某些连接参数,则 DBI 使用缺省值。如果未指定主机名称,则其缺省值为 localhost。如果未指定用户名称,则其在 UNIX 下的缺省值为登录名称,Windows 下为 ODBC。如果不给出口令,则无缺省值,不发送口令。

\$drh = DBI->install driver (\$driver name);

激活 DBD 级别的驱动程序,并返回驱动程序句柄。对于 MySQL,这个驱动程序名称为 "mysql"(必须为小写字母)。一般来说,不一定要使用这种方法,因为在调用 connect()方法 时,DBI 会自动激活恰当的驱动程序。然而,如果使用 func()方法来实现管理操作,应该可以使用 install_driver()(请参阅"MySQL的特定管理方法")。

G.2.2 数据库句柄方法

本节中的这些方法可通过数据库句柄进行调用,在通过调用 connect() 方法获得这样一个句柄后,可以使用这些方法。

本节所使用方法的 %attr 参数可用于特定的方法处理属性。对于 MySQL,这些属性中最重要的为 PrintError 和 RaiseError。例如,如果在像这样的特定查询的处理过程中, DBI 出现错误,可如下启用 RaiseError 使脚本自动终止:

\$rows = \$dbh->do (\$statement, {RaiseError => 1});

在"通用句柄属性"一节中讨论 PrintError 和 RaiseError。

\$rc = \$dbh->disconnect();

终止与此句柄相关的连接。如果该脚本退出时,连接仍然有效,则显示一条警告,并自 动终止此连接。

 $rows = dh->do (statement [, \wattr [, @bind values]]);$

准备并运行 \$statement 表示的查询。返回值为受影响的行数——如果不知道行数,则返回 -1,如果出现错误,则返回 undef。如果受影响的行数为 0,则返回值为字符串"0E0",作为数值它与 0等价,但在判断时它为真。

不检索行的语句,如 DELETE、INSERT、REPLACE 或 UPDATE,主要使用 do()。如果对 SELECT 语句使用它,则不会获得返回的语句句柄,也不能提取任何行。

当语句包括占位符(在此查询字符串内部由'?'字母表示)时,使用 @bind_values。 @bind_values 为给占位符赋值的值的列表。它必须和占位符有一样多的值。如果只指定赋值的值,但没有指定属性,则将 undef 作为 \%attr 参数的值来传递。

rc = dbh->ping();

检查与服务器的连接是否仍然有效,并相应返回真或假。

\$sth = \$dbh->prepare (\$statement [, \%attr]);

为以后的执行所准备的由 \$statement 表示的查询,并返回一个语句句柄。返回的句柄可用于 execute(),以便执行该查询。



\$str = \$dbh->quote (\$value [, \$data_type]);

处理字符串以实现 SQL 语句中特定字符的引用和转义,以便在执行这条语句时,该字符串不引起语法错误。例如,"'I\'m happy'"(没有双引号)返回字符串"I'm happy"。如果\$value为 undef,则它返回字符串"NULL"(没有引号)。

一般来说,\$data_type 参数不是必需的,因为 MySQL 将查询中指定为字符串的值自动地转换为其他类型。可以将 \$data_type 指定为特殊类型值的提示——例如,DBI::SQL_INTEGER 指出 \$value 表示一个整数。

不要使用具有打算利用占位符插入到查询中的值的 quote()。DBI会自动引用这样的值。

\$ary_ref = \$dbh->selectall_arrayref (\$statement [, \%attr [,

@bind_values]]);

执行由 \$statement 指定的查询,并结合 prepare()、execute() 和 fetchall_arrayref() 返回结果。如果出现错误,则返回 undef。

如果 \$statement 参数是以前准备的语句,则省略 prepare() 步骤。

@bind_values 参数和 do() 方法中的该参数具有同样的意义。

@ary ref = \$dbh->selectcol arrayref (\$statement [, \%attr [,

@bind_values]]);

执行由 \$statement 指定的查询,并通过组合 prepare()和 execute()返回结果的第一列。返回结果作为对含有每行第一列的数组的引用。如果出现错误,则返回 undef。

如果 \$statement 参数是以前准备的语句,则省略 prepare() 步骤。

@bind values 参数和 do() 方法中的该参数具有同样的意义。

@row ary = \$dbh->selectrow array (\$statement [, \%attr [,

@bind values]]);

执行由 \$statement 指定的查询,并结合 prepare()、execute() 和 fetchall_arrayref() 返回结果的第一行。

如果参数 \$statement 是以前准备的语句,则省略 prepare() 步骤。

如果在列表的上下文中调用时, selectrow_array() 返回代表行值的数组,或者,如果出现错误,则返回空数组。在标量的上下文中, selectrow_array() 返回这个数组的第一个元素的值(行的第一列)。如果出现错误,则返回 undef。

@bind values 参数和 do() 方法中的相应参数具有同样的意义。

G.2.3 语句句柄方法

本节中的这些方法通过语句句柄来调用,句柄可通过调用 prepare()获得。

\$rc = \$sth->bind_col (\$col_num, \\$var_to_bind);

将 SELECT 查询的给定列与 Perl 变量相联系,将它作为引用传递。 \$col_num 的范围为 1 到查询选择的列数。每次提取行时,这个变量用列值自动更新。

bind_col() 应该在 execute() 之前及 prepare() 之后调用。

如果列号范围不在 1 到查询选择的列数之间,则 bind col()返回假。

\$rc = \$sth->bind_columns (\\$var_to_bind1, \\$var_to_bind2, ...);

将一系列变量与由准备好的 SELECT 语句返回的列相联系,请参阅 bind_col() 方法的说明。



如果引用的数量与查询选择的列数不匹配,则 bind_columns()返回假。

 $rv = sth-> bind_param (n, value [, wattr]);$

\$rv = \$sth->bind_ param (\$n, \$value [, \$bind_type]);

在一个语句中,将值与占位符'?'相联系。应该在 execute() 之前及 prepare() 之后调用它。

\$n 指定了占位符的数量,应该限定 \$value 值,而且该值范围应该为1到占位符的数量。 为了限定 NULL 值,可传递 undef。

参数 \%attr 或者 \$bind_type 可作为要联系的值的类型提示。例如,要指定表示整数的值,可以用下面两种方式调用 bind param():

```
$rv = $sth->bind_param ($n, $value , { TYPE => DBI::SQL_INTEGER });
$rv = $sth->bind_param ($n, $value , DBI::SQL_INTEGER);
```

缺省值是将变量作为 VARCHAR 类型。这通常就足够了,因为 MySQL 将查询中字符串的值转换为所需的其他数据类型。

\$rows = \$sth->dump_results ([\$maxlen [, \$line_sep [, \$field_sep [, \$fh]]]]);

从语句句柄 \$sth 中提取所有的行,通过调用实用函数 DBI::neat_list() 将他们格式化,并将他们打印到给定的文件句柄中。返回提取的行数。

\$maxlen、\$line_sep、\$field_sep和\$fh的缺省值分别为35、" \n "、","和STDOUT。

\$rv = \$sth->execute ([@bind_values]);

执行准备好的语句。如果该语句执行成功,则返回真,如果发生错误,则返回 undef。参数 @bind values 与 do() 方法中的有相同的意义。

ary_ref = \$sth->fetch();

fetch() 是 fetchrow_arrayref() 的别名。

\$tbl_ary_ref = \$sth->**fetchall_arrayref** ([\$slice_array_ref]);

\$tbl_ary_ref = \$sth->fetchall_arrayref ([\$slice_hash_ref]);

从语句句柄 \$sth 中提取所有行,并返回数组的引用,这个数组包含提取的每行的一个引用。数组中每个引用的意义取决于所传递的参数。没有参数或者只有数组部分引用参数,则 \$tbl_ary_ref 的每个元素都是包括结果集的一行值的数组引用。对于散列部分的引用参数, \$tbl_ary_ref 的每个元素就是对包含结果集的一行值的散列引用。

```
@ary_ref = $sth->fetchrow_array();
```

当在一个列表的范围中调用时, fetchrow_array() 返回包含结果集下一行列值的数组,如果不再有行或者发生错误,则 fetchrow_array() 返回一个空数组。在标量上下文中, fetchrow_array() 返回数组第一个元素的值(那就是说,行的第一列),如果不再有行或者发生错误,则 fetchrow_array() 返回 undef。

通过检查 \$sth->err(),可以将结果集正常结束与出现错误区分开来。零值表明已经无错误地到达了结果集的末尾。

```
@ary_ref = $sth->fetchrow_arrayref() ;
```

返回一个包括结果集的下一行列值的数组引用。如果不再有行或者发生错误,则返回 undef。

通过检查 \$sth->err(),可以将结果集正常结束与出现错误区分开来。零值表明已经无错误地到达了结果集的末尾。



\$hash_ref = \$sth->fetchrow_hashref ([\$name]);

返回包括结果集的下一行列值的散列引用。如果不再有行或者发生错误,则返回 undef。 散列是索引值是列名称,散列的元素是列值。

对于散列的关键值,指定变量 \$name 说明使用的语句句柄属性。缺省值为" NAME"。这可能导致查询中的列名称不区分大小写的问题,但是散列键是区分大小写的。要强迫散列键为大写字母或者小写字母,可以指定" NAME_lc "或" NAME_uc "的 \$name 值。

通过检查 \$sth->err(),可以将结果集正常结束与出现错误区分开来。零值表明已经无错误地到达了结果集的末尾。

rc = sth->finish():

释放有关语句句柄的任何资源。通常不必显式地调用这个方法,但是如果只提取部分结果集,则调用 finish() 使 DBI 了解已经提取了数据。调用 finish() 可能使语句属性无效,最好在调用 execute() 之后立即访问它们。

rv = sth->rows();

返回与 \$sth 相关的语句所作用的行数,如果发生错误,则返回 -1。使用这个方法主要用于不返回行的语句。对于 SELECT语句,不能依赖 rows()方法在提取行时统计行数。

G.2.4 通用句柄方法

本节中的这些方法不是专用于特定类型的句柄的。可用驱动程序、数据库或语句句柄来 调用它们。

\$h->err()

返回最近调用的驱动程序操作的数字错误代码。 0 表示没有错误。

\$h->errstr()

返回最近调用的驱动程序操作的字符串错误消息。空字符串表示没有错误。

DBI->trace (\$trace level [, \$trace filename]);

\$h->trace (\$trace_level [, \$trace_filename]);

设置跟踪级别。跟踪提供有关 DBI 操作的信息。跟踪级别的范围从 0 (关闭) 到9 (最多信息)。通过作为 DBI 类方法或独立的句柄调用跟踪,跟踪可以启用脚本内部的所有 DBI 操作:

通过设置 DBI_TRACE 环境变量,也可以对运行的所有 DBI 脚本在全局级别启用跟踪。 缺省时,跟踪输出到 STDERR。提供的 \$filename 参数可以直接将结果输出到不同的文件。 将输出添加到这个文件的任何已有内容后面。

每个跟踪调用导致来自所有跟踪的句柄中的输出进入相同的文件。如果文件已命名,则 所有跟踪就输出到那个文件。如果没有命名的文件,则所有跟踪输出到 STDERR。

DBI->trace_msg (\$str [, \$min_level])

\$h->trace_msg (\$str [, \$min_level])

如果跟踪这个句柄或如果在 DBI 级启用跟踪,则编写这个跟踪输出的消息。如果启用 DBI 级的跟踪,则 trace_msg() 可以作为 DBI->trace_msg() 来调用,编写消息。只有在跟踪级



别至少为这个级别时,才可以提供 \$min level 参数来指定应该编写的消息。

G.2.5 MySQL 的特定管理方法

本节介绍 DBI 作为直接访问驱动程序的手段所供的 func() 函数方法。

通过驱动程序句柄或通过数据库句柄访问 func() 方法。驱动程序句柄与打开的连接无关,所以,如果以这种方式访问 func(),则必须提供允许这个方法创建连接的主机名称、用户名称和口令的参数。如果用数据库句柄访问 func(),则不需要那些参数。如果需要,可以像下面这样获得驱动程序句柄:

```
$drh = DBI->install_driver( " mysql " ); # ( " mysql " must be lowercase)
```

createdb 创建由 \$db_name 指定的数据库。要这样做,必须对该数据库拥有 CREAT 权限。

dropdb 删除由 \$db_name 指定的数据库。要这样做,必须对该数据库拥有 DROP 权限。 当心,如果删除了一个数据库,则它将会消失,且再也不能恢复。

shutdown 关闭服务器。必须具有 SHUTDOWN 权限。

reload 告诉服务器重新加载授权表。如果直接使用 DELETE、INSERT 或 UPDATE 而不是使用 GRANT 或 REVOKE 来修改这个授权表的内容,则这是必需的。要使用 reload,必须具有 RELOAD 权限。

G.3 DBI 实用程序函数

这些函数如像 DBI::func name() 而不是 DBI->func name() 那样调用。

```
@bool = DBI::looks like number (@array);
```

产生一列值,并返回一个数组,列表的每个元素都为数组的一个成员。每个成员表示相应的参数是否为数字:如果是,则返回真,如果不是,则返回假,如果没有定义参数或参数为空,则返回 undef。

```
$str = DBI::neat ($value [, $maxlen]);
```

返回含有 \$value 参数的格式化表示的字符串。字符串被引用;数字则不被引用(但是,请注意,引用的数字被看作是字符串)。未定义的值作为 undef 报告,不可打印的字符作为'.'报告。

\$maxlen 参数控制结果的最大长度。如果结果比 \$maxlen 长,则将 \$maxlen 缩短——加



上4个字符和省略号。如果 \$maxlen为0、undef、或省略,则缺省值为 \$DBI::neat_maxlen (400)。

对查询结构不要使用 neat()。如果需要实现引用或转义,应该使用 quote()。

\$str = DBI::neat_list (\@listref [, \$maxlen [, \$field_sep]]);

对第一个元素指向的列表的每个元素调用 neat(),将它们与分隔符字符串 \$field_sep 连接起来,并作为字符串返回结果。

\$maxlen 参数用于单独的参数,而不是用于调用 neat()的结果字符串。如果省略 \$field sep,则缺省值为","。

G.4 DBI属性

DBI 在几个级别上提供了属性信息。大多数属性与数据库句柄相关,或者与语句句柄相关,但不是与两者都相关。一些属性,例如 PrintError 和 RaiseError,可能既与数据库句柄相关,又与语句句柄相关。一般来说,每个句柄都有自己的属性,但是一些保留错误信息的属性,如 err 和 errstr,与最近使用的句柄是动态相关的。

G.4.1 通用句柄属性

这些属性可以用于单独的句柄,或者对于取得影响该方法操作的参数的方法,在 %attr 参数中进行指定。如果用于 connect()方法,则在整个脚本中将全局性地影响 DBI 的处理。

\$h->{ 'ChopBlanks'}; 确定提取行的方法是否从 CHAR 列值中剪裁掉后面的空白。对于大多数数据库驱动程序来说,缺省值为禁用 ChopBlanks,但是,对 MySQL 不会产生影响,因为服务器始终去掉 CHAR 值后的空白。

\$h->{ 'PrintError'}; 如果启用,则出现有关 DBI 的错误时会显示警告消息。缺省为启用 PrintError。

\$h->{ 'RaiseError'}; 如果启用,则出现与 DBI 有关的错误会使脚本自动终止。缺省为启用 RaiseError。

G.4.2 动态属性

这些属性与最近使用的句柄有关,在下面的描述中用 \$h 来表示:

\$DBI::err 与 \$h->err() 调用相同。

\$\$DBI::errstr 与 \$h->errstr() 调用相同。 \$DBI::rows 与 \$h->rows() 调用相同。

G.4.3 MySQL特定的数据库句柄属性

这些属性是专门针对 DBI MySQL 驱动程序 DBD::mysql 的。

\$str = \$dbh->{ '**info**'}; 此属性含有与 C API 函数 mysql_info() 返回的信息相同的信息。请参阅附录 F 中该函数的描述。

\$rv = \$dbh->{ 'mysql_insertid'}; AUTO_INCREMENT的值是最近在与 \$dbh 有关的连接上生成的。

\$rv = \$dbh->{ '**thread_id**'}; 与 \$dbh 相关的连接的线程数。



G.4.4 语句句柄属性

通常,这些属性用于 SELECT 查询,而且在将查询传递给 prepare()获得了语句句柄,而且为这个句柄调用了 execute()时,这些属性才有效。此外,finish()可能会使某些语句属性无效。

许多属性具有作为数组值引用的值,查询的每列都有一个值。数组中元素的数量由属性 sth->{ 'NUM_OF_FIELDS'} 给出。语句属性 $stmt_attr$ 是对数组的引用,可以用 @{sth->{ $stmt_attr$ }} 访问整个数组,或者由如下数组元素的循环来访问:

\$sth->{ 'NAME'}; 对表示每列的名称的字符串数组的引用。这些名称的大小写字符与 SELECT 语句中给出的相同。

\$sth->{ '**NAME_lc**'}; 表示每列名称的字符串数组的引用。返回的名称为小写字符串。

 $sth > { NAME_uc ' };$ 表示每列名称的字符串数组的引用。返回的名称为大写字符串。

\$sth->{ 'NULLABLE'}; 表示每列是否可以为 NULL 值的数组引用。每个元素的值可为0(非)1(是)或2(不知道)。至少,DBI 文档是这样说的。如果列不为 NULL,则它实际显示该值为空字符串。

\$sth->{ 'NUM_OF_FIELDS' }; 准备好的语句将返回的列数,或对非 SELECT 语句 返回0。

\$sth->{ 'NUM_OF_PARAMS}; 准备好的语句中的占位符数量。

\$sth->{ 'PRECISION'}; 表示每列精度的值的数组引用。 DBI 采用 ODBC 意义中的 "精度",对MySQL意味着该列的最大宽度。对于数值列,这是显示宽度。对于字符串列,它是该列的最大长度。

\$sth->{ 'SCALE'}; 表示每列的范围的值的数组引用。 DBI 采用 ODBC 意义中的 "范围",对MySQL意味着浮点列的小数位置。对其他列来说,这个范围为 0。

\$sth->{ 'Statement'}; 与 \$sth 相关的语句文本。在进行任何占位符替换以前,这个文本是 prepare() 所看到的。

\$sth->{ 'TYPE'}; 表示每列的数值类型的值的数组引用。

G.4.5 MySQL 特定的语句句柄属性

大多数语句句柄属性都被认为是只读的,并且应该在 execute() 调用之后访问。但 mysql_store_result 和 mysql_use_result 例外。DBD::mysql 提供控制您的脚本所用的结果集处 理风格的功能。这条语句的句柄属性 mysql_store_result 和 mysql_use_result 选择C API 函数 mysql_store_result() 和 mysql_use_result() 的结果集处理的行为。有关这两个函数的讨论及它们的不同,请参阅附录F。

缺省设置时, DBI 使用 mysql_store_result(), 但是可以启用 mysql_use_result 属性,它告



诉 DBI 使用 mysql use result()。在 prepare()之后及 execute()之前做这件事:

```
$sth = $dbh->prepare (...);
$sth->{mysql_use_result} = 1;
$sth->execute();
```

DBD::mysql 的旧版本中可用的若干 MySQL 专用属性现在不赞成使用,已经由更新更好 的格式替换,如表G-2 所示。如果 DBD::mysql 是旧版本,不支持这些更新的属性,则试着用 这些不赞成的格式(否则应升级为更高的版本)。

请注意,insertid为语句句柄属性,而它的首选形式 mysql insertid是数据库句柄属性。

表G-2 不赞成使用的 MySQL 专用属性

不赞成的属性	首选的属性
insertid	mysql_insertid

不赞成的属性	首选的属性
insertid	mysql_insertid
is_blob	mysql_is_blob
is_key	mysql_ is_key
is_not_null	mysql_ is_not_null
is_num	mysql_ is_num
is_pri_ key	mysql_ is_pri_ key
length	PRECISION
max_length	mysql_ max_length
table	mysql_ table

\$sth->{ 'mysql_is_blob'}; 表示每列是否为BLOB类型的值的数组引用。

 $sth->{ 'mysql_is_key '}; 表示每列是否为非唯一键的值的数组引用。$

\$sth->{ 'mysql_is_not_null'}; 表示每列是否可为 NULL 的值的数组引用。假值表 示该列可包括 NULL 值。这个属性的信息为 NULLABLE 属性信息中"反转"的信 息。

 $sth->{ 'mysql_is_num' }; 表示每列是否可为数值类型的值的数组引用。$

\$sth->{ ' mysql_is_pri_key ' }; 表示每列是否可为 PRIMARY KEY 的组成部分的值 的数组引用。

\$sth->{ ' **mysql_ max_length** ' }; 表示结果集中列值实际的最大长度的值的数组引 用。

\$sth->{ ' mysql store result ' }; 如果启动 mysql store result (设为1),则利用 mysql_store_result C API 函数,而非 mysql_store_result 从 MySQL 服务器中检索结果 集。关于这两个函数及它们之间区别的介绍请参阅附录 F。

如果设置 mysql store result 属性,则在 prepare()调用之后及 execute()调用之前再设 置。

 $sth > \{ 'mysql_table' \}; 表示列来自其中的表名的值的数组引用。计算列的表名为$ 空字符串。

\$sth->{'**mysql_type**'}; 表示结果集中每列的 MySQL 类型的数的值的数组引用。

\$sth->{ ' mysql_type_name ' }; 表示结果集中每列的 MySQL 类型的名的值的数组引 用。

\$sth->{ 'mysql_use_result'}; 如果启动 mysql_use_result(设为1),则使用



mysql_use_result C API 函数,而不是 mysql_use_result 从 MySQL 服务器中检索结果集。请参阅附录F关于这两个函数及它们之间区别的讨论。

请注意,使用这个属性会导致一些属性成为非法的,如 mysql_max_length。虽然在以任何方式提取它们的时候最好对行进行计数,但是,它也会使 rows()方法的使用无效。

如果设置 mysql_use_result 属性,则在 prepare()调用之后及 execute()调用之前再设置。

G.5 DBI 环境变量

DBI 考虑了几个环境变量,如表 G-3 所示。除了 DBI_TRACE 之外,所有变量都由 connect()方法使用。DBI_TRACE 由 trace()方法使用。

表G-3 DBI 环境变量

名 称	含义
DBI_DRIVER	DBI 级的驱动程序名 (MySQL的 " mysql ")
DBI_DSN	数据源名 口令
DBI_PASS DBI TRACE	ロマ 跟踪级别和/或跟踪输出文件
DBI_USER	用户名称