24. 软删除

学习要点:

- 1.数据库软删除
- 2.模型软删除

本节课我们来学习数据库中使用软删除和模型中软删除的方法。

一. 数据库软删除

- 1. 所谓软删除,并不是真的删除数据,而是给数据设置一个标记;
- 2. 首先,我们需要在数据表创建一个 delete_time,默认为 NULL;
- 3. 其次,使用软删除功能,软删除其实就是 update 操作,创建一个时间标记;

4. 此时,这条数据就被软删除了。只不过,手册并没有给出更多的操作;

二. 模型软删除

- 1. 介于数据库软删除没有太多的可操作的方法,官方手册推荐使用模型软操作;
- 首先,需要在模型端设置软删除的功能,引入 SoftDelete,它是 trait; use SoftDelete; protected \$deleteTime = 'delete_time';
- **3.** delete_time 默认我们设置的是 null,如果你想更改这个默认值,可以设置: //protected \$defaultSoftDelete = 0;
- 4. 默认情况下,开启了软删除功能的查询,模型会自动屏蔽被软删除的数据;

```
$user = UserModel::select();
return json($user);
```

5. 在开启软删除功能的前提下,使用 withTrashed()方法取消屏蔽软删除的数据;

```
$user = UserModel::withTrashed()->select();
return json($user);
```

6. 如果只想查询被软删除的数据,使用 onlyTrashed()方法即可;

```
$user = UserModel::onlyTrashed()->select();
return json($user);
```

7. 如果想让某一条被软删除的数据恢复到正常数据,可以使用 restore()方法;

```
$user = UserModel::onlyTrashed()->find();
$user->restore();
```

【十天精品课堂系列】 主讲:李炎恢

```
8. 如果想让一条软删除的数据真正删除,在恢复正常后,使用 delete(true);

$user = UserModel::onlyTrashed()->get(193);

$user->restore();

$user->delete(true);
```