68. 验证码功能

学习要点:

1.验证码功能

本节课我们来学习一下验证码功能,这功能是外置的,并非系统内置。

一. 验证码功能

1. 验证码功能不是系统内置的功能了,需要通过 composer 引入进来; composer require topthink/think-captcha=2.0.*

2. 引入进来之后,我们在模版中,验证一下验证码是否能正常显示;

```
<div>{:captcha_img()}</div>
<div><img src="{:captcha_src()}" alt="captcha" /></div>
```

3. 创建一个模版页面,设置一个验证码和文本框提交比对;

```
<form action="../code" method="post">
    <input type="text" name="code">
     <input type="submit" value="验证">
</form>
```

4. 创建 Code 控制器,用于接受表单的值,然后采用 validate 验证验证码;

5. 第二种方法,可以通过对象的方式来实现,使用 Captcha 类;

```
public function show()
{
    $captcha = new Captcha();
    return $captcha->entry();
}
```

```
<div><img src="../code/show"></div>

public function check()
{
    $captcha = new Captcha();
    dump($captcha->check(Request::post('code')));
}
```

6. 如果一个页面生成了多个验证码,那需要通过 id 设置标识来确认;

```
return $captcha->entry(1);
$captcha->check(Request::post('code'), 1)
```

7. 还有一个独立的验证码检测函数来验证是否匹配;

```
captcha_check(Request::post('code'), 1)
```

8. 验证码的所有配置参数如下,根据需要进行调用:

codeSet	验证码字符集合	略
expire	验证码过期时间 (s)	1800
useZh	使用中文验证码	false
zhSet	中文验证码字符串	略
useImgBg	使用背景图片	false
fontSize	验证码字体大小(px)	25
useCurve	是否画混淆曲线	true
useNoise	是否添加杂点	true
imageH	验证码图片高度,设置为0为自动计算	0
imageW	验证码图片宽度,设置为0为自动计算	0
length	验证码位数	5
fontttf	验证码字体,不设置是随机获取	空
bg	背景颜色	[243, 251, 254]
reset	验证成功后是否重置	true

9. 可以通过创建对象的方式,来传入配置参数;

10. 对象方式,也可以采用动态方式设置,具体如下:

```
$captcha = new Captcha();
$captcha->length = 3;
$captcha->useNoise = true;
$captcha->fontSize = 30;
```

11. 如果没有采用创建对象的方式,那么可以采用在 config 创建 captcha.php;

12. 在下载的验证码语言包里: vendor/topthink/...下,有.ttf字体;

```
//字体选择
'fontttf' => '1.ttf'
```

13. 也可以设置指定的背景图片,开启中文验证,指定验证码等等;

```
//背景图片
'useImgBg' => true
//中文验证
'useZh' => true
```