第二章 数制与编码(自学重点)-- 第三周

这一章是计算机学科的基础,虽然有些枯燥,但建议好好过一下,对于理解编程时出现的莫名其妙的 bug 有帮助,理解数据溢出、类型转换、零扩展&符号位扩展、浮点数表示等都有很大帮助。

一、数制

- 1、掌握进制的两种表示方式:
 - 1) 并列表示法: 如(4562)₁₀、(01101111)₂、(A7BF)₁₆, 也常用 B 代表二进制, H 代表 16 进制(或前缀加 0x), D 代表十进制(没标注, 默认是 10 进制)。
 - 2) 多项式表示法:

如(N) $_{M}=d_{n-1}(M)^{n-1}+d_{n-2}(M)^{n-2}+\cdots+d_{1}(M)^{1}+d_{0}(M)^{0}+d_{-1}(M)^{-1}+d_{-2}(M)^{-2}+\cdots+d_{-n}(M)^{-n}=\sum_{i=-m}^{n-1}d_{i}(M)^{i}$ (任意进制数按它自己的基数加权展开后,进行的十进制运算得到的结果就是它对应的十进制数制表示)。——**任意进制数转**十进制的方法

2、进制转换

- 1) 掌握基数乘除法(记住口诀:小数点在头顶;除(乘)数是被转换的进制数;除(乘)到商(余)为零为止)和直接替换法(只用于2,8,16进制间)。
- 2)小数部分转换经常是约等于,存在转换精度问题(如:十进制 0.32 转换为二进制)。

二、编码

- 1、有符号数的计算机表示方法
- 1)原码、反码、**补码**(重点:在后续学习中体会补码引入的三个好处:0的编码问题、不需要减法器、符号位扩展的好处)、**移码**(浮点表示中阶数常使用的编码)。

计算机使用补码表示有符号数有几个重要的优点:

1. 简化硬件设计:

 补码允许加法器电路同时处理正数和负数的加法操作,无需区分加法和减法操作。这意味着可以使用相同的硬件来执行加法和减 法运算,简化了算术逻辑单元(ALU)的设计。

2. 统一的溢出检测:

o 使用补码表示法,无论是正数还是负数,都可以用相同的方式来检测运算结果是否溢出。这使得溢出检测更加简单和一致。

3. 零的唯一表示:

在补码表示中,零只有一个表示形式(即全0),这与原码或反码不同。原码和反码中零有两种形式(+0和-0),这可能导致不必要的复杂性。

4. 负数的简单表示:

。 对于一个给定的位数,补码表示下的负数可以通过将对应的正数取反后加一得到,这使得负数的生成非常直观且容易实现。

5. 最大值和最小值对称:

o 在补码系统中,对于一个特定的位数,可表示的最大正整数和最小负整数是对称的(除了额外的一个最小负数)。比如8位二进制数,最大正数是 01111111 (十进制127),最小负数是 10000000 (十进制-128)。

6. 便于算术移位:

在进行算术右移时,补码表示可以正确地保留最高有效位(即符号位),从而保持数值的符号不变。这对于保持数值的正确性非常重要。

7. 便于比较操作:

o 在补码表示中,比较两个数的大小只需要按照无符号数的大小顺序来进行比较即可,因为补码表示的序是自然的。

总的来说,使用补码表示有符号数可以使计算机中的算术运算更加高效和可靠,并且简化了硬件设计。这也是为什么现代计算机系统普遍 采用补码作为有符号整数的标准表示方法。

2) 关于**零扩展**(无符号数的数据对齐)和**符号位扩展**(有符号数的数据对齐),可通过表 7.3 中数据传输类指令实例体会什么时候用零扩展,什么时候用符号位扩展,数据通

路设计里也有涉及。

2、定点表示与浮点表示

两种表示的区别(书上有定义,也不难理解),他们的应用场合,定点数如日常生活中的金钱计数,浮点数在计算机中应用更多些(了解 IEEE754 标准,理解关于阶码和位数部分位数分配的取舍问题),了解浮点运算中的"大数吃小数"问题,拓展如何消除浮点运算的累计误差问题。

3、BCD 码

重点掌握常用的两种: 8421BCD 和余三码(自补码的一种);

4、字符编码

了解 ASCII 码,拓展 Unicode 码,在本课程中用的不多,但编程中用的多。 ASCII 码中几个常用字符的编码可记住:

'a' = 61H =97; 'A' = 41H = 65; '0' = 30H = 48

大小写字母见差 20H, 例如'a'+20H='A'或 'a' & 0xDF = 'A'(bit5 清零,其他位不变)

5、可靠性编码

了解格雷码(编码本身不带校验位)、奇偶校验码(带校验位,只能发现错误,不能纠错)。拓展海明校验(带校验位,能发现错误,同时能纠错)、CRC校验码(用的较多)。 **说明:** 拓展部分不会考。