LR 中参数与变量

1、LR 中的变量

变量在LR中可以直接定义,但是必须要定义在系统函数前(即所有的LR函数之前)。

例如: int n 或 char str[50]...

- 2、变量与参数的区别
- ①参数的作用于是全局的;变量的作用域是局部的,或者只有在 global.h 中定义变量才能在全局中调用;
- ②参数是可以直接在系统函数中应用的,变量是属于 C 语言的无法直接应用在系统函数中:

例如:

参数的写法:

```
Lr_save_string("http://www.baidu.com","url") //参数赋值
web_url("baidu","url={url}",LAST);
```

变量的写法:

```
char url[100];
strcpy(url,"url=http://www.baidu.com");//变量赋值
web_url("baidu",url,LAST);
```

注:在LR 中若直接将字符串赋值给变量,编译时将会报错。报错信息:operands

of = have illegal types `char' and `pointer to char'。如: url="baidu"

- 3、参数与变量的互相转换
- ①将数字赋值给参数

```
Ir_save_int(123,"param");
```

②将字符串赋值给参数

Ir save string("http://www.baiddu.com","param");

③将变量中的数字赋值给参数

int num=2:

```
Ir save int(num*2,"param");
```

④参数取值

从参数中获取值,不管是字符串还是数字,取出的值一律为字符串类型 Ir eval string("{param}");

lr_output_message("%s",lr_eval_string("{param}")); //输出值

⑤将参数中的值赋给变量

参数内容为字符串:

```
char strTemp[30];
strcpy(strTemp, lr_eval_string("{param}"));
lr output message("%s", strTemp);
```

参数内容为数值:

```
int num;
num=atoi(Ir_eval_string("{param}"));
Ir_output_message("%d",num);
```

参数格式化输出到变量:

```
SeatPrefListCount = atoi( Ir_eval_string("{SeatPrefList_count}") );
sprintf(varRandomSeatPref, "{SeatPrefList_%d}", 1+rand()%SeatPrefListCount);
```

格式化的随机日期写入变量:

sprintf(RandomDate,"%d/%d/%d",1+rand()%12,1+rand()%28,2009+rand()%6);

⑥参数到参数的赋值

lr_save_string(lr_eval_string("{param01}"),"param02");

4、参数数组

- 参数数组必须以相同的参数名开头,后接下划线加数字的方式顺序赋值
- 参数数组必须有一个"参数名 count"的参数来记录数组的长度

参数数组中经常使用到的函数:

- Ir_paramarr_idx(): 取 出 参 数 数 组 中 某 个 编 号 的 值 , 也 可 以 使 用 Ir eval stirng("{参数名 编号}")
- lr_paramarr_len():得到参数数组的长度,也可以使用 lr_eval_string("{参数 名 count}")
- Ir paramarr random():得到参数数组中某个随机值

5、其他函数

- Ir_save_string("字符串",参数名),把字符串保存为参数
- void Ir_save_datetime(const char *format,int offset, const char *name);把时间日期保存为参数
 - int lr_save_init(int value, const char *param_name),把整数保存为参数
 - Ir_param_sprintf(),把一定的格式写成参数
 - Ir_param_increment(),为参数中存放的数字做加一操作