

雪人大客户服务部客户管理系统 — 局域网共享部署教程

多台电脑共用同一份数据（报价单、物料库），只需把数据库放在一台常开电脑上共享出来，其他电脑连接即可。

一、主机设置（存放数据库的电脑，只需做一次）

主机要求：Windows 10，平时保持开机不关机。

1. 新建共享文件夹

1. 在 D 盘新建文件夹，例如：D:\woge_share
2. 把程序目录里的 woge.db 复制到 D:\woge_share 里

2. 开启共享

1. 右键 D:\woge_share 文件夹 → 属性 → 共享 选项卡
2. 点击 共享(S)...
3. 下拉选择 Everyone（或指定用户名）→ 点 添加
4. 权限级别改为 读取/写入 → 点 共享 → 完成

3. 关闭密码保护（推荐，免去每台电脑输密码）

1. 打开 控制面板 → 网络和 Internet → 网络和共享中心
2. 左侧 更改高级共享设置
3. 展开 所有网络：
 - 打开 启用网络发现
 - 打开 启用文件和打印机共享
 - 最下面选择 关闭密码保护共享
4. 保存修改

4. 查看并固定主机 IP

1. 按 Win + R，输入 cmd 回车
2. 输入 ipconfig 回车，记下 IPv4 地址，例如 192.168.1.100
3. 建议把主机 IP 在路由器里绑定固定（或电脑设置固定 IP），防止重启后 IP 变化导致其他电脑连不上

二、客户端设置（每台使用电脑的电脑都要做）

1. 测试能否访问主机

1. 按 Win + R，输入：\\192.168.1.100（换成你的主机 IP）→ 回车
2. 能看到 woge_share 文件夹即成功；如果提示输入账号密码，回到主机检查"关闭密码保护共享"是否设置

2. 映射网络驱动器（建议，路径固定好用）

1. 打开 此电脑 → 上方菜单 计算机 → 映射网络驱动器
2. 驱动器号选 Z:

3. 文件夹填: \\192.168.1.100\woge_share

4. 勾选 登录时重新连接 → 完成

3. 在系统里指定数据库

1. 打开报价系统, 登录

2. 点右上角 数据库设置 按钮

3. 点 选择数据库文件..., 选中 Z:\woge.db (即 \\192.168.1.100\woge_share\woge.db)

4. 提示保存成功 → 关闭程序重新打开

5. 之后所有电脑看到的就是同一份数据了

以后想改回本机数据: 数据库设置 → 恢复本地默认 → 重启程序。

三、自动备份说明

- 系统每天会自动备份数据库到主机 D:\woge_share\backups\ 文件夹
- 文件名格式: woge_20260725_090000.db, 最多保留最近 30 份
- 万一数据异常, 把对应日期的备份文件改名为 woge.db 替换回去即可 (先关闭所有电脑上的程序)

四、常见问题

1. 客户端打不开 \\192.168.1.100

- 检查两台电脑是否同一局域网 (能互相 ping 通)
- 主机关闭防火墙试试: 控制面板 → Windows Defender 防火墙 → 启用或关闭 → 专用网络选"关闭"
- 检查主机"关闭密码保护共享"是否已设置

2. 能打开共享文件夹, 但系统里读写报错

- 共享权限要设为 读取/写入 (主机 → 文件夹属性 → 共享 → Everyone 权限级别)

3. 提示 database is locked (数据库被锁定)

- 多人同一瞬间保存导致, 稍等几秒重试即可
- 请避免多台电脑同时点"保存"同一张报价单

4. 重启电脑后 Z 盘不见了 / 显示红叉

- 确认主机已开机
- 双击此电脑里的 Z 盘重新连接; 映射时务必勾选"登录时重新连接"

5. 主机重装系统/换电脑

- 把 D:\woge_share 整个文件夹 (含 woge.db 和 backups) 拷到新电脑, 按"一、主机设置"重新共享即可