
# 2023操作系统 Lab2 串讲

2023操作系统助教组

# Lab2 整体调用关系



### Lab2 中地址相关的常用宏

在 pmap.h、 mmu.h 中:

- PDX(va):页目录偏移量(查找遍历页表时常用)
- PTX(va):页表偏移量(查找遍历页表时常用)
- PTE\_ADDR(pte) : 获取页表项中的物理地址(读取 pte 时常用)
- PADDR(kva): kseg0 处虚地址 → 物理地址
- KADDR(pa):物理地址 → kseg0 处虚地址(读取 pte 后可进行转换)
- va2pa(Pde \*pgdir, u\_long va): 查页表,虚地址 → 物理地址 (测试时常用)
- pa2page(u\_long pa) : 物理地址 → 页控制块 (读取 pte 后可进行转换)
- page2pa(struct Page \*pp): 页控制块 → 物理地址 (填充 pte 时常用)

# 内核程序启动与初始化

#### exercise2.1 mips\_detect\_memory:探测硬件可用内存

- 我们的初始化的最初阶段:探测硬件可用内存。内存大小由 GXemul 启动命令决定,可从 GXemul 模拟的 mp 外设中读取内存大小。
- 同时对一些和内存管理相关的变量进行初始化。包括:
- 1. memsize ,表示总物理内存对应的字节数。
- 2. npage ,表示总物理页数,此处可以思考 memsize 与 npage 的关系,并参考 PGSHIFT 用法。


#### mips\_vm\_init:给页控制块数组分配空间


■ 在探测完可用内存后,mips\_vm\_init()将开始建立内存管理机制。为了建立起内存管理机制,还需要用到 alloc 函数,在没有页式内存管理机制时,操作系统也需要建立一些数据结构(即页控制块 Page 数组 pages)来管理内存,这就会涉及到内存空间的分配。 alloc 函数的功能就是用于分配内存空间(在建立页式内存管理机制之前使用)。

# 物理内存管理

# exercise2.2 exercise2.3 物理内存管理之 page\_init:用链表串起空闲页控制块

■ 我们用链表 page\_free\_list 来管理空闲物理页面。而这需要我们编写 queue.h 中的链表宏。在 include/pmap.h 中可以看到若干个以 page\_ 开头的函数。其中,有关物理内存管理的函数有 4 个,分别 用来初始化物理页面管理 page\_init、分配物理页面 page\_alloc、减少物理页面引用 page\_decref、 回收物理页面到空闲页面链表 page\_free。






```
#define LIST_INSERT_BEFORE(listelm, elm, field)


do {
         (elm)->field.le_prev = (listelm)->field.le_prev;


LIST_NEXT((elm), field) = (listelm);

*(listelm)->field.le_prev = (elm);

(listelm)->field.le_prev = &LIST_NEXT((elm), field);
} while (0)
```







#### 

```
#define LIST_INSERT_BEFORE(listelm, elm, field)

do {
          (elm)->field.le_prev = (listelm)->field.le_prev;

LIST_NEXT((elm), field) = (listelm);
          *(listelm)->field.le_prev = (elm);
          (listelm)->field.le_prev = &LIST_NEXT((elm), field);
} while (0)
```

# 物理内存管理

### exercise2.4 物理内存管理之 page\_alloc : 分配物理页面

■ page\_alloc(struct Page \*\*pp) 它的作用是将 page\_free\_list 空闲链表头部页控制块对应的物理页面 分配出去,将其从空闲链表中移除,并清空对应的物理页面,最后将 pp 指向的空间赋值为这个页控制块的地址。


### exercise2.5 物理内存管理之 page\_free : 释放物理页面

■ page\_free(struct Page \*pp) 调用该函数的前提条件为 pp 指向页控制块对应的物理页面引用次数为 0 (即该物理页面为空闲页面)。其行为为将其对应的页控制块重新插入到 page\_free\_list。

# 虚拟内存管理

#### exercise2.6 pgdir\_walk:二级页表检索函数


■ 该函数的作用是:给定一个虚拟地址,在给定的页目录(一级页表基地址)中查找这个虚拟地址对应的物理地址,如果这一虚拟地址对应的页目录项存在(也即页目录项 PTE\_V 位为 1),则继续访问页目录项对应二级页表,返回虚拟地址对应页表项的地址;如果虚拟地址对应的页目录项无效、不存在(也即页目录项 PTE\_V 位为 0,那么就不存在这一页目录项对应的二级页表),则根据传入的参数或创建二级页表,或返回空指针。



# 虚拟内存管理

### exercise2.7 page\_insert : 增加地址映射函数

■ int page\_insert(Pde \*pgdir, u\_int asid, struct Page \*pp, u\_long va, u\_int perm) ,作用是在页目录 pgdir 对应的两级页表结构中将虚拟地址 va 映射到页控制块 pp 对应的物理页面,并将页表项权限设置为 perm。




# TLB 的维护与访存流程

- Lab2 还未涉及到用户进程相关的内容,所有代码、数据的虚拟地址均在 kseg0 段,无需通过页表的翻译便可直接获得其物理地址。因此本次实验中所完成的代码,大多是为之后的实验提供接口。
- 在用户地址空间(kuseg)访存时,虚拟地址到物理地址的转换均通过 TLB 进行。访问需要经过地址转换的内存时,首先要使用虚拟页号和当前进程 ASID 在 TLB 中查询其对应的物理页号(如果 EntryLo 的 G 位为高,则 CPU 发出的虚拟地址只需要与该表项的 VPN 匹配,不需要检查 ASID 是否匹配),如果能够查询到,则可取得物理地址;如果不能查询到,则产生 TLB Miss 异常,跳转到异常处理程序中(Lab2 只实现了TLB 重填的处理程序,并不能由硬件直接跳转至该处理程序,Lab3 将实现完整的异常处理流程),在页表中找到对应的物理地址,由我们编写的软件对 TLB 进行重填。本实验所使用的 MIPS-R3000 的硬件只提供了 TLB,需要由软件实现上述的 MMU 机制。
- 为了保证 TLB 作为页表的缓存,其内容与页表始终一致,我们需要在更新页表中已存在的页表项的同时, 调用 tlb\_invalidate 函数删除 TLB 中对应的旧表项,使得在下一次访问该虚拟地址时触发 TLB 重填异常,由内核对 TLB 进行重填,避免旧的 TLB 项被使用。

#### exercise2.8 TLB 旧表项无效化: t1b\_out

■ 我们通过 tlb\_invalidate 调用 tlb\_out 实现删除特定虚拟地址在 TLB 中的旧表项。使得在更新页表 后,用户在访问相应地址时,能够即时发生 TLB Miss,后进行页表查找,对 TLB 进行重填,保证 TLB 的内 容与页表一致。

exercise2.9,2.10 TLB 重填:do\_tlb\_refill , \_do\_tlb\_refill



- 从 BadVAddr 中取出引发 TLB Miss 的虚拟地址。从 EntryHi 的 6 11 位取出当前进程的 ASID。
- 以虚拟地址和 ASID 为参数,调用 \_do\_tlb\_refill 函数。该函数是 TLB 重填过程的核心,其功能是根据 虚拟地址和 ASID 查找页表,返回包含物理地址的页表项。(注意函数调用,保存现场)
- 将物理地址存入 EntryLo,并执行 tlbwr 将此时的 EntryHi 与 EntryLo 写入到 TLB 中。

# debug的一些思路

#### 解决 warning

解决基本的编译器 warning

#### printk 打点

或者高级一点,定义相关宏

```
// include/debugk.h
#ifndef _DBGK_H_
#define _DBGK_H_
#include <printk.h>
#define DEBUGK // 可注释

#ifdef DEBUGK
#define DEBUGK(fmt, ...) do { printk("debugk::" fmt, ##__VA_ARGS__); } while (0)
#else
#define DEBUGK(...)
#endif
#endif // !_DBGK_H_
```

# debug的一些思路

#### printk 打点

使用宏

```
#include <debugk.h>
...
DEBUGK("checkpoint%d\n", 1);
```

#### GXemul 查看 CP0 的 epc

- 1. r, o 查看 CPO 中 EPC 值
- 2. objdump 中查找 EPC
- 3. 排查问题