

[GENTOO 安装笔记]

[经过几次在虚拟机以及真机的的实践中, 我根据 GENTOO 官方的安装步骤结合自己的安装心得写出这篇安装笔记,以记录自己的学习过程。不足之处欢迎指正!]

[作者: 钟永钦 Kelvin]

| -, | 磁盘分区 | 3 |
|----|--|----|
| _, | 下载解压基本系统(STAGE3) · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 4 |
| 三、 | 设置编译参数······ | 4 |
| 四、 | 添加软件源及同步镜像 | 5 |
| 五、 | 挂载并 Chroot 系统···································· | 5 |
| 六、 | 同步 Portage 软件包树······ | 6 |
| 七、 | 选择配置文件 | 6 |
| 八、 | USE Flag 设置···································· | 6 |
| 九、 | 时区和本地化设置 | 6 |
| +, | 安装内核 | 7 |
| +- | -、配置内核······ | 8 |
| += | _、设置网络···································· | 8 |
| +Ξ | 、设置 Root 密码···································· | .9 |
| 十匹 |]、安装启动器 Grub2···································· | 9 |
| 十五 | ī、重启······· 1 | .0 |
| 十六 | 、KDE 图形环境安装······1 | .0 |
| ++ | 5、更新内核 | .3 |

| 版本历史: | | | | | | | | |
|-------|------------|------|--------------|-----|----|--|--|--|
| 序号 | 日期 | 版本 | 变更说明 | 修改人 | 注释 | | | |
| 1. | 2015-11-04 | V1.0 | 新文件 | 钟永钦 | | | | |
| 2. | 2016-01-24 | V1.1 | 增加更新内核内容 | 钟永钦 | | | | |
| 3. | 2016-03-03 | V1.2 | 增加安装网络应用软件内容 | 钟永钦 | | | | |
| 4. | | | | | | | | |

一、磁盘分区

a) 双系统安装需要由原系统(如: WINDOWS 10),分配出未格式化分区,让 LINUX 使用。单系统无须考虑。

b) 分区命令及分区:

- i. # fdisk /dev/sda (sd 指硬盘设备, a 指第一块硬盘设备)
- ii. 分区如下:
 - 1. /boot (启动分区) /dev/sda6
 - 2. Swap (交换分区) /dev/sda7
 - 3. / (root 主分区) /dev/sda8

注: 当然也可以根据自己的要求来分区,比如可以把/var /home /tmp 等目录独立分区,以便于灵活使用。

C) 格式化分区

- 1. # mkfs.ext2 /dev/sda6
- 2. # mkswap /dev/sda7 && swapon /dev/sda7
- 3. # mkfs.ext4 /dev/sda8

二、下载解压基本系统(STAGE3)

c) 先挂载格式化好的分区

- i. # mount /dev/sda8 /mnt/gentoo
- ii. # mkdir /mnt/gentoo/boot
- iii. # mount /dev/sda6 /mnt/gentoo/boot

d) 下载基本系统 stage3

i. # links http://mirrors.ustc.edu.cn (在此镜像找到合适的 stage3)

e) 解压基本 stage3 系统

i. # tar xvjpf stage3-amd64-hardened-20151029.tar.bz2 --xattrs

三、设置编译参数

f) 设置 CPU_FLAGS_X86 变量

- i. # emerge -avt cpuinfo2cpuflags (安装获取 CPU_FLAGS 变量软件)
- ii. # cpuinfo2cpuflags-x86 >> /mnt/gentoo/etc/portage/make.conf

g) # nano -w /mnt/gentoo/etc/portage/make.conf (编辑编译配置文件)

h) 添加如下参数(蓝字为添加部分)

- i. CFLAGS="-march=native -O2 -pipe"
- ii. MAKEOPTS="-j3" (-j2 加每 CPU 核心,这里是两核心)
- iii. LANGUAS="zh CN" (设置软件编译里的 LANGUAS 变量)
- iv. VIDEO CARDS="radeon" (设置 xorg-server 的 VIDEO CARDS 变量)
- v. INPUT_DEVICES="evdev synaptics" (设置输入编译变量)

四、添加软件源及同步镜像

i) 由于 GENTOO 更换了同步方式,新方式如下:

i. 同步镜像设置

- 1. # mkdir /mnt/gentoo/etc/portage/repos.conf (添加软件仓库镜像目录)
- # cp /mnt/gentoo/usr/share/portage/config/repos.conf /mnt/gentoo/etc/portage/repos.conf/gentoo.conf
- # nano -w /mnt/gentoo/etc/portage/repos.conf/gentoo.conf
- 4. sync-uri=rsync://mirrors.ustc.edu.cn/gentoo-portage (此项变量改为最近的同步 镜像)

ii. 软件源镜像设置

- 1. # nano -w /mnt/gentoo/etc/portsage/make.conf
- 2. GENTOO MIRRORS="http://mirrors.ustc.edu.cn/gentoo/"

五、挂载并 Chroot 系统

j) 挂载系统

- i. # mount -t proc proc /mnt/gentoo/proc
- ii. # mount --rbind sys /mnt/gentoo/sys
- iii. # mount --make-rsalve /mnt/gentoo/sys
- iv. # mount --rbind dev /mnt/gentoo/dev
- v. # mount --make-rsalve /mnt/gentoo/dev

k) Chroot 到新系统

- i. # chroot /mnt/gentoo /bin/bash (切换到新系统)
- ii. # source /etc/profile (更新配置文件)
- iii. # export PS1="(chroot) \$PS1" (设置环境变量提示符)

六、同步 Portage 软件包树

- l) # emerge-webrsync (从镜像下载,并同步到本地)
- m) # emerge --sync (更新 portage 树)

七、选择配置文件

- n) # eselect profile list (列出所有可用 profile 选项)
- o) # eselect profile set NUM (设置当前 profile 选项为 NUM)

八、USE Flag 设置

- p) # nano -w /etc/portage/make.conf (编辑 make.conf 文件)
- q) 添加 USE Flag 标记
 - i. USE="X -gtk -gnome -ipv6" (-号为不使用的依赖,非-号为使用)

九、时区和本地化设置

- r) 时区设置
 - i. # ls /usr/share/zoneinfo (查看所有时区)
 - ii. # echo "Asia/Shanghai" > /etc/timezone
- s) 本地化设置
 - i. 语言设置
 - 1. # nano -w /etc/locale.gen

- 2. 添加如下:
 - a) zh_CN.UTF-8 UTF-8
 - b) zh CN.GBK GBK
 - c) zh_CN.GB2312 GB2312
 - d) zh_CN.GB18030 GB18030
- 3. 更新语言列表
 - a) # locale-gen
- 4. 设置本地语言
 - a) # eselect locale list (查看所有可用语言)
 - b) # eselect locale set NUM (设置本地语言为 NUM)
- ii. 环境变量设置
 - 1. # nano -w /etc/env.d/02locale (编辑全局变量)
 - 2. 添加如下全局变量:
 - a) LC_CTYPE="zh_CN.utf8"
- iii. 更新环境变量及配置文件
 - 1. # env-update && source /etc/pfofile

十、安装内核

- t) 内核源码类型说明
 - i. Gentoo-sources (建议一般用户使用)
 - ii. Hardened-sources (一般用于生产系统服务器,注重安全性)
- u) 安装内核源码
 - i. # emerge -avt hardened-sources (安装内核)

十一、配置内核

v) 查看安装好的内核源码链接指向

i. # ls -l /usr/src/linux

w) 手自结合配置内核 (个人使用方式)

- i. # emerge -avt genkernel (安装自动配置、编译、安装内核工具)
- ii. # genkernel all (编译配置内核,软件会自动侦测硬件)
- iii. # cd /usr/src/linux (进入内核源码目录)
- iv. # make menuconfig (自动配置后,再自己配置一次内核,补充未侦测到的硬件选项,如WIFI 网卡)
- v. # make && make modules_install (配置完后手动编译内核)
- vi. # make install (安装内核)

x) 创建 initramfs 文件系统

i. # genkernel --install initramfs

y) 编辑启动挂载文件 fstab

i. # nano -w /etc/fstab

十二、设置网络

z) 设置主机名

- i. # nano -w /etc/conf.d/hostname
- ii. 更改 hostname 变量

aa) 设置域名

- i. # nano -w /etc/conf.d/net
- ii. 添加 dns_domain_lo="{本地域名如 WIN 的工作组}"变量

ab) 设置 IP 地址

- i. # nano -w /etc/conf.d/net
- ii. 添加变量 config_{网卡名}="dhcp" (静态使用如:"192.168.1.1/24")

ac) 设置启动网卡

- i. # cd /etc/init.d
- ii. # In -s net.lo net.{网卡名}
- iii. # rc-update add net. {网卡名} default (添加到开机默认启动)

ad) 设置 hosts 文件

- i. # nano -w /etc/hosts
- ii. 在 localhost 前,添加{主机名.域名}和{主机名}

十三、设置 Root 密码

ae) # passwd

十四、安装启动器 Grub2

af) 安装 GRUB 和 OS-PROBER

- i. # emerge -avt sys-boot/os-prober (多系统探查软件)
- ii. # emerge -avt sys-boot/grub (启动器软件)
- iii. # grub2-install /dev/sda (安装到 MRB 区)

ag) 创建启动配置文件

- i. # os-prober (创建配置文件前,先运行系统探查)
- ii. # grub2-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg (创建启动配置文件)

十五、重启

- ah) # exit (退出 chroot 环境)
- ai) # cd (回到当前用户目录)
- aj) # umount -R /mnt/gentoo (卸载已加载的分区)
- ak) # reboot (重启)

十六、KDE 图形环境安装

al) X环境及显卡驱动设置

- i. # emerge -avt xorg-server
- ii. # emerge -avt xf86-video-ati (#eix xf86-video 来查找支持的显卡)
- iii. # emerge -avt xterm (安装基本图形终端,以便测试 xorg-server)
- iv. # startx (测试是否装好 xorg-server)

am) KDE 套件类型

- i. Kdebase-meta (基本 kde 轻量,推荐使用)
- ii. Kde-base (全部 kde 套件)

an) 安装 KDE 及常用软件

- i. KDE 基本系统
 - 1. # emerge -avt kdebase-meta
 - 2. # rc-update add consolekit default (此部重要,用于身份验证)
 - 3. # emerge -avt dbus polkit udev udisks (可选)
- ii. 常用软件
 - 1. 网络管理器

- a) # emerge -avt kde-misc/plasma-nm
- b) # emerge -avt net-wireless/wpa_supplicant

2. 输入法

- a) 安装
 - i. # emerge -avt fcitx fcitx-table-extra fcitx-sunpingyin kcm-fcitx fcitx-configtool
- b) 配置
 - i. # nano -w ~/.xprofile
 - ii. 添加变量
 - 1. export XMODIFIERS=@im=fcitx
 - 2. export GTK IM MODULE=fcitx
 - 3. export QT_IM_MODULE=fcitx
- 3. 浏览器
 - a) # emerge -avt www-client/firefox-bin
- 4. 笔记本触摸板设置
 - a) 在"系统设置"中的"输入设备"设置触控板。
- 5. 安装 DOCKY
 - a) # emerge -avt kde-misc/plasma-applet-daisy
 - b) 运行 docky (很多朋友没注意,其实这是个插件,和 GNOME 的 DOCKY 不同的是,KDE 有自己的 Widgets,占用内存低)。所以,要运行 plasma-applet-daisy 就是在桌面上点右建选"ADD Widgets",然后搜索 daisy 添加就行了。(其实就像是 WIN7 里的小插件。)
- 6. 常用网络应用软件

由于很多国内软件在 GENTOO 的主软件仓库(/usr/portage)中并未收录,要使用国内软件须要用到第三方软件仓库 Gentoo Overlay.

先普及一下什么叫 Gentoo Overlay:

1、什么是 Gentoo Overlay?

Gentoo Overlay 是非 Gentoo 官方 Portage 树维护的,由第三方开发人员发布的软件包。

- 2、为什么使用 Gentoo Overlay?
- a) 当你修改了 /usr/portage 下的软件包,并执行 emerge --sync 时,你 修改的软件包可能会被冲掉。(官方 Portage 树有结构变化)
- b) 提供一种途径,可以开发及测试自己写的软件包,但不用担心会破坏 Portage 树。
- c) 不是所有的软件包都在开发完时就被放入 Portage 树,Portage 树里的部分软件包也是从 overlay 过渡过来的。
- 3、第一次使用 overlay 时,建议安装 Gunnar Wrobel 开发维护的 layman 工具。
 - a) 安装 layman
 - i. # emerge -avt layman
 - ii. mkdir /etc/portage/repos.conf (如果该目录存在,此步可省。)
 - iii. layman-updater -R (创建 layman 配置文件)
 - iv. layman -a gentoo-zh (添加 gentoo-zh 第三方软件仓库)
 - v. layman -S (更新所有第三方软件仓库)
- a) 安装百度网盘——bcloud
 - i. # emerge -avt bcloud
- b) 安装酷我音乐——kwplayer

我在安装"酷我音乐"的时候并不那么顺利,所以笔记中记录下安装的过程:

- i. # emerge -avt kwplayer (此步,我在安装完后并没有看到启动程序)
- ii. (https://pypi.python.org/packages/source/k/kwplayer/kwplayer-3.5.

- 2.tar.gz)根据上一步安装的版本下载安装包。(更改地址中的版本号就行。)
 - iii. 把下载的安装包进行解压。
 - iv. 运行安装命令 # ./setup.py install

十七、更新内核

1、安装新内核

i. # emerge -avt hardened-sources(一般是 gentoo-sources)

2、切换内核符号链接

- i. # eselect kernel list (列出本机安装的所有内核版本)
- ii. # eselect kernel set * (切换到新内核 *是内核列表序号)

3、编译新内核(手自编译)

- i. # genkernel all (先编译所有内核选项)
- ii. # cd /usr/src/linux (切换到内核源码目录)
- iii. # make menuconfig (进入内核图形配置界面,根据须要手动删减选项)
- iv. # make && make modules_install (手动编译内核)
- v. # make install (安装内核)

4、手动删除旧内核

- i. # cd /boot
- ii. # rm *-4.1.7* (删除所有旧内核文件,4.1.7 是旧内核版本号,不同的请更换)
- iii. # rm -r /usr/src/linux-4.1.7-hardened-r1 (删除旧内核源码目录)
- iv. # rm -r /lib/modules/4.1.7-hardened-r1 (删除旧内核编译模块目录)

5、更新启动器 GRUB 配置文件

- i. # rm /boot/grub/grub.cfg (删除启动器旧配置文件)
- ii. # os-prober (如果有多系统,先运行系统探测命令探测已安装系统)
- iii. # grub2-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg (生成配置文件)
- iv. # reboot (重启完成更换新内核)