Matlab (I)

张晓平

武汉大学

2018年9月10日

目录 I

1. 运行 matlab

- ► 启动 matlab
- ► matlab 用于表达式计算
- ▶ 函数与变量

2. 矩阵与向量

- ▶ 创建矩阵和向量
- ▶ 下标操作
- ▶ 冒号操作

3. 变量的其他类型

- 复数
- ▶ 字符串

目录Ⅱ

▶ 多项式

4. 矩阵向量操作

- ▶ 基本的矩阵向量操作
- ▶ 向量化
- ▶ 数组运算符

5. matlab 的 workspace

6. 绘图

1. 运行 matlab

1.1 启动 matlab

启动 matlab

- ▶ 双击图标 .
- ▶ 进入命令窗口,可用来输入命令或显示纯文本结果。


启动 matlab

- ▶ 双击图标 ◀
- ▶ 进入命令窗口,可用来输入命令或显示纯文本结果。

学习 matlab 的一个有效方法就是

边学边用

启动 matlab



matlab 桌面

- ▶ matlab 桌面给用户提供了多种方法来进行人机交互:
 - ▶ 在命令窗口中输入命令
 - ▶ 查看变量的值
 - 编辑函数与脚本
 - ▶ 图形的创建与标注
- 键入

playbackdemo('desktop')

可观看 matlab 桌面的动画演示。

1.2 matlab 用于表达式计算

matlab 充当计算器

....

ans为自动变量

赋值

1.3 函数与变量

预定义变量和内置函数

函数的参数紧跟在函数名后的括号中。

预定义变量和内置函数

```
>> pi
ans =
    3.1416
>> sin(ans/4)
ans =
    0.7071
```

函数的参数紧跟在函数名后的括号中。注意:角度采用弧度 制!

Matlab (I) Δ∇

内置函数

```
>> log(256)
ans =
      5.5452
>> log10(256)
ans =
      2.4082
>> log2(256)
ans =
      8
```

在线帮助

▶ 使用在线帮助查询指定函数的信息:

>> help sqrt

在线帮助

▶ 使用在线帮助查询指定函数的信息:

```
>> help sqrt
```

▶ 使用 doc 函数可打开使用手册的联机版本,这对查询更复杂的命令非常有用:

```
>> doc plot
```

在线帮助

- ▶ 使用在线帮助查询指定函数的信息:
 - >> help sqrt
- ▶ 使用 doc 函数可打开使用手册的联机版本,这对查询更复杂的命令非常有用:
 - >> doc plot
- ▶ 使用 lookfor 可用来查找某个特殊主题的相关函数。当函数名未知时,用 lookfor 查找函数可知 matlab 是否提供所需操作的相关函数:
 - >> lookfor functionName

▶ 语法

>> help functionName

- ▶ 语法
 - >> help functionName
- ▶ 举例
 - >> help log

▶ 语法

>> help functionName

▶ 举例

>> help log

▶ 结果

. . .

LOG Natural logarithm.

LOG(X) is the natural logarithm of the elements of X.

Complex results are produced if X is not positive.


See also log1p, log2, log10, exp, logm, reallog.

16/132 Matlab (I) Δ ∇

help函数提供了一份如何使用命令的紧凑说明,要得到某个 命令更为详尽的信息,可以使用doc函数.

键入doc命令将打开help浏览器:

>> doc plot



查找函数

▶ 语法

>> lookfor string

查找函数

- ▶ 语法
 - >> lookfor string
- ▶ 举例
 - >> lookfor cosine

查找函数

► 语法

>> lookfor string

举例

>> lookfor cosine

结果

```
cos - Cosine of argument in radians.
cosh - Hyperbolic cosine.
cosd - Cosine of argument in degrees.
acos - Inverse cosine, result in radians.
acosd - Inverse cosine, result in degrees.
...
```

利用分号禁止输出

给 x, y, z 赋值, 但只输出 z 的值:

```
>> x = 5;
>> y = sqrt(59);
>> z = log(y) + x^0.25
z =
3.5341
```

键入变量名,同时省略分号可以打印该变量的值

```
>> x = 5;
>> y = sqrt(59);
>> z = log(y) + x^0.25
z =
    3.5341
>> y
y =
    7.6811
```

一行输入多个表达式, 用逗号或分号把每个表达式分开

一行输入多个表达式,用逗号或分号把每个表达式分开

分号限制输出, 逗号允许输出。

matlab 变量

- ▶ 变量要先定义,再使用。
- ▶ 当一个变量未被定义时,在给它赋值时会被创建,并且 其值可通过后面的赋值语句来改变:

▶ 等号右边的任何变量必须在前面被定义过才能使用。

```
>> x = 2*7
??? Undefined function or variable 'z'.
```

Matlab (I) $\Delta \nabla$

matlab 变量

- ▶ 命名规则:
 - ► 以a-z或者A-Z开头
 - ▶ 其余字符只能为a-z, A-Z, 0-9 或者下划线 __
 - ▶ 不能超过 31 个字符
 - 不能与内置变量,内置函数或者自定义函数重名
 - ▶ 区分大小写

matlab 变量

- ▶ 命名规则:
 - ► 以a-z或者A-Z开头
 - ▶ 其余字符只能为a-z, A-Z, 0-9 或者下划线 __
 - ▶ 不能超过 31 个字符
 - ▶ 不能与内置变量,内置函数或者自定义函数重名
 - ▶ 区分大小写
- ▶ 举例

xxxxxxx, pipeRadius, widgets_per_box mysum, mySum

名称	含义
ans	当表达式的值未赋给某个变量时,系统自动将它赋给 ans
eps	浮点精度 (机器精度)
i, j	单位虚数
pi	π
realmax	最大正浮点数 (1.7977e+308)
realmin	最小正浮点数 (2.2251e-308)
Inf	∞, 比最大正浮点数realmax大,是1/0的值
NaN	不是一个数,如 <mark>0/0</mark> 的值

▶ 规则:

内置变量由内置函数使用, 所以用户最好不要给内置变量重新赋值

函数与变量

▶ 规则:

内置变量由内置函数使用, 所以用户最好不要给内置变 量重新赋值

▶ 例外:

i 和 j 被预置为 $\sqrt{-1}$,但在矩阵下标中常用到它们。

2. 矩阵与向量

矩阵与向量

谨记 matlab 中的所有变量都是数组。

通过变量名访问数组,通过下标 (index) 访问数组中的元素。

矩阵与向量

谨记 matlab 中的所有变量都是数组。

通过变量名访问数组,通过下标 (index) 访问数组中的元素。

▶ 向量: 只有一行或者只有一列的矩阵

▶ 标量: 只有一行且只有一列的矩阵

▶ 字符串:字符型数组

2.1 创建矩阵和向量

创建 matlab 变量

matlab 变量通过赋值语句创建

>> x = expression

expression可以是:

- ▶ 手动输入
- 用数学表达式得到矩阵
- ▶ 使用内置函数,函数的返回值是矩阵
- ▶ 用户编写函数,函数的返回值是矩阵
- ▶ 从磁盘文件中导入矩阵数据

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}, x = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 9 \\ 2 \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} 9 & -3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

```
>> A = [3 2; 3 1; 1 4]
A =
3 2
3 1
1 4
```

```
>> x = [5; 7; 9; 2]
x =
    5
    7
    9
    2
>> v = [9 -3 4 1]
v =
    9 -3 4 1
```

手动输入向量时,各元素用方括号括起来。

手动输入向量时,各元素用方括号括起来**。** 创建行向量时,用空格分隔元素

手动输入向量时,各元素用方括号括起来。 创建行向量时,用空格分隔元素

创建列向量时, 用分号断行

```
>> v = [2; 6; 1]
v =
2
6
1
```

矩阵赋值时,行元素以空格分隔,列以分号分隔

转置算子

矩阵一旦创建,可通过其他运算符进行转换。

转置算子

矩阵一旦创建,可通过其他运算符进行转换。

转置操作符将行向量转化为列向量(反之亦然),将矩阵的行 转化为列。

```
>> v = [2 4 1 6]
v =
2 4 1 6
>> w = v'
w =
2
4
1
```

转置算子

变量被创建后,可被重新赋值。

- ► 用内置函数创建向量: linspace和 logspace
- ► 用内置函数创建矩阵: ones, zeros, eye, diag, ...

注意: ones和zeros也能用于创建向量。

linspace函数创建一个行向量,其元素值之间的差值相同。

linspace函数创建一个行向量,其元素值之间的差值相同。

linspace函数创建一个行向量,其元素值之间的差值相同。

```
x = linspace(startValue, endValue)
                            (nelements = 100)
x = linspace (startValue, endValue, nelements)
>> u = linspace(0.0, 0.25, 5)
11 =
    0 0.0625 0.1250 0.1875 0.2500
>> u = linspace(0.0, 0.25);
```

38/132 Matlab (I) ∇

linspace函数创建一个行向量,其元素值之间的差值相同。

谨记: 语句以冒号结束会禁止输出。

用linspace创建向量

要创建列向量,只需加上转置操作符。

```
>> v = linspace(0, 9, 4)'
v =

0
3
6
9
```

举例: 三角函数的使用

```
>> x = linspace(0, 2*pi, 6)';
>> y = \sin(x);
>> z = \cos(x);
>> [xyz]
ans =
                         1.0000
                         0.3090
    1.2566
             0.9511
    2.5133
               0.5878
                        -0.8090
    3.7699
              -0.5878
                        -0.8090
    5.0265
              -0.9511
                        0.3090
    6.2832
              -0.0000
                         1.0000
```

举例: 三角函数的使用

▶ 表达式y=sin(x)和z=cos(x)使用向量化操作。

举例: 三角函数的使用

- ► 表达式y=sin(x)和z=cos(x)使用向量化操作。
- 如果向量函数的输入为向量或矩阵,则输出通常为相同 尺寸的向量或矩阵。

用logspace创建向量

同linspace类似,logspace函数创建一个行向量,其元素之间间距相等,且为对数步长。

用logspace创建向量

同linspace类似,logspace函数创建一个行向量,其元素之间间距相等,且为对数步长。

```
x = logspace(startValue, endValue)
```

x = logspace(startValue, endValue, nelements)

创建位于 10^{startValue} 和 10^{endValue} 间的 nelements 个元素(缺省值为 100)。

用logspace创建向量

同linspace类似,logspace函数创建一个行向量,其元素之间间距相等,且为对数步长。

```
x = logspace(startValue, endValue)
x = logspace(startValue, endValue, nelements)
```

创建位于 10^{startValue} 和 10^{endValue} 间的 nelements 个元素(缺省值为 100)。

```
>> u = logspace(1, 4, 4)
u =
10 100 1000 10000
```

名称	含义
diag	创建含指定主对角元的矩阵,或提取矩阵的主对角元
eye	创建单位阵
ones	创建所有元素为 1 的矩阵
rand	创建元素为随机数的矩阵
zeros	创建所有元素皆为 0 的矩阵
linspace	创建等间距元素的行向量
logspace	创建对数间距的行向量

用ones和zeros设置矩阵或向量的初值。

用ones和zeros设置矩阵或向量的初值。

A = ones(nrows, ncols)

A = zeros (nrows, ncols)

用ones和zeros设置矩阵或向量的初值。

```
A = ones(nrows, ncols)
A = zeros (nrows, ncols)
>> D = ones(3, 3)
D =
\gg E = ones(2, 4)
F. =
    1 1 1
```

ones 和 zeros 也可用于创建向量。

```
v = ones(1, ncols)
```

v = ones(nrows, 1)

v = zeros(1, ncols)

v = zeros (nrows, 1)

创建元素均为 1 的行向量

创建元素均为 0 的列向量

创建元素均为 1 的列向量

创建元素均为 0 的行向量

用函数创建矩阵 (4)

eye 用于创建指定尺寸的单位阵,也可用于创建主对角元为 1 的非方阵。

A = eye(n) A = eye(nrows, ncols)

用函数创建矩阵 (4)

eye 用于创建指定尺寸的单位阵,也可用于创建主对角元为 1 的非方阵。

用函数创建矩阵

diag 既可用于创建指定主对角元的矩阵,也可用于提取矩阵 的主对角元。

A = diag(v)

v = diag(A)

用函数创建矩阵

Matlab (I) Δ∇

6 11

11

12

用函数创建矩阵

diag 函数的功能取决于输入的特征。

```
>> A = diag([3 2 1])
A =
>> B = [4 2 2; 3 6 9; 1 1 7];
>> v = diag(B)
```

2.2 下标操作

1、下标操作可用于访问矩阵元素。

```
>> A = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9];
>> b = A(3, 2)
b =
    8
>> c = A(1, 1)
c =
    1
```

2、下标操作也可用于矩阵元素赋值或修改元素的值。

2、下标操作也可用干矩阵元素赋值或修改元素的值。

```
>> A(1, 1) = c/b;
\Delta =
   0.2500 2.0000
                       3.0000
    4.0000 5.0000
                   6.0000
    7.0000 8.0000
                       9.0000
```

超过矩阵维数的元素访问会导致错误。

>> A(1,4)

??? Attempted to access A(1,4); index out of bounds because size(A) = [3,3].

Matlab (I) ∇

3、超过矩阵维数的<mark>元素赋值</mark>会调整矩阵的尺寸,换句话说,matlab 会自动在运行中调整矩阵尺寸。

2.3 冒号操作

冒号操作对高效使用 matlab 非常重要。冒号既可用作操作符也可用作通配符。用冒号操作可

- ▶ 创建矩阵
- ▶ 访问或提取矩阵元素

语法:

vector = startValue:endValue

vector = startValue:increment:endValue

语法:

vector = startValue:endValue

vector = startValue:increment:endValue

注意: startValue, increment 和 endValue 不一定是整数。

57/132 Matlab (I) $\Delta \nabla$

1、创建行向量。

Δ∇

0.3000 0.4000

2、创建列向量。

```
>> u = (1:4)'
u =
    3
    4
>> v = 1:5'
                        5
```

Matlab (I) Δ ∇

2、创建列向量。

```
>> u = (1:4)'
u =
    3
    4
>> v = 1:5'
v =
```

v 是行向量,因为转置操作符的作用范围为5,即5'还是5.

Matlab (I) Δ∇

3、作为通配符访问整行或整列。

4、访问行或列的子集。

5、用作一些复杂操作的紧凑表达。

```
>> A = ones(8, 8);
>> A(3:6,3:6) = zeros(4,4)
A =
    1
```

6、将任何向量转换成列向量。

```
>> x = 1:4;
>> y = x(:)
y =
1
2
3
```

7、逐列添加将矩阵转换成列向量。

```
>> A = rand(2, 2);
A =

0.8147    0.1270
0.9058    0.9134
>> v = A(:)
v =

0.8147
0.9058
0.1270
0.9134
```

3. 变量的其他类型

变量的其他类型

在 matlab 的计算中,经常用到数值型变量和字符型变量。数值型变量可以是实数或复数。字符型变量主要用在图形的标注或用户定义的函数名中。

以下讨论几种数值或者字符矩阵的简单变种:

- ▶ 复数
- > 字符串
- 多项式

3.1 复数

复数

- ► 复数计算已经完全集成到 matlab 中, matlab 将所有 变量都看成复数。
- ▶ 虚数单位被系统预定义为 $\mathbf{i} = \mathbf{j} = \sqrt{-1}$ 。

复数

```
>> sqrt(-4)
ans =
    0 + 2.0000i
>> x = 1 + 2*i
x =
    1.0000 + 2.0000i
>> y = 1 - 2*i
y =
    1.0000 - 2.0000i
>> z = x * y
z =
    5
```

i和j是缺省值为 $\sqrt{-1}$ 的 matlab 变量

70/132 Matlab (I) Δ ∇

i和j均可重新赋值

```
>> i = 5;
>> t = 8;
>> u = sqrt(i-t);
u =
    0 + 1.7321i
>> u * u
ans =
    -3.0000
```

▶ 给复数赋值时,常数与i或j做乘积时*号可用可不用。

▶ 给复数赋值时,常数与i或i做乘积时*号可用可不用。

```
>> x = 1 + 2 * i;
>> x = 1 + 2i; %两种方式等价
```

▶ 只要单位虚数i和j处于表达式的尾部,可省略*号。

```
>> x = 1 + i * 2;
>> x = 1 + i2; %错误
```

72/132 Matlab (I) $\Delta \nabla$

► 给复数赋值时,常数与i或i做乘积时*号可用可不用。

```
>> x = 1 + 2 * i;
>> x = 1 + 2i; %两种方式等价
```

▶ 只要单位虚数±和→处于表达式的尾部,可省略 * 号。

```
>> x = 1 + i * 2;
>> x = 1 + i2; %错误
```

▶ i或j不能和变量名一起用,否则会引起混乱:

```
>> w = 2;
>> x = 1 + wi
?? Undifined function or variable wi.
```

Matlab (I) $\Delta \nabla$

和 通常用作数组下标

```
>> A = [1 2; 3 4];
>> i = 2;
>> A(i, i) = 1
A =
^^I1 2
^^I3 1
>> x = A(2, j)
```

??? Subscript indices must either be real positive integers or logicals.

Matlab (I) Δ∇

i和j通常用作数组下标


注意: 在进行复数运算时,最好保持i或j的预赋值为 $\sqrt{-1}$ 。

73/132 Matlab (I) Δ ∇

复数

Euler 公式表示一个复数:

$$\begin{cases} z = \zeta e^{i\theta} \\ x = \text{Re}(z) = |z| \cos(\theta) = r \cos(\theta) \\ x = i \text{Im}(z) = i|z| \sin(\theta) = ir \sin(\theta) \end{cases}$$



名称	含义
abs	复数的模
	abs(z) 等价于 sqrt(real(z)^2 + imag(z)^2)
angle	复数的辐角
exp	若 x 为实数,则 $exp(x) = e^x$
	若 z 为实数,则 $exp(z) = e^{Re(z)}(cos Im(z) + i sin Im(z))$
conj	复数的共轭
imag	复数的虚部
real	复数的实部

```
>> zeta = 5;
>> theta = pi/3;
>> z = zeta * exp(i*theta)
z. =
    2.5000 + 4.3301i
>> abs(z)
ans =
    5
>> sqrt(z*conj(z))
ans =
    5
```

```
>> zeta = 5;
>> theta = pi/3;
                                 >> x = real(z)
>> z = zeta * exp(i*theta)
                                 x =
7 =
                                      2.5000
    2.5000 + 4.3301i
                                 >> y = imag(z)
>> abs(z)
                                 ans =
                                      4.3301
ans =
    5
                                 \Rightarrow angle(z) \pm 180/pi
>>  sqrt (z*conj(z))
                                 ans =
                                      60.0000
ans =
    5
```

```
>> zeta = 5;
>> theta = pi/3;
                                 >> x = real(z)
>> z = zeta * exp(i*theta)
                                 x =
7 =
                                      2.5000
    2.5000 + 4.3301i
                                 >> y = imag(z)
>> abs(z)
                                 ans =
                                      4.3301
ans =
    5
                                 \Rightarrow angle(z) \pm 180/pi
>> sqrt (z*conj(z))
                                 ans =
                                      60.0000
ans =
    5
```

谨记: 所有角度均采用弧度制。

3.2 字符串

字符串

- ▶ 字符串是元素为字符的矩阵
- ▶ 字符串常量用单引号表示
- ▶ 冒号操作和下标操作仍适用

字符串

```
>> first = 'Black';
>> last = 'Smith';
>> name = [first, '..', last]
name =
Black Smith
>> length (name)
ans =
    11
>> name (8:11)
ans =
mith
```

名称	含义
char	利用 ASCII 码将整数转换为字符,或字符矩阵
findstr	从一个字符串中寻找指定字符串
length	返回字符串的字符个数
num2str	将数字转换成字符串
str2num	将字符串转换成数字
strcmp	比较两个字符串
strncmp	比较两个字符串的前 n 个元素
sprintf	用作格式化输出

num2str:将数字转换成字符串

```
>> msg1 = ['There_are_', num2str(100/2.54), ...
    '_inches_in_a_meter']
msg1 =
There are 39.3701 inches in a meter
```

81/132 Matlab (I) △ ∇

num2str: 将数字转换成字符串

There are 39.3701 inches in a meter

```
>> msg1 = ['There_are_', num2str(100/2.54), ...
'_inches_in_a_meter']
msg1 =
```

sprintf: 用作格式化输出

```
>> msg2 = sprintf('There_are_%5.2f_cubic_inches_
in_a_liter', 1000/2.54^3)
msg2 =
There are 61.02 cubic inches in a liter
```

81/132 Matlab (I) $\Delta \nabla$

char: 可用于连接字符串

>> both = char(msg1, msg2)
both =
There are 39.3701 inches in a meter

There are 61.02 cubic inches in a liter

82/132 Matlab (I) $\Delta \nabla$

char: 也可将 ASCII 码转换成字符

```
>> char(49)
ans =
1
>> char([77 65 84 76 65 66])
ans =
matlab
```

strcmp: 判断两个字符串是否相等

```
>> msg1 = 'Hello_C!';
>> msg2 = 'Hello_matlab!';
>> strcmp(msg1, msg2)
ans =
0
```

strncmp: 判断两个字符串的前 n 个字符是否相等

```
>> strncmp(msg1, msg2, 6)
ans =
          1
>> strncmp(msg1, msg2, 7)
ans =
          0
```

findstr: 返回指定字符串在另一个字符串中的出现位置

3.3 多项式

matlab 多项式以系数向量的方式存储。多项式系数以 x 的降幂形式存储:

$$P_n(x) = c_1 x^n + c_2 x^{n-1} + \dots + c_n x + c_{n+1}.$$

例 计算 $x^3 - 2x + 12$ 在 x = 1.5 的值

例 计算 $x^3 - 2x + 12$ 在 x = 1.5 的值 将多项式系数存储在向量 c 中

$$>> c = [1 \ 0 \ -2 \ 12];$$

例 计算 $x^3 - 2x + 12$ 在 x = 1.5 的值 将多项式系数存储在向量 c 中

$$>> c = [1 0 -2 12];$$

使用内置函数polyval计算多项式的值

```
>> polyval(c, 1.5)
ans =
12.3750
```

名称	含义
conv	两个多项式的乘积
deconv	两个多项式的商
poly	创建指定根的多项式
polyder	对多项式求导数
polyval	计算多项式的值
polyfit	多项式拟合
roots	求多项式的根

4. 矩阵向量操作

matlab 中的线性代数

matlab 是matrix laboratory 的缩写。

matlab 的数据结构和语法使得线性代数的标准运算,如矩阵向量的加、减和乘积变得非常容易。

这里我们介绍几种常见的运算:

- ▶ 向量的加减
- 内积和外积
- 向量化
- ▶ 数组操作

4.1 基本的矩阵向量操作

向量的加减

向量的加减法是逐元运算。

向量的内积和外积

向量的内积使两个向量构成一个标量:

$$\sigma = \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} = \boldsymbol{u} \boldsymbol{v}^T \Longleftrightarrow \sigma = \sum u_i v_i$$

向量的外积使两个向量构成一个矩阵:

$$A = \mathbf{u}^T \mathbf{v} \Longleftrightarrow a_{i,j} = \sum u_i v_j$$

向量的内积和外积

```
>> u = [10 9 8];
>> v = [1 2 3];
>> u * v'
ans =
52
>> u' * v
ans =
   10
           20
                30
           18
                  2.7
    8
           16
                  2.4
```

4.2 向量化

向量化

- ▶ 向量化,即使用简单、紧凑的表达式,而不使用显示的循环,来对向量的元素进行操作。
- ▶ 向量化使得计算得以简洁地表示,使程序员可以专注于 正在执行的操作。
- ▶ 向量化对高效使用 matlab 非常重要。

使用内置函数向量化

- ▶ 大部分内置函数支持向量化操作。
- 如果输入是标量,则结果也为标量。
- 如果输入是向量或者矩阵,则输出为与输入相同尺寸的 向量或矩阵。

使用内置函数向量化

```
>> x = 0:pi/4:pi
x =
    0.7854 1.5708 2.3562
                                 3.1416
>> y = cos(x)
y =
   1.0000 0.7071 0.0000 -0.7071
   -1.0000
```

Matlab (I) Δ∇

与C的不同

matlab 语句

```
x = 0:pi/4:pi;
y = cos(x);
```

与C的不同

matlab 语句

```
x = 0:pi/4:pi;

y = cos(x);
```

C 语句

```
double x[5], y[5];
double pi = 3.1515926;
double dx = pi/4.d0;
int i;
for (i = 0; i < 5; i++)
{
    x[i] = i * dx;
    y[i] = sin(x[i]);
}</pre>
```

与C的不同

C 语句

```
matlab 语句
```

```
x = 0:pi/4:pi;

y = cos(x);
```


```
double x[5], y[5];
double pi = 3.1515926;
double dx = pi/4.d0;
int i;
for (i = 0; i < 5; i++)
{
    x[i] = i * dx;
    y[i] = sin(x[i]);</pre>
```

matlab 语句中没有出现显式的循环。

向量化

向量化

```
>> A = pi * [1 2; 3 4]
                           >> B = A/2
A =
                           B =
    3.1416 6.2832
                               1.5708
                                         3.1416
    9.4248 12.5664
                               4.7124
                                        6.2832
>> S = sin(A)
                           >> T = sin(B)
S =
                           T =
1.0e-15 *
                               1.0000
                                        0.0000
    0.1225 - 0.2449
                               -1.0000
    0.3674 - 0.4899
                              -0.0000
```



4.3 数组运算符

数组运算符

- ▶ 数组运算符支持逐元操作,这与线性代数中的运算规则 不一样;
- ▶ 数组运算符与标准运算相比,前面多了一个点;
- ▶ 数组运算符是编写向量化程序的一个重要工具。

数组运算符

- ▶ 数组运算符支持逐元操作,这与线性代数中的运算规则 不一样;
- ▶ 数组运算符与标准运算相比,前面多了一个点;
- ▶ 数组运算符是编写向量化程序的一个重要工具。

名称	含义
.*	逐元乘积
./	逐元"右"除
٠١	逐元"左"除
. ^	逐元求幂

逐元乘法和除法

逐元乘法和除法

106/132 Matlab (I) $\Delta \nabla$

逐元乘法和除法应用于矩阵

```
>> A = [1 2 3 4; 5 6 7 8];
>> B = [8 7 6 5; 4 3 2 1];
>> A .* B
ans =
   8 14 18
                  20
   20 18 14 8
>> A * B
??? Error using ==> * ...
>> A * B'
ans =
   60 20
   164 60
```

用于矩阵求幂

所有变量都存在于 matlab 的 workspace。熟悉了 workspace 的概念,你就可以

- ▶ 创建、赋值、删除变量
- ▶ 从外部文件中载入数据
- ▶ 操作 matlab 的路径

- ▶ clear: 用于删除 workspace 中的所有变量。
- ▶ who: 用于显示 workspace 中的变量名。

```
>> clear
>> who
>> a = 5; b = 2; c = 1;
>> d(1) = sqrt(b^2 - 4*a*c);
>> d(2) = -d(1);
>> who
Your variables are:
    a b c d
```

111/132 Matlab (I) $\Delta \nabla$

whos: 显示 workspace 中每个变量的名称、大小、内存分配以及变量类型。

>> whos				
Name	Size	Bytes	Class	Attributes
a	1×1	8	double	
b	1x1	8	double	
С	1x1	8	double	
d	1x2	32	double	complex

内置变量的类型有double, char, sparse, struct, cell。一个变量的类型决定了数据的存储类型, 我们只需要用到double型的数值数据以及char型的字符串数据。

外部文件

将数据写入文件

```
save fileName
save fileName variable1 variable2 ...
save fileName variable1 variable2 ... -ascii
```

读数据保存在矩阵中

load fileName
load fileName matrixVariable

从外部文件中载入数据

例:从一个文件中读取数据,然后画图。

```
>> load file.dat
>> xdata = file(:, 1);
>> ydata = file(:, 2);
>> plot(xdata, ydata)
```

从外部文件中载入数据

matlab 只能使用其路径下的函数和数据文件。

▶ 要将D:\matlab\code\加入路径,可键入

```
>> p = path;
>> path(p, 'D:\matlab\code\');
```

► 路径的表示方法与操作系统有关,如Unix/Linux应写成

```
>> p = path;
>> path(p, '~/matlab/code/');
```

6. 绘图

绘图

- ▶ 简单绘图
- ▶ 坐标轴标度及注释
- ► 2d 和 3d 绘图

简单绘图


```
plot(x, y)
plot (xdata, ydata, symbol)
plot (x1, y1, x2, y2, ...)
plot (x1, y1, symbol1, x2, y2, symbol2, ...)
```

注意: x 和 v 必须有相同的尺寸, x1 和 y1 必须有相同的尺 寸, x2 和 y2 必须有相同的尺寸, ...

Matlab (I) ∇

简单绘图


```
>> x = linspace(0, 2*pi);
>> y = sin(x);
>> plot(x, y);
```



颜色	<u> </u>	符号	<u> </u>			线	}
У	yellow 黄		point	٨	triangle(up)	-	solid
m	magenta 紫红	o	circle	<	triangle(left)		dotted
С	cyan 蓝绿	×	x-mark	>	triangle(right)		dashdot
r	red 红	+	plus	р	pentagram 五角星	-	dahsed
g	green 绿	*	star	h	hexagram 六角星		
b	blue 蓝	s	square				
W	white 白	d	diamond				
k	black 黑	v	triangle(down)				


要选择颜色/符号/线条类型,可从每一列中选一个元素。

```
>> x = linspace(0, pi, 10);
>> y = sin(x);
>> plot(x, y, 'bo');
```




Δ∇

>> plot(x, y, 'r--')



>> plot(x, y, 'kd--')



可选的轴标注


- 在很多问题中,通过对数据进行对数转换可以更清晰地 看出数据的某些特征,在对数坐标系中描绘数据点的曲 线,可以直接地表现对数转换。
- ▶ 对数转换有双对数坐标转换和单轴对数坐标转换两种。
- ► 用loglog函数可以实现双对数坐标转换,用semilogx和semilogy函数可以实现单轴对数坐标转换。


可选的轴标注

名称	轴标注
loglog	表示 x、y 坐标都是对数坐标系
semilogx	表示 x 坐标轴是对数坐标系
semilogy	表示 y 坐标轴是对数坐标系
plotyy	有两个坐标轴,一个在左边,一个在右边

可选的轴标注

```
>> x = linspace(0, 3);
>> y = 10*exp(-2*x);
>> plot(x, y);
>> semilogy(x, y);
```





Δ∇

subplot

▶ 功能: 用于分割 figure, 创建子坐标系

▶ 语法:

subplot (nrows, ncols, thisplot)


► 描述: 将 figure 换份成 *m* × *n* 块,在第thisplot块中创建坐标系。

128/132 Matlab (I) $\Delta \nabla$

subplot

```
>> x = linspace(0, 2*pi);
>> subplot (2,2,1);
>> plot(x, sin(x)); axis([0 2*pi -1.5 1.5]);
title('sin(x)');
>> subplot (2,2,2);
>> plot(x, sin(2*x)); axis([0 2*pi -1.5 1.5]);
title('sin(2x)');
>> subplot (2, 2, 3);
>> plot(x, sin(3*x)); axis([0 2*pi -1.5 1.5]);
title('\sin(3x)');
>> subplot (2,2,4);
>> plot(x, sin(4*x)); axis([0 2*pi -1.5 1.5]);
title('sin(4x)');
```

subplot



plot 的标注参数

名称	轴标注
axis	设置坐标轴参数
grid	绘制 x、y 轴主刻度上的网格线
gtext	在鼠标点击处添加文字
legend	创建图例说明
text	在指定的坐标点处添加文字
xlabel	标注×轴
ylabel	标注 y 轴
title	在图示上方添加标题

表: plot 的标注参数

plot 标注范例

```
>> load pdxTemp.dat;
>> m = pdxTemp(:,1);
>> T = pdxTemp(:,2:4);
>> plot(m,T(:,1),'ro',m,T(:,2),'k+',m,T(:,3),'b-');
>> xlabel('Month');
>> ylabel('Temperature_({}^\circ_F)');
>> title('Monthly_average_temperature_for_PDX');
>> axis([1 12 20 100]);
>> legend('High','Low','Average',1);
```

plot 标注范例

