#### -----第七课 对话框与控件

一、对话框基本概念

# 1. 对话框的分类

- 1) 模式对话框: 当对话框显示时, 会禁止本进程内的其它窗口与用户交互。如字体对话框。
- 2) 无模式对话框: 当对话框显示时, 本进程内的其它窗口仍然可以与用户交互。如查找对话框。
- 2. 对话框的基本使用
- 1) 对话框窗口过程函数

```
BOOL CALLBACK DialogProc(
HWND hDlg, // 对话框句柄
UINT uMsg, // 消息标识
WPARAM wParam, // 消息参数
LPARAM 1Param // 消息参数
);

坂回TRUE: 表示自定义窗口过程函数
```

返回TRUE: 表示自定义窗口过程函数已处理此消息, 缺省窗口过程函数无需处理此消息。

返回FALSE:表示自定义窗口过程函数未处理此消息, 缺省窗口过程函数应该处理此消息。

普通窗口过程函数:

```
LRESULT CALLBACK WindowProc (HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM 1Param) {
    switch (uMsg) {
        ... }
    return DefWindowProc (hWnd, uMsg, wParam, 1Param); // 自定义调用缺省
}
对话框窗口过程函数:
```

LRESULT CALLBACK DefDlgProc (HWND hDlg, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM 1Param)
{
 // 函数指针pfuncDialogProc指向自定义的DialogProc函数,缺省调用自定义 if (pfuncDialogProc (hDlg, uMsg, wParam, 1Param)) reteurn 0;

DefDlgProc: 系统预定义,与对话框窗口类一起注册到系统中。

DialogProc: 程序员自己定义,通过函数指针交给系统,使之可被DefDlgProc调用。

- 2) 注册窗口类(资源对话框的注册由系统自动完成)
- 3) 创建对话框
- 4) 关闭对话框
- 二、模式对话框

1. 创建

成功返回传给EndDialog函数的nResult参数,失败返回-1。

- 1) 需要添加对话框资源。
- 2) 阻塞函数,直到对话框关闭该函数才返回,继续执行其后的代码。
- 2. 销毁

```
BOOL EndDialog (
    HWND hDlg, // 对话框句柄
    int nResult // DialogBox函数的返回值
);
```

成功返回TRUE,失败返回FALSE。

模式对话框会用自己的消息循环挂起主消息循环,只能通过EndDialog函数销毁, DestroyWindow函数虽然也可以销毁对话框, 但不会恢复主消息循环。

3. 消息

对话框创建之后显示之前没有WM\_CREATE消息, 代之以WM\_INITDIALOG消息,处理该消息以实现必要的初始化。 第2页

## 三、无模式对话框

## 1. 创建

);

成功返回对话框句柄,失败返回NULL。

非阻塞函数,创建成功即返回对话框句柄,需要调用ShowWindow函数显示对话框。

## 2. 销毁

```
BOOL DestroyWindow (
    HWND hWnd // 窗口句柄
);
```

成功返回TRUE, 失败返回FALSE。

无模式对话框没有自己的消息循环,只是一个普通的子窗口, EndDialog函数只会隐藏该窗口,而非销毁之,收不到WM DESTROY消息。

## 3. 消息

对话框创建之后显示之前没有WM\_CREATE消息, 代之以WM\_INITDIALOG消息,处理该消息以实现必要的初始化。

## 四、对话框与普通窗口比较

	+   窗口过程函数 	+   创建 	+   销毁 	+   消息
模式对话框	   DefDlgProc + 调用 -	DialogBox	EndDialog	+ WM_INITDIALOG
无模式对话框	DialogProc	CreateDialog		
普通窗口	WindowProc 调用 DefWindowProc	CreateWindow 或 CreateWindowEx	DestroyWindow	WM_CREATE

范例: WinDlg

#### 五、控件基本概念

- 1. 系统已经定义窗口过程函数并注册其窗口类,如按钮、编辑框等。
- 2. 无需注册,直接调用CreateWindow/CreateWindowEx函数创建。
- 3. 作为子窗口的每个控件都有一个唯一标识——控件ID。
- 4. 程序和控件通过消息交互
- 1) 窗口消息:程序通过SendMessage函数向控件发送消息,间接调用控件窗口过程函数,设置/获取其状态信息,如禁用按钮、获取编辑框文本等。
- 2) 通知消息: 当控件有事件发生时,向其父窗口发送通知消息, 父窗口在其窗口过程函数中处理此消息。

六、静态框

- 1. 显示文字、图标、位图等
- 2. 窗口类名: STATIC

# 3. 风格

SS\_ICON - 图标
SS\_BITMAP - 位图
SS\_BLACKFRAME - 黑框
SS\_BLACKRECT - 黑块
SS\_GRAYFRAME - 灰框
SS\_GRAYRECT - 灰块
SS\_LEFT - 文字靠左
SS\_CENTER - 文字居中
SS\_CENTERIMAGE - 图标/位图居中
SS\_NOPREFIX - 不转义&字符
SS\_NOTIFY - 可发出通知消息

4. 创建: CreateWindow/CreateWindowEx

对于带有SS\_ICON/SS\_BITMAP风格的静态框,可通过CreateWindow/CreateWindowEx函数的1pWindowName参数传入如下形式的图标/位图资源ID:

CreateWindow ("STATIC", "#101", ...); CraeteWindowEx (0, "STATIC", "#101", ...); 控件ID通过hMenu参数传入。

#### 5. 窗口消息

STM\_SETICON - 设置图标句柄 wParam - 图标句柄

1Param - 0

STM GETICON - 获取图标句柄(SendMessage的返回值)

wParam - 0 1Param - 0

STM\_SETIMAGE - 设置图像句柄 wParam - 图像类型(IMAGE\_ICON/IMAGE\_BITMAP/IMAGE\_CURSOR)

1Param - 图像句柄

STM\_GETIMAGE - 获取图像句柄(SendMessage的返回值)

wParam - 图像类型

1Param - 0

#### 6. 通知消息

- 1) 需要在创建时增加SS NOTIFY风格。
- 2) 随WM COMMAND消息发出的通知

WM\_COMMAND - 命令通知消息 wParam - LOWORD: 菜单、加速键、控件的ID

HIWORD: 0(菜单)/1(加速键)/通知码(控件)

1Param - NULL(菜单、加速键)/窗口句柄(控件)

#### 通知码:

STN\_CLICKED - 单击

STN\_DBLCLK - 双击

STN DISABLE - 禁用

STN ENABLE - 激活

3) 随WM\_CTLCOLORSTATIC消息发出的通知

WM\_CTLCOLORSTATIC - 绘制控件背景 wParam - 控件设备上下文句柄

1Param - 控件句柄

范例: WinStatic

七、按钮

## 1. 风格

1) 下压按钮: BS PUSHBUTTON、BS DEFPUSHBUTTON

- 2) 分组框: BS\_GROUPBOX
- 3) 复选框

两态: BS CHECKBOX (通过代码设置状态)、

BS\_AUTOCHECKBOX(系统自动设置状态) 三态: BS\_3STATE(通过代码设置状态)、 BS AUTO3STATE(系统自动设置状态)

4) 单选框: BS RADIOBUTTON(通过代码设置状态)、 BS\_AUTORADIOBUTTON(系统自动设置状态)

2. 类名

**BUTTON** 

3. 下压按钮

风格: BS\_PUSHBUTTON/BS\_DEFPUSHBUTTON

单击通知: BN\_CLICKED

4. 分组框

1) 风格

BS\_GROUPBOX

5. 复选框

1) 风格

- 点击选择时,需要自己维护其选择状态 BS CHECKBOX BS\_AUTOCHECKBOX – 点击选择时,系统自动维护其选择状态 BS\_3STATE – 点击选择时,需要自己维护其选择状态 BS\_AUTO3STATE – 点击选择时,系统自动维护其选择状态

2) 窗口消息

BM\_SETCHECK - 设置选择状态 wParam - BST CHECKED(勾)

BST INDETERMINATE(灰)

BST UNCHECKED(无)

1Param - 0

BM\_GETCHECK - 获取选择状态, SendMessage返回

BST\_CHECKED(勾)

BST\_INDETERMINATE(灰)

BST UNCHECKED(无)

wParam - 0 1Param = 0

#### 3) 通知消息

BN CLICKED - 单击

#### 6. 单选框

#### 1) 风格

BS\_RADIOBUTTON - 自己维护选择状态 BS\_AUTORADIOBUTTON - 系统维护选择状态

WS\_GROUP风格用于为单选框控件分组。 从一个具有WS\_GROUP风格的单选框到 下一个具有WS\_GROUP风格的单选框之前为一组, 组内互斥,组间独立。

BS\_PUSHLIKE风格可用于复选框/单选框,令其具有下压按钮的外观。

范例: WinButton

八、编辑框

#### 1. 分类

单行编辑框: 只能编译一行文字。 多行编辑框: 可以显示多行文字。 密码编辑框: 输入字符回显"\*"。

2. 类名

**EDIT** 

## 3. 风格

ES\_AUTOHSCROLL - 水平自动滚动 

- 只能输入数字(0-9) ES NUMBER

- 密码 ES PASSWORD ES READONLY - 只读

范例: WinEdit

#### 4. 窗口消息

WM GETTEXTLENGTH - 获取控件中的文本字符数(GetWindowTextLength) wParam - 0

#### 1Param - 0

WM GETTEXT - 获取控件中的文本(GetWindowText)

wParam - 缓冲区最大可以容纳的字符数(包括结尾空字符)

1Param - 缓冲区指针

WM SETTEXT - 设置控件中的文本(SetWindowText)

wParam - 0

1Param - 字符串(空字符结尾)指针

EM\_LIMITTEXT - 设置最大字符数

wParam - 最大字符数 1Param - 0

WM\_UNDO - 恢复

wParam - 0

1Param - 0

WM\_CUT - 剪切

wParam - 0

1Param - 0

WM\_COPY - 复制

wParam - 0

1Param - 0

WM\_PASTE - 粘贴wParam - 0

1Param - 0

WM CLEAR - 删除所选

wParam - 0

1Param - 0

EM\_SETSEL - 选取 wParam - 起始字符

1Param - 终止字符

WM\_GETFONT - 获取字体,通过SendMessage返回

wParam - 0

1Param - 0

WM\_SETFONT - 设置字体 wParam - 字体句柄

1Param - 是否立即重绘, MAKELPARAM (TRUE/FALSE, 0)

#### 5. 通知消息

EN\_ERRSPACE - 分配内存失败 EN\_MAXTEXT - 字符数超越上限

EN\_UPDATE - 修改文本之后,更新显示之前

EN CHANGE - 修改文本并更新显示之后

范例: WinMemo

# 九、滚动条

# 1. 众类

风格: SBS\_VERT - 垂直滚动条 SBS HORZ - 水平滚动条

2. 创建

类名: SCROLLBAR

3. 窗口消息

SBM\_SETRANGE - 设置滚动范围

wParam - 最小位置 1Param - 最大位置

SBM\_GETRANGE - 获取滚动范围

wParam - 最小位置int变量指针 1Param - 最大位置int变量指针

SBM\_SETPOS - 设置滚动位置

wParam - 滚动位置 1Param - 是否重绘,TRUE/FALSE

SBM\_GETPOS - 获取滚动位置,通过SendMessage返回

wParam - 0 1Param - 0

## 4. 通知消息

WM HSCROLL - 水平滚动 WM VSCROLL - 垂直滚动

wParam - LOWORD滚动码, HIWORD当前位置,

仅对SB\_THUMBTRACK/SB\_THUMBPOSITION滚动码有效

1Param - 滚动条控件句柄

#### 滚动码:

SB LINELEFT - 点左箭头 - 点右箭头 SB LINERIGHT SB PAGELEFT 一点左右 左右上下左右上下上下 点点上下上下。 一点上下上下 SB\_PAGERIGHT SB LINEUP SB\_LINEDOWN SB\_PAGEUP - 点下空白 SB\_PAGEDOWN - 拖动滑块 SB THUMBTRACK SB\_THUMBPOSITION - 释放滑块

范例: WinSB、WinScroll

# 十、组合框

## 1. 分类

风格: CBS\_SIMPLE - 简单组合框(可编辑) CBS\_DROPDOWN - 下拉组合框(可编辑) CBS\_DROPDOWNLIST - 下拉列表组合框(不可编辑)

## 2. 创建

类名: COMBOBOX

3. 添加选项

窗口消息:

CB\_ADDSTRING - 追加

wParam - 0

1Param - 字符串指针

CB\_INSERTSTRING - 插入 wParam - 在此之前插入,从0开始 1Param - 字符串指针

## 4. 删除选项

窗口消息:

CB\_DELETESTRING - 删除指定选项 wParam - 选项索引 1Param - 0

CB\_RESETCONTENT - 删除所有项

wParam - 0

1Param - 0

# 5. 获取/设置当前选择项

窗口消息:

CB\_GETCURSEL - 获取当前选择项,

-- ACN ヨ 同选择项, SendMessage函数返回当前选择项的索引, 无选择项返回CB\_ERR (-1) wParam - 0

1Param - 0

CB\_SETCURSEL - 设置当前选择项 wParam - 选项索引 1Param - 0

## 6. 查找匹配的选项

窗口消息:

CB\_FINDSTRING - 根据给定字符串,查找匹配的选项,非精确匹配,

SendMessage函数返回匹配选项的索引,

没找到返回CB\_ERR

wParam - 查找起点的前一个索引

1Param - 匹配字符串指针

可以不全,不能写错。

CB\_FINDSTRINGEXACT - 精确匹配查找

wParam - 查找起点的前一个索引

1Param - 匹配字符串指针

必须写全。

CB\_SELECTSTRING - 非精确匹配查找,同时选择匹配选项

wParam - 查找起点的前一个索引

1Param - 匹配字符串指针

在CB FINDSTRING的基础上增加了选择功能。

7. 获取选项内容

窗口消息:

CB\_GETLBTEXTLEN - 获取选项字符串长度,

SendMessage函数返回选项字符串的字符数,

不包含结尾空字符, 出错返回CB ERR

山相及凹CD\_CN

wParam - 选项索引

1Param - 0

CB\_GETLBTEXT - 获取选项字符串

wParam - 选项索引

1Param - 缓冲区指针

通过WM\_GETTEXTLENGTH/WM\_GETTEXT消息,可以获取SIMPLE和DROPDOWN组合框的编辑框中的内容。

8. 目录的显示

窗口消息:

CB\_DIR - 在组合框中显示指定路径下的文件和目录

wParam - 包含那些类型的文件

1Param - 路径字符串指针

wParam可取以下值的位或:

win32 07. txt

DDL\_ARCHIVE - 包含普通文件

DDL\_DIRECTORY - 包含目录(带[]显示)

- 包含驱动文件 - 包含隐藏文件 DDL DRIVES DDL HIDDEN

DDL SYSTEM - 包含系统文件(. sys)

DDL\_READONLY - 包含只读文件
DDL\_READWRITE - 包含可读可写文件
DDL\_EXCLUSIVE - 排它,只包含以上属性的文件
无此,以上属性均为附加包含

#### 9. 设置/获取附加数据

在每个选项中可以保存自定义的数据。

窗口消息:

CB\_SETITEMDATA - 设置附加数据 wParam - 选项索引 1Param - 附加数据

CB\_GETITEMDATA - 获取附加数据, SendMessage函数返回附加数据

wParam - 选项索引

1Param - 0

## 10. 通知消息

CBN\_SELCHANGE - 当前选择项发生变化 CBN\_EDITCHANGE - SIMPLE和DROPDOWN组合框的编辑框中的内容发生变化

范例: WinCombo

十一、列表框

1. 分类

单列列表框 多列列表框

2. 创建

LISTBOX

3. 添加选项

LB\_ADDSTRING LB\_INSERTSTRING

4. 删除选项

- LB\_RESETCONTENT LB\_DELETESTRING
- 5. 获取/设置当前选择项
- LB\_GETCURSEL LB\_SETCURSEL
- 6. 查找匹配的选项
- LB\_FINDSTRING LB\_FINDSTRINGEXACT LB\_SELECTSTRING
- 7. 获取选项内容
- LB\_GETTEXTLEN LB\_GETTEXT
- 8. 目录的显示
- LB\_DIR
- 9. 设置/获取附加数据
- LB\_SETITEMDATA LB\_GETITEMDATA
- 10. 通知消息

LBN\_SELCHANGE

十二、多文档界面——MDI

1. MDI的组成

MDI主窗口 MDI客户窗口 MDI子窗口1 MDI子窗口2

- 2. 创建过程
- 1) 创建MDI主窗口
- A. 没有父窗口,需要注册窗口类。

B. MDI主窗口的窗口过程函数, 不再调用DefWindowProc函数,而是调用DefFrameProc函数。

```
LRESULT DefFrameProc(
    HWND hWnd,
    HWND hWndMDIClient, // MDI客户窗口句柄
    UINT uMsg,
    WPARAM wParam,
    LPARAM 1Param
);
```

- 2) 创建MDI客户窗口
- A. 窗口类: MDICLIENT
- B. 父窗口是MDI主窗口。
- C. 创建时要使用CLIENTCREATESTRUCT定义子窗口的起始ID。
- 3) 创建MDI子窗口
- A. MDI子窗口的父窗口是MDI客户窗口
- B. MDI子窗口类需要注册
- C. MDI子窗口的窗口过程函数调用DefMDIChildProc函数。

范例: WinMDI