
实验3 shell&interrupt&timer

原理说明

软件框图如下:



概述

- 1. 最底层的是现实I/O,通过内嵌汇编完成,实现对于硬件的输入输出,然后通过I/O实现UART以及VGA输出程序,以及I8259和i8253的初始化处理.
- 2. 通过i8259以及i8253实现时钟中断TICK,同时设置了中断向量表的初始化,以及把除了时间中断以外都设置成了ignore_int.同时利用tick机制设置了墙钟机制.
- 3. 在shell模块实现简易的shell模块

主流程说明

- 1. 启动:从multibootHeader.s开始,完成multibootheader的引导,然后跳转至start32.s,还是初始化bss段以及初始化idt(全部填入ignore_int),同时填入tick中断.
- 2. 转入osStart函数,开始逐步完成i8253,i8259A芯片,再打开了enable_interrupt函数,表示开中断,进行清屏操作.然后开始执行mymian,在其中调用了startshell,也就是shell模块
- 3. 通过已经实现的vsprintf函数(助教给出)实现墙钟的输出,以及通过tick内部设置systemtick计算时间,以及时间的初始化.

主要功能模块以及其实现

中断机制以及其初始化

- 中断描述符表以及其初始化
 - 。 为IDT分配一块内存

以上每一个中断向量长度为64位,共有256位长.

。 对于所有中断处理程序初始化为缺省

```
setup idt:
   movl $ignore_int1,%edx # ignore应该是一个32位的地址
   movl \$0 \times 00080000, %eax # edx应该是作为高位的数据, 地址在向上生长.
   movw %dx,%ax /* selector = 0 \times 0010 = cs */
   movw $0x8E00,%dx /* interrupt gate - dpl=0, present */
   movl $IDT,%edi
   mov $256, %ecx
rp_sidt:
   movl %eax,(%edi) //代表了中断向量表的位置,eax应该指的是时钟调用的中断在向量
表的第一条
   movl %edx,4(%edi) //这个代表了,没有这个服务,会去调用no such 指令
   addl $8,%edi
   dec %ecx
   jne rp_sidt
   // 应该是,中断向量表每一条指令有64位,上述操作每次存储了一条指令。然后上完成了终
端向量表
   // ignore_body的初始化.
```

其中解释如注释.

。 设置时间中断

```
setup_time_int_32:
    movl $time_interrupt,%edx
    movl $0x00080000,%eax /* selector: 0x0010 = cs */
    movw %dx,%ax
    movw $0x8E00,%dx /* interrupt gate - dpl=0, present */
    movl $IDT,%edi
    addl $(32*8), %edi
    movl %eax,(%edi)
```

```
movl %edx,4(%edi)
ret
```

以上在指定位置表项32填入时间中断程序的位置之后可以通过idtptr调用.

- 寄存器IDTR的初始化
 - 。 内存分配如上所示.
 - 。 初始化通过以下代码完成

```
lidt idtptr
```

• 开关中断函数设置

```
enable_interrupt:
//你需要填写它
sti
ret
.globl disable_interrupt
disable_interrupt:
//你需要填写它
cli
ret
```

分别是sti与cli指令.

可编程中断控制器以及其初始化

• i8253

```
void init8253(void){
    //你需要填写它
    unsigned int fre_div=1193180/100;//定义需要完成计数的值
    outb(0x43,0x34);//高低字节均需要完成相关操作
    unsigned char low,high;
    low = fre_div;
    high = fre_div >>8;
    outb(0x40,low);
    outb(0x40,high);
    outb(0x21,inb(0x21)&0xFE);//如果完成了计算,发出中断.
}
```

从实验文档处得知,时钟中断频率为1193180,为了实现分频100HZ,所以必须引入分频机制,也即是fre_div,通过两个端口输入设置计数器,每一次到达这个数字,发送一次中断信号,同时最后一行实现了读取原来的屏蔽字,将最低位置零.

i8259

```
void init8259A(void){
     //你需要填写它
     //屏蔽所有中断源
     outb(0x21,0xff);
     outb(0xA1,0xFF);
     //主片初始化
     outb(0 \times 20, 0 \times 11);
     outb(0\times21, 0\times20);
     outb(0\times21, 0\times04);
     outb(0x21, 0x3);
     //从片初始化
     outb(0 \times A0, 0 \times 11);
     outb(0xA1, 0x28);
     outb(0 \times A1, 0 \times 02);
     outb(0 \times A1, 0 \times 01);
}
```

依照实验文档建议,以上依次完成了屏蔽所有的中断源,同时完成初始化主片与从片,并完成初始化向量号,接入引脚位,并且设置中断结束标志.

tick与墙钟设置

上方的芯片100Hz的频率调用tick函数,tick函数通过了一个全局变量system_ticks,设置时分秒. 同时在tick中设置了三个函数模块

• setWallClock() 该函数用以显示时分秒

```
void setWallClock(int HH,int MM,int SS){
   //你需要填写它
   // 这里进行时钟单纯的输出。同时末尾必须输出\n表示换行
   int i;
   char vga_print[9];
   vga_print[0]='0'+HH/10;
   vga_print[1]='0'+HH%10;
   vga_print[2]=':';
   vga_print[3]='0'+MM/10;
   vga_print[4]='0'+MM%10;
   vga_print[5]=':';
   vga_print[6]='0'+SS/10;
   vga_print[7]='0'+SS%10;
   long offest = (80*25-8)*2;
   char *p = (char *)(VGA_BASE+offest);
   for(i=0;i<8;i++){
       *p = vga_print[i];
       *(p+1) = 0x2;
       p=p+2;
```

```
}
```

• getWallClock() 该函数用以得到在vga固定位置的已有的时分秒,同时对于时分秒在最初完成初始化,也就是最初如果显示有效即正常显示,否则显示对应的初始化位置,同时每次超出初始化位置,完成归零.

• tick() 主函数 可以看出tick通过维护system_tick来设置时分秒.

```
void tick(void){
    int *H_ptr,*M_ptr,*S_ptr;
    H_ptr = \&HH;
    M_ptr = \&MM;
    S_ptr = \&SS;
    getWallClock(H_ptr,M_ptr,S_ptr);//这里应该是拿到当前的时钟,但是还没对于其进行
操作
    system_ticks++;
    if(system_ticks==100) {
        system_ticks =0;
        if(SS!=59){
            SS++;
        }
        else {
            SS=0;
            if (MM!=59)
            {
                MM++;
            }
            else{
                MM=0;
                if(HH!=23){
                    HH++;
                }
                else{
                    HH=0;
```

```
}
}

//你需要填写它
setWallClock(HH,MM,SS);
return;
}
```

shell设置

在此shell需要实现两个函数也就是cmd以及help函数,其功能分别(cmd)是显示所有的命令,(help)显示对应功能的用途,这里由于助教提供的sprintf不能实现%s的处理,所以打印功能分别通过直接输出.

• 命令功能实现

o cmd

help

```
int func_help(int argc, char (*argv)[8]){
   // help 调用指定命令的help函数,没有指定函数,则调用help的help函数。
   if (argc==1){//表示只有一个参数,也就是直接调用help的help}
       myPrintk(0x7,"Usage: help [command]\nDisplay info about
[command]\n\0\n'');
       return 0;
   }
   else if(argc>2) {
       myPrintk(0 \times 7,"no such command\n");
       return 1;
   }
   else if(mystrcmp("cmd",argv[1])==0) {//需要去对于指定函数的相关名
称完成比较。同时是需要对于argv[1]也就是第二个数组完成相关的比较
       myPrintk(0x7,"List all command\n\0");
       return 0;
   else if(mystrcmp(help.name,argv[1])==0){
       myPrintk(0x7,"Usage: help [command]\nDisplay info about
[command]\n");
       return 0;
   }
   else{
```

```
myPrintk(0x7,"no such command\n");
    return 1;
}
```

有关help的处理比较复杂,必须通过传入数组数量来衡量help功能,同时如果传入参数为两位,必须比较后两位与cmd以及help的字符串(mystcmp).

- startShell()
 - 。 数组读入与处理

```
BUF len = 0;
while((BUF[BUF_len]=uart_get_char())!='\r'){
   uart_put_char(BUF[BUF_len]);//将串口输入的数存入BUF数组中
   BUF len++; //BUF数组的长度加
}
while(BUF[i]!='\r'){//注意BUF是以回车的字符结尾的,同时这里采用用空格分割
每一个函数名称的方式。
       if(BUF[i]!=' '&&j!=8){
          argv[argc][j]=BUF[i];
          i++:
          j++;
       }//以上正常的读入
       else if(j==8)//表示字符串溢出
          argc++;
          j = 0;//重置为0
       else if(BUF[i]==' '){//表示在一个读入的过程中遭遇分隔,还是没有输
入满8个字符,所以需要完成
          argv[argc][j+1]='\0';//在末尾放置0
          argc++;
          j=0;
          i++;
}
if(j!=8){
   argv[argc][j]='\0';
}//在末尾放置\0字符,同时对于argc++
argc++;//表示存入了多少个,buf传入了多少参数。
```

从助教给出的BUF的读入,该字符串以'\r'结尾,同时我们需要把其处理成argv[8][8]的形式,也就是二维数组,同时采用空格作为分隔符.所以该字符串必须考虑两种切割模式,一种以空格结尾,另一种是以填满结尾.同时为了mystrcmp比较的方便需要对于未填满的字符串末尾放置'\0'.同时结尾对于argc进行自增操作,表示填入了多少个字符串.


。 确定shell功能,对于首个字符串,测量其值,完成各自功能的建立

```
if(mystrcmp("cmd",argv[0])==0){cmd.func(argc,argv);}
else if(mystrcmp(help.name,argv[0])==0)
```

```
{help.func(argc,argv);}
  else myPrintk(0x7,"Command not found\n");
```

目录组织

• 代码组织



• makefile组织

代码布局说明

| Offset | field | Note |
|-----------|-------|------|
| 1M | .text | 代码段 |
| ALIGN(16) | .data | 数据段 |

| Offset | field | Note |
|-----------|-------|----------------|
| ALIGN(16) | .bss | bss段,存储未初始化的变量 |
| ALIGN(16) | | _end 堆栈起始地址 |

其代码布局同lab2中的代码布局一致.

编译说明

makefile文件如下:

```
SRC RT=$(shell pwd)
# CROSS_COMPILE=i686-elf-
CROSS COMPILE=
ASM_FLAGS= -m32 --pipe -Wall -fasm -g -01 -fno-stack-protector
C_FLAGS = -m32 - fno-stack-protector - g
INCLUDE_PATH = my0S/include
.PHONY: all
all: output/my0S.elf
MULTI_BOOT_HEADER=output/multibootheader/multibootHeader.o
include $(SRC_RT)/my0S/Makefile
include $(SRC_RT)/userApp/Makefile
OS OBJS
              = ${MYOS_OBJS} ${USER_APP_OBJS}
output/myOS.elf: ${OS_OBJS} ${MULTI_BOOT_HEADER}
    ${CROSS_COMPILE}ld -n -T myOS/myOS.ld ${MULTI_BOOT_HEADER} ${OS_OBJS}
-o output/my0S.elf
output/%.o:%.S
    @mkdir -p $(dir $@)
    @${CROSS_COMPILE}gcc ${ASM_FLAGS} -c -o $@ $<
output/%.o:%.c
    @mkdir -p $(dir $@)
    @${CROSS_COMPILE}gcc ${C_FLAGS} -I${INCLUDE_PATH} -c -o $@ $<
clean:
    rm -rf output
```

编译通过把各个汇编的.s文件与.c文件放在一起生成.o文件,再将.o文件放在一起连接起来生成myOS.elf文件可供使用

运行与运行结果说明

代码完成后,通过.sh文件直接生成相关内容

```
./source2run.sh
```

其中sh文件如下

```
SRC_RT=$(shell pwd)
echo $SRC_RT
make clean
make

if [ $? -ne 0 ]; then
    echo "make failed"
else
    echo "make succeed"
    qemu-system-i386 -kernel output/my0S.elf -serial pty &
fi
```

并且通过端口重定向命令,转换输出接口.

```
sudo screen /dev/pts/81
```

最终运行如下:

```
● QEMU - ♥

Machine View

START RUNNING.....

Student>>_

00:00:15
```

