

1 循环神经网络的基本网络结构

循环神经网络简介

在前面学习的传统神经网络或卷积神经网络,其输入是向量或多维张量且是一次性输入到网络中的,并不考虑先后顺序。但在很多实际问题中,存在着很多序列型的数据(文本、语音,股票以及视频等)。什么是序列信息呢?通俗理解就是一段连续的信息,前后信息之间是有关系的,必须将不同时刻的信息放在一起理解。而且网络的输出也是和多个时刻的输入(甚至整个输入)都是有关系的。

但卷积神经网络并不能处理好这种关联性,不同时刻的输入之间是没有关联的,没有记忆能力,所以前面时刻的输出不能传递到后面的时刻。


因此,就有了循环神经网络(Recurrent Neural Network,RNN),其本质是: 当前的输出同时依赖于当前的输入和之前的输入(可以以不同的形式记忆下来), 也就意味着拥有记忆的能力。

比如:我喜欢吃 X,吃是一个动词,按照语法规则,它后面接名词的概率就比较大,在预测 X 是什么的时候就要考虑前面的动词吃的信息,如果没考虑上下文信息而预测 X 是一个动词的话,动词+动词,很大概率是不符合语言逻辑的。

RNN 相比卷积神经网络,为了适应能够记忆前面时序的内容,其结构有诸多变化,往往让初学者感到困惑,下面我们首先详细对比介绍一下 RNN 的网络结构。

前面我们讲到,神经网络的各种结构都是为了挖掘变换数据特征的,所以下面我们也将结合数据特征的维度来对比介绍一下 RNN 的网络结构。

传统神经网络结构



从特征角度考虑:


输入特征: 是 n*1 的单维向量(这也是为什么卷积神经网络在 linear 层前要把所有特征层展平),

隐藏层特征:中间的变换特征,即利用参数矩阵将前层输入的特征根据隐藏层神经元的数量 m 表示成 m*1 的单维向量,可以设置多个隐藏层:

输出特征: 最终根据输出层的神经元数量 y 输出 y*1 的单维向量。

卷积神经网络结构






从特征角度考虑:

输入特征: 是(batch)*channel*width*height 的张量,

卷积层(等):然后根据输入通道 channel 的数量 c_i n 和输出通道 channel 的数量 c_i out 会有 c_i 为卷积核将前层输入的特征进行卷积(对特征进行了提取变换,k 为卷积核尺寸),卷积核的大小和数量 c_i out c_i out c_i n *k *k 就代表网络参数,可以设置多个卷积层;每一个 channel 都代表提取某方面的一种特征,该特征用 width *height 的二维张量表示,不同特征层之间是相互独立的(可以进行融合)。

输出特征:根据场景的需要设置后面的输出,可以是多分类的单维向量等等。

循环神经网络 RNN 结构



从特征角度考虑:

输入特征: 是(batch)*T_seq*feature_size 的张量(T_seq 代表序列长度,注意不是 batch size).

我们来详细对比一下卷积神经网络的输入特征,

(batch)*T seq*feature size

(batch)*channel*width*height,

逐个进行分析,RNN 系列的基础输入特征表示是 feature_size*1 的单维向量,比如一个单词的词向量,比如一个股票价格的影响因素向量,而 CNN 系列的基础输入特征是 width*height 的二维张量;

再来看一下序列 T_seq 和通道 channel,RNN 系列的序列 T_seq 是指一个连续的输入,比如一句话,一周的股票信息,而且这个序列是有时间先后顺序且互相关联的,而 CNN 系列的通道 channel 则是指不同角度的特征,比如彩色图像的 RGB 三色通道,过程中每个通道代表提取了每个方面的特征,不同通道之间是没有强相关性的,不过也可以进行融合。

最后就是 batch,两者都有,在 RNN 系列,batch 就是有多个句子,在 CNN 系列,就是有多张图片(每个图片可以有多个通道)

隐藏层: 隐藏层有 T_{seq} 个隐状态 H_{t} (和输入序列长度相同),每个隐状态 H_{t} 是 hidden_size*1 的单维向量,表示着该时刻 t 原来的输入特征从 feature_size*1 的向量变换为了 hidden_size*1 的特征向量,其本质也是数据的一种特征。所以一个隐含层是 T_{seq} *hidden size 的张量;

如图中所示,同一个隐含层不同时刻的参数 W_{ih} 和 W_{hh} 是共享的;隐藏层可以有 num_{layers} 个(图中只有 1 个)

以t时刻具体阐述一下:

X t 是 t 时刻的输入,是一个 feature size*1 的向量

W ih 是输入层到隐藏层的权重矩阵

H t 是 t 时刻的隐藏层的值,是一个 hidden size*1 的向量

W hh 是上一时刻的隐藏层的值传入到下一时刻的隐藏层时的权重矩阵

Ot 是 t 时刻 RNN 网络的输出

从结构图中我们可以发现 H_t 并不单单只是由 Xt 决定,还与 t-1 时刻的隐藏层的值 H t-1 有关。

怎么理解这个参数共享呢?

虽然说 $X\{t-1\}$, $X\{t\}$, $X\{t+1\}$ 是表示不同时刻的输入,但是他们输入到 RNN 网络中的时候并不是作为单独的向量一个一个输入地,而是组合在一起形成一个矩阵输入,然后这个矩阵再通过权重矩阵 U 的变化,其实是同一时刻输入地,只是计算的先后顺序不同。因此同一个隐藏层中,不同时刻的输入他们的 W,V,U 参数是共享地。

输出特征: 最终的输出可以根据需要,保留所有隐状态或只保留最后时刻的 隐状态。

RNN 网络结构的数学公式

前面从概念上介绍了 RNN 网络结构和输入输出隐藏层,接下来具体探索一下其用数学公式的表达。

首先给定一个序列输入句子,假设这个句子有 4 个词语,定义为 x1、x2、x3、x4,










然后我们依次看一下隐状态是如何计算的, 先从 h1 的计算开始看:




这里的 h0 是假设给定的先验值,也是需要训练优化的。


图示中记号的含义是:

- 圆圈或方块表示的是向量。
- 一个箭头就表示对该向量做一次变换。如上图中 h0 和 x1 分别有一个箭头连接,就表示对 h0 和 x1 各做了一次变换。

h2 的计算和 h1 类似。要注意的是,在计算时,每一步使用的参数 U、W、b 都是一样的,也就是说每个步骤的参数都是共享的,这是 RNN 的重要特点,一定要牢记。




依次计算剩下来的(使用相同的参数 U、W、b):



这里为了方便起见,只画出序列长度为 4 的情况,实际上,这个计算过程可以无限地持续下去。


然后这只是计算了一个隐藏层,事实上可以像 CNN 那样,继续把隐藏层的状态作为新的输入特征,继续传递到下一个隐藏层挖掘转换特征。

目前的 RNN 还没有输出,得到输出值的方法就是直接通过 h进行计算:



正如之前所说,一个箭头就表示对对应的向量做一次类似于 f(Wx+b)的变换,这里的这个箭头就表示对 h1 进行一次变换,得到输出 y1。

剩下的输出类似进行(使用和 y1 同样的参数 V 和 c):




这就是最经典的 RNN 结构,它的输入是 x1, x2,xn,输出为 y1, y2, ...yn,也就是说,输入和输出序列必须要是等长的。

由于这个限制的存在,经典RNN的适用范围比较小,但也有一些问题适合用经典的RNN结构建模,如:

- 计算视频中每一帧的分类标签。因为要对每一帧进行计算,因此输入和输出序列等长。
- 输入为字符,输出为下一个字符的概率。这就是著名的 Char RNN
- (详细介绍请参考: The Unreasonable Effectiveness of Recurrent Neural Networks, Char RNN 可以用来生成文章, 诗歌, 甚至是代码, 非常有意思)。


2 RNN 结构分类

前面在介绍 RNN 经典网络结构的时候,我们对比分析了输入输出的基本特征是什么样的,而且输入输出是等长的。在实际应用中,根据输入输出长度的不同,RNN 又分为几种不同的形式,概括起来如下图所示:



NVS1


有的时候,我们要处理的问题输入是一个序列,输出是一个单独的值而不是序列,应该怎样建模呢?实际上,我们只在最后一个 h 上进行输出变换就可以了:



这种结构通常用来处理序列分类问题。如输入一段文字判别它所属的类别, 输入一个句子判断其情感倾向,输入一段视频并判断它的类别等等。

1 VS N

输入不是序列而输出为序列的情况怎么处理?我们可以只在序列开始进行输入计算,如左图,还有一种结构是把输入信息 X 作为每个阶段的输入,如右图:



这种 1 VS N 的结构可以处理的问题有:


- 从图像生成文字(image caption),此时输入的 X 就是图像的特征,而输出的 y 序列就是一段句子
- 从类别生成语音或音乐等

N vs M

下面先简单介绍 RNN 最重要的一个变种: N vs M。这种结构又叫 Encoder-Decoder 模型,也可以称之为 Seq2Seq 模型。


经典的 N vs N RNN 要求序列等长,然而我们遇到的大部分问题序列都是不等长的,如机器翻译中,源语言和目标语言的句子往往并没有相同的长度。

为此, Encoder-Decoder 结构先将输入数据编码成一个上下文中间向量 c:




得到 c 有多种方式,最简单的方法就是把 Encoder 的最后一个隐状态赋值给 c,还可以对最后的隐状态做一个变换得到 c,也可以对所有的隐状态做变换。

拿到 c 之后,就用另一个 RNN 网络对其进行解码,这部分 RNN 网络被称为 Decoder。具体做法就是将 c 当做之前的初始状态 h0 输入到 Decoder 中:




还有一种做法是将 c 当做每一步的输入:



由于这种 Encoder-Decoder 结构不限制输入和输出的序列长度,因此应用的范围非常广泛,比如:

- 机器翻译。Encoder-Decoder 的最经典应用,事实上这一结构就是在机器 翻译领域最先提出的
- 文本摘要。输入是一段文本序列,输出是这段文本序列的摘要序列。
- 阅读理解。将输入的文章和问题分别编码,再对其进行解码得到问题的答案。
- 语音识别。输入是语音信号序列,输出是文字序列。
-



模型里使用两种方法创建,一种是直接调用 pytorch 框架里的模型,熟悉参数及调用流程,另一种是手写了 rmn 函数的具体计算过程,学习内部结构是什么样的。

model.py

import torch.nn as nn

import random

#直接使用 pytorch 自带的 RNN 类 #可以看到,RNN 网络也是继承自 nn.Module 的 class RNN(nn.Module):

#这里的输入参数包括最开始输入特征"词向量"维度,隐藏层的每个隐状态的特征维度,隐藏层数量,输出层的特征维度(一般和隐状态特征维度一致)

def __init__(self,feature_size,hidden_size,num_layers,output_size):
 super(RNN,self).__init__()

self.rnn=nn.RNN(input size=feature size,hidden size=hidden size,

```
num layers=num layers,batch first=True
        )
        #参数初始化,
        for k in self.rnn.parameters():
             nn.init.normal (k,mean=0.0,std=0.001)
        #linear 层的输入和输出的维度可以是任意的,只需要保证最后一个维度
是特征维度 in features&out features 就行
        ##- Input: :math: `(*, H_{in})` where :math: `*` means any number of
             dimensions including none and :math: H \{in\} = \text{text}\{in \setminus \text{features}\}.
        # - Output: :math: `(*, H {out})` where all but the last dimension
             are the same shape as the input and :math: 'H {out} =
\text{out\ features}`.
        # Examples::
        \# >> > m = nn.Linear(20, 30)
        \# >>  input = torch.randn(128, 20)
        \# >> >  output = m(input)
        #>>> print(output.size())
        # torch.Size([128, 30])
        self.linear=nn.Linear(hidden size,output size)
        self.hidden size=hidden size
    def forward(self,x,hidden prev):
        #每一次调用 rnn 层返回的就是输出层和隐状态值,隐状态又是下一循
环的上一状态值,所以用 hidden prev 表示
        out, hidden prev=self.rnn(x, hidden prev)
        print("out1&hidden prev.shape",out.shape,hidden prev.shape)
        #view()相当于 reshape、resize, 重新调整 PyTorch 中的 Tensor 形状,
若非 Tensor 类型,可使用 data = torch.tensor(data)来进行转换。
       # out=out.view(-1,self.hidden size)
        print("out2.shape", out.shape)
        out=self.linear(out)
        print("out3.shape", out.shape)
       # out=out.unsqueeze(0)
        print("out4.shape", out.shape)
        #输出的维度是 batch size*T seq*hidden size
        return out, hidden prev
#自己实现一个 RNN 函数
#这里的函数参数需要手动给定网络结构参数,
def rnn forward(input,weight ih,weight hh,bias ih,bias hh,h prev):
    #input 的 shape 就是 batch size*T seq*feature size(设置 batch first=TRUE)
    batch size,T seq,feature size=input.shape
    hidden size=weight ih.shape[0]
```

```
h out=torch.zeros(batch size,T seq,hidden size)
    for t in range(T seq):
        x=input[:,t,:].unsqueeze(2)
      # print("xt.shape",x.shape)
            #unsqueeze, 在给定维度上(从0开始)扩展1个维度, 负数代表
从后开始数
        #具体到下面,就是先在第0维度上扩展成1*hidden size*feature size;
        # 然后.tile 就是在第0维度复制 batch size 次,变成
batch size*hidden size*feature size
        weight ih batch=weight ih.unsqueeze(0).tile(batch size,1,1)
         print("weight ih batch.shape", weight_ih_batch.shape)
        weight hh batch=weight hh.unsqueeze(0).tile(batch size,1,1)
        print("weight hh batch.shape", weight hh batch.shape)
        #计算两个 tensor 的矩阵乘法, torch.bmm(a,b),tensor a 的 size 为
(b,h,w),tensor b 的 size 为(b,w,m)
        # 也就是说两个 tensor 的第一维是相等的,然后第一个数组的第三维和
第二个数组的第二维度要求一样,其实就是第一维不变,后面二维张量相乘,
h*w*w*m=h*m
        # 对于剩下的则不做要求,输出维度 (b,h,m)
        # weight ih batch=batch size*hidden size*feature size
        #x=batch size*feature size*1
        #w times x=batch size*hidden size*1
        ##squeeze, 在给定维度(维度值必须为1)上压缩维度, 负数代表从后
开始数
        w times x=torch.bmm(weight ih batch,x).squeeze(-1)#
      # print("w times x.shape", w times x.shape)
        w times h=torch.bmm(weight hh batch,h prev.unsqueeze(2)).squeeze(-1)
      # print("w times h.shape", w times h.shape)
        h prev=torch.tanh(w times x+bias ih+w times h+bias hh)
        print("h_prev.shape", h_prev.shape)
        h \text{ out}[:,t,:]=h \text{ prev}
        print("h out.shape", h_out.shape)
    return h out,h prev.unsqueeze(0)
if name ==" main ":
    # input=torch.randn(batch size,T seq,feature size)
    # h prev=torch.zeros(batch size,hidden size)
    # rnn=nn.RNN(input size,hidden size,batch first=True)
```

```
# output, state final=rnn(input,h prev.unsqueeze(0))
    # print(output)
    # print(state final)
    batch size, T seq =10,30 # 批大小,输入序列长度
    feature size, hidden size = 5, 8 #
    num layers, output size=1,3
    input = torch.randn(batch size, T seq, feature size)
    h prev = torch.zeros(1,batch size, hidden size)#.unsqueeze(0)
    # my rnn=RNN(feature size,hidden size,num layers,output size)
    rnn=nn.RNN(feature size,hidden size,batch first=True)
    # rnn output, state final = rnn(input, h prev.unsqueeze(0))
    # for k,v in rnn.named parameters():
          print(k,v.shape)
my rnn output,my state final=rnn forward(input,rnn.weight ih 10,rnn.weight hh 1
0,
rnn.bias ih 10,rnn.bias hh 10,h prev)
    print(my rnn output.shape)
    print(my state final.shape)
train.py
import torch
import torch.nn as nn
import numpy as np
#从自己创建的 models 库里导入 RNN 模块
#import RNN 仅仅是把 RNN.py 导入进来,当我们创建 RNN 的实例的时候需要通
过指定 RNN.py 中的具体类.
#例如:我的 RNN.py 中的类名是 RNN,则后面的模型实例化 RNN 需要通过
**RNN.RNN()**来操作
#还可以通过 from 还可以通过 from RNN import * 直接把 RNN.py 中除了以
开头的内容都导入
from models.nlp import RNN
from models.nlp.RNN import *
import datetime
import torch.optim as optim
#导入画图的库,后面将主要学习使用 axes 方法来画图
from matplotlib import pyplot as plt
```

```
batch size=2#批大小
T seq=30#输入序列长度(时间步)
feature size=3#输入特征维度
hidden size=5#隐含层维度
output size=4#输出层维度
num layers=1
lr rate=0.001
epoch=1000
#input 即 RNN 网络的输入, 维度应该为(T seq, batch size, input size)。如果设置
batch first=True, 输入维度则为(batch, seq len, input size)
input=torch.randn(batch size,T seq,feature size)
def train(input):
   model=RNN(feature_size,hidden size,num layers,output size)
   print("model:\n",model)
   # 设置损失函数
   loss fn=nn.MSELoss()
   # 设置优化器
   optimizer=optim.Adam(model.parameters(),lr rate)
   # 初始化 h prev, 它和输入 x 本质是一样的, hidden size 就是它的特征维度
   #维度应该为(num layers * num directions, batch, hidden size)。num layers 表
示堆叠的 RNN 网络的层数。
   # 对于双向 RNNs 而言 num directions= 2, 对于单向 RNNs 而言,
num directions= 1
   hidden prev=torch.zeros(1,batch size,hidden size)
   loss plt=[]
   #开始训练
   for iter in range(epoch):
       x = input
       print("x:", x.shape)
       output, hidden prev=model(x, hidden prev)
       print("output size:",output.shape)
       #注意这里的标签,在实际任务的训练中标签往往是下一时刻的数据
       y = torch.randn(batch size,T seq,output size)
       print("y:", y.shape)
       #返回一个新的 tensor,从当前计算图中分离下来的,但是仍指向原变
量的存放位置,
       # 不同之处只是 requires grad 为 false, 得到的这个 tensor 永远不需要计
算其梯度,不具有 grad。
       hidden prev=hidden prev.detach()
```

```
loss=loss fn(output,y)
         model.zero grad()
         loss.backward()
         optimizer.step()
         if iter%100==0:
              print("iteration: {} loss {}".format(iter,loss.item()))
              loss plt.append(loss.item())
    fig,ax=plt.subplots(1,1)
    ax.plot(loss plt, 'r')
    ax.set xlabel('epcoh')
    ax.set ylabel('loss')
    ax.set title('RNN-train-loss')
    return hidden prev, model
if name == ' main ':
    #计算训练时间,结束时间减去开始时间
    start time = datetime.datetime.now()
    hidden pre, model = train(input)
    end time = datetime.datetime.now()
    print('The training time: %s' % str(end_time - start_time))
    plt.show()
```

参考资料

https://zh-v2.d2l.ai/chapter recurrent-neural-networks/rnn.html

https://zhuanlan.zhihu.com/p/28054589

https://www.bilibili.com/video/BV13i4y1R7jB/?spm_id_from=333.788&vd_source=

cf7630d31a6ad93edecfb6c5d361c659

http://karpathy.github.io/2015/05/21/rnn-effectiveness/