
T320 - Introdução ao Aprendizado de Máquina II: *Classificação (Parte V)*





Felipe Augusto Pereira de Figueiredo felipe.figueiredo@inatel.br

Recapitulando

- Anteriormente, vimos como lidar com problemas de classificação que envolvem mais de 2 classes, também chamados de classificação multiclasses.
- Nesta aula, veremos várias métricas utilizadas para medir o desempenho de classificadores.

- As métricas para avalição do desempenho de classificadores que estudaremos são:
 - Taxa de erro e acurácia
 - Matriz de confusão
 - Pontuação-F (*F-score*)
 - Curva Característica Operacional do Receptor (Receiver Operating Characteristic -ROC)

Taxa de erro e acurácia

- A *taxa de erro*, é intuitivamente, a métrica mais direta para se avaliar o desempenho de um classificador.
- Ela corresponde à porcentagem de exemplos classificados incorretamente considerando o conjunto de dados disponíveis para *validação*.
- A *taxa de erro* é dada por

$$p_e(\hat{y}(\textbf{\textit{x}})) = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} \left(1 - \delta(y(i), \hat{y}(\textbf{\textit{x}}(i)))\right),$$
 onde $\delta(i,j) = \begin{cases} 0, \text{se } i \neq j \\ 1, \text{se } i = j \end{cases}$ é o delta de Kronecker. Observe que $p_e(\hat{y}(\textbf{\textit{x}})) \in [0,1].$

• O complemento da **taxa de erro** é conhecido como **acurácia**, e é definida por $acc(\hat{y}(x)) = 1 - p_e(\hat{y}(x))$.

Matriz de Confusão

- O nome, *matriz de confusão*, deriva do fato de que ela torna fácil verificar se o classificador está confundindo classes (ou seja, geralmente rotulando incorretamente uma como a outra).
- A matriz de confusão $C \in \mathbb{R}^{Q \times Q}$ contabiliza o número de classificações corretas e incorretas para cada uma das Q classes existentes.

• A matriz de confusão C é definida como pertencentes à classe 1.

Quantidade de exemplos pertencentes à classe 1. $C = \begin{bmatrix} C_{21} & C_{22} & & C_{2Q} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{Q1} & C_{Q2} & \cdots & C_{QQ} \end{bmatrix}$ • Capital de de exemplos classificados como pertencentes à classe 1.

• Capital de confusão C é definida como pertencentes à classe 1.

• Capital de confusão C é definida como pertencentes à classe 1.

• Capital de confusão C é definida como pertencentes à classe 1.

• Capital de confusão C é definida como pertencentes à classe 1.

• Capital de confusão C é definida como pertencentes à classe 1.

• Capital de confusão C é definida como pertencentes à classe 1.

- A diagonal de C fornece o número de classificações corretas.
- Cada linha representa os exemplos que foram classificados como pertencentes a uma dada classe.
- Cada *coluna* representa os exemplos realmente pertencentes a uma dada classe.
- A informação apresentada nesta matriz permite verificar quais classes o *classificador* tem maior dificuldade em classificar.

Matriz de Confusão

Exemplo para Q = 2.

| Classes | + C ₂ | Verdadeiro Positivo (TP) | Falso Positivo (FP) | |
|-----------|---------------------|-----------------------------|------------------------|--|
| Estimadas | - | Falso | Verdadeiro | |
| | C_1 | Negativo (FN) | Negativo (TN) | |
| | | + C ₂ | - C ₁ | |
| | | Classes Verdadeiras | | |

- **Verdadeiro Positivo** (TP): número de exemplos da classe positiva (+), C_2 , classificados corretamente.
- Verdadeiro Negativo (TN): número de exemplos da classe negativa (-), C_1 , classificados corretamente.
- *Falso Positivo* (FP): número de exemplos classificados como positivos (+), mas que, na verdade, pertencem à classe negativa (–).
- *Falso Negativo* (FN): número de exemplos atribuídos à classe negativa (–), mas que, na verdade, pertencem à classe positiva (+).
- > Algumas definições que vamos precisar a seguir:
 - N_+ define o número de exemplos pertencentes à classe positiva = TP + FN (coluna de C_2).
 - N_{-} define o número de exemplos pertencentes à classe negativa = FP + TN (coluna de C_{1}).
 - N define o número total de exemplos = TP + FN + FP + TN.

Matriz de Confusão

Nós podemos calcular diversas métricas de desempenho a partir das informações contidas na *matriz de confusão*:

• *Taxa de falso negativo*: é a proporção de exemplos da classe positiva (+) classificados incorretamente.

Taxa de falso negativo =
$$p_e^+(\hat{y}(x)) = \frac{FN}{TP+FN} = \frac{FN}{N_+}$$
.

• Taxa de falso positivo: é a proporção de exemplos da classe negativa (-) classificados incorretamente.

Taxa de falso positivo =
$$p_e^-(\hat{y}(x)) = \frac{\text{FP}}{\text{TF+FP}} = \frac{\text{FP}}{\text{N}_-}$$
.

Taxa de erro:

$$p_e(\hat{y}(x)) = \frac{\text{FP} + \text{FN}}{\text{N}}.$$

• Acurácia:

$$acc(\hat{y}(x)) = \frac{TP + TN}{N}.$$

Matriz de Confusão

 Precisão: corresponde à proporção de exemplos da classe positiva (+) corretamente classificados em relação a todos os exemplos atribuídos à classe positiva (+).

$$\operatorname{precisão}(\hat{y}(x)) = \frac{\operatorname{TP}}{\operatorname{TP} + \operatorname{FP}}.$$

• Sensibilidade (ou *recall*): também conhecida como *taxa de verdadeiros positivos*. Corresponde à proporção de exemplos da classe positiva (+) corretamente classificados.

$$\operatorname{recall}(\hat{y}(\boldsymbol{x})) = \frac{\operatorname{TP}}{\operatorname{TP} + \operatorname{FN}} = 1 - p_e^+(\hat{y}(\boldsymbol{x})).$$

• Especificidade: também conhecida como *taxa de verdadeiros negativos*. Corresponde à proporção de exemplos da classe negativa (-) corretamente classificados.

especificidade
$$(\hat{y}(x)) = \frac{\text{TN}}{\text{TN+FP}} = 1 - p_e^-(\hat{y}(x)).$$

Observações importantes quanto à matriz de confusão

- É possível estender as métricas obtidas com a *matriz de confusão* para o cenário multi-classes (i.e., Q>2):
 - Para isto, basta selecionar, uma vez, cada classe C_q , q=1,...,Q como sendo a classe positiva, enquanto todas as demais classes formam a classe negativa. Assim, obtem-se os valores das métricas para cada classe.
- Veja o exemplo abaixo para Q=3.

| Classes Estimadas | + | Verdadeiro Positivo (TP) | Falso Positivo (FP) | Falso Positivo (FP) |
|----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | - | Falso Negativo (FN) | Verdadeiro Negativo (TN) | Verdadeiro Negativo (TN) |
| | - | Falso Negativo (FN) | Verdadeiro Negativo (TN) | Verdadeiro Negativo (TN) |
| | | + | - | - |
| | | Classes Verdadeiras | | |

| | - | Verdadeiro Negativo (TN) | Falso Negativo (FN) | Verdadeiro Negativo (TN) |
|----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Classes Estimadas | + | Falso Positivo (FP) | Verdadeiro Positivo (TP) | Falso Positivo (FP) |
| | - | Verdadeiro Negativo (TN) | Falso Negativo (FN) | Verdadeiro Negativo (TN) |
| | | - | + | - |
| | | Classes Verdadeiras | | |

| Classes Estimadas | - | Verdadeiro Negativo (TN) | Verdadeiro Negativo (TN) | Falso Negativo (FN) |
|----------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | - | Verdadeiro Negativo (TN) | Verdadeiro Negativo (TN) | Falso Negativo (FN) |
| | + | Falso Positivo (FP) | Falso Positivo (FP) | Verdadeiro Positivo (TP) |
| | | - | - | + |
| | | Classes Verdadeiras | | |

Observações importantes quanto à matriz de confusão

• *Precisão* diz o quão preciso é o modelo em relação à todos os exemplos classificados como positivos, quantos deles são realmente positivos.

$$\mathbf{Precis}\tilde{\mathbf{ao}} = \frac{\mathbf{True} \, \mathbf{Positive}}{\mathbf{True} \, \mathbf{Positive} + \mathbf{False} \, \mathbf{Positive}}$$

- A precisão é uma boa medida para determinar a qualidade do classificador quando os custos de falsos positivos são altos.
 - Por exemplo, na classificação de spams, um falso positivo significa que um ham (verdadeiro negativo) foi classificado como spam. O usuário de email pode perder emails importantes se a precisão não for alta.
- *Recall* calcula quantos exemplos realmente positivos o classificador captura, rotulandoos como positivos verdadeiros.

$$Recall = \frac{True Positive}{True Positive + False Negative}$$

- O *recall* é uma boa medida para determinar a qualidade de um classificador quando houver um alto custo associado à *falsos negativos*.
 - Por exemplo, na classificação de doenças, se um paciente doente (*positivo verdadeiro*) for classificado como não doente (*falso negativo*). O custo associado ao *falso negativo* será extremamente alto se a doença for contagiosa.

Observações importantes quanto à matriz de confusão

- Uma *precisão* = 1 significa que todo exemplo classificado como pertencente à classe *positiva*, realmente pertence à ela, ou seja, o número de *falsos positivos* é igual a 0.
 - Entretanto, essa métrica não dá informações a respeito de quantos exemplos desta classe foram classificados de forma incorreta, ou seja, quantidade de *falsos* negativos.
- Por outro lado, um *recall* = 1 indica que todos os exemplos da classe positiva foram classificados como sendo pertencentes a ela, ou seja, o número de *falsos negativos* é igual a 0.
 - Porém, essa métrica não traz informações a respeito de quantos exemplos da classe negativa foram classificados como sendo pertencentes à classe positiva, ou seja, a quantidade de *falsos positivos*.
- Portanto, para analisarmos melhor o desempenho de um classificador, precisamos usar uma métrica que combine essas duas métricas.

Pontuação-F

• As métricas de **precisão** e **recall** costumam ser analisadas conjuntamente através de uma métrica que combina ambas métricas, chamada de **pontuação-F** (ou **F-score**), denotada por F_m , que combina as duas métricas através de uma **média harmônica ponderada** dada pela equação abaixo:

$$F_m = \frac{(m+1) \times \operatorname{recall}(\hat{y}(x)) \times \operatorname{precisão}(\hat{y}(x))}{\operatorname{recall}(\hat{y}(x)) + m \times \operatorname{precisão}(\hat{y}(x))},$$

onde m é o fator de ponderação.

• Quando m=1, a mesma importância é dada para a **precisão** e para o **recall**:


$$F_1 = 2 \frac{\operatorname{recall}(\hat{y}(x)) \times \operatorname{precisão}(\hat{y}(x))}{\operatorname{recall}(\hat{y}(x)) + \operatorname{precisão}(\hat{y}(x))} = \frac{\operatorname{TP}}{\operatorname{TP} + \frac{\operatorname{FN} + \operatorname{FP}}{2}}.$$

• Valores de F_1 próximos de 1 indicam que o *classificador* obteve bons resultados tanto de *precisão* quanto de *recall*.

Curva Característica Operacional do Receptor (ROC)

- É um gráfico, conforme mostrado ao lado, que ilustra a performance de um *classificador binário* conforme seu *limiar de discriminação* é variado.
- A curva é criada plotando-se o recall em função da taxa de falsos positivos para vários valores de limiar de discriminação.
- Quanto mais à esquerda e para cima estiver a curva ROC de um classificador, melhor será o seu desempenho.
- A linha diagonal em vermelho, está associada a um classificador puramente aleatório. Um bom classificador fica o mais longe possível dessa linha (em direção ao canto superior esquerdo).
- Um *classificador perfeito* teria um ponto no canto superior esquerdo da curva ROC, representando 100% de *recall* (ou seja, sem falsos negativos) e 100% de *especificidade* (ou seja, sem falsos positivos).

Taxa de verdadeiros positivos $recall(\hat{y}(x)) = \mathbf{1} - p_e^+(\hat{y}(x))$



Curva Característica Operacional do Receptor (ROC)

- A forma usual de se comparar classificadores consiste em criar uma curva ROC para cada um.
- Em geral, *classificadores* produzem uma saída real (i.e, uma probabilidade) para cada exemplo de entrada.
- Normalmente, estas saídas são, então, discretizadas para que se tenha a decisão final: por exemplo, se $h_a(x(i))$ ultrapassa um determinado *limiar*, T, ela é mapeada no valor 1 (classe positiva, C_2); caso contrário, ela é mapeada no valor 0 (classe negativa, C_1).
- Sendo assim, ao plotar a taxa de verdadeiro positivo (ou recall) versus a taxa de falso positivo para diferentes valores de limiar, T, obtemos a curva ROC associada a um classificador.

Curva Característica Operacional do Receptor (ROC)


- Por exemplo, considere as curvas ROC na figura ao lado. Para decidir qual o melhor classificador, podemos tomar como base a área sob a curva (ASC) ROC.
- A **ASC** é outra métrica da qualidade de um classificador, um número entre 0 e 1. Quanto maior a **ASC**, melhor será o classificador.
- Neste exemplo, o classificador A tem melhor desempenho, pois tem área sob a curva ROC maior do que a do classificador B.

Vantagens da curva ROC

- Possibilita a análise de diferentes métricas de desempenho independente do *limiar* escolhido.
- Auxilia o estudo de diferentes limiares para lidar com problemas de desbalanceamento nos dados (i.e., nos quais as classes possuem tamanhos discrepantes).

Desvantagens

- Apropriada para problemas de classificação binária.
- No caso multi-classes, devemos utilizar as estratégias *um-contra-o-resto* ou *um-contra-um* e plotar várias *curvas ROC*.



Tarefas

- Quiz: "T320 Quiz Classificação (Parte V)" que se encontra no MS Teams.
- Exercício Prático: Laboratório #5.
 - Pode ser baixado do MS Teams ou do GitHub.
 - Pode ser respondido através do link acima (na nuvem) ou localmente.
 - Instruções para resolução e entrega dos laboratórios.
 - Atividades podem ser feitas em grupo, mas as entregas devem ser individuais.

Obrigado!