
T320 - Introdução ao Aprendizado de Máquina II: *Classificação (Parte V)*





Felipe Augusto Pereira de Figueiredo felipe.figueiredo@inatel.br

Recapitulando

- Anteriormente, vimos como lidar com problemas de classificação que envolvem mais de 2 classes, também chamados de problemas de classificação multi-classes.
- Nesta aula, veremos as métricas mais utilizadas para medir o desempenho de classificadores.

- As métricas para avalição do desempenho de classificadores que estudaremos são:
 - Taxa de erro e acurácia
 - Matriz de confusão
 - Pontuação-F (*F-score*)
 - Curva Característica Operacional do Receptor (Receiver Operating Characteristic -ROC)

Taxa de erro e acurácia


- A taxa de erro, é a métrica mais direta para se avaliar o desempenho de um classificador.
- Ela corresponde à porcentagem de exemplos classificados incorretamente considerando o conjunto de dados disponíveis para validação.
- A taxa de erro é dada por

• A **taxa de erro** é dada por
$$p_e(\hat{y}(\mathbf{x})) = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} \left(1 - \delta(y(i), \hat{y}(\mathbf{x}(i)))\right),$$
 onde $\delta(i,j) = \begin{cases} 0, \text{se } i \neq j \\ 1, \text{se } i = j \end{cases}$ é o **delta de Kronecker**. Observe que $p_e(\hat{y}(\mathbf{x})) \in [0,1]$.

• O complemento da *taxa de erro* é conhecido como *acurácia*, e é definido por $\mathrm{acc}(\hat{y}(\mathbf{x})) = 1 - p_e(\hat{y}(\mathbf{x})).$

Matriz de Confusão

- O nome, *matriz de confusão*, deriva do fato de que ela torna fácil verificar se o classificador está se confundindo (ou seja, *rotulando incorretamente* os exemplos).
- A $\it matriz de \it confusão$ contabiliza o número de classificações corretas e incorretas para cada uma das $\it Q$ classes existentes.



- A diagonal de ${\it C}$ fornece o número de classificações corretas.
- Cada linha representa os exemplos que foram classificados como pertencentes a uma dada classe.
- Cada *coluna* representa os exemplos realmente pertencentes a uma dada classe.
- A informação apresentada na matriz permite verificar quais classes o classificador tem maior dificuldade em classificar.

Matriz de Confusão

Exemplo para Q=2.

Classes	+ C ₂	Verdadeiro Positivo (TP)	Falso Positivo (FP)	
Estimadas	-	Falso	Verdadeiro	
	C_1	Negativo (FN)	Negativo (TN)	
		+	_	
		C_2	C_1	
		Classes Verdadeiras		

- *Verdadeiro Positivo* (TP): número de exemplos da classe positiva (+), C_2 , classificados corretamente.
- **Verdadeiro Negativo** (TN): número de exemplos da classe negativa (-), C_1 , classificados corretamente.
- *Falso Positivo* (FP): número de exemplos classificados como positivos (+), mas que, na verdade, pertencem à classe negativa (–).
- *Falso Negativo* (FN): número de exemplos atribuídos à classe negativa (–), mas que, na verdade, pertencem à classe positiva (+).
- > Algumas definições que vamos precisar a seguir:
 - N_+ define o número de exemplos pertencentes à classe positiva = TP + FN (coluna de C_2).
 - N_{-} define o número de exemplos pertencentes à classe negativa = FP + TN (coluna de C_{1}).
 - N define o número total de exemplos = TP + FN + FP + TN.

Matriz de Confusão

Nós podemos calcular diversas métricas de desempenho a partir das informações contidas na *matriz de confusão*:

• *Taxa de falso negativo*: é a proporção de exemplos da classe positiva (+) classificados incorretamente.

Taxa de falso negativo =
$$p_e^+(\hat{y}(x)) = \frac{FN}{TP+FN} = \frac{FN}{N_+}$$
.

• *Taxa de falso positivo*: é a proporção de exemplos da classe negativa (-) classificados incorretamente.

Taxa de falso positivo =
$$p_e^-(\hat{y}(x)) = \frac{\text{FP}}{\text{TF+FP}} = \frac{\text{FP}}{\text{N}_-}$$
.

Taxa de erro:

$$p_e(\hat{y}(x)) = \frac{\text{FP} + \text{FN}}{\text{N}}.$$

• Acurácia:

$$acc(\hat{y}(x)) = \frac{TP+TN}{N}.$$

Matriz de Confusão

 Precisão: é a proporção de exemplos da classe positiva (+) corretamente classificados em relação a todos os exemplos atribuídos à classe positiva (+).

$$\operatorname{precisão}(\hat{y}(x)) = \frac{\operatorname{TP}}{\operatorname{TP} + \operatorname{FP}}.$$

 Sensibilidade (ou recall): também conhecida como taxa de verdadeiros positivos. É a proporção de exemplos da classe positiva (+) corretamente classificados.

$$\operatorname{recall}(\hat{y}(\boldsymbol{x})) = \frac{\operatorname{TP}}{\operatorname{TP} + \operatorname{FN}} = 1 - p_e^+(\hat{y}(\boldsymbol{x})).$$

• Especificidade: também conhecida como taxa de verdadeiros negativos. É a proporção de exemplos da classe negativa (-) corretamente classificados.

especificidade
$$(\hat{y}(x)) = \frac{\text{TN}}{\text{TN+FP}} = 1 - p_e^-(\hat{y}(x)).$$

Observações importantes quanto à matriz de confusão

- É possível estender as métricas obtidas com a *matriz de confusão* para o cenário multi-classes (i.e., Q > 2):
 - Para isto, basta selecionar, uma vez, cada classe C_q , q=1,...,Q como sendo a classe positiva (+), enquanto todas as demais classes formam a classe negativa (-). Assim, obtem-se os valores das métricas para cada classe.
- Veja o exemplo abaixo para Q=3.

Class C_1 é a positiva.

Class C_2 é a positiva.

Class C_3 é a positiva.

Classes Estimadas	+	Verdadeiro Positivo (TP)	Falso Positivo (FP)	Falso Positivo (FP)
	-	Falso Negativo (FN)	Verdadeiro Negativo (TN)	Verdadeiro Negativo (TN)
	-	Falso Negativo (FN)	Verdadeiro Negativo (TN)	Verdadeiro Negativo (TN)
		+	-	-
		Classes Verdadeiras		

	-	Verdadeiro Negativo (TN)	Falso Negativo (FN)	Verdadeiro Negativo (TN)
Classes Estimadas	+	Falso Positivo (FP)	Verdadeiro Positivo (TP)	Falso Positivo (FP)
	-	Verdadeiro Negativo (TN)	Falso Negativo (FN)	Verdadeiro Negativo (TN)
		-	+	-
		Classes Verdadeiras		

	-	Verdadeiro Negativo (TN)	Verdadeiro Negativo (TN)	Falso Negativo (FN)
Classes Estimadas	-	Verdadeiro Negativo (TN)	Verdadeiro Negativo (TN)	Falso Negativo (FN)
	+	Falso Positivo (FP)	Falso Positivo (FP)	Verdadeiro Positivo (TP)
		-	-	+
		Classes Verdadeiras		

Observações importantes quanto à matriz de confusão

• *Precisão* diz o quão preciso é o modelo em relação a *todos os exemplos classificados como positivos*, ou seja, quantos deles são realmente positivos.

$$\mathbf{Precis}\tilde{\mathbf{ao}} = \frac{\mathbf{True\ Positive}}{\mathbf{True\ Positive} + \mathbf{False\ Positive}}$$

- A precisão é uma boa medida para determinar a qualidade do classificador quando os custos de falsos positivos são altos.
 - Por exemplo, na classificação de spams, um falso positivo significa que um ham (verdadeiro negativo) foi classificado como spam. O usuário de email pode perder emails importantes se a precisão for baixa.
- **Recall** calcula quantos exemplos realmente positivos o classificador captura em relação a todos exemplos positivos.

$$Recall = \frac{True Positive}{True Positive + False Negative}$$

- O *recall* é uma boa medida para determinar a qualidade de um classificador quando houver um alto custo associado a *falsos negativos*.
 - Por exemplo, na classificação de doenças, se um paciente doente (positivo verdadeiro) for classificado como não doente (falso negativo). O custo associado ao falso negativo será extremamente alto se a doença for contagiosa.

- Uma *precisão* = 1 significa que todo exemplo classificado como pertencente à classe *positiva*, realmente pertence à ela, ou seja, o número de *falsos positivos* é igual a 0.
 - Entretanto, essa métrica não dá informações a respeito de quantos exemplos desta classe foram classificados de forma incorreta, ou seja, quantidade de falsos negativos.
- Por outro lado, um *recall* = 1 indica que todos os exemplos da classe positiva foram classificados como sendo pertencentes a ela, ou seja, o número de *falsos negativos* é igual a 0.
 - Porém, essa métrica não traz informações a respeito de quantos exemplos da classe negativa foram classificados como sendo pertencentes à classe positiva, ou seja, a quantidade de falsos positivos.
- Portanto, para analisarmos melhor o desempenho de um classificador, precisamos usar uma métrica que combine as duas.

Pontuação-F

- As métricas de *precisão* e *recall* são analisadas conjuntamente através de uma métrica que combina ambas métricas, chamada de *pontuação-F* (ou *F-score*).
- Ela realiza uma $\emph{m\'edia harm\^onica ponderada}$ dada pela equaçao \emph{F}_m abaixo:

$$F_m = \frac{(m+1) \times \operatorname{recall}(\hat{y}(x)) \times \operatorname{precisão}(\hat{y}(x))}{\operatorname{recall}(\hat{y}(x)) + m \times \operatorname{precisão}(\hat{y}(x))},$$

onde m é o *fator de ponderação*.

• Quando m=1, a mesma importância é dada para a **precisão** e para o **recall**:


$$F_{1} = 2 \frac{\operatorname{recall}(\hat{y}(x)) \times \operatorname{precisão}(\hat{y}(x))}{\operatorname{recall}(\hat{y}(x)) + \operatorname{precisão}(\hat{y}(x))} = \frac{\operatorname{TP}}{\operatorname{TP} + \frac{\operatorname{FN} + \operatorname{FP}}{2}}.$$

• Valores de F_1 próximos de 1 indicam que o *classificador* obteve bons resultados tanto de *precisão* quanto de *recall*.

Curva Característica Operacional do Receptor (ROC)

- Gráfico que mostra a performance de um classificador binário conforme seu limiar de discriminação é variado.
- A curva é criada plotando-se o recall em função da taxa de falsos positivos para vários valores de limiar de discriminação.
- Quanto mais à esquerda e para cima estiver a curva ROC de um classificador, melhor será o seu desempenho.
- A linha em vermelho, está associada a um classificador puramente aleatório. Um bom classificador fica o mais longe possível dessa linha (em direção ao canto superior esquerdo).
- Um *classificador perfeito* teria um **ponto** no canto superior esquerdo da curva ROC, representando 100% de *recall* (ou seja, sem falsos negativos) e 100% de *especificidade* (ou seja, sem falsos positivos).


Taxa de verdadeiros positivos $recall(\hat{y}(x)) = \mathbf{1} - p_e^+(\hat{y}(x))$



1 – especificidade($\hat{y}(x)$) = $p_e^-(\hat{y}(x))$

Curva Característica Operacional do Receptor (ROC)

- A forma usual de se comparar *classificadores* consiste em criar uma *curva ROC* para cada um deles.
- Em geral, *classificadores* produzem uma saída uma probabilidade para cada exemplo de entrada.
- Normalmente, estas saídas são, então, discretizadas para que se tenha a decisão final: por exemplo, se o valor de $h_a(x(i))$ ultrapassa um determinado *limiar*, T, ele é mapeado no valor 1 (classe positiva, C_2); caso contrário, ele é mapeado no valor 0 (classe negativa, C_1).
- Sendo assim, ao plotarmos a taxa de verdadeiro positivo (ou recall) versus a taxa de falso positivo para diferentes valores de limiar, T, obtemos a curva ROC associada a um classificador.



Curva Característica Operacional do Receptor (ROC)


- Por exemplo, considere as curvas ROC na figura ao lado. Para decidir qual o melhor classificador, podemos tomar como base a área sob a curva (ASC) ROC.
- **ASC** é outra métrica da qualidade de um classificador. É um número entre 0 e 1. Quanto maior a **ASC**, melhor será o classificador.
- Neste exemplo, o classificador A tem melhor desempenho, pois tem área sob a curva ROC maior do que a do classificador B.

Vantagens da curva ROC

- Possibilita a análise de diferentes métricas de desempenho independente do *limiar* escolhido.
- Auxilia o estudo de diferentes limiares para lidar com problemas de desbalanceamento nos dados (i.e., nos quais as classes possuem tamanhos discrepantes).

Desvantagens

- Apropriada para problemas de classificação binária.
- No caso *multi-classes*, devemos utilizar as estratégias *um-contra-o-resto* ou *um-contra-um* e plotar várias *curvas ROC*.



Exemplo: classification metrics.ipynb

Tarefas

- Quiz: "T320 Quiz Classificação (Parte V)" que se encontra no MS Teams.
- Exercício Prático: Laboratório #5.
 - Pode ser baixado do MS Teams ou do GitHub.
 - Pode ser respondido através do link acima (na nuvem) ou localmente.
 - Instruções para resolução e entrega dos laboratórios.
 - Atividades podem ser feitas em grupo, mas as entregas devem ser individuais.

Obrigado!

Actual Values

