=Q

下载APP



08 | 容器内存: 我的容器为什么被杀了?

2020-12-02 李程远

容器实战高手课 进入课程》



讲述: 李程远

时长 15:27 大小 14.15M



你好,我是程远。

从这一讲内容开始,我们进入容器内存这个模块。在使用容器的时候,一定会伴随着 Memory Cgroup。而 Memory Cgroup 给 Linux 原本就复杂的内存管理带来了新的变化,下面我们就一起来学习这一块内容。

今天这一讲,我们来解决容器在系统中消失的问题。

不知道你在使用容器时,有没有过这样的经历?一个容器在系统中运行一段时间后,实 简 消失了,看看自己程序的 log 文件,也没发现什么错误,不像是自己程序 Crash,但是容器就是消失了。

那么这是怎么回事呢?接下来我们就一起来"破案"。

问题再现

容器在系统中被杀掉,其实只有一种情况,那就是容器中的进程使用了太多的内存。具体来说,就是容器里所有进程使用的内存量,超过了容器所在 Memory Cgroup 里的内存限制。这时 Linux 系统就会主动杀死容器中的一个进程,往往这会导致整个容器的退出。

我们可以做个简单的容器,模拟一下这种容器被杀死的场景。做容器的 Dockerfile 和代码,你可以从 *②* 这里获得。

接下来,我们用下面的这个脚本来启动容器,我们先把这个容器的 Cgroup 内存上限设置为 512MB (536870912 bytes)。

```
#!/bin/bash

docker stop mem_alloc;docker rm mem_alloc

docker run -d --name mem_alloc registry/mem_alloc:v1

sleep 2

CONTAINER_ID=$(sudo docker ps --format "{{.ID}}\t{{.Names}}" | grep -i mem_all echo $CONTAINER_ID

CGROUP_CONTAINER_PATH=$(find /sys/fs/cgroup/memory/ -name "*$CONTAINER_ID*")

echo $CGROUP_CONTAINER_PATH

echo 536870912 > $CGROUP_CONTAINER_PATH/memory.limit_in_bytes

cat $CGROUP_CONTAINER_PATH/memory.limit_in_bytes
```

好了,容器启动后,里面有一个小程序 mem_alloc 会不断地申请内存。当它申请的内存超过 512MB 的时候,你就会发现,我们启动的这个容器消失了。

```
top - 06:21:05 up 95 days, 19:19,  0 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.00
        4 total, 2 running, 2 sleeping,
                                             0 stopped,
                                                          Ø zombie
         0.5 us, 1.1 sy, 0.0 ni, 98.4 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem :
          87602.1 total, 10426.8 free, 2666.8 used, 74508.6 buff/cache
MiB Swap:
              0.0 total,
                              0.0 free,
                                            0.0 used.
                                                       83687.4 avail Mem
 PID USER
               PR NI
                        VIRT
                                 RES
                                       SHR S %CPU %MEM
                                                             TIME+ COMMAND
                    0 1052904 275076
                                       1292 R
                                              15.8
                                                     0.3
                                                           0:00.16 mem_alloc
   6 root
               20
                                          0 S
                                               0.0
                                                     0.0
                                                           0:00.20 init
   1 root
               20
                    0
                         1124
                                   4
               20
                    0
                        12020
                                3252
                                       2728 S
                                               0.0
                                                     0.0
                                                           0:00.18 bash
   7 root
                                      3236 R
  21 root
               20
                    0
                        48432
                                3856
                                               0.0
                                                     0.0
                                                           0:00.00 top
```

这时候,如果我们运行docker inspect 命令查看容器退出的原因,就会看到容器处于"exited"状态,并且"OOMKilled"是 true。

```
# docker inspect 58dfb27cf121 | grep -i Status -A 10
    "Status": "exited",
    "Running": false,
    "Paused": false,
    "Restarting": false,
    "00MKilled": true,
    "Dead": false,
    "Pid": 0,
    "ExitCode": 137,
```

那么问题来了,什么是 OOM Killed 呢?它和之前我们对容器 Memory Cgroup 做的设置有什么关系,又是怎么引起容器退出的?想搞清楚这些问题,我们就需要先理清楚基本概念。

如何理解 OOM Killer?

我们先来看一看 OOM Killer 是什么意思。

OOM 是 Out of Memory 的缩写,顾名思义就是内存不足的意思,而 Killer 在这里指需要杀死某个进程。那么 OOM Killer 就是在 Linux 系统里如果内存不足时,就需要杀死一个正在运行的进程来释放一些内存。

那么讲到这里,你可能会有个问题了,Linux 里的程序都是调用 malloc() 来申请内存,如果内存不足,直接 malloc() 返回失败就可以,为什么还要去杀死正在运行的进程呢?

其实,这个和 Linux 进程的内存申请策略有关, Linux 允许进程在申请内存的时候是overcommit 的,这是什么意思呢?就是说允许进程申请超过实际物理内存上限的内存。

为了让你更好地理解,我给你举个例子说明。比如说,节点上的空闲物理内存只有 512MB 了,但是如果一个进程调用 malloc()申请了 600MB,那么 malloc()的这次申请还是被允许的。

这是因为 malloc() 申请的是内存的虚拟地址,系统只是给了程序一个地址范围,由于没有写入数据,所以程序并没有得到真正的物理内存。物理内存只有程序真的往这个地址写入数据的时候,才会分配给程序。

可以看得出来,这种 overcommit 的内存申请模式可以带来一个好处,它可以有效提高系统的内存利用率。不过这也带来了一个问题,也许你已经猜到了,就是物理内存真的不够了,又该怎么办呢?

为了方便你理解,我给你打个比方,这个有点像航空公司在卖飞机票。售卖飞机票的时候往往是超售的。比如说实际上有 100 个位子,航空公司会卖 105 张机票,在登机的时候如果实际登机的乘客超过了 100 个,那么就需要按照一定规则,不允许多出的几位乘客登机了。

同样的道理,遇到内存不够的这种情况,Linux采取的措施就是杀死某个正在运行的进程。

那么你一定会问了,在发生 OOM 的时候,Linux 到底是根据什么标准来选择被杀的进程呢?这就要提到一个在 Linux 内核里有一个 oom_badness() 函数,就是它定义了选择进程的标准。其实这里的判断标准也很简单,函数中涉及两个条件:

第一,进程已经使用的物理内存页面数。

第二,每个进程的 OOM 校准值 oom_score_adj。在 /proc 文件系统中,每个进程都有一个 /proc//oom_score_adj 的接口文件。我们可以在这个文件中输入 -1000 到 1000 之间的任意一个数值,调整进程被 OOM Kill 的几率。

```
adj = (long)p->signal->oom_score_adj;

points = get_mm_rss(p->mm) + get_mm_counter(p->mm, MM_SWAPENTS) +mm_pgt

adj *= totalpages / 1000;
points += adj;
```

结合前面说的两个条件,函数 oom_badness() 里的最终计算方法是这样的:

用系统总的可用页面数,去乘以 OOM 校准值 oom_score_adj,再加上进程已经使用的物理页面数,计算出来的值越大,那么这个进程被 OOM Kill 的几率也就越大。

如何理解 Memory Cgroup?

前面我们介绍了 OOM Killer,容器发生 OOM Kill 大多是因为 Memory Cgroup 的限制所导致的,所以在我们还需要理解 Memory Cgroup 的运行机制。

在这个专栏的《第一讲中,我们讲过 Cgroups 是容器的两大支柱技术之一,在 CPU 的章节中,我们也讲到了 CPU Cgroups。那么按照同样的思路,我们想理解容器 Memory,自然要讨论一下 Memory Cgroup 了。

Memory Cgroup 也是 Linux Cgroups 子系统之一,它的作用是对一组进程的 Memory 使用做限制。Memory Cgroup 的虚拟文件系统的挂载点一般在"/sys/fs/cgroup/memory"这个目录下,这个和 CPU Cgroup 类似。我们可以在 Memory Cgroup 的挂载点目录下,创建一个子目录作为控制组。

每一个控制组下面有不少参数,在这一讲里,这里我们只讲跟 OOM 最相关的 3 个参数: memory.limit_in_bytes, memory.oom_control 和 memory.usage_in_bytes。其他 参数如果你有兴趣了解,可以参考内核的 ② 文档说明。

首先我们来看第一个参数,叫作 memory.limit_in_bytes。请你注意,这个 memory.limit_in_bytes 是每个控制组里最重要的一个参数了。这是因为一个控制组里所 有进程可使用内存的最大值,就是由这个参数的值来直接限制的。

那么一旦达到了最大值,在这个控制组里的进程会发生什么呢?

这就涉及到我要给你讲的第二个参数 memory.oom_control 了。这个 memory.oom_control 又是干啥的呢? 当控制组中的进程内存使用达到上限值时,这个参数能够决定会不会触发 OOM Killer。

如果没有人为设置的话,memory.oom_control 的缺省值就会触发 OOM Killer。这是一个控制组内的 OOM Killer,和整个系统的 OOM Killer 的功能差不多,差别只是被杀进程的选择范围:控制组内的 OOM Killer 当然只能杀死控制组内的进程,而不能选节点上的其他进程。

如果我们要改变缺省值,也就是不希望触发 OOM Killer,只要执行 echo 1 > memory.oom_control 就行了,这时候即使控制组里所有进程使用的内存达到 memory.limit_in_bytes 设置的上限值,控制组也不会杀掉里面的进程。


但是,我想提醒你,这样操作以后,就会影响到控制组中正在申请物理内存页面的进程。 这些进程会处于一个停止状态,不能往下运行了。

最后,我们再来学习一下第三个参数,也就是 memory.usage_in_bytes。这个参数是只读的,它里面的数值是当前控制组里所有进程实际使用的内存总和。

我们可以查看这个值,然后把它和 memory.limit_in_bytes 里的值做比较,根据接近程度来可以做个预判。这两个值越接近,OOM 的风险越高。通过这个方法,我们就可以得知,当前控制组内使用总的内存量有没有 OOM 的风险了。

控制组之间也同样是树状的层级结构,在这个结构中,父节点的控制组里的 memory.limit in bytes 值,就可以限制它的子节点中所有进程的内存使用。

我用一个具体例子来说明,比如像下面图里展示的那样,group1 里的 memory.limit_in_bytes 设置的值是 200MB,它的子控制组 group3 里 memory.limit_in_bytes 值是 500MB。那么,我们在 group3 里所有进程使用的内存总值 就不能超过 200MB,而不是 500MB。



好了, 我们这里介绍了 Memory Cgroup 最基本的概念, 简单总结一下:

第一, Memory Cgroup 中每一个控制组可以为一组进程限制内存使用量, 一旦所有进程使用内存的总量达到限制值, 缺省情况下, 就会触发 OOM Killer。这样一来, 控制组里的"某个进程"就会被杀死。

第二,这里杀死"某个进程"的选择标准是,**控制组中总的可用页面乘以进程的** oom_score_adj, 加上进程已经使用的物理内存页面,所得值最大的进程,就会被系统选中杀死。

解决问题

我们解释了 Memory Cgroup 和 OOM Killer 后,你应该明白了为什么容器在运行过程中会突然消失了。

对于每个容器创建后,系统都会为它建立一个 Memory Cgroup 的控制组,容器的所有进程都在这个控制组里。

一般的容器云平台,比如 Kubernetes 都会为容器设置一个内存使用的上限。这个内存的上限值会被写入 Cgroup 里,具体来说就是容器对应的 Memory Cgroup 控制组里 memory.limit in bytes 这个参数中。

所以,一旦容器中进程使用的内存达到了上限值,OOM Killer 会杀死进程使容器退出。

那么我们怎样才能快速确定容器发生了 OOM 呢? 这个可以通过查看内核日志及时地发现。

还是拿我们这一讲最开始发生 OOM 的容器作为例子。我们通过查看内核的日志,使用用journal -k 命令,或者直接查看日志文件 /var/log/message,我们会发现当容器发生 OOM Kill 的时候,内核会输出下面的这段信息,大致包含下面这三部分的信息:

第一个部分就是**容器里每一个进程使用的内存页面数量。**在"rss"列里,"rss'是 Resident Set Size 的缩写,指的就是进程真正在使用的物理内存页面数量。

比如下面的日志里,我们看到 init 进程的"rss"是 1 个页面,mem_alloc 进程的"rss"是 130801 个页面,内存页面的大小一般是 4KB,我们可以做个估算,130801 * 4KB 大致等于 512MB。

```
[Thu Oct 1 06:42:48 2020] Tasks state (memory values in pages):
[Thu Oct 1 06:42:48 2020] [ pid ] uid tgid total_vm rss pgtables_bytes swapents oom_score_adj name
[Thu Oct 1 06:42:48 2020] [ pid ] uid tgid total_vm rss pgtables_bytes swapents oom_score_adj name
[Thu Oct 1 06:42:48 2020] [ 7395] 0 7395 281 1 32768 0 0 init
[Thu Oct 1 06:42:48 2020] [ 7445] 0 7445 131637 130801 1097728 0 0 mem_alloc
[Thu Oct 1 06:42:48 2020] oom_kill:constraint=CONSTRAINT_MEMCG,nodemask=(null),cpuset=docker-7c93c0905cdded9de00c030956cc2942f8a02752e8a8a455c1619a19e463716e.scope,me
s.allowed=0-11,oom_memcg=/system.slice/docker-7c93c0905cdded9de00c030956cc2942f8a02752e8a8a455c1619a19e463716e.scope,task_memcg=/system.slice/docker-7c93c0905cdded9de000c030956cc2942f8a02752e8a8a455c1619a19e463716e.scope,task_memcg=/system.slice/docker-7c93c0905cdded9de
00c030956cc2942f8a02752e8a8a455c1619a19e463716e.scope,task_mem_alloc,pid=7445,uid=0
[Thu Oct 1 06:42:48 2020] Memory cgroup out of memory: Killed process 7445 (mem_alloc) total-vm:526548kB, anon-rss:521944kB, file-rss:1260kB, shmem-rss:0kB, UID:0 pgt
ables:1072kB oom_score_adj:0

[Thu Oct 1 06:42:48 2020] oom_reaper: reaped process 7445 (mem_alloc), now anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
```

第二部分我们来看上面图片的 "oom-kill:" 这行,这一行里列出了发生 OOM 的 Memroy Cgroup 的控制组,我们可以从控制组的信息中知道 OOM 是在哪个容器发生的。

第三部分是图中 "Killed process 7445 (mem_alloc)" 这行,它显示了最终被 OOM Killer 杀死的进程。

我们通过了解内核日志里的这些信息,可以很快地判断出容器是因为 OOM 而退出的,并且还可以知道是哪个进程消耗了最多的 Memory。

那么知道了哪个进程消耗了最大内存之后,我们就可以有针对性地对这个进程进行分析了,一般有这两种情况:

第一种情况是**这个进程本身的确需要很大的内存**,这说明我们给 memory.limit_in_bytes 里的内存上限值设置小了,那么就需要增大内存的上限值。

第二种情况是**进程的代码中有 Bug,会导致内存泄漏,进程内存使用到达了 Memory Cgroup 中的上限。**如果是这种情况,就需要我们具体去解决代码里的问题了。

重点总结

这一讲我们从容器在系统中被杀的问题,学习了 OOM Killer 和 Memory Cgroup 这两个概念。

OOM Killer 这个行为在 Linux 中很早就存在了,它其实是一种内存过载后的保护机制,通过牺牲个别的进程,来保证整个节点的内存不会被全部消耗掉。

在 Cgroup 的概念出现后,Memory Cgroup 中每一个控制组可以对一组进程限制内存使用量,一旦所有进程使用内存的总量达到限制值,在缺省情况下,就会触发 OOM Killer,控制组里的"某个进程"就会被杀死。

请注意,这里 Linux 系统肯定不能随心所欲地杀掉进程,那具体要用什么选择标准呢?

杀掉"某个进程"的选择标准,涉及到内核函数 oom_badness()。具体的计算方法是:系统总的可用页面数乘以进程的 OOM 校准值 oom_score_adj,再加上进程已经使用的物理页面数,计算出来的值越大,那么这个进程被 OOM Kill 的几率也就越大。

接下来,我给你讲解了 Memory Cgroup 里最基本的三个参数,分别是 memory.limit_in_bytes, memory.oom_control 和 memory.usage_in_bytes。我 把这三个参数的作用,给你总结成了一张图。第一个和第三个参数,下一讲中我们还会用 到,这里你可以先有个印象。

Memory Cgroup 里的三个基本参数

1. memory.limit_in_bytes	直接限制控制组里所有进程可使用内存的最大值。
2. memory.oom_control	当控制组中的进程内存使用达到上限值时,这个参数 能够决定会不会触发 OOM Killer,默认会触发。
3. memory.usage_in_bytes	只读参数,里面的数值是当前控制组里所有进程实际 使用的内存总和。数值越接近参数1,OOM 的风险越高。

容器因为 OOM 被杀,要如何处理呢?我们可以通过内核日志做排查,查看容器里内存使用最多的进程,然后对它进行分析。根据我的经验,解决思路要么是提高容器的最大内存限制,要么需要我们具体去解决进程代码的 BUG。

思考题

在我们的例子 / 脚本基础上,你可以修改一下,在容器刚一启动,就在容器对应的 Memory Cgroup 中禁止 OOM,看看接下来会发生什么?

欢迎留言和我分享你的想法和疑问。如果读完这篇文章有所收获,也欢迎分享给你的朋友。

提建议

⑥ 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 07 | Load Average:加了CPU Cgroup限制,为什么我的容器还是很慢?

下一篇 09 | Page Cache: 为什么我的容器内存使用量总是在临界点?

精选留言 (8)





老师,我在ubuntu上按照文章进行操作,容器没有按照预期那样发生 oom kill,查看 sta te , "OOMKilled": false。

展开~

作者回复: @wuqilv, 你可以用free看一下, 是不是swap打开了?





CPU应该是可压缩资源,即便达到设置的资源限额也不会退出,而内存属于不可压缩资源,资源不足时就会发生OOM了。

展开~





Bill Du

2020-12-03

老师请教下 k8s中limit 是 改的 limit in bytes。那k8s request是改的mem cg中哪个指呀?

作者回复: k8s request不修改Memory Cgroup里的参数。只是在kube scheduler里调度的时候看做个计算,看节点上是否还有内存给这个新的container。






Geek ba556d

2020-12-03

k8s的memory的request, limit限制对应cgroup的参数是什么?

作者回复: limit 对应 Memory Cgroup中的memory.limit in bytes

k8s request不修改Memory Cgroup里的参数。只是在kube scheduler里调度的时候看做个计算,看节点上是否还有内存给这个新的container。





谢哈哈

2020-12-02

如果将memory oom control的参数设置为1,那么容器里的进程在使用内存到达memory limit in bytes之后,不会被oom killer杀死,但memalloc进程会被暂停申请内存,状态会变成因等待资源申请而变成task interruptable

展开~

作者回复: @谢哈好,

> 但memalloc进程会被暂停申请内存,状态会变成因等待资源申请而变成task interruptable

挺好的,能分析最后进程的状态。





请问老师: 进程的cache和buffer也会计入进程已使用的物理内存页面数吗?

作者回复: @Acter,好问题, 下一课, 我会讲这个问题






here_always

2020-12-02

从之前学习的课程中,我记得另外还有一个控制oom的参数叫做oom_adj,它的范围似乎是-17~15,老师可以讲一下oom_adj和oom_socre_adj之间的关系吗?

展开〉

作者回复: 在早期内核版本里使用oom_adj, 后来改用oom_socre_adj了。不过为了兼容一些老的应用程序, oom adj还保留着。





那时刻

2020-12-02

文中提到,容器在系统中被杀掉,其实只有一种情况,那就是容器中的进程使用了太多的内存。请问老师,如果cpu使用过高超过limit,是否存在被杀掉的情况呢?

另外一个问题是,我们遇到过,在k8s里pod cpu飙高之后,引起内存升高,然后触发OOM。我的理解是当cpu到达limit之后,被限制住了,进而拖慢程序处理速度,导致内存…展开~

作者回复: 容器中进程CPU过高是不会被系统杀死的, 只是一直限制进程的最高CPU.

至于第二问题,需要看具体的程序中是如何实现的了。

