## Ubuntu 18.04 安装 Docker

初始验证:

(1)验证是否安装了 curl

\$ which curl

备注: 如果没有安装则进行安装, 具体安装如下:

\$ sudo apt-get update

\$ sudo apt-get install curl

## 一、在 Ubuntu 中建立 ce 存储库

1: 安装软件包以允许 apt 通过 HTTPS 使用存储库:

\$ sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common

2: 添加 Docker 的官方 GPG 密钥:

\$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -

备注:可使用以下命令进行验证秘钥指纹 9DC8 5822 9FC7 DD38 854A E2D8 8D81 803C 0EBF CD88

\$ sudo apt-key fingerprint 0EBFCD88

3: 可选设定稳定存储库,可不设置,则自动使用(deb [arch=amd64]

https://download.docker.com/linux/ubuntu xenial stable)

注:官方文档提到在此处设置时,如果是在 linux mint 下,则需要设置父级 Ubuntu 发行版的名称。Linux Mint Rafaela、Ubunut 版本直接使用 lsb\_release -cs 命令获取到的名称即可 \$ sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu xenial stable"

4: 更新 apt 资源包,并进行安装 docker ce

\$ sudo apt-get update

\$ sudo apt-get -y install docker-ce

备注:如果需要安装特定版本,则使用以下命令获取可用的版本号,使用要安装的版本号进行 安装

apt-cache madison docker-ce

sudo apt-get install -y docker-ce=<VERSION>

例如: docker-ce=18.03.0~ce-0~ubuntu

5: 基础安装完成,可以先进行测试一下是否可用

\$ sudo docker version

## \$ sudo docker run hello-world

如果执行时不想使用 sudo 命令,可以进行设置用户组,并将当前用户增加到该组中

\$ sudo groupadd docker

\$ sudo usermod -aG docker \$USER

注销一下,再执行以下命令

\$ docker run hello-world

## Moodle 安装 CodeRunner 插件及评测服务器

- 1.去魔灯官网搜索 CodeRunner 插件,并安装到 Moodle 中
- 2.安装 docker 版的评测服务器

docker pull trampgeek/jobeinabox

3.运行 docker

sudo docker run -d -p 4000:80 --name jobe trampgeek/jobeinabox:latest(首次运行)

4.如果可以启动,直接跳转8即可。如果无法启动,遇到以下错误

Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using ......

5.修改 docker 镜像中的文件

sudo docker run - i - t trampgeek/jobeinabox:latest /bin/bash

进入镜像后,修改/etc/apache2/apache2.conf,在文件末尾加上 ServerNam localhost:80 然后执行下面命令看是否启动成功

sudo service apache2 restart

6.提交修改好的镜像文件

sudo docker commit 原镜像 id 名称/名称

7.重新启动新的镜像

docker run -d -p 4000:80 trampgeek/jobeinabox:latest (重启时运行)

8.检查是否成功

http://[安装 Docker 的 ip 地址或域名]:4000/jobe/index.php/restapi/languages

如果成功,会在网页上显示

[["c","7.3.0"],["cpp","7.3.0"],["java","10.0.2"],["nodejs","8.10.0"],["octave","4.2.2"],["pascal"," 3.0.4"],["php","7.2.7"],["python3","3.6.5"]]

9. 配置 Jobe 服务器支持 CodeRunner 插件评测,

Moodle 网站管理->插件->题目类型->CodeRunner,设置 Jobe server 地址为
[Jobe 服务器 IP 地址或域名]:4000(注意前面不要加 http://)