
# 无线传输技术概述



#### 基于CSMA/CD的有线局域网

#### CSMA/CD控制机制

- •讲前先听
- •边讲边听



#### CSMA/CD设计理念:


- 发送前先侦听 → 减少冲突
- 发送时检测冲突 → 降低冲突浪费的带宽
- 重发随机等待 → 降低再次冲突的概率

子 无线局域网是否也能用CSMA/CD?

#### 无线局域网

#### 无线竞争系统

- 多个移动节点共享同一个空间
- 每个节点的信号覆盖范围有限
- · CSMA/CD是否依然有效?




?

- 同一个空间中有节点在发送帧时 所有节点能否都能侦听到?
- 无线网卡能否同时发送和接收?

### 与发送祖关的传输"范围"

传输范围(TX\_range):成功接收 帧的通信范围,取决于发送能量和 无线电波传输特性。 侦听范围(PCS\_range):可检测到传输的范围,取决于接收器灵敏度和无线电波传输特性。




当笔记本在发送数据时,位 于侦听范围的节点都能检测 到笔记本发出的信号,但只 有其中一部分节点(位于传 输范围内的两个节点)才能 接收数据帧。

# 与接收祖关的传输"范围"

干扰范围(IF\_range): 此范围内节点发送帧将干扰接收 方的接收并导致丢帧。


假设:笔记本处于接收模式





## 號间流节"渝創"

假设: A正在向B传输数据, C也要向B发送数据。




C不在A的侦听范围内,因而感知不到A的发送。此时 C的发送行为将破坏到A发给B的数据信息。 没有侦听到载波 (信道空闲) 可以传输

隐藏节点问题:由于距离太远 而导致一个站点(C)无法检测到 共享介质竞争对手(A)的存在。



### "暴露"节点问题

假设:B正在向A传输数据,C要向D发送数据。



C在A的侦听范围内,因而能感知A的发送。按照CSMA原则,C 将推迟自己的发送。但此时C的发送仅影响两个重叠区域。 侦听到载波存在 (信道忙)

≠ 不能传输

暴露节点问题:由于(C)侦听到 其他站点(B)的发送而误以为介 质忙导致不能发送。



# 无线局域网的介质访问控制

#### 共享介质无线局域网特点

- · CSMA/CD机制不适合基于共享介质的无线 局域网
- 一个节点的发送行为无法被所有节点感知
- 传统的无线收发器不能发送和接收并发工作