

12. Swapping

▼ Demand paging

swapping을 정의하기 전에 demand paging에 대해 명확하게 정의해야 함

- → demand paging: 필요한 부분의 page 영역만 물리적 메모리에 할당하는 방법 → 호청이 있을 때안!
- ⇒ OS: demand paging 사용
- mapping이 vaild하지 않은 entry 꽤 있었음 → 모든 address space 다 쓰지 않는다
 - OS: page에 접근할 때 page를 memory로 가져옴 → page mapping
 - memory에 접근하는 것에만 mapping(vaild) → multi level 장점 살릴 수 있음
 - o 다 mapping하지 않기 때문에 page fault 발생
 - page fault : page가 invalid(not present)
 - vaild bit → 1이면 존재(vaild), 0이면 존재 x(invaild)
 - 실행 초반에 많이 발생 가능 → 해결하기 위해 prefetching 사용하기도 함
- prefetching
 - o 접근할 page를 미리 mapping하여 짧은 시간 내에 메모리 잘 접근한다는 가정있 때의 역사
 - [→] ex) page P를 위한 physical memory mapping 시에 page P+1도 미리 mapping(곧 접근할 놈임)

▼ Swapping

▼ Physical memory


지금까지 physical memory 자원이 항상 풍부하다는 가정으로 얘기함

- 현재 실행 중인 많은 process에게 큰 address space 지원함
 - 모든 page가 physical memory에 있다고 가정
 - 큰 address space 지원하기 위해 OS는 memory hierarchy의 추가적인 level
 을 필요로 함
 - 지금 당장 실행에 필요한 놈들만 적재하고 안 쓰는 놈들은 보관


- 적재할 저장장치가 필요함 (ex. hard disk, SSD)
- → 실제로는 한정적/ but address space는 꽤 크다
- → physical memory 부족함
- ⇒ OS : 어떻게 더 크고 느린 장치를 사용하여 큰 virtual address space에 대해 환상을 제공??

▼ Swap Space dokoll 324

page 이동하기 위해 disk에 추가로 할당된 저장 공간 \rightarrow 지금 당장 필요하지 않은 page 미리 빼놨다가 필요할 때 다시 또 실행



- swap-out : memory에서 빼내서 swap space에 저장
- swap-in: swap space에서 memory로 다시 저장
 - 。 OS : page 크기만큼 swap space로부터 read/write 가능
 - 。 OS : 주어진 page에 대한 disk address 기억할 필요가 있음



▼ Present Bit ★

swap in, swap out → 어떤 상태인지 제공해주는 bit

⇒ 해당 page가 memory 상에 있는지, 아닌지 알려줌

- TLB miss
 - o h/w가 PTE 찾아볼 때, page가 physical에 존재하는지 찾아볼 수 있음 → Present bit로 가능
 - ■1): page가 physical memory에 존재
 - ①: memory에 존재하지 않고 disk 어딘가에 존재 →속, લખભ કામાના જેમ!!

▼ Page fault

physical memory에 존재하지 않는 page를 접근할 때 발생

→ page의 present bit가 0으로 세팅되어 있을 때 발생

page fault handler

- swap out인 page 찾아서 swap in 해준♪
- OS가 어떻게 원하는 page 위치 찾음? (국wap out되어 있는 등이 4wap space 어디에 위치?)

 → PTE 내부의 PFN으로 disk address 찾음(swap 공간의 offset을 의미하게
 됨)

 → Page foult가 방생할 때마다 정체 (YNternal 장반역 명절)

 CPage 단위)
- ∘ _disk_I/Q 작업이 완료되었을 때, OS는 present bit와 PFN update
 - 너무 큰 memory가 필요한 process의 경우 disk I/O 많을 수 있음
- I/O 진행 중인 process → blocked state

• HW의 page fault control = Linear page table 7-73!

```
VPN = (VirtualAddress & VPN_MASK) >> SHIFT
        (Success, TlbEntry) = TLB_Lookup(VPN)
        if (Success == True) // TLB Hit
          if (CanAccess(TlbEntry.ProtectBits) == True)
            Offset = VirtualAddress & OFFSET_MASK
TLB
            PhysAddr = (TlbEntry.PFN << SHIFT) | Offset
nct
            Register = AccessMemory(PhysAddr)
            RaiseException(PROTECTION FAULT)
        else // TLB Miss
          PTEAddr = PTBR + (VPN * sizeof(PTE))
          PTE = AccessMemory(PTEAddr)
          if (PTE.Valid == False)
            RaiseException(SEGMENTATION_FAULT)
 TLB
            if (CanAccess(PTE.ProtectBits) == False)
MT99
              RaiseException(PROTECTION_FAULT)
            else if (PTE.Present == True) -> Ptesent O
              // assuming hardware-managed TLB
              TLB_Insert(VPN, PTE.PFN, PTE.ProtectBits)
              RetryInstruction()
            else if (PTE.Present == False) -> present x
              RaiseException(PAGE_FAULT) → Page toul+
```

. SW9 page fault control > 0991 page fault hand let

```
PFN = FindFreePhysicalPage()

PFN = FindFreePhysicalPage()

if (PFN == -1) // no free page found

PFN = EvictPage() // run replacement algorithm → Blocked State2 of 5!!

DiskRead(PTE.DiskAddr, PFN) // sleep (waiting for I/O)

PTE.present = True // update page table with present

PTE.PFN = PFN // bit and translation (PFN) ★


RetryInstruction() // retry instruction

→ PTE:PFN = PFN // bit and translation (PFN) ★

RetryInstruction() // retry instruction

→ TLH Harslation
→ TLH Harslation
→ TLH Harslation
→ TLH HARSLATION
→ TLB 326
→ TLB 471
```

▼ Swap entry in Linux/x86-32 →০১০৮৭ বিশ্ব



Lenceton !!

▼ Page Replacement

- memory가 full일 때
 - 하나 이상의 page를 swap out → OS가 넣으려는 새 page에 대한 공간 확보
- replacement는 실제로 언제 일어남? 너무 다 꽉깔 때까지 기타인에 되면 5wdp (m/owt 반복적은 2일어남
 - HW(high watermark), LW(low watermark)
- Hatherd. → Swap daemon He!
 - swap@aemon (swap_background process)는 일정개수 이상 중에들지 않게 바쁘지 않을 때 가운데 모바로 제 이 아나는
 - 1. 사용 가능한 PUSe가 적을 경우 → memory (ree) 대전 이 보내 다
 - 2. 사용 가능한 page swap out 🙏
- 어떤 page를 eviction할지 어떻게 결정? → page replacement policy
 - 이 에에게 되면 disk의 speed로 program을 돌리는 현상이 발생할 수 있음 카바건당 에번 GWAP M/OUNTHAN
 - => 601CH(ON \$555(\$ => Q\2013\00000000)

▼ Page-Replacement Policy

- 1. Optimal replacement policy(비현실적인 ver)
 - 앞으로 가장 제일 사용되지 않을 page를 내보냄
 - 사실 응용 프로그램이 어떤 거에 접근할지 모르지만 안다고 가정해보자

Access (VPN)	Present?	Evict	Mapping	
0 ~	—> N →¥	Ł×	0	
1 -	-> N		0, 1	
2 _	, N		0, 1, 2	
0 -	<u>→ Y 28284</u>	id i bresent o	0, 1, 2	
1 .		" ્રસાર્થ	<mark>접근 X</mark> 0, 1, 2 ·	나 수는 가는 한 문을
3 •	→ N	2 ^k	0, 1,③	
0 -	—→ Y		0, 1, 3	
3 -	→ Y		0, 1, 3	
1 -	→ Y		0, 1, 3	
2	N	3	0, 1, 2	
1	Υ		0, 1, 2	

2. FIFO

• 처음 들어온 page를 가장 먼저 내보냄

	Access (VPN)	Present?	Evict	Mapping	
demand	L 0	N		0	7
botal ←	- 1	N		0, 1	mapping
-page fault	_ 2	N		0, 1, 2	
	0	Υ	aval Ob/	0, 1, 2	
	1	Y		2006 D 1, 2	
	3	N	0	1) 2, 3	
	0	N	⊕ ⊕	2, 3, 0	
	3	Y		2 3, 0	
	<u> </u>	N	24	3 0, 1	
	2	N	3€	0, 1, 2	
	1	Y		0, 1, 2	

- Belady's anomaly(변칙): queue의 크기가 늘어났는데 hit rate 나빠짐

 ➡mapping 될 수 있는 page 개수 늘어났지만 page fault 더 많이 발생
- 3. Least-Frequently-Used(LFU) and Least-Recently-Used(LRU)
 - a. LFU: 사용 빈도가 가장 낮은 애를 내보냄
 - b. LRU: 최근에 젤 사용하지 않은 애를 내보냄
 - ⇒ history 사용(frequency, recency...등)

44	eviction	→警女
\top	ENICHION	7-33V


			()	' (7 24
Access (VPN)	Present?	Evict	Mapping	
0	Ν		0	
1	Ν		0, 1	
2	Ν		0, 1, 2	
0	Υ		1, 2, 0	
1	Υ		<i>2</i> , 0, 1	₂
3	N Q ⁷	2	1 , 3	O Suiction start to the
0	Y		1, 3,	K
3	Υ		1 0, 3	
G)	Y		⊋ ,3, ⊄	
2	N	0	3, 1, 2	
1	Υ		3, 2, 1	

LFU, LRU

- historical algorithm 구현해보자 → 만만한 일이 아님 ... 구체이 어려움
 - 사용 빈도, 최근 사용을 찾기 위해 memory reference에 대한 약간의 연산
 을 좀 해야 함 ⇒ time stamp와 같이 추가적으로 필요한 것들이 존재
 - o h/w support for time field (fine stamp, counter) স্থাপুর্বিত্ত কবিন্ত ্র
 - 0121計 312 = 0121 PTE OF CH 型包
 - system의 page 수가 많아질수록 많은 time field 스캔하는 것이 비쌈

Apporximating LRU(LRU 근사 알고리즘) 공사적인 구선생님자

- o h/w support → PTE의 reference bit 사용 ⇒ 1 tot+2 건턴 가능
- 。 clock algorithm 사용



- · dirty page 고려해보자 Gwapping → Storage I(o 對似
 - o page가 수정된 적이 없을 때 추가적인 I/O 없이 다른 목적으로 재사용하기 간대 ♣ 할 수 있음 → ex. code Segment → read only → eviction'와 rich tend 작업 필요 X
 - swap 공간에 저장할 대 swap in은 read, swap out은 write로 악용 가능

- code segment로 이용된 곳은 read only임
- 이런 page에 대해서는 eviction 할 때 write 작업 없이 할당 가능

⇒ भरेष IO येषु १ भारत ७% देश था तरहे रेप्टर!!