
- Address Space : 각 Process들이 자신만리 공간이 있다고 첫가 나> code, data 홍차비 나> virtual address : - Address Translation : 가상각단을 physical address 2 바깥당.




07. Address Spaces - memory virtualization

▼ Address Spaces

▼ Early Systems




- 1. 추상화 제공하지 않음 → physical memory에 현재 실행 중인 program 모두 저장
- 2. 계산만 열심히 함 → CPU bound
- early system 구조 ⇒전체 memory을 하나의 process를 위해서만 되겠지 말수 있음.
 - \circ i/o 작업을 하는 시스템 등장 \rightarrow 여러 응용 SW 등장 \rightarrow CPU 활용도 낮음



▼ Multiprogramming and Time Sharing

- i/o 작업을 하는 시스템 등장 → 여러 응용 sw 등장
 - ∘ early system 구조 : cpu 활용도가 낮아 여러 응용 sw에 대해 좋은 성능 X
 - ⇒ 다른 구조가 필요함!




- ⇒ 고정된 크기로 미리 슬롯 나눠 놓음(각 프로세스 당 한 slot 차지)
- Multiprogramming: 대의 개인 Programol 동시에 (memory에) 정ম되어서 (始일는 환경을 뜻함
 - multiprocess : 주어진 시간 동안 실행될 준비 → OS가 번갈아 실행
 ⇒ CPU 효용성 증가
- · Time Sharing best on a tale of processor uses that time sharing.
 - · Context switch > 기본 구2에서는 원래 연행 중이턴 Processel memory를 모두 dtskorl 저자했더야 함. (sharing x)
 - ⇒ context switch overhead \$
 - · memory वान utod disk राटकारा छन्छ = विकार
- ਿਲਮੇਂ 임베디드 시스템에서는 사용하지만 현재 general purpose에서는 사용x
 - 각 process가 사용할 물리적인 메모리 제한
- Protection issue
 - 어떤 process가 작동하고 있을 때 다른 process의 memory r/w 막을 수 있어야 함

=> address Space Hz!

▼ Address Spaces

physical memory의 abstraction 사용하기 편리함



- system 내부의 실행 중인 program memory view → Process 아니 'but' 공간이 존재한다고 好女かと見対から
 - 。 실행 중인 program에 대한 memory state 모두 저장 (code, stack, heap)
- abstraction

₫이응용 프로그램이 physical memory에 얼마나 차지하는지, 어디에 있는지 상관없이 가상 공 간제공(ONGAKB Memory)

- 항상 주소가 존재한다고 생각하고 실행 가능
 → Homspare My
- ②protection 기능 제공 → 0 x 64kB 이氏의 영역에는 참근 X
- example
 - 。 64KB address space ⇒ 0에서 시작
 - o program: physical memory의 0부터 64KB 선데 실제로 존재하는 것은 아님

▼ Virtual Memory

- How to
 - 1. private한가?
 - 2. 꽤 넉넉한가?
 - 3. 1.2 만족하면서 제한적인 물리 메모리에서도 돌아갈 수 있게 OS가 일하는가?

▼ virtual memory

- running program 은 어ፙዝ 생각 2
 - o particular address 0번 memory에 load된다고 생각
 - 엄청 큰 address space(2³² byte or 2⁶⁴ byte) 가진다고 생각

(독점) 1. transparency : 자기 자신의 private physical memory 독점 (각 processoret address space)

ライスライン 2. efficiency

- a. Time: 너무 느리지 않게 program running
 - i. 소프트웨어적으로 환상 제공 → 오버헤드 발생 → 어떻게 구현?
- b. Space: virtualizaton 지원하는데 필요한 구조에 너무 많은 메모리 사용 x
 - i. kernel 내부에 존재해야 하는 자료구조 → 어떻게 공간적인 효율성 구현?
- 3. protection
 - a. process 사이에 isolation (집법)
 - b. OS: process들이 다른 공간(OS, 다른 process)에 맘대로 침입 못 하게 보호해줘야 함

▼ Virtual Address

나 박인 어때에?? > 간단한 데게오 박인해보자!

```
#include <stdio.h>
#include <stdib.h>

int main(int argc, char *argv[]){

printf("location of code: %p\n", (void *) main);

printf("location of heap: %p\n", (void *) mailoc(1));

int x = 3;

printf("location of stack: %p\n", (void *) malloc(1));

int x = 3;

printf("location of stack: %p\n", (void *) malloc(1));

int x = 3;

printf("location of stack: %p\n", (void *) &x);

return x;

(空后 local Variableo] それなたのに おおきに かりと

return x;

(空后 local Variableo] それなたのに おおきに かりと

return x;
```

```
location of code: 0x1095afe50
location of heap: 0x1096008c0
location of stack: 0x7fff691aea64
```

▼ Memory API

- **▼** Type of Memory
 - Stack: complier가 숨어서 할당, 반환 관리함. (항수 호텔 or local varable 할당시에 사용)
 - → automatic memory라고도 함.
 - 。 응용 SW: 명시적으로 stack을 조작하도록 하는 건 없음
 - (Heap) programmer가 명시적으로 할당, 반환 관리함
 - 。 응용 SW: 명시적으로 조작하고 메모리 할당
 - user, system 모두에게 더 많은 과제를 제시함.

▼ Memory API → Totaly level 에서 memory 할당라 반찬이 진행됨.

heap memory pull

```
void *malloc(size_t size) : a library call → not gyatem call
```

- ∘ heap에 memory 할당
- ∘ process 생성 시에 고정적으로 생성? → 낭비, 부족의 여지가 있어 비효율적
 - 실제로 메모리 할당 받기 위한 system call은 내부에 존재함
 - malloc 안에서 해당 system call(brk, sbrk)을 호출하여 필요할 때마다 요청 → library 함수이기에 내 입맛대로 내부 수정 가능
 - brk: heap의 끝 위치를 변경(program's break)
 - sbrk
- heap memory free

```
void free(void *)
```

- common errors → 057+ ProtectTon 얼마나 갈하는지 check!
 - forgetting to allocate memory
 - segmentation fault

```
//포인터 변수 초기화 x
char *src = "hello";
char *dst //oops! unallocated -> 초기화 되지 않음, garbage
strcpy(dst, src); //segfault and die
//데이터를 작성할 수 없는 상태 or
//다른 버퍼에 저장되어 있던 내용이 지워짐
```

■ 올바르게 수정한 버전: 초기화 → null 문자까지 포함하기 위해 +1

```
char *src = "hello";
char *dst = (char *)malloc(strlen(src) + 1);
strcpy(dst, src); //work properly
```

Not allocating enough memory

■ buffer overflow → nul 문자 포함하지 않았을 경우

```
char *src = "hello";
> char *dst = (char *)malloc(strlen(src)); //too small!
strcpy(dst, src); //work properly
```

- 응용 프로그램을 개발하는 과정에서는 항상 0으로 초기화하는 습관. 어느정도 구현은 되어 있지만 혹시 모른다!
- OF Forgetting to initialize allocated memory
- Forgetting to free memory
 - Memory leak = 프로그램, 실행 시간이 긴 프로그램 내에서는 더더욱 free가 필요함.
- 3 Freeing memory before you are done with it
 - Dangling pointer 일이 일어나기 전에 free하면 문제 -> 다른 프로그램에서 쓰려고 할 수 있음
- Freeing memory repeatedly
 - Double free 같은 영역에 대해 메모리 반복적으로 프리 -> 프로그램이 die
- **©**Calling free() incorrectly
 - Invalid free 시작 주소가 아닌 활당되지 않은 정확하지 않은 주소에 있는 메모리에 대해 free 해버림 -> 프로세스가 die

▼ Address Translation

▼ Address space

program : address space 사용..

→ 자기 자신만의 code와 데이터 존재하는(private memory) 있다는 착각에 빠짐(이건것처장 ()주나 처음)


→ 많은 programs : memory 실제로 동시에 공유함 → CPU : context switch

> 꽤 복잡함 (brutel memory ?..)

▼ Address translation

- instruction에 의해 제공된 virtual address → 원하는 information이 실제로 위치한 physical address로 변경하는 작업


 +transition을
 - o virtual address 이외에 실제 physical address 필요 ⇒ OS가 관리
 - o fetch, load, store → Programs Abbb না স্বাধন সূচ্চে গাংস্থা গাঁ৬
- example
 ⊕ Load: memory → register
 ⊕ Store: refister → memory



- Hardware-based Address Translation
 - o memory 접근 할 때마다 h/w가 address translation 얼었나야 항

- but, h/w 혼자서는 virtualize memory에 접근할 수 없음
- OS: h/w 설정하기 위해 도움 필요 ⇒ 가구 안들기
 - cpu가 실행, OS가 자료구조/register 세팅 👄 5구 여럿
- memory 효율적이고 유연하게 virtualization 하는 방법
 - 1. application이 필요한 flexibility 어떻게 제공?
 - 그들이 원하는 방식대로 program의 address space 사용 가능
 - 2. application이 접근하는 memory location에 대해 어떻게 제어 유지?
 - 자신의 process 빼고 어떤 응용 program도 접근할 수 없도록 함 → Protection ↑
 - 3. 어러가지 자라고등 어머니아내는 제공한(대 重型双巴王 베아 站.
- ▼ Memory Relocation = add tess space そ 제数や 別と 방법 る かなひむか 告!
 - ▼ assumtions for simple Memory Virtualization → ফুক্রেস গ্র্মাধ্য প্রমাণ্ড ক্রেসা কর
 - 1. user의 address space : physical memory에 연속적으로 배치된 상태 (원사)
 - 2. address space의 크기가 너무 크지 않음 ⇒ physical memory보다 작음
 - 3. 각 address space ⇒ 정확히 같은 사이즈

→ র্যানিশের ক্রাপের ক্রাপের




▼ Dynamic (Hardware-based) Relocation → धूनापनास dynamic, protection प्रश्निक्षिय !

• Base and Bounding ⇒ ፵ የሴት hw ዓላያውናተ

```
pase egister : physical memory에 어디에나 address space 배치 가능
(시작 지점 명시)

bounds register : process가 자기 자신 address space만 접근 가능
(끝 지점 명시)
```

• Address translation ⇒ Pase パスプッチャストラット



- o physical address = Base + Virtual address

 physical addresse। এই ইন্
- o example

virtual address

- dynamic!
 - 。 실행될 때마다 relocation(runtime 내에, process 시작한 후에도)
 - 。 다른 slot에 할당될 수 있음 ⇒ base 변화 가능
 - ∘ virtual 변화는 x 🖈
 - => physical address the >t's
- protection ⇒ bound 가지만 살수 있음.

- ∘ memory reference가 bound 내에 있는지 check
- 만약 virtual address가 bound보다 크거나 음수라면 → CPU : exception → Protection Violation
 - ex) bounds: 16KB or 48KB

त्रिक्रासाह क्रिट्ट क्रिट्ट ...

▼ h/w support > address gpace 21/2/1/2/194!

		Hardware Requirements	Notes HUSE	i modesich (1661)
	0	Privileged mode kernel mode일 때 실행 가능한 instructions	Needed to prevent use	er-mode processes from
	2	base/bounds registers exception 발생 가능한 것 -> OS가	Need pair of registers address translation and	per CPU to support > base: 사건 d bounds checks
	<u>a</u>	Ability to translate virtual addresses and check if within bounds	Circuitry to do translat this case, quite simple	tions and check limits (in) ⇒ そたりまたいのよう + band とくた トラ
4	conte 실행되	psylitch - A base 元代 出表) to update left base/bounds	OS must be able to se	
	5	Privileged instruction(s) to register exception handlers	OS must be able to te run if exception occurs	Il hardware what code to ex. 실행 중인턴 process 종료 TNSHFUCTON S Kernel교서만 실행 가능하도록!
	6	Ability to raise exceptions exception 455 34,	When processes try to instructions or out-of-l	o access privileged bounds memory
			_	→exception hardler.

▼ OS issues (h(w)+ 관기옷を堪은 04가 관기)

- physical memory 잘 배분 → process 하나 생성될 때마다 relocation
- h/w가 지원해주는 기본 기능 ⇒ OS가 잘 사용해야 함

OS Requirements	Notes		
- Memory management Memory etal La Relocations alby memory of alby thee (1543) DESIGNION to	Need to allocate memory for new processes; Reclaim memory from terminated processes; Generally manage memory via <i>free list</i> ?		
base/bounds management	Must set base/bounds properly upon context switch or moving a process's address space		
Exception handling (September handler HH 275]	Code to run when exceptions arise; likely action is to terminate offending process		
	* Variable-sized address spaces and Larger address spaces than the size of physical memory are more difficult to handle → かんり かんがくなり かんしょう しゅうしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう しゅうしゅう しゅう		

* Gummary

O Address space > programpt of 2 to 19te | private memory 2 to 12 plots of 5 to 15 plots of 5 to 15 plots of 5 private memory 2 to 12 plots of 5 private memory 2 to 12 plots of 5 private address () virtual address () virtual address () the gupport | puse (Bound teglic tets) update basel bounds | private ged as the content of 10 plots of 5 private exception

OST Teques | 10 plots of 5 private memory 2 to 12 plots of 5 private private memory 2 plots of 5 private priva