第二章 CMake常用功能

第二章 CN	Лаke常用功能	1
1. 2.1 cn	nake注释	5
	5号注释	
1.1.1		
	(2")	5
	3.0 之前的 CMake 版本不支持括号注释	
	テ注释	
	· 行注释,一直运行到行尾	
	make message详解	
	nake message দm nessage基础使用	
2.1.1		
	nessage高级使用-指定日志级别	
2.2.1 2.2.2		0
	==log= = <error warning notice status verbose debug trace></error warning notice status verbose debug trace>	7
2.2.3		
2.2.4		
2.2.5		
	nessage Reporting checks查找库日志	
2.3.1		
2.3.2		
2.3.3		
2.3.4		
	长键词	
2.4.1		
	03message	
	长键字	
3.1.1		
3.2. 1	04test_ver	
3.3.	- を量语法	14
3.3.1		
3.3.2	unset(<variable>)</variable>	15
3.4.	で量使用	15
3.4.1	变量引用是值替换,如果未设置变量,返回空字符串	15
3.4.2	变量引用可以嵌套并从内向外求值	15

	3.4.3.	变量名大小写敏感	15
	3.5. 变量	量与字符串	15
	3.5.1.	string(ASCII 27 Esc)	15
	3.5.2.	"\${VAR}变量直接在字符串中"	15
	3.6. 变量	量让message输出不同的颜色	16
	3.6.1.	string(ASCII 27 Esc)	16
	3.6.2.	\033[1;31;40m 1-高亮显示 31-前景色红色 40-背景色黑色	
	\033[0m	n 采用终端默认设置,即取消颜色设置	16
	3.6.3.	Windows PowerShell	16
	3.6.4.	code	
	3.6.5.	105message_color	
	3.7. cma	ıke内建变量	
	3.7.1.	提供信息的变量	19
	3.7.2.	改变图为的变量	19
	3.7.3.	描述系统的变量	21
	3.7.4.	控制构建过程的变量	21
	3.7.5.	项目代码	22
	3.7.6.	http://cmake.org.cn/cmake_html/manual/cmake-variables.7.html	22
	3.8. CMa	ake给c++传递变量	22
	3.8.1.	add_definitions(-Dxlog_STATIC)	
	3.8.2.	add_definitions(-DSTATIC=1)	
4.		ke include	23
		合定的@件中读取CMake的列表@件。 include(file [OPTIONAL]	
		(ARIABLE VAR]) 🖫	
		型件中读取CMake的清单型件代码。在清单型件中的命令会被型即处理。	如
		OPTIONAL选项,那么如果被包含@件不存在的话,不	
		如果指定了RESULT_VARIABLE选项,那么var或者会被设置为被包含图	牛
			23
		「FOUND,表示没有找到该@件	
		ke/test_cmake.cmake	
	4.3.1.	message("in test cmake ")	
		akeLists.txtrstrst	.24
	4.4.1.	e("begin include") include(cmake/test_cmake.cmake)	
	•	cmake/test_cmake.cmake) include(cmake/test_cmake1.cmake OPTIONA	AI)
		NAL ②件不存在,不报错 include(cmake/test_cmake1.cmake OPTIONAL	
		VARIABLE ret val) # NOTFOUND MESSAGE("install return value is	•
	_	al}") include(cmake/test_cmake.cmake OPTIONAL RESULT_VARIABLE	
	_	# NOTFOUND MESSAGE("install return value is \${ret_val}") #	
	返回文件	件全路径 message("after include")	24

	4.5.	107cmake_include	24
5.	2.5	自动查找所有源码文件和头文件	24
	5.1.	项目准备108auto src h	25
		1. 108auto_src_h/ ├── CMakeLists.txt ├── include ├── xlog.h └── read.hpp ├── main.cpp └── src ├── xlog.cpp ├── xtest.c └── xthread. 25	
	5.2.	增加头文件和代码后不用修改cmake	25
	5.3.		
	5.3.	1. aux_source_directory("./src" LIB_SRCS) # 当前路径下所有源码 存入	
		_SRCS	
		file	26
		1. FILE(GLOB H_FILE "\${INCLUDE_PATH}/xcpp/*.h") FILE(GLOB H_FILE_I	20
_		NCLUDE_PATH}/*.h")	
6.		cmake命令实现程序的分步生成	
		从源码到执行程序	
		1. 多文件演示	
		查看所有目标	
		1. cmakebuildtarget help	
		预处理	
		编译	
		1. cmakebuildtarget first cmake.s	
		汇编	
		1. cmakebuildtarget first_cmake.o	
	6.6.	链接	
	6.7.	运行	
	6.7.	1 . 动态库加载路径	28
		windows下必须运行vs控制台	
	6.9.		
7.	2.7	cmake命令构建指定项目和清理	28
	7.1.	cmakebuildtarget help	28
	7.2.	cmakebuildtarget clean	28
8.	2.8	cmake调试打印生成的具体指令	
	8.1.	CMAKE_VERBOSE_MAKEFILE	
	8.1.	` = = '	
		cmakebuildv	
	8.2. 8.3.	21. 000 14 4/05/7/11 17 1 7/11/11/21 19 1 2/11/12 2/11/21 2/11	
۵		101first_cmake	
J.	۷.۶	CIVIANE VX 日 相目IIIIITTI AUU SUUUII ELLUIV	∠ 🤊

9.1.	代和	马准备	30
9.1	1.1.	102cmake_lib	30
9.1	1.2.	106cmake_system_ver	31
9.1	1.3.	109cmake_out	32
9.2.	库轴	俞出路径	33
9.2	2.1.	CMAKE_LIBRARY_OUTPUT_DIRECTORY	33
9.2	2.2.	linux动态库 .so	33
9.3.	归村	当输出路径	
9.3	3.1.	CMAKE_ARCHIVE_OUTPUT_DIRECTORY	34
9.3	3.2.	windows静态库.lib	34
9.3	3.3.	windows动态库地址.lib文件	34
9.3	3.4.	Linux静态库	34
9.4.	执行	亍程序输出路径	34
9.4	4.1.	CMAKE_RUNTIME_OUTPUT_DIRECTORY	34
9.4	1.2.	执行程序和dll动态库	34
9.5.	设置	『路径	34
9.5	5.1.	set(CMAKE_ARCHIVE_OUTPUT_DIRECTORY	
"\$·	(CMA	KE_CURRENT_LIST_DIR}/lib") set(CMAKE_LIBRARY_OUTPUT_DIRECTO	RY
"\$·	(CMA	KE_CURRENT_LIST_DIR}/lib") set(CMAKE_RUNTIME_OUTPUT_DIRECTO	ORY
"\$·	(CMA	KE_CURRENT_LIST_DIR}/bin")	35
9.6.	遗旨	冒问题	35
9.6	5.1.		
9.6	5.2.	Debug和Release不同输出	35
9.6	5.3.	一个项目同时要设置静态库和动态库	



1. 2.1 cmake注释



1.1. 括号注释



1.1.1. #[[第一行注释。

第二行注释.]]

message("参数1\n" #[[中间的注释]] "参数2")

1.1.2. 3.0 之前的 CMake 版本不支持括号注释

1.2. 行注释

行注释,一直运行到行尾

1.2.1. 行注释,一直运行到行尾

2. 2.2 cmake message详解



2.1. message基础使用



2.1.1. message (arg1 arg2 arg3)

2.2. message高级使用-指定日志级别




2.2.1. message([<mode>] "message text" ...)

2.2.2. --log-level=<ERROR|WARNING|NOTICE|STATUS|VERBOSE|DEBUG|TRACE>

2.2.3. 1 标准输出stdout 2 错误输出stderr

2.2.4. 日志级别



FATAL_ERROR



停止cmake运行和生成



printed to stderr

SEND_ERROR

cmake继续运行,生成跳过 SEND_ERROR

cmake继续运行,生成跳过

printed to stderr

cmake继续运行, 生成跳过

printed to stderr

WARNING

WARNING

printed to stderr

(none) or NOTICE

(none) or NOTICE

printed to stderr

STATUS

项目用户可能感兴趣的信息 STATUS

项目用户可能感兴趣的信息

VERBOSE



针对项目用户的详细信息

DEBUG



项目本身的开发人员使用的信息

TRACE

非常低级实现细节的细粒度消息

TRACE

非常低级实现细节的细粒度消息

2.2.5. CMakeLists.txt

#生成到此终止 cmake -S . -B b --log-level ERROR #message (FATAL_ERROR "运行终止 生成终止FATAL_ERROR") message (SEND_ERROR "继续运行生成终止 SEND_ERROR") message (WARNING "WARNING显示行号") message (STATUS "STATUS显示--") message (VERBOSE "VERBOSE 默认不显--") message (VERBOSE "VERBOSE 默认不显--") message (TRACE "TRACE 默认不显--") message (TRACE "TRACE 默认不显--") #ERROR (FATAL_ERROR SEND_ERROR) > WARNING > STATUS > VERBOSE > DEBUG >TRACE

#生成到此终止 cmake -S.-B b --log-level ERROR

#message(FATAL_ERROR "运行终止 生成终止FATAL_ERROR")

message(SEND_ERROR "继续运行生成终止 SEND_ERROR")

message(WARNING "WARNING显示行号")

message(STATUS "STATUS显示--")

message(VERBOSE "VERBOSE 默认不显--")

message(DEBUG "DEBUG 默认不显--")

message(TRACE "TRACE 默认不显--")

#ERROR(FATAL_ERROR SEND_ERROR) > WARNING > STATUS > VERBOSE >

DEBUG >TRACE

2.3. message Reporting checks查找库日志



2.3.1. Reporting checks

message(<checkState> "message text" ...)



CHECK_START



开始记录将要执行检查的消息

CHECK_PASS



记录检查的成功结果

CHECK_FAIL



记录不成功的检查结果

2.3.2. 可嵌套

2.3.3. STATUS日志级别

2.3.4. CMakeLists.txt

```
message("CMAKE_MESSAGE_INDENT = " $ (CMAKE_MESSAGE_INDENT) set(CMAKE_MESSAGE_INDENT " ## ") # 消息对齐 message(CHECK_START "Finding xcpp") unset(miss) message(CHECK_START "Finding xlog") # ... do check, assume we find xlog message(CHECK_PASS "found")

message(CHECK_START "Finding xthread") # ... do check, assume we don't find xthread set(miss $ (miss $ (miss) [xthread]) message(CHECK_FAIL "not found")

CMakeLists.txt

message(CHECK_START "Finding xsocket") # ... do check, assume we don't find xsocket set(miss $ (miss) [xsocket]) message(CHECK_FAIL "not found") set(CMAKE_MESSAGE_INDENT "") if(miss) message(CHECK_FAIL "E失组件: $ (miss)") else() message(CHECK_PASS "all components found") endif()
```

```
message("CMAKE_MESSAGE_INDENT = " ${CMAKE_MESSAGE_INDENT})
set(CMAKE_MESSAGE_INDENT " ## ") # 消息对齐
message(CHECK_START "Finding xcpp")
unset(miss)
message(CHECK_START "Finding xlog")
# ... do check, assume we find xlog
message(CHECK_PASS "found")

message(CHECK_START "Finding xthread")
# ... do check, assume we don't find xthread
set(miss ${miss}{xthread})
message(CHECK_FAIL "not found")

message(CHECK_START "Finding xsocket")
# ... do check, assume we don't find xsocket
```

```
set(miss ${miss}[xsocket])
message(CHECK_FAIL "not found")
set(CMAKE_MESSAGE_INDENT "")
if(miss)
message(CHECK_FAIL "丢失组件: ${miss}")
else()
message(CHECK_PASS "all components found")
endif()
```


2.4. 关键词



2.4.1. cmake message

2.5.103message

3. 2.3 cmake变量入门



3.1. 关键字

产键字

3.1.1. cmake set

set 将一个CMAKE变量设置为给定值。 set(<variable> <value>) 将变量<variable>的值设置为<value> 如果没有指定<value>,那么这个变量就会被撤销而不是被设置。


set

将图个CMAKE变量设置为给定值。

set(<variable> <value>) 将变量<variable>的值设置为<value> 如果没有指定<value>,那么这个变量就会被撤销®不是被设置。

3.2.104test_ver

3.3. 变量语法



3.3.1. set

将一个CMAKE变量设置为给定值。 set(<variable> <value>) 将变量<variable>的值设置为<value> 如果没有指定<value>,那么这个变量就会被撤销而不是被设置。

set

将②个CMAKE变量设置为给定值。

set(<variable> <value>) 将变量<variable>的值设置为<value> 如果没有指定<value>,那么这个变量就会被撤销®不是被设置。

3.3.2. unset(<variable>)

3.4. 变量使用



- 3.4.1. 变量引用是值替换,如果未设置变量,返回空字符串
- 3.4.2. 变量引用可以嵌套并从内向外求值
- 3.4.3. 变量名大小写敏感
- 3.5. 变量与字符串



- 3.5.1. string(ASCII 27 Esc)
- 3.5.2. "\${VAR}变量直接在字符串中"

3.6. 变量让message输出不同的颜色



3.6.1. string(ASCII 27 Esc)

3.6.2. \033[1;31;40m <!--1-高亮显示 31-前景色红色 40-背景色黑色--> \033[0m <!--采用终端默认设置,即取消颜色设置-->

3.6.3. Windows PowerShell

3.6.4. code

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.20)
                     project("test_v1")
string(ASCII 27 Esc)
                     string (ASCII 70 A)
                     message(${A})
                     #[[
                     格式: \33[显示方式;前景色;背景色m
                      显示方式
                                               终端默认设置
高亮显示
使用下划线
                     0
                     1
                                               闪烁
                     5
                                               反白显示
                                               不可见
                     8
                                               〈!--1-高亮显示 31-前景色红色 40-背景色黑色-->
                     \033[1;31;40m
                                                背景色
                     前景色
                                                                          颜色
                                                                        黑色
                     30
                                                40
                                                                        红色
                     31
                                                41
                                                                        绿色
                     32
                                                42
                                                                        黄蓝色
                     33
                                                43
code
                     34
                                                44
                                                                        紫红色
                     35
                                                45
                                                                        宗蓝色
白色
                     36
                                                46
                     37
]]
                                                47
                     message("33")

set(E "${Esc}[m")

set(R "${Esc}[31m")

set(G "${Esc}[32m")
                               "${Esc}[33m")
"${Esc}[34m")
"${Esc}[4;31;40m") #红黑
                     set(Y
                     set (B
                     set (RB
                     set(RB $ {ESC} [4;31;40m ) # message("$ {R} 这是红色$ {E}") message("$ {G} 这是绿色$ {E}") message("$ {Y} 这是黄色$ {E}") message("$ {B} 这是蓝色$ {E}") message("$ {RB} 这是红黑$ {E}")
```

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.20)
project("test_v1" )
string(ASCII 27 Esc)
string(ASCII 70 A)
message(${A})
#[[
格式: \33[显示方式;前景色;背景色m
显示方式 意义
```

终端默认设置

0

```
1 高亮显示
```

- 4 使用下划线
- 5 闪烁
- 7 反白显示
- 8 不可见

\033[1;31;40m <!--1-高亮显示 31-前景色红色 40-背景色黑色-->

\033[1;31;40m 1-高亮显示 3</th				
前景色	背景	色	颜色	
30	40	黑色	L	
31	41	红色	<u>.</u>	
32	42	绿色	<u>.</u>	
33	43	黄色	L	
34	44	蓝色	ւ	
35	45	紫红	色	
36	46	青蓝	色	
37	47	白色	L	
]]				
message("33")				
set(E "\${Esc}[m")				
set(R "\${Esc}[31m")				
set(G "\${Esc}[32m")				
set(Y "\${Esc}[33m")				
set(B "\${Esc}[34m")				
set(RB "\${Esc}[4;31;40m") #红黑				
message("\${R}这是红色\${E}")				
message("\${G}这是绿色\${E}")				
message("\${Y}这是黄色\${E}")				

message("\${B}这是蓝色\${E}")
message("\${RB}这是红黑\${E}")

3.6.5. 105message_color

3.7. cmake内建变量



3.7.1. 提供信息的变量



PROJECT_NAME



project()项目名称

3.7.2. 改变图为的变量

改变行为的变量

BUILD_SHARED_LIBS



缓存变量

add_library()

ON



创建共享库

OFF



创建静态库

3.7.3. 描述系统的变量



MSVC

WIN32

ANDROID

UNIX

Set to True when the target system is UNIX or UNIX-like

Set to True when the target system is UNIX or UNIX-like

CMAKE_SYSTEM_NAME

3.7.4. 控制构建过程的变量

CMAKE_COLOR_MAKEFILE

控制构建过程的变量

CMAKE_COLOR_MAKEFILE

生成的makefile是否有颜色,默认是ON
CMAKE_COLOR_MAKEFILE

生成的makefile是否有颜色,默认是ON

3.7.5. 项目代码



CMakeLists.h

xlog.h


xlog.cpp

使用102cmake_lib的代码

- 3.7.6. http://cmake.org.cn/cmake_html/manual/cmake-variables.7.html
- 3.8. CMake给c++传递变量



3.8.1. add_definitions(-Dxlog_STATIC)



默认值是1

3.8.2. add_definitions(-DSTATIC=1)

4. 2.4 cmake include



4.1. 从给定的©件中读取CMake的列表®件。

include(file [OPTIONAL] [RESULT_VARIABLE VAR])

??

从给定的©件中读取CMake的清单©件代码。在清单©件中的命令会被©即处理。如果指定了OPTIONAL选项,那么如果被包含©件不存在的话,不会报错。如果指定了RESULT_VARIABLE选项,那么var或者会被设置为被包含©件的完整路径,或者是

- 4.2. NOTFOUND,表示没有找到该®件
- 4.3. cmake/test_cmake.cmake

```
message("in test cmake ")
```

cmake/test_cmake.cmake

4.3.1. message("in test cmake ")

4.4. CMakeLists.txt

```
cmake_minimum_required (VERSION 3.0)
project("test_include")
message("begin include")
include(cmake/test_cmake.cmake)
include(cmake/test_cmake.cmake)
include(cmake/test_cmake.cmake)
include(cmake/test_cmakel.cmake OPTIONAL) # OPTIONAL 文件不存在, 不报错
include(cmake/test_cmakel.cmake OPTIONAL RESULT_VARIABLE ret_val) # NOTFOUND
MESSAGE("install return value is $ (ret_val) ")
include(cmake/test_cmake.cmake OPTIONAL RESULT_VARIABLE ret_val) # NOTFOUND
MESSAGE("install return value is $ (ret_val) ") # 返回文件全路径
message("after include")
```

```
4.4.1. cmake_minimum_required (VERSION 3.0)
```

```
project("test_include")
message("begin include")
```

include(cmake/test_cmake.cmake)

include(cmake/test_cmake.cmake)

include(cmake/test_cmake1.cmake OPTIONAL) # OPTIONAL ②件不存在,不报错 include(cmake/test_cmake1.cmake OPTIONAL RESULT_VARIABLE ret_val) # NOTFOUND

MESSAGE("install return value is \${ret_val}")

include(cmake/test_cmake.cmake OPTIONAL RESULT_VARIABLE ret_val) #

NOTFOUND


MESSAGE("install return value is \${ret_val}") # 返回文件全路径 message("after include")


4.5. 107cmake_include

5. 2.5 自动查找所有源码文件和头文件



5.1. 项目准备108auto_src_h





5.2. 增加头文件和代码后不用修改cmake

5.3. aux_source_directory

```
      aux_source_directory("./src" LIB_SRCS) # 当前路径下所有源码 存入 DIR_SRCS

      aux_source_directory
```

5.3.1. aux_source_directory("./src" LIB_SRCS) # 当前路径下所有源码 存入 DIR_SRCS


5.4. file

FILE(GLOB H_FILE "\${INCLUDE_PATH}/xcpp/*.h")
FILE(GLOB H_FILE_I "\${INCLUDE_PATH}/*.h")


file

5.4.1. FILE(GLOB H_FILE "\${INCLUDE_PATH}/xcpp/*.h")
FILE(GLOB H_FILE_I "\${INCLUDE_PATH}/*.h")

6. 2.6 cmake命令实现程序的分步生成



6.1. 从源码到执行程序




- 6.1.1. 多文件演示
- 6.2. 查看所有目标

cmake --build . --target help 查看所有目标


6.2.1. cmake --build . --target help

6.3. 预处理




6.3.1. cmake --build . --target first_cmake.i

6.4.编译



6.4.1. cmake --build . --target first_cmake.s

6.5. 汇编



6.5.1. cmake --build . --target first_cmake.o

- 6.6.链接
- 6.7.运行



- 6.7.1. 动态库加载路径
- 6.8. cmake程序分步生成、指定项目和清理
- 6.9. windows下必须运行vs控制台



- 6.9.1. cmake -S . -B nmake -G "NMake Makefiles"
- 7. 2.7 cmake命令构建指定项目和清理



- 7.1. cmake --build . --target help
- 7.2. cmake --build . --target clean
- 8. 2.8 cmake调试打印生成的具体指令



8.1. CMAKE_VERBOSE_MAKEFILE

set (CMAKE_VERBOSE_MAKEFILE ON)

CMAKE_VERBOSE_MAKEFILE

8.1.1. set(CMAKE_VERBOSE_MAKEFILE ON)

set(CMAKE_VERBOSE_MAKEFILE ON)

默认是OFF

8.2. cmake --build . -v

第一次运行就要加-v,不然日志不完整,可以清理后重新生成cmake --build . -v


- 8.2.1. 第一次运行就要加-v,不然日志不完整,可以清理后重新生成
- 8.3.101first_cmake
- 9. 2.9 CMake设置输出路径add_subdirectory



9.1. 代码准备



9.1.1. 102cmake_lib




test_xlog



CMakeLists.txt

test_xlog.cpp

xlog




CMakeLists.txt

xlog.h

xlog.cpp

CMakeLists.txt

9.1.2. 106cmake_system_ver




CMakeLists.txt

xlog.cpp

xlog.h

9.1.3. 109cmake_out



test_xlog




CMakeLists.txt

test_xlog.cpp

复制102

xlog



CMakeLists.txt

xlog.cpp

xlog.h

复制106

CMakeLists.txt


9.2.库输出路径



- 9.2.1. CMAKE_LIBRARY_OUTPUT_DIRECTORY
- 9.2.2. linux动态库 .so
- 9.3. 归档输出路径



- 9.3.1. CMAKE_ARCHIVE_OUTPUT_DIRECTORY
- 9.3.2. windows静态库.lib
- 9.3.3. windows动态库地址.lib文件
- 9.3.4. Linux静态库



.a

9.4. 执行程序输出路径



- 9.4.1. CMAKE_RUNTIME_OUTPUT_DIRECTORY
- 9.4.2. 执行程序和dll动态库
- 9.5. 设置路径

set(CMAKE_ARCHIVE_OUTPUT_DIRECTORY "\${CMAKE_CURRENT_LIST_DIR}/lib")
set(CMAKE_LIBRARY_OUTPUT_DIRECTORY set(CMAKE_RUNTIME_OUTPUT_DIRECTORY "\${CMAKE_CURRENT_LIST_DIR}/lib")
www.set(CMAKE_RUNTIME_OUTPUT_DIRECTORY "\${CMAKE_CURRENT_LIST_DIR}/bin")

设置路径

9.5.1. set(CMAKE_ARCHIVE_OUTPUT_DIRECTORY

"\${CMAKE_CURRENT_LIST_DIR}/lib")

set(CMAKE_LIBRARY_OUTPUT_DIRECTORY "\${CMAKE_CURRENT_LIST_DIR}/lib")

set(CMAKE_RUNTIME_OUTPUT_DIRECTORY

"\${CMAKE_CURRENT_LIST_DIR}/bin")

9.6. 遗留问题



- 9.6.1. 多个项目不同输出路径
- 9.6.2. Debug和Release不同输出
- 9.6.3. 一个项目同时要设置静态库和动态库