### 知识点Z2.22

# 矩形脉冲的卷积产生三角形和梯形脉冲

#### 主要内容:

- 1. 同门宽矩形脉冲的卷积结果
- 2. 不同门宽矩形脉冲的卷积结果

#### 基本要求:


掌握同门宽矩形脉冲的卷积产生三角形脉冲


### Z2.22 矩形脉冲的卷积产生三角形和梯形脉冲

例1 如图所示门函数 $g_{\tau}(t)$ ,在电子技术中称为矩形脉冲,其幅度为1,宽度为 $\tau$ ,求卷积积分  $g_{\tau}(t)*g_{\tau}(t)$ 。


解: 图解法

(1) 对 $g_{\tau}(t)$  换元反折






(2) 
$$t < \tau$$
 或  $t > \tau$  时:  
 $g_{\tau}(t) * g_{\tau}(t) = 0$ ;




$$(3) - \tau \leq t < 0$$
 时:

$$g_{\tau}(t) * g_{\tau}(t) = \int_{-\frac{\tau}{2}}^{t+\frac{\tau}{2}} (1 \times 1) dx = t + \tau$$




## (4) $0 \le t \le \tau$ 时:

$$g_{\tau}(t) * g_{\tau}(t) = \int_{t-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} (1 \times 1) dx = \tau - t$$




### 整理:

$$g_{\tau}(t) * g_{\tau}(t) = \begin{cases} 0 & t < -\tau, \quad t > \tau \\ t + \tau & -\tau \le t < 0 \\ \tau - t & 0 \le t \le \tau \end{cases}$$



例2 两个门函数 $g_{\tau_1}(t)$ 和 $g_{\tau_2}(t)$ ,其幅度为1,宽度分别为  $\tau_1$  和  $\tau_2$ ,求卷积积分  $g_{\tau_1}(t)*g_{\tau_2}(t)$ 。



结论:两个不同宽的门函数卷积时,其结果为梯形函数,梯形函数的高度为窄门的门宽(面积),其上底为两个门函数宽度之差绝对值,下底为两个门函数宽度之和。