# 服务器占用可视化使用指南

2026 年 10 月 26 日

**摘要**

这篇指南介绍组内服务器监控程序的使用方法，包括 MacOS 和 Windows 系统下的启动、账号连接，以及 CPU、内存、磁盘和任务的查看。程序通过 SSH 连接服务器，将各台机器的状态集中显示在本机浏览器中，方便大家在提交任务前查看资源余量，运行后查看自己的程序。本文配合《服务器使用指南》使用，运行程序和文件传输等操作可以继续参考原指南。

# 目录

**1 服务器基本信息** **3**

**2 监控程序的启动** **3**

2.1 MacOS 系统 . . . . . 3

2.2 Windows 系统 . . . . . 4

**3 连接服务器** **4**

3.1 使用账号密码连接 . . . . . 4

3.2 免密登录与添加服务器 . . . . . 5

**4 资源占用与任务查看** **5**

4.1 CPU 与内存 . . . . . 6

4.2 进程与任务 . . . . . 7

4.3 磁盘容量与挂载路径 . . . . . 7

**5 日常使用** **8**

**6 常见问题** **9**

**7 参考资料** **9**

# 1 服务器基本信息

组内服务器的地址和端口如下。监控程序中已经填入这些信息，使用时填写自己的账号即可。

| 编号 | 位置 | IP 地址 | 端口 |
|---|---|---|---|
| 1 | C814 | `172.17.176.141` | 88 |
| 2 | 8 楼 | `172.17.176.242` | 22 |
| 3 | 8 楼 | `172.17.177.147` | 22 |
| 4 | C8E10 | `172.17.177.162` | 22 |
| 5 | 6 楼 | `172.17.163.12` | 22 |
| 6 | C8E10 | `172.17.177.162` | 23 |
| 7 | C814 | `172.17.176.141` | 3 |

4 号和 6 号、1 号和 7 号分别共用 IP 地址，通过不同端口连接。各台服务器的 CPU、内存和硬盘使用情况可以在监控界面中查看。

# 2 监控程序的启动

监控程序放在 `server_monitor.zip` 中。先完整解压压缩包，进入 `LabMonitor` 文件夹。本机需要安装 Python 3.9 或更新版本，并连接校园内网或相应 VPN。

Python 的安装地址为 `https://www.python.org/downloads/`。

## 2.1 MacOS 系统

对于 MacOS 系统，可以通过以下步骤启动：

1. 打开终端，输入 `python3 --version`，查看本机 Python 版本。
2. 在解压后的文件夹中双击 `Start-Mac.command`。
3. 程序启动后会自动在浏览器中打开监控界面。

MacOS 使用系统自带的 SSH 客户端。也可以在解压后的文件夹中打开终端，输入以下命令启动：

```
python3 tools/launch_monitor.py
```

如果双击时提示文件没有执行权限，可以先在该文件夹的终端运行 `chmod +x Start-Mac.command`，再双击启动。

### 2.2 Windows 系统

对于 Windows 系统，可以通过以下步骤启动：

1. 打开命令提示符，输入 `python --version` 或 `py -3 --version`，查看本机 Python 版本。
2. 首次使用时，双击 `Install-Windows.bat`。脚本会在当前文件夹创建 `.venv`，联网安装 SSH 连接所需的 Paramiko 及其依赖。
3. 安装完成后，双击 `Start-Windows.bat` 打开监控界面。后续使用直接运行这个文件即可。

Windows 通过 Paramiko 建立 SSH 连接。安装依赖后，也可以在当前文件夹的命令提示符运行：

```
.venv\Scripts\python.exe tools\launch_monitor.py
```

Windows 版已完成 SSH 后端和凭据接口测试，完整启动流程尚待 Windows 实机验证。

## 3 连接服务器

### 3.1 使用账号密码连接

首次打开时，服务器的用户名显示为 `your_username`，监控处于停用状态。没有配置免密登录的同学可以直接使用账号密码连接，步骤如下：

1. 点击对应服务器右上角的齿轮，打开“编辑服务器”窗口，如图1。
2. 核对 IP 地址和端口，将“用户名”改为自己在这台服务器上的账号。
3. 在“认证方式”中选择“密码”，填入登录密码。
4. 勾选“记住用户名”和“记住密码”，后续启动时可以自动连接。
5. 勾选“启用此服务器的监控”，点击“保存并连接”。稍等片刻，服务器状态变为“在线”后就可以查看数据。
6. 按同样的方法设置其他服务器。不同服务器的用户名可以分别填写，暂时不用的服务器保留停用状态。




图 1: 编辑服务器连接信息，图中账号和后文数值均为演示数据

“记住用户名”默认勾选。同时勾选“记住密码”后，下次启动程序会读取已保存的登录信息并连接。密码保存在本机的 MacOS 钥匙串或 Windows 凭据管理器中。取消“记住密码”后，密码只在本次运行期间有效；取消“记住用户名”后，下次需要重新填写账号。

### 3.2 免密登录与添加服务器

已经在本机配置 SSH 密钥的同学，可以将认证方式改为“SSH 密钥”，填写本机私钥文件的路径。更换电脑后，可以先使用密码连接，再按需要配置新电脑的免密登录。

点击界面右上角的“添加服务器”，可以填写新的 IP、端口、用户名和认证方式。已有连接通过齿轮修改，删除连接只移除本机的监控项。

## 4 资源占用与任务查看

连接成功后，界面如图2。上方显示在线服务器的资源汇总，下方分别列出各台服务器的 CPU、内存和进程情况。CPU 用于执行计算，内存用于存放程序运行时的数据，磁盘用于保存代码、输入数据和结果文件。




图 2: 服务器监控界面

## 4.1 CPU 与内存

每台服务器的卡片中包含以下信息：

1. **CPU 空闲率**：表示当前采样时间内 CPU 的空闲比例，数值越高，当前可用于计算的资源越多。例如图中 2 号服务器为 62%，共 112 个逻辑核，折算约有 $112 \times 62\% = 69.4$ 个空闲逻辑核。
2. **可用内存**：按照“可用 / 总量”显示，单位为 GiB。例如 `805.1 / 1258.0 GiB` 表示当前约有 805.1 GiB 内存可以使用，其中包含系统可回收的缓存。
3. **负载与更新时间**：负载是近 1 分钟内运行或等待资源的任务数量平均值，更新时间是最近一次成功采样的时间。

CPU 空闲率和可用内存反映整台服务器的情况，上方汇总为各台在线服务器之和。

## 4.2 进程与任务

向下滚动到“进程与任务”，如图3。一个正在运行的程序实例称为一个进程，一个计算任务也可能包含多个进程。




图 3: 进程与任务列表

右上角可以选择两种查看方式：

- **我的进程**：显示各台服务器当前登录账号下的进程。
- **全部进程**：显示当前账号能够查看的所有用户进程，便于了解其他同学的使用情况。

进程列表中常用字段的含义如下：

- **PID、用户**：PID 是进程在该服务器上的编号，用户是运行这个进程的账号。
- **CPU %**：100% 对应一个逻辑核。图中的 280% 约使用 2.8 个逻辑核，多线程程序可以超过 100%。
- **内存 GiB**：该进程当前驻留内存（RSS）。共享内存可能同时计入多个进程。
- **线程、运行时长、状态**：分别表示进程的线程数、已运行时间和当前状态。“休眠”通常表示在等待数据、I/O 或其他任务。
- **命令 / 工作目录**：显示启动程序的命令，以及程序所在的目录。点击进程所在行可以查看完整内容。

上方“运行中的进程”统计状态为 R 或采样期间有 CPU 占用的进程。进程列表默认只显示这些活跃进程；短暂休眠但采样期间仍有计算的进程也会保留。状态下拉框可选择全部状态、运行中、休眠、I/O 等待、已停止或僵尸进程。搜索框可以按程序名、用户名、PID 或工作目录筛选，点击列名可以排序。状态筛选会在排序和自动更新时保留。点击某台服务器或使用下拉框，可以只看该台机器；点击左侧“服务器总览”恢复查看所有服务器。

## 4.3 磁盘容量与挂载路径

点击服务器卡片上的“查看容量与路径”，可以跳到该服务器的“磁盘与挂载”列表，如图4。每一行显示一个存储挂载点的总容量、已用容量、可用容量和挂载路径，容量单位为 GiB（$1\,\mathrm{GiB} = 2^{30}$ 字节）。





图 4: 磁盘容量与挂载路径

挂载路径是存储设备在服务器目录中的入口。例如 `/data1` 是一个挂载路径，保存在 `/data1/your_username/project` 中的文件通常使用这一行所显示的磁盘空间。

查看磁盘时主要关注以下内容：

1. **挂载路径**：各台服务器可能使用 `/data`、`/data1` 或 `/mnt/...` 等路径，实际路径可以从界面复制。保存较大的文件时，在数据盘中使用自己账号的目录。
2. **可用容量**：表示文件系统的剩余可用空间。例如预计保存 50 GiB 的结果，可以选择可用容量充足的目录，并考虑中间文件和日志的大小。
3. **设备 / 文件系统**：如 `/dev/sda1` 和 `ext4`，分别表示设备名称和文件系统类型。
4. **挂载状态**：“读写挂载”表示该文件系统以读写方式挂载，具体文件夹的写权限由账号权限决定。

部分文件系统会预留空间，因此“已用 + 可用”可能小于“总容量”。界面已用比例按“已用 ÷（已用 + 可用）”计算。同一文件系统可能出现在多个挂载路径，容量按对应文件系统计算。

# 5 日常使用

界面默认每 10 秒更新一次，可以选择 5、10、30 或 60 秒，也可以点击“刷新”立即采样。新数据会替换原来的内容，搜索条件和表格位置会保留。连接中断时，界面会显示错误和最近一次成功采样的数据。

提交任务之前，建议查看 CPU 空闲量、可用内存和目标目录的磁盘余量，再根据程序需求设置线程数和任务数量。例如一个任务预计使用 8 个线程、峰值内存 12 GiB、输出 50 GiB，就选择这三项资源均有余量的服务器，并按照原《服务器使用指南》中的方法登录和运行。运行后可以在“我的进程”中查找程序名、PID 和工作目录，结合输出日志查看计算进度和结果。

“暂停”用于停止后续采样，“退出程序”用于关闭本机监控服务。只关闭浏览器标签页时，服务仍在本机运行，重新双击启动文件可以打开原界面。退出监控不会影响服务器上正在运行的任务。

# 6 常见问题

1. **启动时提示缺少 Python 或 Paramiko**。先按第2节的方法检查 Python 版本；Windows 首次使用时运行 `Install-Windows.bat`。安装依赖失败时，检查本机互联网连接后重新运行安装脚本。
2. **连接超时**。检查校园内网或 VPN、IP 地址和端口。单台服务器无法连接时，可以向相应管理员确认机器状态。
3. **出现 `Permission denied`**。核对该服务器的用户名和密码，认证方式选择“密码”。修改后点击“保存并连接”或“刷新”重试。
4. **重启程序后需要重新登录**。在连接设置中勾选“记住用户名”和“记住密码”，重新保存一次。未勾选“记住密码”时，下次启动需要重新填写密码。
5. **远端找不到 Python**。在连接的“更多设置”中填写服务器上的 Python 解释器路径。7 号服务器已预设为 `/usr/local/anaconda3/bin/python3`。
6. **进程列表没有显示预期程序**。检查服务器、登录账号、状态筛选和搜索条件，也可以选择“全部状态”查看；程序已经退出时，可以到任务目录查看日志和结果。
7. **浏览器无法连接监控页面**。重新双击启动文件，使用程序自动打开的地址。浏览器中的 `127.0.0.1` 是本机地址，端口由程序自动选择。
8. **提示服务器主机密钥变化**。向管理员确认服务器是否重装或更换，再更新本机的连接记录。

# 7 参考资料

本文参考刘雷轶男、智朝晖编写的《服务器使用指南》（2024 年 12 月 30 日），原文件保存在项目的 `docs/references/` 中。监控界面和连接方式按本程序当前版本说明，服务器容量以实际采样结果为准。

程序启动文件和说明书位于分发包的主目录。TeX 源码及插图保存在项目的 `docs/guide/` 中。