

# 1. 服务器添加新用户并设定SSH免密登录及sudo权限

以给zero设定服务器登录及sudo权限为例

```
1  cd  ~/
2
3  #添加用户
4  sudo  useradd  zero -d /home/zero
5
6  #设定sudo密码
7  sudo  passwd  zero
8  #请输入新用户sudo密码
9
10 #创建目录及文件
11 sudo  mkdir  /home/zero/.ssh
12 sudo  touch  /home/zero/.ssh/authorized_keys
13
14 #修正所有者
15 sudo  chown  -R zero. /home/zero/.ssh
16
17
18 sudo  rz  -bye
19 #选择zero_rsa.pub 等待上传完成 （如何生成rsa密钥对，参考ssh密钥对生成）
20 sudo  sh  -c 'cat zero_rsa.pub >> /home/zero/.ssh/authorized_keys'
21
22 #检查确认
23 sudo  cat  /home/zero/.ssh/authorized_keys
24
25
26 #修改权限
27 sudo  chmod  700 /home/zero/.ssh
28 sudo  chmod  600 /home/zero/.ssh/authorized_keys
29
30 #设定sudo权限
31 sudo  visudo
32 找到root ALL=(ALL) ALL那一段，在其后添加
33 zero  ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
```

