

 kim han woong 내용추가함.

188188a on 8 Jan

0 contributors

76 lines (61 sloc) | 2.19 KB

VNC

회사 또는 조직에서 일하다보면 원격데스크톱 환경에서 셋팅하는 상황이 많이 발생합니다. 터미널만으로 인스톨 할 수 없는 소프트웨어도 간혹 발생합니다. VNC 서버를 셋팅하는 방법에 대해서 알아보겠습니다.

서버설치

- tigervnc server를 설치합니다.

```
# yum install tigervnc-server
```

- 설정파일을 복사합니다.

```
# cp /lib/systemd/system/vncserver@.service /etc/systemd/system/vncserver@:1.service
```

- vim으로 설정파일을 열고 <USER> 라고 되어있는 부분을 사용자 이름으로 바꾸어주세요.

```
# vim /etc/systemd/system/vncserver@:1.service
```

- sed 명령어(stream editor)를 이용해서 자동으로 문자를 일괄변경 할 수 있습니다.

```
# sed -i -- 's/<USER>/woong/g' /etc/systemd/system/vncserver@:1.service
```

- VNC 서비스를 위한 방화벽을 열어주고 방화벽을 다시 Load 합니다.

```
# firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service vnc-server
# firewall-cmd --reload
```

- vnc에 접속할 계정으로 로그인 후, vncserver 명령어를 입력하여 패스워드 설정을 진행합니다.

```
$ vncserver
```

- VNC 데몬을 활성화합니다.

```
# systemctl daemon-reload
# systemctl enable vncserver@:1.service #부팅이 되더라도 서비스가 활성화 기능켜기
# reboot
# systemctl start vncserver@:1.service
```

Tigervnc 클라이언트 설치

클라이언트 설치 는 yum 을 통해서 간단하게 설치할 수 있습니다.

리눅스

```
# yum install tigervnc
```

macOS

```
$ brew install tiger-vnc
```

접속해보기

- tigerVNC를 이용해서 서버에 접속합니다.
- IP뒤에 `:1` 을 붙혀주세요.

```
192.168.219.105:1
```

macOS

macOS에서는 화면공유를 위해서 무언가를 따로 설치할 필요가 없습니다. 화면공유를 위해서는 터미널에서 아래처럼 입력해주세요.

```
$ sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart --activate
```

Tigervnc 클라이언트 설치

다운로드 : <https://bintray.com/tigervnc/stable/tigervnc/1.9.0>