



# Solaris 10 5/08 安装指南：基于网络的安装



Sun Microsystems, Inc.  
4150 Network Circle  
Santa Clara, CA 95054  
U.S.A.

文件号码 820-4558-10  
2008 年 4 月

版权所有 2008 Sun Microsystems, Inc. 4150 Network Circle, Santa Clara, CA 95054 U.S.A. 保留所有权利。

对于本文中介绍的产品，Sun Microsystems, Inc. 对其所涉及的技术拥有相关的知识产权。需特别指出的是（但不局限于此），这些知识产权可能包含一项或多项美国专利，或在美国和其他国家/地区申请的待批专利。

美国政府权利—商业软件。政府用户应遵循 Sun Microsystems, Inc. 的标准许可协议，以及 FAR（Federal Acquisition Regulations，即“联邦政府采购法规”）的适用条款及其补充条款。

本发行版可能包含由第三方开发的内容。

本产品的某些部分可能是从 Berkeley BSD 系统衍生出来的，并获得了加利福尼亚大学的许可。UNIX 是 X/Open Company, Ltd. 在美国和其他国家/地区独家许可的注册商标。

Sun、Sun Microsystems、Sun 徽标、Solaris 徽标、Java 咖啡杯徽标、docs.sun.com、Sun4U、Power Management、SunOS、Ultra、JumpStart、Java 和 Solaris 是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。所有 SPARC 商标的使用均已获得许可，它们是 SPARC International, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。标有 SPARC 商标的产品均基于由 Sun Microsystems, Inc. 开发的体系结构。

OPEN LOOK 和 Sun<sup>TM</sup> 图形用户界面是 Sun Microsystems, Inc. 为其用户和许可证持有者开发的。Sun 感谢 Xerox 在研究和开发可视或图形用户界面的概念方面为计算机行业所做的开拓性贡献。Sun 已从 Xerox 获得了对 Xerox 图形用户界面的非独占性许可证，该许可证还适用于实现 OPEN LOOK GUI 和在其他方面遵守 Sun 书面许可协议的 Sun 许可证持有者。

本出版物所介绍的产品以及所包含的信息受美国出口控制法制约，并应遵守其他国家/地区的进出口法律。严禁将本产品直接或间接地用于核设施、导弹、生化武器或海上核设施，也不能直接或间接地出口给核设施、导弹、生化武器或海上核设施的最终用户。严禁出口或转口到美国禁运的国家/地区以及美国禁止出口清单中所包含的实体，包括但不限于被禁止的个人以及特别指定的国家/地区的公民。

本文档按“原样”提供，对于所有明示或默示的条件、陈述和担保，包括对适销性、适用性或非侵权性的默示保证，均不承担任何责任，除非此免责声明的适用范围在法律上无效。

# 目录

---

前言 .....	9
第 1 部分 规划从网络进行安装 .....	13
1 在何处查找 <b>Solaris</b> 安装规划信息 .....	15
在何处查找规划和系统要求信息 .....	15
2 预配置系统配置信息（任务） .....	17
预配置系统配置信息的优点 .....	17
使用 sysidcfg 文件进行预配置 .....	18
▼ 创建 sysidcfg 配置文件 .....	19
sysidcfg 文件的语法规则 .....	21
sysidcfg 文件关键字 .....	21
SPARC: 预配置 Power Management 信息 .....	34
3 使用命名服务或 <b>DHCP</b> 进行预配置 .....	37
选择命名服务 .....	37
使用命名服务进行预配置 .....	39
▼ 使用 NIS 预配置语言环境 .....	40
▼ 使用 NIS+ 预配置语言环境 .....	42
使用 DHCP 服务预配置系统配置信息（任务） .....	43
为 Solaris 安装参数创建 DHCP 选项和宏 .....	44

<b>第 2 部分 通过局域网进行安装 .....</b>	<b>55</b>
<b>4 从网络进行安装（概述） .....</b>	<b>57</b>
网络安装介绍 .....	57
网络安装所需的服务器 .....	57
x86: 使用 PXE 通过网络进行引导和安装概述 .....	59
x86: PXE 是什么？ .....	59
x86: 如何使用 PXE 进行引导 .....	59
<b>5 使用 DVD 介质从网络进行安装（任务） .....</b>	<b>61</b>
任务图：使用 DVD 介质从网络进行安装 .....	62
使用 DVD 介质创建安装服务器 .....	63
▼ SPARC: 使用 SPARC 或 x86 DVD 介质创建 SPARC 安装服务器 .....	63
▼ x86: 使用 SPARC 或 x86 DVD 介质创建 x86 安装服务器 .....	68
使用 DVD 映像的子网上创建引导服务器 .....	73
▼ 使用 DVD 映像的子网上创建引导服务器 .....	74
使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统 .....	75
▼ 使用 add_install_client 添加要从网络安装的系统 (DVD) .....	76
使用 DVD 映像从网络安装系统 .....	80
▼ SPARC: 通过网络安装客户机 (DVD) .....	80
▼ x86: 使用 GRUB 通过网络安装客户机 (DVD) .....	82
<b>6 使用 CD 介质从网络进行安装（任务） .....</b>	<b>87</b>
任务图：使用 CD 介质从网络进行安装 .....	88
SPARC: 使用 CD 介质创建 SPARC 安装服务器 .....	89
▼ SPARC: 使用 SPARC 或 x86 CD 介质创建 SPARC 安装服务器 .....	89
x86: 使用 CD 介质创建 x86 安装服务器 .....	96
▼ x86: 使用 x86 CD 介质创建 x86 安装服务器 .....	96
为 CD 介质创建跨平台安装服务器 .....	102
▼ 使用 SPARC CD 介质在 x86 系统上创建 SPARC 安装服务器 .....	102
使用 CD 映像的子网上创建引导服务器 .....	106
▼ 使用 CD 映像的子网上创建引导服务器 .....	106
使用 CD 映像添加要从网络安装的系统 .....	108
▼ 使用 add_install_client 添加要从网络安装的系统 (CD) .....	108

使用 CD 映像从网络安装系统 .....	112
▼ SPARC: 通过网络安装客户机 (CD) .....	112
▼ x86: 使用 GRUB 通过网络安装客户机 (CD) .....	114
<b>7 通过网络进行安装 ( 示例 )</b> .....	121
通过同一子网进行网络安装 ( 示例 ) .....	121
<b>8 从网络进行安装 ( 命令参考 )</b> .....	129
网络安装命令 .....	129
x86: 用于安装的 GRUB 菜单命令 .....	130
<b>第 3 部分 通过广域网进行安装</b> .....	135
<b>9 WAN Boot ( 概述 )</b> .....	137
什么是 WAN Boot? .....	137
何时使用 WAN Boot .....	138
WAN Boot 工作原理 ( 概述 ) .....	138
WAN Boot 安装中的事件序列 .....	138
在 WAN Boot 安装期间保护数据 .....	140
WAN Boot 支持的安全配置 ( 概述 ) .....	142
安全 WAN Boot 安装配置 .....	142
非安全 WAN Boot 安装配置 .....	142
<b>10 准备使用 WAN Boot 进行安装 ( 规划 )</b> .....	143
WAN Boot 要求和指南 .....	143
Web 服务器软件要求和指南 .....	144
服务器配置选项 .....	145
在文档根目录中存储安装和配置文件 .....	145
在 /etc/netboot 分层结构中存储配置和安全信息 .....	146
存储 wanboot - cgi 程序 .....	150
数字证书要求 .....	150
WAN Boot 安全限制 .....	150
收集 WAN Boot 安装的信息 .....	151

<b>11 使用 WAN Boot 进行安装（任务）</b>	153
通过广域网进行安装（任务图）	153
配置 WAN Boot 服务器	156
创建文档根目录	157
创建 WAN Boot Miniroot	157
▼ SPARC: 创建 WAN Boot Miniroot	157
在客户机上验证 WAN Boot 支持	159
▼ 检查客户机 OBP 的 WAN Boot 支持	160
在 WAN Boot 服务器上安装 wanboot 程序	161
▼ SPARC: 在 WAN Boot 服务器上安装 wanboot 程序	161
在 WAN Boot 服务器上创建 /etc/netboot 分层结构	163
▼ 在 WAN Boot 服务器上创建 /etc/netboot 分层结构	163
将 WAN Boot CGI 程序复制到 WAN Boot 服务器	165
▼ 将 wanboot - cgi 程序复制到 WAN Boot 服务器	165
▼（可选）配置 WAN Boot 日志服务器	166
（可选）使用 HTTPS 保护数据	167
▼（可选）使用数字证书进行服务器和客户机认证	168
▼（可选）创建一个散列密钥和一个加密密钥	170
创建自定义 JumpStart 安装文件	172
▼ 创建 Solaris Flash 归档文件	173
▼ 创建 sysidcfg 文件	174
▼ 创建配置文件	176
▼ 创建 rules 文件	177
（可选）创建开始脚本和结束脚本	179
创建配置文件	180
▼ 创建系统配置文件	180
▼ 创建 wanboot.conf 文件	182
（可选）使用 DHCP 服务器提供配置信息	186
<b>12 SPARC: 使用 WAN Boot 进行安装（任务）</b>	187
任务图：使用 WAN Boot 安装客户机	187
准备进行 WAN Boot 安装的客户机	188
▼ 检查客户机 OBP 中的 net 设备别名	188
在客户机上安装密钥	190
▼ 在客户机 OBP 中安装密钥	190

▼ 在运行中的客户机上安装散列密钥和加密密钥 .....	193
安装客户机 .....	195
▼ 执行非交互式 WAN Boot 安装 .....	196
▼ 执行交互式 WAN Boot 安装 .....	198
▼ 使用 DHCP 服务器执行 WAN Boot 安装 .....	201
▼ 使用本地 CD 介质执行 WAN Boot 安装 .....	203
<b>13 SPARC: 使用 WAN Boot 进行安装 ( 示例 )</b> .....	207
样例站点安装 .....	208
创建文档根目录 .....	209
创建 WAN Boot Miniroot .....	209
检查客户机 OBP 的 WAN Boot 支持 .....	209
在 WAN Boot 服务器上安装 wanboot 程序 .....	210
创建 /etc/netboot 分层结构 .....	210
将 wanboot-cgi 程序复制到 WAN Boot 服务器 .....	211
( 可选 ) 将 WAN Boot 服务器配置为日志服务器 .....	211
将 WAN Boot 服务器配置为使用 HTTPS .....	211
为客户机提供受信任证书 .....	211
( 可选 ) 将私钥和证书用于客户机认证 .....	212
为服务器和客户机创建密钥 .....	212
创建 Solaris Flash 归档文件 .....	213
创建 sysidcfg 文件 .....	213
创建客户机的配置文件 .....	214
创建并验证 rules 文件 .....	214
创建系统配置文件 .....	215
创建 wanboot.conf 文件 .....	215
检查 OBP 中的 net 设备别名 .....	217
在客户机上安装密钥 .....	217
安装客户机 .....	218
<b>14 WAN Boot ( 参考 )</b> .....	221
WAN Boot 安装命令 .....	221
OBP 命令 .....	223
系统配置文件设置和语法 .....	224
wanboot.conf 文件参数和语法 .....	225

<b>第 4 部分 附录</b>	229
<b>A 疑难解答（任务）</b>	231
设置网络安装时的的问题	231
引导系统时的的问题	232
从介质引导：错误消息	232
从介质引导：一般问题	233
从网络引导：错误消息	234
从网络引导：一般问题	236
Solaris OS 的初始安装	237
▼ x86: 检查 IDE 磁盘上的坏块	238
升级 Solaris 操作系统	239
升级：错误消息	239
升级：一般问题	241
▼ 在升级失败后继续进行升级	242
x86: 使用 GRUB 时，Solaris Live Upgrade 出现问题	242
▼ 在运行 Veritas VxVm 时使用 Solaris Live Upgrade 进行升级，系统将发出警告音	244
x86: 缺省情况下不会在不包含现有服务分区的系统上创建服务分区	246
▼ 从网络安装映像或 Solaris DVD 安装软件	247
▼ 从 Solaris Software - 1 CD 或从网络安装映像安装	247
<b>B 远程安装或升级（任务）</b>	249
SPARC: 使用 Solaris 安装程序从远程 DVD-ROM 或 CD-ROM 安装或升级	249
▼ SPARC: 从远程 DVD-ROM 和 CD-ROM 安装或升级	249
<b>词汇表</b>	253
<b>索引</b>	265



# 前言

---

本书介绍如何从局域网或广域网远程安装 Solaris™ 操作系统 (Solaris OS)。

本书不包括关于如何设置系统硬件或其他外围设备的说明。

---

注 - 此 Solaris 发行版支持使用以下 SPARC® 和 x86 系列处理器体系结构的系统：  
： UltraSPARC®、SPARC64、AMD64、Pentium 和 Xeon EM64T。这些支持的系统可以在  
<http://www.sun.com/bigadmin/hcl> 上的 Solaris OS: Hardware Compatibility Lists 中找到。  
本文档列举了在不同类型的平台上进行实现时的所有差别。

在本文档中，这些与 x86 相关的术语表示以下含义：

- "x86" 泛指 64 位和 32 位的 x86 兼容产品系列。
- "x64" 指出了有关 AMD64 或 EM64T 系统的特定 64 位信息。
- "32 位 x86" 指出了有关基于 x86 系统的特定 32 位信息。

若想了解本发行版支持哪些系统，请参见 Solaris 10 硬件兼容性列表。

---

## 目标读者

本书适用于负责安装 Solaris 软件的系统管理员。本书为在联网环境中管理多台 Solaris 计算机的企业系统管理员提供高级的 Solaris 安装信息。

有关基本安装信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：基本安装》。

## 相关书籍

表 P-1 列出了适用于系统管理员的文档。

表 P-1 您是否为安装 Solaris 的系统管理员？

描述	信息
是否需要系统要求或较高层面的规划信息？或者，是否需要有关基于 GRUB 的引导、Solaris Zones 分区技术或创建 RAID-1 卷的较高层面的概述？	《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》
是否需要从 DVD 或 CD 介质安装单系统？Solaris 安装程序将指导您逐步完成安装过程。	《Solaris 10 5/08 安装指南：基本安装》
是否需要在几乎不停机的情况下升级或修补系统？如果使用 Solaris Live Upgrade 进行升级，可节省系统停机时间。	《Solaris 10 5/08 安装指南：Solaris Live Upgrade 和升级规划》
是否需要通过网络或 Internet 执行安全的安装？请使用 WAN Boot 来安装远程客户机。或者，是否需要通过网络从网络安装映像进行安装？Solaris 安装程序将指导您逐步完成安装过程。	《Solaris 10 5/08 安装指南：基于网络的安装》
是否需要快速安装或修补多个系统？请使用 Solaris Flash 软件创建 Solaris Flash 归档文件，然后在克隆系统上安装 OS 副本。	《Solaris 10 5/08 安装指南：Solaris Flash 归档文件（创建和安装）》
是否需要备份系统？	《系统管理指南：设备和文件系统》中的第 24 章“备份和恢复文件系统（概述）”
是否需要适用于此发行版的疑难解答信息、已知问题列表或修补程序列表？	Solaris 发行说明
是否需要检验您的系统能否在 Solaris 上正常工作？	SPARC：Solaris Sun 硬件平台指南
是否需要检查在此发行版中添加、删除或更改了哪些软件包？	Solaris Package List
是否需要检验您的系统和设备能否与基于 SPARC 和 x86 的 Solaris 系统及其他第三方供应商产品一起工作？	适用于 x86 平台的《Solaris 硬件兼容性列表》

# 文档、支持和培训

Sun Web 站点提供有关以下附加资源的信息：

- 文档 (<http://www.sun.com/documentation/>)
- 支持 (<http://www.sun.com/support/>)
- 培训 (<http://www.sun.com/training/>)

# 印刷约定

下表介绍了本书中的印刷约定。

表 P-2 印刷约定

字体或符号	含义	示例
AaBbCc123	命令、文件和目录的名称；计算机屏幕输出	编辑 .login 文件。 使用 ls -a 列出所有文件。 machine_name% you have mail.
<b>AaBbCc123</b>	用户键入的内容，与计算机屏幕输出的显示不同	machine_name% <b>su</b> Password:
<i>aabbcc123</i>	要使用实名或值替换的命令行占位符	删除文件的命令为 rm <i>filename</i> 。
<i>AaBbCc123</i>	保留未译的新词或术语以及要强调的词	这些称为 <i>Class</i> 选项。 <b>注意：</b> 有些强调的项目在联机时以粗体显示。
<b>新词术语强调</b>	新词或术语以及要强调的词	<b>高速缓存</b> 是存储在本地的副本。 请勿保存文件。
《书名》	书名	阅读《用户指南》的第 6 章。

## 命令中的 shell 提示符示例

下表列出了 C shell、Bourne shell 和 Korn shell 的缺省 UNIX® 系统提示符和超级用户提示符。

表 P-3 shell 提示符

shell	提示符
C shell 提示符	machine_name%
C shell 超级用户提示符	machine_name#
Bourne shell 和 Korn shell 提示符	\$
Bourne shell 和 Korn shell 超级用户提示符	#





## 第 1 部分

# 规划从网络进行安装

此部分描述了如何规划从网络进行的安装。



# 在何处查找 Solaris 安装规划信息

本书介绍如何通过局域网或广域网远程安装 Solaris OS。

本章介绍为成功完成安装而进行的准备工作。许多准备任务对于所有 Solaris 安装都是通用的，所以在一个主规划文档中进行介绍。

## 在何处查找规划和系统要求信息

《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》提供了系统要求和较高层面的规划信息，如文件系统规划原则和升级规划以及其他更多信息。下面的列表介绍了该规划书籍中的章节。

规划指南中的章节说明	参考
本章介绍 Solaris 安装程序的新增功能。	《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的第 2 章“Solaris 安装的新增功能”
本章提供有关在安装或升级 Solaris OS 之前需要做出哪些决定的信息。例如，您可以找到有关决定何时使用网络安装映像或 DVD 介质以及所有 Solaris 安装程序的说明这样一些信息。	《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的第 3 章“Solaris 安装和升级（汇总信息）”
本章说明安装或升级到 Solaris OS 的系统要求，还提供了关于规划磁盘空间和缺省的交换空间分配的通用原则。此外，还介绍了一些升级限制。	《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的第 4 章“系统要求、原则和升级（规划）”
本章提供有助于您收集安装或升级系统所需的全部信息的核对表。如果您要执行交互式安装，这会很有用。您可以在该核对表中找到执行交互式安装所需的所有信息。	《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的第 5 章“在安装或升级前收集信息（规划）”
该书这一部分的所含章节概述了与 Solaris OS 安装或升级有关的多种技术。同时，还提供与这些技术相关的原则和要求。这些章节中包含有关基于 GRUB 的引导、Solaris Zones 分区技术和可以在安装时创建的 RAID-1 卷的信息。	《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的第 II 部分,“了解与 GRUB、Solaris Zones 和 RAID-1 卷相关的安装”





## 预配置系统配置信息（任务）

---

本章介绍如何使用 `sysidcfg` 文件预配置系统信息。预配置有助于避免在安装 Solaris OS 时被提示输入此信息。本章还说明了如何预配置 Power Management™ 信息。本章包含以下几节：

- 第 17 页中的“预配置系统配置信息的优点”
- 第 18 页中的“使用 `sysidcfg` 文件进行预配置”
- 第 34 页中的“SPARC: 预配置 Power Management 信息”

### 预配置系统配置信息的优点

各种安装方法都需要关于系统的配置信息，如外围设备、主机名、Internet 协议 (Internet Protocol, IP) 地址和命名服务。在安装工具提示您提供配置信息之前，它们会检查存储在其他位置的配置信息。

您可以选择以下方法之一来预配置系统信息。

表 2-1 预配置选项

预配置文件或服务	描述	详细信息
<code>sysidcfg</code> 文件	使用 <code>sysidcfg</code> 文件中的关键字，预设置域名、网络掩码、DHCP、IPv6 和其他参数。	第 18 页中的“使用 <code>sysidcfg</code> 文件进行预配置”
命名服务	通过预配置命名服务中的系统信息，预设置主机名和 IP 地址。	第 39 页中的“使用命名服务进行预配置”
DHCP	通过 DHCP，TCP/IP 网络中的主机系统可以在系统引导时针对网络自动进行配置。DHCP 可以根据需要将 IP 地址租用给客户机来实现对 IP 地址的管理。	第 43 页中的“使用 DHCP 服务预配置系统配置信息（任务）”

有关选择预配置方法的更多详细信息，请参见第 37 页中的“选择命名服务”。

如果 Solaris 安装程序或自定义 JumpStart™ 安装程序检测到预配置的系统信息，那么安装程序就不会提示您输入该信息。例如，您有若干个系统，您不希望每次在其中某个系统上安装当前 Solaris 发行版时都提示输入时区。您可以在 sysidcfg 文件或命名服务数据库中指定时区。这样在安装当前 Solaris 发行版时，安装程序就不会提示您输入时区了。

## 使用 sysidcfg 文件进行预配置

您可以在 sysidcfg 文件中指定一组关键字以预配置系统。第 21 页中的“sysidcfg 文件关键字”中对这些关键字进行了描述。

注 – 在安装 Solaris OS 期间，sysidcfg 文件中的 name\_service 关键字会自动设置命名服务。此设置将覆盖先前为 site.xml 设置的 SMF 服务。因此，您可能需要在安装之后重置名称服务。

您必须为每个需要不同配置信息的系统创建一个唯一的 sysidcfg 文件。如果要为一组系统指定相同的时区，那么您可以使用同一个 sysidcfg 文件预配置这些系统上的时区。但是，如果要为其中每个系统预先配置一个不同的 root（超级用户）口令，则需要为每个系统创建一个唯一的 sysidcfg 文件。

您可以将 sysidcfg 文件放在以下位置之一。

表 2-2 sysidcfg 位置

NFS 文件系统	如果您将 sysidcfg 文件放在共享的 NFS 文件系统中，则当您设置系统以便从网络安装时，必须使用 add_install_client(1M) 命令的 -p 选项。-p 选项指定了安装当前 Solaris 发行版时，系统可以找到 sysidcfg 文件的位置。
UFS 或 PCFS 软盘	<p>将 sysidcfg 文件放在软盘的根 (/) 目录中。</p> <p>如果要执行自定义 JumpStart 安装，且要使用软盘上的 sysidcfg 文件，那么您必须将 sysidcfg 文件放在配置文件软盘上。要创建配置文件软盘，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：自定义 JumpStart 和高级安装》中的“创建独立系统的配置文件软盘”。</p> <p>在一个目录或一张软盘中只能放置一个 sysidcfg 文件。如果创建了多个 sysidcfg 文件，那么您必须将各个文件放在不同的目录或不同的软盘中。</p>

表 2-2 sysidcfg 位置 (续)

HTTP 或 HTTPS 服务器	如果要执行 WAN Boot 安装, 请将 sysidcfg 文件放在 Web 服务器的文档根目录中。
------------------	---

您可以使用命名服务或 DHCP 来预配置系统。有关信息, 请参见第 3 章。

## ▼ 创建 sysidcfg 配置文件

- 1 使用所需关键字在文本编辑器中创建名为 sysidcfg 的文件。
- 2 使用表 2-2 中介绍的位置之一, 使 sysidcfg 文件可供客户机使用。

### 示例 2-1 SPARC: sysidcfg 文件

以下示例是一个基于 SPARC 的系统的 sysidcfg 文件。该系统的主机名、IP 地址和网络掩码均已通过编辑命名服务进行了预配置。因为所有的系统配置信息都已在此文件中预配置, 所以您可以使用自定义 JumpStart 配置文件来执行自定义 JumpStart 安装。在此示例中, NFSv4 域名自动从命名服务中派生。因为此示例中不包含 service\_profile 关键字, 所以在安装期间, 配置不会针对网络服务而更改。

```
keyboard=US-English
system_locale=en_US
timezone=US/Central
terminal=sun-cmd
timeserver=localhost
name_service=NIS {domain_name=marquee.central.example.com
                  name_server=nmsvr2(172.31.112.3)}
nfs4_domain=dynamic
root_password=m4QP0WNY
network_interface=hme0 {hostname=host1
                        default_route=172.31.88.1
                        ip_address=172.31.88.210
                        netmask=255.255.0.0
                        protocol_ipv6=no}
security_policy=kerberos {default_realm=example.com
                          admin_server=krbadmin.example.com
                          kdc=kdc1.example.com,
                          kdc2.example.com}
```

### 示例 2-2 x86: sysidcfg 文件

以下这个 sysidcfg 文件样例用于一组基于 x86 的系统。在此示例中, 将 NFSv4 域名指定为 example.com。此自定义名称会覆盖缺省域名。另外, 在此示例中, 网络服务被禁用, 或被限制为只能进行本地连接。

```
keyboard=US-English
timezone=US/Central
timeserver=timhost1
terminal=ibm-pc
service_profile=limited_net

name_service=NIS {domain_name=marquee.central.example.com
                  name_server=nmsvr2(172.25.112.3)}
nfs4_domain=example.com
root_password=URFUni9
```

### 示例 2-3 用于配置多个接口的 sysidcfg 文件

以下 sysidcfg 文件样例中，为 eri0 和 eri1 网络接口指定了配置信息。eri0 接口被配置为主网络接口，而 eri1 被配置为辅助网络接口。在本示例中，NFSv4 域名自动从命名服务中派生。

```
timezone=US/Pacific
system_locale=C
terminal=xterms
timeserver=localhost
network_interface=eri0 {primary
                        hostname=host1
                        ip_address=192.168.2.7
                        netmask=255.255.255.0
                        protocol_ipv6=no
                        default_route=192.168.2.1}

network_interface=eri1 {hostname=host1-b
                        ip_address=192.168.3.8
                        netmask=255.255.255.0
                        protocol_ipv6=no
                        default_route=NONE}

root_password=JE2C35JGZi4B2
security_policy=none
name_service=NIS {domain_name=domain.example.com
                  name_server=nis-server(192.168.2.200)}
nfs4_domain=dynamic
```

### 更多信息 继续安装

从网络安装系统时，如果您计划使用 sysidcfg 文件，那么您需要设置一个安装服务器，并将系统添加为安装客户机。有关更多信息，请参见第 4 章。

如果您计划在 WAN Boot 安装中使用 sysidcfg 文件，那么您需要执行其他任务。更多信息，请参见第 9 章。

如果您计划在自定义 JumpStart 安装中使用 sysidcfg 文件，则必须创建一个配置文件和一个 rules.ok 文件。有关更多信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：自定义 JumpStart 和高级安装》中的第 2 章“自定义 JumpStart（概述）”。

**另请参见** 有关 sysidcfg 文件的更多信息，请参见 sysidcfg(4) 手册页。

## sysidcfg 文件的语法规则

您可以在 sysidcfg 文件中使用以下两种类型的关键字：独立关键字和依赖关键字。仅当其位于独立关键字中时，才能保证依赖关键字是唯一的。用关联的独立关键字对依赖关键字进行标识后，该依赖关键字才能存在。

在本示例中，name\_service 是独立关键字，而 domain\_name 和 name\_server 是依赖关键字：

```
name_service=NIS {domain_name=marquee.central.example.com
name_server=connor(192.168.112.3)}
```

语法规则	示例
独立关键字可以按任意顺序列出。	pointer=MS-S display=ati {size=15-inch}
关键字不区分大小写。	TIMEZONE=US/Central terminal=sun-cmd
将所有的依赖关键字括在花括号 ({} ) 中，以将其绑定到关联的独立关键字。	name_service=NIS {domain_name=marquee.central.example.com name_server=connor(192.168.112.3)}
（可选）将值括在单引号 (') 或双引号 (") 中。	network_interface='none'
对于除 network_interface 关键字之外的所有其他关键字，一个关键字只有一个实例有效。如果多次指定一个关键字，那么将仅使用该关键字的第一个实例。	name_service=NIS name_service=DNS

## sysidcfg 文件关键字

表 2-3 列出了可在 sysidcfg 文件中用来配置系统信息的关键字。

表 2-3 可在 sysidcfg 中使用的关键字

配置信息	关键字
键盘布局 and 语言	第 22 页中的 “ <a href="#">keyboard</a> 关键字”
命名服务、域名和名称服务器	第 23 页中的 “ <a href="#">name_service</a> 关键字”
网络接口、主机名、Internet 协议 (Internet Protocol, IP) 地址、网络掩码、DHCP 和 IPv6	第 26 页中的 “ <a href="#">network_interface</a> 关键字”
NFSv4 的域名定义	第 31 页中的 “ <a href="#">nfs4_domain</a> 关键字”
超级用户口令	第 32 页中的 “ <a href="#">root_password</a> 关键字”
安全策略	第 32 页中的 “ <a href="#">security_policy</a> 关键字”
网络安全性配置文件	第 32 页中的 “ <a href="#">service_profile</a> 关键字”
用于显示安装程序和桌面的语言	第 33 页中的 “ <a href="#">system_locale</a> 关键字”
终端类型	第 33 页中的 “ <a href="#">terminal</a> 关键字”
时区	第 33 页中的 “ <a href="#">timezone</a> 关键字”
日期和时间	第 34 页中的 “ <a href="#">timeserver</a> 关键字”

以下各节描述了可在 `sysidcfg` 文件中使用的关键字。

### keyboard 关键字

`sysidkdb` 工具可配置 USB 语言及其相应的键盘布局。

将会发生以下过程：

- 如果键盘是自识别键盘，则会在安装期间自动配置键盘语言和布局。
- 如果键盘不是自识别键盘，`sysidkdb` 工具可在安装期间为您提供支持的键盘布局列表，以便您可以选择布局以进行键盘配置。

---

注 – PS/2 键盘不是自识别键盘。在安装期间将会要求您选择键盘布局。

---

可以使用 `keyboard` 关键字配置键盘语言及其相应的键盘布局信息。每种语言都有其自己的键盘布局。请使用以下语法选择语言及其相应的布局。

`keyboard=keyboard_layout`

例如，以下项可设置德语的键盘语言及其相应的键盘布局：

`keyboard=German`

为 *keyboard\_layout* 提供的值必须为有效值。否则，在安装期间必须进行交互式响应。有效的 *keyboard\_layout* 字符串在 */usr/share/lib/keytables/type\_6/kbd\_layouts* 文件中进行定义。

---

仅适用于 SPARC – 以前，在安装期间 USB 键盘假定自识别值为 1。因此，所有非自识别键盘总是在安装期间配置为美国英语键盘布局。

---

如果键盘不是自识别键盘，并且您希望在 JumpStart 安装期间防止进行提示，请在 *sysidcfg* 文件中选择键盘语言。对于 JumpStart 安装，缺省配置是美国英语。要选择其他语言及其相应的键盘布局，请按照上面所提供的示例来设置 *sysidcfg* 文件中的键盘项。

有关详细信息，请参见 *sysidcfg(4)* 和 *sysidtool (1M)* 手册页。

## name\_service 关键字

您可以使用 *name\_service* 关键字来配置系统的命名服务、域名和名称服务器。以下样例显示了 *name\_service* 关键字的通用语法。

```
name_service=name-service {domain_name=domain-name
                           name_server=name-server
                           optional-keyword=value}
```

只选择一个 *name\_service* 值；根据需要包含以下所有关键字，或不包含其中的任何关键字：*domain\_name*、*name\_server* 或可选关键字；如果未使用关键字，请省略花括号 {}。

---

注 – 在安装 Solaris OS 期间，*sysidcfg* 文件中的 *name\_service* 选项会自动设置命名服务。此设置将覆盖先前为 *site.xml* 设置的 SMF 服务。因此，您可能需要在安装之后重置名称服务。

---

以下部分对用于配置系统，以使用特定命名服务的关键字语法进行了说明。

## name\_service 关键字的 NIS 语法

请使用以下语法来配置系统，以使用 NIS 命名服务。

```
name_service=NIS {domain_name=domain-name
                  name_server=hostname(ip-address)}
```

*domain-name*      指定域名

*hostname*          指定名称服务器的主机名

*ip-address*        指定名称服务器的 IP 地址

#### 示例 2-4 使用 name\_service 关键字指定 NIS 服务器

以下示例指定域名为 `west.example.com` 的 NIS 服务器。服务器的主机名为 `timber`，服务器 IP 地址为 `192.168.2.1`。

```
name_service=NIS {domain_name=west.example.com
                  name_server=timber(192.168.2.1)}
```

有关 NIS 名称服务的更多信息，请参见《系统管理指南：名称和目录服务（DNS、NIS 和 LDAP）》。

### name\_service 关键字的 NIS+ 语法

请使用以下语法来配置系统，以使用 NIS 名称服务。

```
name_service=NIS+ {domain_name=domain-name
                   name_server=hostname(ip-address)}
```

<i>domain-name</i>	指定域名
<i>hostname</i>	指定名称服务器的主机名
<i>ip-address</i>	指定名称服务器的 IP 地址

#### 示例 2-5 使用 name\_service 关键字指定 NIS+ 服务器

以下示例指定域名为 `west.example.com` 的 NIS+ 服务器。服务器的主机名为 `timber`，服务器 IP 地址为 `192.168.2.1`。

```
name_service=NIS+ {domain_name=west.example.com
                   name_server=timber(192.168.2.1)}
```

有关 NIS+ 名称服务的更多信息，请参见《System Administration Guide: Naming and Directory Services (NIS+)》。

### name\_service 关键字的 DNS 语法

请使用以下语法来配置系统，以使用 DNS。

```
name_service=DNS {domain_name=domain-name
                  name_server=ip-address,ip-address,ip-address
                  search=domain-name,domain-name,domain-name,
                        domain-name,domain-name,domain-name}
```

`domain_name=domain-name` 指定域名。



<code>name_server=ip-address</code>	指定 DNS 服务器的 IP 地址。您最多可以将三个 IP 地址指定为 <code>name_server</code> 关键字的值。
<code>search=domain-name</code>	(可选) 指定附加域, 以查找命名服务信息。您最多可以指定六个域名以进行查找, 且每个查找项的总长度不能超过 250 个字符。

#### 示例 2-6 使用 `name_service` 关键字指定 DNS 服务器

以下示例指定域名为 `west.example.com` 的 DNS 服务器。服务器 IP 地址为 `10.0.1.10` 和 `10.0.1.20`。`example.com` 和 `east.example.com` 作为附加域列出, 以查找命名服务信息。

```
name_service=DNS {domain_name=west.example.com
                  name_server=10.0.1.10,10.0.1.20
                  search=example.com,east.example.com}
```

有关 DNS 名称服务的更多信息, 请参见《系统管理指南: 名称和目录服务 (DNS、NIS 和 LDAP)》。

### `name_service` 关键字的 LDAP 语法

请使用以下语法来配置系统, 以使用 LDAP。

```
name_service=LDAP {domain_name=domain_name
                   profile=profile_name profile_server=ip_address
                   proxy_dn="proxy_bind_dn" proxy_password=password}
```

<code>domain_name</code>	指定 LDAP 服务器的域名。
<code>profile_name</code>	指定要用来配置系统的 LDAP 配置文件的名称。
<code>ip_address</code>	指定 LDAP 配置文件服务器的 IP 地址。
<code>proxy_bind_dn</code>	(可选) 指定代理绑定的独特名称。您必须将 <code>proxy_bind_dn</code> 值括在双引号中。
<code>password</code>	(可选) 指定客户机代理的口令。

#### 示例 2-7 使用 `name_service` 关键字指定 LDAP 服务器

以下示例指定具有以下配置信息的 LDAP 服务器。

- 域名为 `west.example.com`。
- 安装程序使用名为 `default` 的 LDAP 配置文件来配置系统。
- LDAP 服务器的 IP 地址为 `172.31.2.1`。
- 代理绑定的独特名称包含以下信息。

示例 2-7 使用 name\_service 关键字指定 LDAP 服务器 (续)

- 该项的通用名称为 proxyagent。
- 组织单元为 profile。
- 代理域包括 west、example 和 com 域组件。
- 代理口令为 password。

```
name_service=LDAP {domain_name=west.example.com
                    profile=default
                    profile_server=172.31.2.1
                    proxy_dn="cn=proxyagent,ou=profile,
                    dc=west,dc=example,dc=com"
                    proxy_password=password}
```

有关如何使用 LDAP 的更多信息，请参见《系统管理指南：名称和目录服务（DNS、NIS 和 LDAP）》。

## network\_interface 关键字

请使用 network\_interface 关键字执行以下任务。

- 指定主机名
- 指定 IP 地址
- 指定缺省路由器地址
- 指定网络掩码值
- 使用 DHCP 配置网络接口
- 在网络接口上启用 IPv6

以下部分说明了如何使用 network\_interface 关键字配置系统接口。

## 非联网系统的语法

要断开系统的网络连接，请将 network\_interface 值设置为 none。例如：

```
network_interface=none
```

## 用于配置单接口的语法

您可以使用以下数种方法利用 network\_interface 关键字来配置单接口。

- **使用 DHCP**—可以使用网络上的 DHCP 服务器来配置网络接口。有关如何在安装中使用 DHCP 服务器的更多信息，请参见第 43 页中的“使用 DHCP 服务预配置系统配置信息（任务）”。

要使用 DHCP 服务器以在系统上配置单接口，请使用 `network_interface` 关键字的以下语法。

```
network_interface=PRIMARY or value
                        {dhcp protocol_ipv6=yes-or-no}
```

**PRIMARY**                      指示安装程序配置在系统上找到的第一个正常运行的非回送接口。其顺序与使用 `ifconfig` 命令时显示的顺序相同。如果没有正常运行的接口，那么将使用第一个非回送接口。如果没有找到非回送接口，说明系统没有联网。

*value*                        指示安装程序配置特定的接口，如 `hme0` 或 `eri1`。

`protocol_ipv6=yes-or-no`      指示安装程序将系统配置为使用 IPv6，或配置为不使用 IPv6。

对于 WAN Boot 安装，必须将其设置为 `protocol_ipv6=no`。

- **不使用 DHCP**— 如果不想使用 DHCP 来配置网络接口，那么您可以在 `sysidcfg` 文件中指定配置信息。要指示安装程序在系统上配置单接口，但不使用 DHCP，请使用以下语法。

```
network_interface=PRIMARY or value
                        {hostname=host_name
                        default_route=ip_address
                        ip_address=ip_address
                        netmask=netmask
                        protocol_ipv6=yes_or_no}
```

**PRIMARY**                      指示安装程序配置在系统上找到的第一个正常运行的非回送接口。其顺序与使用 `ifconfig` 命令时显示的顺序相同。如果没有正常运行的接口，那么将使用第一个非回送接口。如果没有找到非回送接口，说明该系统没有联网。

---

注 - 如果要配置多个接口，那么请不要使用 **PRIMARY** 关键字值。

---

*value*                        指示安装程序配置特定的接口，如 `hme0` 或 `eri1`。

`hostname=host_name`            (可选) 指定系统的主机名。

<code>default_route=ip_address</code> 或 <code>NONE</code>	(可选) 指定缺省路由器的 IP 地址。如果要安装程序使用 ICMP 路由器发现协议来检测路由器, 那么请省略此关键字。
---	--

---

注 - 如果安装程序无法检测到路由器, 那么将在安装期间提示您输入路由器信息。

---

<code>ip_address=ip_address</code>	(可选) 指定系统的 IP 地址。
<code>netmask=netmask</code>	(可选) 指定系统的网络掩码值。
<code>protocol_ipv6=yes_or_no</code>	(可选) 指示安装程序将系统配置为使用 IPv6, 或配置为不使用 IPv6。

---

注 - 要执行自动自定义 JumpStart 安装, 您必须指定 `protocol_ipv6` 关键字的值。

对于 WAN Boot 安装, 必须将其设置为 `protocol_ipv6=no`。

---

根据需要, 可以包含 `hostname`、`ip_address` 和 `netmask` 这三个关键字的任意组合, 或者三者都不包含。如果未使用这三个关键字中的任何一个, 那么请省略花括号 ({}).

示例 2-8 使用 DHCP 和 `network_interface` 关键字配置单接口

以下示例指示安装程序使用 DHCP 来配置 `eri0` 网络接口。未启用 IPv6 支持。

```
network_interface=eri0 {dhcp protocol_ipv6=no}
```

示例 2-9 通过使用 `network_interface` 关键字指定配置信息来配置单接口

以下示例使用以下设置来配置接口 `eri0`。

- 主机名设置为 `host1`。
- IP 地址设置为 `172.31.88.100`。
- 网络掩码设置为 `255.255.255.0`。
- 未在接口上启用 IPv6 支持。

```
network_interface=eri0 {hostname=host1 ip_address=172.31.88.100  
                        netmask=255.255.255.0 protocol_ipv6=no}
```

## 用于配置多个接口的语法

您可以在 `sysidcfg` 文件中配置多个网络接口。对于要配置的每个接口，请在 `sysidcfg` 文件中包含一个 `network_interface` 项。

您可以使用以下数种方法利用 `network_interface` 关键字来配置多个接口。

- **使用 DHCP**—您可以使用网络上的 DHCP 服务器来配置网络接口。有关如何在安装中使用 DHCP 服务器的更多信息，请参见第 43 页中的“使用 DHCP 服务预配置系统配置信息（任务）”。

要使用 DHCP 服务器来配置系统上的网络接口，请使用 `network_interface` 关键字的以下语法。

<code>network_interface=value {primary</code>	
<code>dhcp protocol_ipv6=yes-or-no}</code>	
<code>value</code>	指示安装程序配置特定的接口，如 <code>hme0</code> 或 <code>eri1</code> 。
<code>primary</code>	（可选）将 <code>value</code> 指定为主接口。
<code>protocol_ipv6=yes-or-no</code>	指示安装程序将系统配置为使用 IPv6，或配置为不使用 IPv6。

---

注 - 对于 WAN Boot 安装，必须将其设置为 `protocol_ipv6=no`。

---

- **不使用 DHCP**—如果不想使用 DHCP 来配置网络接口，那么您可以在 `sysidcfg` 文件中指定配置信息。要指示安装程序配置多个接口，但不使用 DHCP，请使用以下语法。

<code>network_interface=value {primary hostname=host_name</code>	
<code>default_route=ip_address or NONE</code>	
<code>ip_address=ip_address</code>	
<code>netmask=netmask</code>	
<code>protocol_ipv6=yes_or_no}</code>	
<code>value</code>	指示安装程序配置特定的接口，如 <code>hme0</code> 或 <code>eri1</code> 。
<code>primary</code>	（可选）将 <code>value</code> 指定为主接口。
<code>hostname=host_name</code>	（可选）指定系统的主机名。
<code>default_route=ip_address or NONE</code>	（可选）指定缺省路由器的 IP 地址。如果要安装程序使用 ICMP 路由器发现协议来检测路由器，那么请省略此关键字。

如果您在 `sysidcfg` 文件中配置多个接口，请将每个不使用静态缺省路由的辅助接口设置为 `default_route=NONE`。

---

注 - 如果安装程序无法检测到路由器，那么将在安装期间提示您输入路由器信息。

---

`ip_address=ip_address`  
`netmask=netmask`  
`protocol_ipv6=yes_or_no`

(可选) 指定系统的 IP 地址。  
(可选) 指定系统的网络掩码值。  
(可选) 指示安装程序将系统配置为使用 IPv6，或配置为不使用 IPv6。

---

注 - 要执行自动自定义 JumpStart 安装，您必须指定 `protocol_ipv6` 关键字的值。

对于 WAN Boot 安装，必须将其设置为 `protocol_ipv6=no`。

---

根据需要，可以包含 `hostname`、`ip_address` 和 `netmask` 这三个关键字的任意组合，或者三者都不包含。如果未使用这三个关键字中的任何一个，那么请省略花括号 ({}).

在 `sysidcfg` 文件中，您可以使用 DHCP 来配置特定接口，同时还可以在同一个 `sysidcfg` 文件中指定其他接口的配置信息。

示例 2-10 使用 `network_interface` 关键字配置多个接口

以下示例采用如下方法配置网络接口 `eri0` 和 `eri1`。

- 使用 DHCP 服务器来配置 `eri0`。未在 `eri0` 上启用 IPv6 支持。
- `eri1` 是主网络接口。主机名设置为 `host1`，IP 地址设置为 `172.31.88.100`，网络掩码设置为 `255.255.255.0`。未在 `eri1` 上启用 IPv6 支持。

```
network_interface=eri0 {dhcp protocol_ipv6=no}
network_interface=eri1 {primary hostname=host1
                        ip_address=172.146.88.100
                        netmask=255.255.255.0
                        protocol_ipv6=no}
```

## nfs4\_domain 关键字

为了防止在安装期间要求指定 NFSv4 域名，请在 `sysidcfg` 文件中使用 `nfs4_domain` 关键字。此关键字可抑制在安装过程中选择域名。请使用以下语法：

`nfs4_domain=dynamic or custom_domain_name`

`dynamic`

此保留的关键字可根据命名服务配置动态派生 NFSv4 域名。  
例如：

`nfs4_domain=dynamic`

此示例允许根据命名服务派生域名。

保留的关键字 `dynamic` 不区分大小写。

---

注 - 缺省情况下，NFSv4 使用根据系统的命名服务自动派生的域名。此域名可以满足大多数配置的需要。在少数情况下，由于不存在通用域名，跨域边界的挂载点可能会导致文件看起来像是由 "nobody" 所有。为了防止出现这种情况，可以覆盖缺省域名，而选择一个自定义的域名。

---

`custom_domain_name`

此值会覆盖缺省的域名。

此值必须为一个有效的自定义域名。有效的域名只能由字母数字字符、句点、下划线和破折号组成。第一个字符必须为字母字符。例如：

`nfs4_domain=example.com`

此示例将 `nfsmapid` 守护进程使用的值设置为 `example.com`。此选择会覆盖缺省的域名。

---

注 - 在以前的发行版中，通过使用脚本，可防止在安装期间要求用户提供 NFSv4 域名。

对于 Solaris 10 OS 中的 JumpStart 安装，您可以使用 JumpStart 样例脚本 `set_nfs4_domain` 作为解决方法来抑制安装期间的 NFSv4 提示。现在已不再需要此脚本，而是使用 `sysidcfg` 关键字 `nfs4_domain`。

在以前的发行版中，`/etc/.NFS4inst_state.domain` 文件由 `sysidnfs4` 程序创建。此文件将会抑制在安装期间提示提供 NFSv4 域名。现在已不再创建此文件，而是使用 `sysidcfg` 关键字 `nfs4_domain`。

---

## root\_password 关键字

您可以在 `sysidcfg` 文件中指定系统的超级用户口令。要指定超级用户口令，请按照以下语法使用 `root_password` 关键字。

```
root_password=encrypted-password
```

`encrypted-password` 是加密的口令，与 `/etc/shadow` 文件中出现的一样。

## security\_policy 关键字

您可以在 `sysidcfg` 文件中使用 `security_policy` 关键字来配置系统，以使用 Kerberos 网络验证协议。如果要配置系统，以使用 Kerberos，请使用以下语法。

```
security_policy=kerberos {default_realm=FQDN  
                           admin_server=FQDN kdc=FQDN1, FQDN2, FQDN3}
```

`FQDN` 指定了 Kerberos 缺省域、管理服务器或密钥分发中心 (KDC) 的全限定域名。您必须指定至少一个（最多三个）密钥分发中心。

如果不想设置系统的安全策略，请将其设置为 `security_policy=NONE`。

有关 Kerberos 网络验证协议的更多信息，请参见《系统管理指南：安全性服务》。

示例 2-11 使用 `security_policy` 关键字配置系统以使用 Kerberos

以下示例将系统配置为使用具有以下信息的 Kerberos。

- Kerberos 缺省域为 `example.com`。
- Kerberos 管理服务器为 `krbadmin.example.com`。
- 两个密钥分发中心分别为 `kdc1.example.com` 和 `kdc2.example.com`。

```
security_policy=kerberos  
    {default_realm=example.COM  
      admin_server=krbadmin.example.com  
      kdc=kdc1.example.com,  
      kdc2.example.com}
```

## service\_profile 关键字

您可以使用 `service_profile` 关键字，通过限制网络服务来安装更安全的系统。此安全性选项仅适用于初始安装。升级时会保留所有以前设置的服务。

请使用以下语法之一设置此关键字。

```
service_profile=limited_net
```



`service_profile=open`

`limited_net` 指定禁用除安全 Shell 之外的所有网络服务，或对这些服务进行限制以使它们只响应本地请求。安装之后，可以使用 `svcadm` 和 `svccfg` 命令启用各个网络服务。

`open` 指定安装期间不对任何网络服务进行更改。

如果 `sysidcfg` 文件中不存在 `service_profile` 关键字，则在安装期间不会对网络服务的状态进行任何更改。

可以通过使用 `netservices open` 命令，或通过使用 SMF 命令启用各个服务，在安装后启用网络服务。请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的“在安装后修改安全性设置”。

有关在安装期间限制网络安全性的详细信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的“规划网络安全性”。另请参见以下手册页。

- `netservices(1M)`
- `svcadm(1M)`
- `svccfg(1M)` 命令

## system\_locale 关键字

您可以使用 `system_locale` 关键字指定用于显示安装程序和桌面的语言。请使用以下语法指定语言环境。

`system_locale=locale`

`locale` 指定了希望系统用来显示安装面板和屏幕的语言。有关有效语言环境值的列表，请参见 `/usr/lib/locale` 目录或《国际语言环境指南》。

## terminal 关键字

您可以使用 `terminal` 关键字来指定系统的终端类型。请使用以下语法指定终端类型。

`terminal=terminal_type`

`terminal_type` 指定了系统的终端类型。有关有效终端值的列表，请参见 `/usr/share/lib/terminfo` 目录中的子目录。

## timezone 关键字

您可以使用 `timezone` 关键字来设置系统的时区。请使用以下语法。

`timezone=timezone`

在以上示例中，*timezone* 指定了系统的时区值。*/usr/share/lib/zoneinfo* 目录中的目录和文件提供了有效时区值。*timezone* 的值是相对于 */usr/share/lib/zoneinfo* 目录的路径的名称。您也可以指定任何有效的 Olson 时区。

示例 2-12 使用 *timezone* 关键字来配置系统时区信息

在以下示例中，系统时区被设置为美国的山地标准时间。

```
timezone=US/Mountain
```

安装程序对系统进行了配置，以使用 */usr/share/lib/zoneinfo/US/Mountain* 中的时区信息。

## timeserver 关键字

您可以使用 *timeserver* 关键字来指定用于在要安装的系统上设置日期和时间的系统。

请选择以下方法之一来设置 *timeserver* 关键字。

- 要配置系统，将其用作自己的时间服务器，那么请将该关键字设置为 *timeserver=localhost*。如果将 *localhost* 指定为时间服务器，那么将假设系统时间是正确的。
- 要将其他系统指定为时间服务器，请使用 *timeserver* 关键字指定该时间服务器的主机名或 IP 地址。请使用以下语法。

```
timeserver=hostname or ip-address
```

*hostname* 是时间服务器系统的主机名。*ip-address* 指定了时间服务器的 IP 地址。

# SPARC: 预配置 Power Management 信息

您可以使用 Solaris OS 中提供的 *Power Management* 软件来自动保存系统状态并在系统闲置 30 分钟后将其关闭。当您在符合美国环保署的能源之星标准版本 2 的系统（例如，Sun4U™ 系统）上安装当前 Solaris 发行版时，缺省情况下会安装 *Power Management* 软件。如果您使用 Solaris 安装程序 GUI 安装，则安装程序将提示您启用或禁用 *Power Management* 软件。Solaris 文本安装程序将提示您，在安装完成且系统重新引导之后启用或禁用 *Power Management* 软件。

---

注 - 如果您的系统安装了能源之星版本 3 或更高版本，则不会收到此提示信息。

---

如果执行的是交互式安装，则无法预配置 *Power Management* 信息，也无法避免出现提示。但是，通过使用自定义 *JumpStart* 安装，您可以预先配置 *Power Management* 信息，

方法是使用结束脚本在系统上创建 `/autoshtutdown` 或 `/noautoshtutdown` 文件。当系统重新引导时，`/autoshtutdown` 文件将启用 Power Management，而 `/noautoshtutdown` 文件将禁用 Power Management。

例如，结束脚本中的以下行将启用 Power Management 软件，并防止在系统重新引导之后显示提示信息。

```
touch /a/autoshtutdown
```

有关结束脚本的说明，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：自定义 JumpStart 和高级安装》中的“创建结束脚本”。



# 使用命名服务或 DHCP 进行预配置

本章介绍有关使用命名服务或 DHCP 预配置系统信息的过程。本章包含以下几节：

- [第 37 页中的“选择命名服务”](#)
- [第 39 页中的“使用命名服务进行预配置”](#)
- [第 43 页中的“使用 DHCP 服务预配置系统配置信息（任务）”](#)

## 选择命名服务

您可以选择以下方法之一来预配置系统配置信息。您可以将系统配置信息添加到以下任何一个位置中。

- 远程系统或软盘上的 sysidcfg 文件

注 – 在安装 Solaris OS 期间，sysidcfg 文件中的 name\_service 选项会自动设置命名服务。此设置将覆盖先前为 site.xml 设置的 SMF 服务。因此，您可能需要在安装之后重置名称服务。

- 您的站点上可用的命名服务数据库
- 如果您的站点使用 DHCP，那么您也可以在站点 DHCP 服务器中预配置某些系统信息。有关如何使用 DHCP 服务器来预配置系统信息的更多说明，请参见[第 43 页中的“使用 DHCP 服务预配置系统配置信息（任务）”](#)。

使用下表确定是否要使用 sysidcfg 文件或命名服务数据库来预配置系统配置信息。

表 3-1 预配置系统配置信息的方法

可预配置的系统信息	能否使用 sysidcfg 文件进行预配置？	能否使用命名服务进行预配置？
命名服务	是	是

表 3-1 预配置系统配置信息的方法 (续)

可预配置的系统信息	能否使用 sysidcfg 文件进行预配置？	能否使用命名服务进行预配置？
域名	是	否
名称服务器	是	否
网络接口	是	否
主机名	是	是
	因为此信息是特定于系统的，所以请编辑命名服务，而不是为每个系统创建一个不同的 sysidcfg 文件。	
Internet 协议 (Internet Protocol, IP) 地址	是	是
	因为此信息是特定于系统的，所以请编辑命名服务，而不是为每个系统创建一个不同的 sysidcfg 文件。	
网络掩码	是	否
DHCP	是	否
IPv6	是	否
缺省路由	是	否
超级用户口令	是	否
安全策略	是	否
用于显示安装程序和桌面的语言（语言环境）	是	是（如果是 NIS 或 NIS+） 否（如果是 DNS 或 LDAP）
终端类型	是	否
时区	是	是
日期和时间	是	是
Web 代理	否	否
	您可以使用 Solaris 安装程序配置此信息，但是不能通过 sysidcfg 文件或命名服务来进行配置。	
x86：监视器类型	是	否
x86：键盘语言和键盘布局	是	否
x86：图形卡、颜色深度、显示器分辨率、屏幕大小	是	否

表 3-1 预配置系统配置信息的方法 (续)

可预配置的系统信息	能否使用 sysidcfg 文件进行预配置？	能否使用命名服务进行预配置？
x86：定位设备、按钮数和 IRQ 级别	是	否
SPARC：Power Management（自动停机）	否	否
您无法通过 sysidcfg 文件或命名服务来预配置 Power Management。第 34 页中的“SPARC: 预配置 Power Management 信息”包含详细信息。		

## 使用命名服务进行预配置

下表高度概述了命名服务数据库，您需要编辑和填充这些数据库来预配置系统信息。

要预配置的系统信息	命名服务数据库
主机名和 Internet 协议 (Internet Protocol, IP) 地址	hosts
日期和时间	hosts。指定系统主机名旁的 timehost 别名，该系统将为要安装的系统提供日期和时间。
时区	timezone
网络掩码	netmasks

您不能使用 DNS 或 LDAP 名称服务来预配置系统的语言环境。如果使用 NIS 或 NIS+ 名称服务，请按照下面的过程使用命名服务来预配置系统的语言环境。

注 – 要使用 NIS 或 NIS+ 成功预配置系统语言环境，必须满足以下要求：

- 必须使用以下命令通过网络引导系统：

```
ok boot net
```

可以将一些选项与此命令一起使用。有关详细信息，请参见第 80 页中的“SPARC: 通过网络安装客户机 (DVD)”过程中的步骤 2。

- 在安装期间，必须可以访问 NIS 或 NIS+ 服务器。

如果满足这些要求，则在安装期间，安装程序将使用预配置的设置，且不会提示您提供语言环境。如果不能满足任一要求，则在安装期间，安装程序会提示您提供语言环境信息。

- 第 40 页中的“使用 NIS 预配置语言环境”
- 第 42 页中的“使用 NIS+ 预配置语言环境”

## ▼ 使用 NIS 预配置语言环境

- 1 在名称服务器上，成为超级用户或承担等效角色。
  - 2 更改 /var/yp/Makefile 以添加语言环境映射。
- a. 在最后一个 `variable.time` shell 过程后面插入以下 shell 过程。

```
locale.time: $(DIR)/locale
-@if [ -f $(DIR)/locale ]; then \
    sed -e "/^#/d" -e s/#!/$$/ $(DIR)/locale \
    | awk '{for (i = 2; i<=NF; i++) print $$i, $$0}' \
    | $(MAKEDBM) - $(YPDBDIR)/$(DOM)/locale.byname; \
    touch locale.time; \
    echo "updated locale"; \
    if [ ! $(NOPUSH) ]; then \
        $(YPPUSH) locale.byname; \
        echo "pushed locale"; \
    else \
        : ; \
    fi \
else \
    echo "couldn't find $(DIR)/locale"; \
fi
```

- b. 查找字符串 `all:`，然后在变量列表的末尾插入单词 `locale`。

```
all: passwd group hosts ethers networks rpc services protocols \
    netgroup bootparams aliases publickey netid netmasks c2secure \
    timezone auto.master auto.home locale
```

- c. 在靠近文件末尾处、最后一种类型之后，另起一行新行，然后在该行上插入字符串 `locale: locale.time`。

```
passwd: passwd.time
group: group.time
hosts: hosts.time
ethers: ethers.time
networks: networks.time
rpc: rpc.time
services: services.time
protocols: protocols.time
netgroup: netgroup.time
bootparams: bootparams.time
aliases: aliases.time
publickey: publickey.time
netid: netid.time
passwd.adjunct: passwd.adjunct.time
group.adjunct: group.adjunct.time
```



```
netmasks: netmasks.time
timezone: timezone.time
auto.master: auto.master.time
auto.home: auto.home.time
locale: locale.time
```

d. 保存文件。

### 3 创建 /etc/locale 文件并为每个域或指定系统创建一项：

- 输入 locale domain\_name。

例如，以下项指定法语为 example.com 域中使用的缺省语言：

```
fr example.com
```

---

注 – 《国际语言环境指南》中包含有效语言环境的列表。

---

- 或者，输入 locale system\_name。

以下示例指定比利时法语为名为 myhost 的系统使用的缺省语言环境：

```
fr_BE myhost
```

---

注 – 语言环境可以从 Solaris DVD 或 Solaris Software - 1 CD 中获得。

---

### 4 建立映射：

```
# cd /var/yp; make
```

通过域指定的系统或分别在 locale 映射中指定的系统现在被设置为使用缺省语言环境。指定的缺省语言环境将在安装期间使用；系统重新引导后，由桌面使用。

## 更多信息 继续安装

从网络安装系统时，如果您计划使用 NIS 名称服务，那么您需要设置一个安装服务器并将系统添加为安装客户机。有关更多信息，请参见[第 4 章](#)。

如果您计划在自定义 JumpStart 安装中使用 NIS 名称服务，那么您需要创建一个配置文件和一个 rules.ok 文件。有关更多信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：自定义 JumpStart 和高级安装》中的第 2 章“自定义 JumpStart（概述）”。

**另请参见** 有关 NIS 名称服务的更多信息，请参见《系统管理指南：名称和目录服务（DNS、NIS 和 LDAP）》中的第 III 部分，“NIS 的安装和管理”。

## ▼ 使用 NIS+ 预配置语言环境

以下过程假设已经设置 NIS+ 域。有关设置 NIS+ 域的信息，请参见《系统管理指南：名称和目录服务（DNS、NIS 和 LDAP）》。

- 1 以超级用户的身份或 NIS+ 管理员组成员的身份登录到名称服务器。
- 2 创建 locale 表：

```
# nistbladm -D access=og=rmcd,nw=r -c locale_tbl name=SI,nogw=
locale=,nogw= comment=,nogw= locale.org_dir.'nisdefaults -d'
```

- 3 向 locale 中添加所需的项。

```
# nistbladm -a name=namelocale=locale comment=comment
locale.org_dir.'nisdefaults -d'
```

<i>name</i>	要为其预配置缺省语言环境的域名或特定系统名。
<i>locale</i>	要在系统上安装，且系统重新引导之后要在桌面上使用的语言环境。《国际语言环境指南》中包含有效语言环境的列表。
<i>comment</i>	注释字段。请使用双引号来开始和结束多于一个单词的注释。

---

注 - 语言环境可以从 Solaris DVD 或 Solaris Software - 1 CD 中获得。

---

通过域指定的系统或分别在 locale 表中指定的系统现在被设置为使用缺省语言环境。指定的缺省语言环境将在安装期间使用；系统重新引导后，由桌面使用。

### 更多信息 继续安装

从网络安装系统时，如果您计划使用 NIS+ 名称服务，那么需要设置一个安装服务器并将系统添加为安装客户机。有关更多信息，请参见第 4 章。

如果您计划在自定义 JumpStart 安装中使用 NIS+ 名称服务，那么您需要创建一个配置文件和一个 rules.ok 文件。有关更多信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：自定义 JumpStart 和高级安装》中的第 2 章“自定义 JumpStart（概述）”。

另请参见 有关 NIS+ 名称服务的更多信息，请参见《System Administration Guide: Naming and Directory Services (NIS+)》。

# 使用 DHCP 服务预配置系统配置信息（任务）

动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) 允许 TCP/IP 网络中的主机系统在引导时自动配置，以适应网络。DHCP 使用客户机和服务器机制。服务器为客户机存储和管理配置信息，并根据客户机的请求提供此信息。该信息中包含客户机的 IP 地址，以及关于客户机可使用的网络服务的信息。

DHCP 的主要优点是它能够通过租用来管理 IP 地址的指定。租用允许收回未使用的 IP 地址，然后重新指定给其他客户机。此功能使得站点使用的 IP 地址池可以小于为所有客户机指定永久地址所需的 IP 地址池。

可以使用 DHCP 在网络的特定客户机系统上安装 Solaris OS。所有由 Solaris OS 支持的基于 SPARC 的系统和满足运行 Solaris OS 的硬件要求的基于 x86 的系统可以使用此功能。

以下任务图显示了一些高级任务，要使客户机能够使用 DHCP 来获取安装参数就必须执行这些任务。

表 3-2 任务图：使用 DHCP 服务来预配置系统配置信息

任务	描述	参考
设置安装服务器。	设置 Solaris 服务器，以支持必须从网络上安装 Solaris OS 的客户机。	第 4 章
使用 DHCP 通过网络来为 Solaris 安装设置客户机系统。	使用 <code>add_install_client -d</code> 为某类客户机（例如特定类型的计算机）或特定客户机 ID 增加 DHCP 网络安装支持。	使用 Solaris DVD： 第 75 页中的“使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统”  使用 Solaris CD： 第 108 页中的“使用 CD 映像添加要从网络安装的系统”  <code>add_install_client(1M)</code>
准备网络以使用 DHCP 服务。	确定要如何配置 DHCP 服务器。	《系统管理指南：IP 服务》中的第 13 章“规划 DHCP 服务（任务）”
配置 DHCP 服务器。	使用 DHCP Manager 来配置 DHCP 服务器	《系统管理指南：IP 服务》中的第 14 章“配置 DHCP 服务（任务）”
为安装参数创建 DHCP 选项；创建包含这些选项的宏。	使用 DHCP Manager 或 <code>dhtadm</code> 创建新的供应商选项和宏，DHCP 服务器可以使用这些选项和宏将安装信息传送到客户机。	第 44 页中的“为 Solaris 安装参数创建 DHCP 选项和宏”

## 为 Solaris 安装参数创建 DHCP 选项和宏

当您使用 `add_install_client -d` 脚本在安装服务器上添加客户机时，脚本将把 DHCP 配置信息报告到标准输出。创建将网络安装信息传送到客户机时所需的选项和宏时，可以使用此信息。

可以在 DHCP 服务中自定义选项和宏，以执行以下类型的安装。

- **特定于类的安装**—可以指示 DHCP 服务针对某一特定类的所有客户机执行网络安装。例如，您可以定义一个 DHCP 宏，对网络上的所有 Sun Blade 系统执行相同的安装。请使用 `add_install_client -d` 命令的输出来设置特定于类的安装。
- **特定于网络的安装**—可以指示 DHCP 服务针对某一特定网络的所有客户机执行网络安装。例如，可以定义一个 DHCP 宏，对 192.168.2 网络上的所有系统执行相同的安装。
- **特定于客户机的安装**—可以指示 DHCP 服务针对具有特定以太网地址的客户机执行网络安装。例如，您可以定义一个 DHCP 宏，对以太网地址为 00:07:e9:04:4a:bf 的客户机执行特定的 04:4a:。使用 `add_install_client -d -e ethernet_address` 命令的输出设置特定于客户机的安装。

有关设置客户机以便使用 DHCP 服务器进行网络安装的更多信息，请参见以下过程。

- 有关使用 DVD 介质的网络安装，请参见第 75 页中的“使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统”。
- 有关使用 CD 介质的网络安装，请参见第 108 页中的“使用 CD 映像添加要从网络安装的系统”。

## DHCP 选项和宏值

要从网络安装 DHCP 客户机，您必须创建供应商目录选项，以便传送安装 Solaris OS 所需的信息。以下各表说明了可以用来安装 DHCP 客户机的通用 DHCP 选项。

- 可以使用表 3-3 中列出的标准 DHCP 选项来配置和安装基于 x86 的系统。这些选项不特定于平台，并且可以用来在各种基于 x86 的系统上安装 Solaris OS。通过使用 DHCP，使用这些选项在基于 x86 的系统上安装 Solaris 10 发行版。有关标准选项的完整列表，请参见 `dhcp_inittab(4)`。
- 表 3-4 列出了可以用来安装 Sun 客户机系统的选项。此表中列出的供应商客户机类确定了哪些客户机类可以使用该选项。此处列出的供应商客户机类仅用作示例。您应当指定自己的客户机类，它表示您的网络中需要从网络安装的实际客户机。有关如何确定客户机的供应商客户机类的信息，请参见《系统管理指南：IP 服务》中的“使用 DHCP 选项（任务列表）”。

有关 DHCP 选项的详细信息，请参见《系统管理指南：IP 服务》中的“DHCP 选项信息”。

表 3-3 标准 DHCP 选项的值

选项名	代码	数据类型	粒度	最大值	描述
BootFile	N/A	ASCII	1	1	指向客户机的引导文件的路径
BootSrvA	N/A	IP 地址	1	1	引导服务器的 IP 地址
DNSdomain	15	ASCII	1	0	DNS 域名
DNSServ	6	IP 地址	1	0	DNS 名称服务器列表
NISdomain	40	ASCII	1	0	NIS 域名
NISservs	41	IP 地址	1	0	NIS 服务器的 IP 地址
NIS+dom	64	ASCII	1	0	NIS+ 域名
NIS+serv	65	IP 地址	1	0	NIS+ 服务器的 IP 地址
Router	3	IP 地址	1	0	网络路由器的 IP 地址

表 3-4 用于为 Solaris 客户机创建供应商目录选项的值

名称	代码	数据类型	粒度	最大值	供应商客户机类 *	描述
以下供应商目录选项是允许 <i>DHCP</i> 服务器支持 <i>Solaris</i> 安装客户机所需的选项。这些选项在 <i>Solaris</i> 客户机的启动脚本中使用。						
注- 此处列出的供应商客户机类仅用作示例。您应当指定自己的客户机类，它表示您的网络中需要从网络安装的实际客户机。						
SrootIP4	2	IP 地址	1	1	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	根服务器的 IP 地址
SrootNM	3	ASCII 文本	1	0	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	根服务器的主机名
SrootPTH	4	ASCII 文本	1	0	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	指向根服务器上客户机的根目录的路径
SinstIP4	10	IP 地址	1	1	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	JumpStart 安装服务器的 IP 地址
SinstNM	11	ASCII 文本	1	0	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	安装服务器的主机名

表 3-4 用于为 Solaris 客户机创建供应商目录选项的值（续）

名称	代码	数据类型	粒度	最大值	供应商客户机类*	描述
SinstPTH	12	ASCII 文本	1	0	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	指向安装服务器上的安装映像的路径
以下选项可由客户机启动脚本使用，但不是这些脚本所必需的。						
注- 此处列出的供应商客户机类仅用作示例。您应当指定自己的客户机类，它表示您的网络中需要从网络安装的实际客户机。						
SrootOpt	1	ASCII 文本	1	0	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	客户机的根文件系统的 NFS 挂载选项
SbootFIL	7	ASCII 文本	1	0	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	指向客户机的引导文件的路径
SbootRS	9	数字	2	1	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	装入内核时，独立引导程序所使用的 NFS 读大小
SsysidCF	13	ASCII 文本	1	0	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	指向 sysidcfg 文件的路径，格式为 <i>server:/path</i>
SjumpsCF	14	ASCII 文本	1	0	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	指向 JumpStart 配置文件的路径，格式为 <i>server:/path</i>
SbootURI	16	ASCII 文本	1	0	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	指向独立引导文件或 WAN Boot 文件的路径。对于独立引导文件，请使用以下格式。  tftp://inetboot.sun4u  对于 WAN Boot 文件，格式为  http://host.domain/path-to-file  此选项可用于覆盖 BootFile 设置和 siaddr 设置，以检索独立引导文件。支持的协议：tftp (inetboot) 和 http (wanboot)。例如，使用以下格式。  tftp://inetboot.sun4u

表 3-4 用于为 Solaris 客户机创建供应商目录选项的值（续）

名称	代码	数据类型	粒度	最大值	供应商客户机类 *	描述
SHTTPproxy	17	ASCII 文本	1	0	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	网络上使用的代理服务器的 IP 地址和端口号。仅当客户机通过 WAN 引导，且本地网络使用了代理服务器时才需要此选项。例如，使用以下格式： 198.162.10.5:8080
以下这些选项当前无法由 Solaris 客户机启动脚本直接使用，您必须编辑启动脚本才能使用它们。						
注 - 此处列出的供应商客户机类仅用作示例。您应当指定自己的客户机类，它表示您的网络中需要从网络安装的实际客户机。						
SswapIP4	5	IP 地址	1	0	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	交换服务器的 IP 地址
SswapPTH	6	ASCII 文本	1	0	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	指向交换服务器上客户机的交换文件的路径
Stz	8	ASCII 文本	1	0	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	客户机的时区
Sterm	15	ASCII 文本	1	0	SUNW.Sun-Blade-1000, SUNW.Sun-Fire-880, SUNW.i86pc	终端类型

当您创建选项后，可以创建包含这些选项的宏。下表列出了样例宏，您可以创建这些宏以支持客户机的 Solaris 安装。

表 3-5 支持网络安装客户机的样例宏

宏名	包含以下这些选项和宏
Solaris	SrootIP4, SrootNM, SinstIP4, SinstNM
sparc	SrootPTH, SinstPTH
sun4u	Solaris 宏和 sparc 宏
sun4v	Solaris 宏和 sparc 宏
i86pc	Solaris 宏、SrootPTH、SinstPTH、SbootFIL
SUNW.i86pc	i86pc 宏
注 - SUNW.i86pc 类的供应商客户机只对 Solaris 10 3/05 发行版和兼容版本有效。	

表 3-5 支持网络安装客户机的样例宏（续）

宏名	包含以下这些选项和宏
SUNW.Sun-Blade-1000	sun4u 宏和 SbootFIL
SUNW.Sun-Fire-880	sun4u 宏和 SbootFIL
PXEClient:Arch:00000:UNDI:00200	BootSrvA, BootFile
xxx.xxx.xxx.xxx 网络地址宏	可以将 BootSrvA 选项增加到现有的网络地址宏中。BootSrvA 的值应表示 tftboot 服务器。
01client-MAC-address 特定于客户机的宏（例如，010007E9044ABF）	BootSrvA, BootFile

上表中列出的宏名与必须从网络安装的客户机的供应商客户机类相匹配。这些宏名是可能位于您的网络上的客户机示例。有关如何确定客户机的供应商客户机类的信息，请参见《系统管理指南：IP 服务》中的“使用 DHCP 选项（任务列表）”。

您可以使用以下方法来创建这些选项和宏。

- 在 DHCP Manager 中创建选项和宏。有关如何在 DHCP Manager 中创建选项和宏的说明，请参见第 48 页中的“使用 DHCP Manager 创建安装选项和宏”。
- 使用 dhtadm 命令编写一个创建选项和宏的脚本。有关如何编写创建这些选项和宏的脚本的信息，请参见第 50 页中的“编写使用 dhtadm 创建选项和宏的脚本”。

请注意，提供给特定客户机的供应商选项的总大小不得超过 255 字节，包括选项代码和长度信息。这限制了当前 Solaris DHCP 协议的实施。一般情况下，应该能够传送所需的最小量的供应商信息。在需要输入路径名的选项中，应该使用简短的路径名。如果创建指向长路径的符号链接，则可以使用更简短的链接名。

## 使用 DHCP Manager 创建安装选项和宏

可以使用 DHCP Manager 创建在表 3-4 中列出的选项和在表 3-5 中列出的宏。

### ▼ 如何创建选项以支持 Solaris 安装 (DHCP Manager)

**开始之前** 在为安装创建 DHCP 宏之前执行以下任务。

- 将希望使用 DHCP 进行安装的客户机添加为网络安装服务器的安装客户机。有关如何将客户机添加至安装服务器的信息，请参见第 4 章。
- 配置 DHCP 服务器。如果尚未配置 DHCP 服务器，请参见《系统管理指南：IP 服务》中的第 13 章“规划 DHCP 服务（任务）”。

1 在 DHCP 服务器系统上，成为超级用户或承担等效角色。

2 启动 DHCP Manager。

```
# /usr/sadm/admin/bin/dhcppmgr &
```



将显示“DHCP Manager”窗口。

- 3 在“DHCP Manager”中选择“选项”选项卡。

- 4 从“编辑”菜单中选择“创建”。

“创建选项”面板会打开。

- 5 键入第一个选项的选项名称，然后为该选项键入相应的值。

请使用 `add_install_client` 命令的输出、表 3-3 和表 3-4 来检查必须创建的选项的选项名称和值。请注意，供应商客户机类只是建议的值。您应当创建自己的客户机类，以指明需要从 DHCP 服务获取 Solaris 安装参数的实际客户机类型。有关如何确定客户机的供应商客户机类的信息，请参见《系统管理指南：IP 服务》中的“使用 DHCP 选项（任务列表）”。

- 6 输入所有值之后，单击“确定”。

- 7 在“选项”选项卡中，选择刚刚创建的选项。

- 8 从“编辑”菜单中选择“复制”。

“复制选项”面板会打开。

- 9 键入另一个选项名称，然后相应地修改其他值。

您很可能需要修改代码值、数据类型值、粒度值和最大值。有关这些值，请参见表 3-3 和表 3-4。

- 10 重复步骤 7 至步骤 9，直到您创建了所有选项为止。

您现在可以创建宏，以将选项传送给网络安装客户机，如以下过程所述。

---

注 - 您不需要将这些选项添加到 Solaris 客户机的 `/etc/dhcp/inittab` 文件中，因为此文件中已经包含了这些选项。

---

## ▼ 如何创建宏以支持 Solaris 安装 (DHCP Manager)

开始之前 在为安装创建 DHCP 宏之前执行以下任务。

- 将希望使用 DHCP 进行安装的客户机添加为网络安装服务器的安装客户机。有关如何将客户机添加至安装服务器的信息，请参见第 4 章。
- 配置 DHCP 服务器。如果尚未配置 DHCP 服务器，请参见《系统管理指南：IP 服务》中的第 13 章“规划 DHCP 服务（任务）”。
- 创建要在宏中使用的 DHCP 选项。有关如何创建 DHCP 选项的说明，请参见第 48 页中的“如何创建选项以支持 Solaris 安装 (DHCP Manager)”。

- 1 在“DHCP Manager”中选择“宏”选项卡。

- 2 从“编辑”菜单中选择“创建”。  
“创建宏”面板会打开。
- 3 键入宏名。  
有关可能使用的宏名，请参见表 3-5。
- 4 单击“选择”按钮。  
“选择选项”面板会打开。
- 5 在“目录”列表中选择“供应商”。  
将列出您创建的供应商选项。
- 6 选择要增加到宏的选项，然后单击“确定”。
- 7 键入选项的值。  
请参见表 3-3 和表 3-4 以了解选项的数据类型并参阅 `add_install_client -d` 报告的信息。
- 8 对您想要包括的每个选项重复执行步骤 6 至步骤 7。  
要包含其他宏，请键入 **Include** 作为选项名，并键入宏名作为选项值。
- 9 宏完成后，单击“确定”。

## 更多信息 继续安装

从网络安装系统时，如果计划使用 DHCP，那么需要设置一个安装服务器并将系统添加为安装客户机。有关更多信息，请参见第 4 章。

如果计划在 WAN boot 安装中使用 DHCP，则需要执行其他任务。更多信息，请参见第 9 章。

如果计划在自定义 JumpStart 安装中使用 DHCP，则需要创建一个配置文件和一个 `rules.ok` 文件。有关更多信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：自定义 JumpStart 和高级安装》中的第 2 章“自定义 JumpStart（概述）”。

**另请参见** 有关 DHCP 的更多信息，请参见《系统管理指南：IP 服务》中的第 III 部分，“DHCP”。

## 编写使用 dhtadm 创建选项和宏的脚本

可以通过改写示例 3-1 中的示例创建一个 Korn shell 脚本，以创建表 3-3 和表 3-4 中列出的所有选项以及一些有用的宏。请确保将括在引号中的所有 IP 地址和值更改为适用于您的网络的正确的 IP 地址、服务器名和路径。您还应编辑 `Vendor=` 关键字以指明您拥有的客户机类。使用 `add_install_client -d` 报告的信息，以获取改写脚本所需的数据。

示例 3-1 支持网络安装的样例脚本

```
# Load the Solaris vendor specific options. We'll start out supporting
# the Sun-Blade-1000, Sun-Fire-880, and i86 platforms. Note that the
# SUNW.i86pc option only applies for the Solaris 10 3/05 release.
# Changing -A to -M would replace the current values, rather than add them.
dhtadm -A -s SrootOpt -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,1,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SrootIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,2,IP,1,1'
dhtadm -A -s SrootNM -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,3,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SrootPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,4,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SswapIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,5,IP,1,0'
dhtadm -A -s SswapPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,6,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootFIL -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,7,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s Stz -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,8,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootRS -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,9,NUMBER,2,1'
dhtadm -A -s SinstIP4 -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,10,IP,1,1'
dhtadm -A -s SinstNM -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,11,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SinstPTH -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,12,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SsysidCF -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,13,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SjumpsCF -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,14,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s Sterm -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,15,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SbootURI -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,16,ASCII,1,0'
dhtadm -A -s SHTTPproxy -d \
'Vendor=SUNW.Sun-Blade-1000 SUNW.Sun-Fire-880 SUNW.i86pc,17,ASCII,1,0'
# Load some useful Macro definitions.
# Define all Solaris-generic options under this macro named Solaris.
dhtadm -A -m Solaris -d \
':SrootIP4=10.21.0.2:SrootNM="blue2":SinstIP4=10.21.0.2:SinstNM="red5":'
# Define all sparc-platform specific options under this macro named sparc.
dhtadm -A -m sparc -d \
':SrootPTH="/export/sparc/root":SinstPTH="/export/sparc/install":'
# Define all sun4u architecture-specific options under this macro named sun4u.
```

## 示例 3-1 支持网络安装的样例脚本（续）

```
# (Includes Solaris and sparc macros.)
dhtadm -A -m sun4u -d ':Include=Solaris:Include=sparc:'
# Solaris on IA32-platform-specific parameters are under this macro named i86pc.
# Note that this macro applies only for the Solaris 10 3/05 release.
dhtadm -A -m i86pc -d \
':Include=Solaris:SrootPTH="/export/i86pc/root":SinstPTH="/export/i86pc/install"\
:SbootFIL="/platform/i86pc/kernel/unix":'
# Solaris on IA32 machines are identified by the "SUNW.i86pc" class. All
# clients identifying themselves as members of this class will see these
# parameters in the macro called SUNW.i86pc, which includes the i86pc macro.
# Note that this class only applies for the Solaris 10 3/05 release.
dhtadm -A -m SUNW.i86pc -d ':Include=i86pc:'
# Sun-Blade-1000 platforms identify themselves as part of the
# "SUNW.Sun-Blade-1000" class.
# All clients identifying themselves as members of this class
# will see these parameters.
dhtadm -A -m SUNW.Sun-Blade-1000 -d \
':SbootFIL="/platform/sun4u/kernel/sparcv9/unix":\
Include=sun4u:'
# Sun-Fire-880 platforms identify themselves as part of the "SUNW.Sun-Fire-880" class.
# All clients identifying themselves as members of this class will see these parameters.
dhtadm -A -m SUNW.Sun-Fire-880 -d \
':SbootFIL="/platform/sun4u/kernel/sparcv9/unix":Include=sun4u:'
# Add our boot server IP to each of the network macros for our topology served by our
# DHCP server. Our boot server happens to be the same machine running our DHCP server.
dhtadm -M -m 10.20.64.64 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.20.64.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.20.64.128 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.21.0.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
dhtadm -M -m 10.22.0.0 -e BootSrvA=10.21.0.2
# Make sure we return host names to our clients.
dhtadm -M -m DHCP-servername -e Hostname=_NULL_VALUE_
# Create a macro for PXE clients that want to boot from our boot server.
# Note that this macro applies for the Solaris 10 3/05 release.
dhtadm -A -m PXEClient:Arch:00000:UNDI:002001 -d \
:BootFile=nbp.i86pc:BootSrvA=10.21.0.2:
# Create a macro for PXE clients that want to boot from our boot server.
# Note that this macro applies for the Solaris 10 2/06 release.
dhtadm -A -m PXEClient:Arch:00000:UNDI:002001 -d \
:BootFile=i86pc:BootSrvA=10.21.0.2:
# Create a macro for the x86 based client with the Ethernet address 00:07:e9:04:4a:bf
# to install from the network by using PXE.
dhtadm -A -m 010007E9044ABF -d :BootFile=010007E9044ABF:BootSrvA=10.21.0.2:
# The client with this MAC address is a diskless client. Override the root settings
# which at the network scope setup for Install with our client's root directory.
dhtadm -A -m 0800201AC25E -d \
```

## 示例 3-1 支持网络安装的样例脚本 （续）

```
' :SrootIP4=10.23.128.2:SrootNM="orange-svr-2":SrootPTH="/export/root/10.23.128.12":'
```

以超级用户的身份在批处理模式下执行 `dhtadm`。指定脚本名称，以将选项和宏添加到您的 `dhcptab` 中。例如，如果您的脚本名称为 `netinstaloptions`，则键入以下命令。

```
# dhtadm -B netinstaloptions
```

现在，具有 `Vendor=` 字符串中列出的供应商客户机类的客户机可以使用 DHCP 通过网络进行安装了。

有关如何使用 `dhtadm` 命令的更多信息，请参见 `dhtadm(1M)`。有关 `dhcptab` 文件的更多信息，请参见 `dhcptab(4)`。





## 第 2 部分

# 通过局域网进行安装

本部分介绍如何安装局域网 (LAN) 上的系统。





## 从网络进行安装（概述）

---

本章介绍如何设置局域网和系统，以便从网络（而不是从 DVD 或 CD 介质）安装 Solaris 软件。本章介绍有关以下主题的概述信息：

- [第 57 页中的“网络安装介绍”](#)
- [第 59 页中的“x86: 使用 PXE 通过网络进行引导和安装概述”](#)

有关如何通过广域网安装客户机的信息，请参见[第 9 章](#)。

## 网络安装介绍

本节提供在从网络执行安装之前所需的信息。网络安装使您可以从能够访问当前 Solaris 发行版光盘映像的系统（称作安装服务器）安装 Solaris 软件。您将当前 Solaris 发行版 DVD 或 CD 介质中的内容复制到安装服务器的硬盘上。然后，可以使用任何一种 Solaris 安装方法从网络安装 Solaris 软件。

## 网络安装所需的服务器

若要从网络安装 Solaris OS，则要安装的系统要求在网络中可以找到以下服务器。

- **安装服务器**—一个包含当前 Solaris 发行版光盘映像的联网系统，通过该系统，您可以在网络中的其他系统上安装当前 Solaris 发行版。通过从以下介质复制映像来创建安装服务器：
  - Solaris DVD
  - Solaris Software CD在从 Solaris Software CD 复制映像后，如果安装有需要，还可以从 Solaris Languages CD 复制映像。

通过将映像复制到安装服务器的硬盘上，可以使单个安装服务器为不同的 Solaris 发行版和多个平台提供光盘映像。例如，单个安装服务器可以包括用于 SPARC 平台和 x86 平台的光盘映像。

有关如何创建安装服务器的详细信息，请参阅以下各节。

- 第 63 页中的 “SPARC: 使用 SPARC 或 x86 DVD 介质创建 SPARC 安装服务器”
- 第 68 页中的 “x86: 使用 SPARC 或 x86 DVD 介质创建 x86 安装服务器”
- 第 89 页中的 “SPARC: 使用 SPARC 或 x86 CD 介质创建 SPARC 安装服务器”
- 第 102 页中的 “为 CD 介质创建跨平台安装服务器”
- **引导服务器**—为同一网络子网中的客户机系统提供信息的服务器系统，客户机系统需要这些信息进行引导以安装 OS。引导服务器和安装服务器通常是同一个系统。然而，如果要安装当前 Solaris 发行版的系统与安装服务器位于不同的子网，并且您没有使用 DHCP，则该子网需要一个引导服务器。

一个引导服务器可以提供用于多个发行版的当前 Solaris 发行版引导软件，其中包括用于不同平台的当前 Solaris 发行版引导软件。例如，SPARC 引导服务器可以提供用于基于 SPARC 的系统的 Solaris 9 和当前 Solaris 发行版引导软件。相同的 SPARC 引导服务器还可以提供用于基于 x86 的系统的当前 Solaris 发行版引导软件。

---

注 - 当使用 DHCP 时，不必创建单独的引导服务器。有关更多信息，请参见第 43 页中的 “使用 DHCP 服务预配置系统配置信息（任务）”。

---

有关如何创建引导服务器的详细信息，请参阅以下各节：

- 第 73 页中的 “使用 DVD 映像的子网上创建引导服务器”
- 第 106 页中的 “使用 CD 映像的子网上创建引导服务器”
- **（可选）DHCP 服务器**—使用动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) 的服务器，提供安装时需要使用的网络参数。可以配置 DHCP 服务器来配置和安装特定客户机、特定网络上的所有客户机或整类客户机。当使用 DHCP 时，不必创建单独的引导服务器。

创建安装服务器后，使用 `add_install_client` 命令和 `-d` 选项将客户机添加到网络。`-d` 选项允许您通过使用 DHCP 设置从网络安装 Solaris 的客户机系统。

有关安装参数的 DHCP 选项的信息，请参见第 43 页中的 “使用 DHCP 服务预配置系统配置信息（任务）”。

- **（可选）名称服务器**—一个管理包含网络上的系统信息的分布式网络数据库（如 DNS、NIS、NIS+ 或 LDAP）的系统。

有关如何创建名称服务器的详细信息，请参阅《系统管理指南：名称和目录服务（DNS、NIS 和 LDAP）》。

---

注 - 安装服务器和名称服务器可以是相同的系统，也可以是不同的系统。

---

图 4-1 说明了通常用于网络安装的服务器。请注意，该网络样例不包括 DHCP 服务器。




图 4-1 网络安装服务器

## x86: 使用 PXE 通过网络进行引导和安装概述

本节概述了引导前执行环境 (Preboot Execution Environment, PXE)。

### x86: PXE 是什么？

PXE 网络引导是一种“直接的”网络引导。客户机系统上不需要任何引导介质。通过 PXE，可以使用 DHCP 通过网络安装基于 x86 的客户机。

PXE 网络引导只适用于实现了 Intel 引导前执行环境规范的设备。要确定您的系统是否支持 PXE 网络引导，请参见硬件生产商的文档。

### x86: 如何使用 PXE 进行引导

要通过网络使用 PXE 进行引导，需要以下系统。

- 安装服务器
- DHCP 服务器
- 支持 PXE 的 x86 客户机

当准备使用 PXE 通过网络安装客户机时，请注意以下问题。

- 在包含您要安装的客户机系统的子网上仅设置一个 DHCP 服务器。PXE 网络引导不能在包含多个 DHCP 服务器的子网上正常进行。
- 某些早期版本的 PXE 固件存在各种缺点。如果使用特定 PXE 适配器时遇到困难，请从适配器生产商的 Web 站点获得固件升级信息。有关更多信息，请参阅 `e1xl(7D)` 和 `iprb(7D)` 手册页。

## 使用 DVD 介质从网络进行安装（任务）

---

本章说明如何使用 DVD 介质设置网络和系统以从网络安装 Solaris 软件。网络安装使您可以从能够访问当前 Solaris 发行版光盘映像的系统（称作安装服务器）向网络上的其他系统安装 Solaris 软件。您将当前 Solaris 发行版 DVD 介质的内容复制到安装服务器的硬盘上。然后，可以使用任何一种 Solaris 安装方法从网络安装 Solaris 软件。

本章包含以下主题：

- 第 62 页中的 “任务图：使用 DVD 介质从网络进行安装”
- 第 63 页中的 “使用 DVD 介质创建安装服务器”
- 第 73 页中的 “使用 DVD 映像在网上创建引导服务器”
- 第 75 页中的 “使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统”
- 第 80 页中的 “使用 DVD 映像从网络安装系统”

---

**注 - 从 Solaris 10 11/06 发行版开始**，您可以在初始安装期间选择更改网络安全性设置，以便禁用除安全 Shell 之外的所有网络服务，或对这些服务进行限制以使它们只响应本地请求。此安全性选项仅在初始安装期间可用，在升级期间不可用。升级时会保留所有以前设置的服务。如有必要，可以使用 `netservices` 命令在升级后对网络服务进行限制。请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的“规划网络安全性”。

可以通过使用 `netservices open` 命令，或通过使用 SMF 命令启用各个服务，在安装后启用网络服务。请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的“在安装后修改安全性设置”。

---

# 任务图：使用 DVD 介质从网络进行安装

表 5-1 任务图：使用 DVD 介质设置安装服务器

任务	描述	参考
（仅适用于 x86）：检验您的系统是否支持 PXE。	如果要通过网络安装基于 x86 的系统，请确保您的计算机可以在没有本地引导介质的情况下使用 PXE 进行引导。  如果基于 x86 的系统不支持 PXE，则必须从本地 DVD 或 CD 引导系统。	查看您的硬件制造商的文档或系统 BIOS。
选择安装方法。	Solaris OS 提供了几种安装或升级方法。选择最适合于您的环境的安装方法。	《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的“选择 Solaris 安装方法”
收集关于您的系统的信息。	使用检查清单并完成工作表以收集在安装或升级时需要的全部信息。	《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的第 5 章“在安装或升级前收集信息（规划）”
（可选）预配置系统信息。	您可以预配置系统信息以避免在安装或升级时被提示输入该信息。	第 2 章
创建安装服务器。	使用 <code>setup_install_server(1M)</code> 命令将 Solaris DVD 复制到安装服务器的硬盘上。	第 63 页中的“使用 DVD 介质创建安装服务器”
（可选）创建引导服务器。	如果要从与安装服务器不在同一子网的网络中安装系统，必须在子网上创建一个引导服务器以引导系统。使用带 <code>-b</code> 选项的 <code>setup_install_server</code> 命令来设置引导服务器。如果您使用的是动态主机配置协议 (DHCP)，则不必创建引导服务器。	第 73 页中的“使用 DVD 映像 在子网上创建引导服务器”
添加要从网络安装的系统。	使用 <code>add_install_client</code> 命令设置要从网络安装的每个系统。要安装的每个系统都需要在网络上具备安装服务器、引导服务器（如果需要）和配置信息。	第 75 页中的“使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统”
（可选）配置 DHCP 服务器。	如果您要使用 DHCP 来提供系统的配置参数和安装参数，请配置 DHCP 服务器，然后针对您的安装创建相应的选项和宏。  注 - 如果您要通过网络使用 PXE 来安装基于 x86 的系统，必须配置一个 DHCP 服务器。	《系统管理指南：IP 服务》中的第 13 章“规划 DHCP 服务（任务）”  第 43 页中的“使用 DHCP 服务预配置系统配置信息（任务）”
通过网络安装系统。	通过从网络引导系统来开始安装。	第 80 页中的“使用 DVD 映像从网络安装系统”

# 使用 DVD 介质创建安装服务器

安装服务器中包含从网络安装系统所需的安装映像。要在网络中的系统上安装 Solaris 软件，必须创建一个安装服务器。不必每次都设置引导服务器。

- 如果使用 DHCP 设置安装参数或者安装服务器和客户机在同一个子网上，则不需要引导服务器。
- 如果安装服务器和客户机不在同一子网上，而且您没有使用 DHCP，则必须为每个子网创建单独的引导服务器。可以为每个子网创建安装服务器。然而，安装服务器需要更多的磁盘空间。

---

注 - 如果要使用 Solaris DVD 介质在运行 Solaris 7 OS 的系统上设置安装服务器，则必须先应用以下修补程序之一。

- Solaris 7 SPARC 平台版操作环境－修补程序 ID 107259-03
  - Solaris 7 Intel 平台版操作环境－修补程序 ID 107260-03
- 

## ▼ SPARC: 使用 SPARC 或 x86 DVD 介质创建 SPARC 安装服务器

---

注 - 此过程假设系统正在运行卷管理器。如果不是使用卷管理器管理介质，请参阅《系统管理指南：设备和文件系统》。

---

- 1 在要成为安装服务器的 SPARC 系统上，成为超级用户或承担等效角色。

该系统必须包含一个 DVD-ROM 驱动器，并且是站点的网络和命名服务的一部分。如果使用命名服务，则该系统必须已经在服务（如 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP）中。如果不使用命名服务，则必须按照站点策略来分发有关该系统的信息。

- 2 将 Solaris DVD 插入 SPARC 系统的驱动器。

- 3 创建一个目录来包含 DVD 映像。

```
# mkdir -p install_dir_path
```

- 4 转到已挂载光盘上的 Tools 目录。

- 对于 SPARC DVD 介质，请键入：

```
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
```

- 对于 x86 DVD 介质，请键入：

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
```

## 5 将驱动器中的 DVD 映像复制到安装服务器的硬盘上。

```
# ./setup_install_server install_dir_path
```

*install\_dir\_path* 指定 DVD 映像将被复制到的目录

---

注 - `setup_install_server` 命令指示是否有足够的磁盘空间可用于 Solaris Software 光盘映像。要确定可用磁盘空间，请使用 `df -kl` 命令。

---

## 6 确定是否需要使安装服务器通过 NFS 被挂载。

- 如果安装服务器与要安装的系统在同一子网上，或者您使用的是 DHCP，则不必创建引导服务器。请继续[步骤 7](#)。
- 如果安装服务器与要安装的系统不在同一子网上，而且您没有使用 DHCP，请完成以下步骤。

### a. 验证安装服务器映像的路径是否被正确共享。

```
# share | grep install_dir_path
```

*install\_dir\_path* 指定 DVD 映像将被复制到其中的安装映像的路径

- 如果已显示指向安装服务器目录的路径，并且在选项中显示 `anon=0`，请继续[步骤 7](#)。
- 如果没有显示安装服务器目录的路径，或者选项中未显示 `anon=0`，则继续。

### b. 将该项添加到 `/etc/dfs/dfstab` 文件，使安装服务器可用于引导服务器。

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
```

### c. 验证 `nfsd` 守护进程正在运行。

- 如果安装服务器正在运行当前 Solaris 发行版或兼容版本，请键入以下命令。

```
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default
```

如果 `nfsd` 守护进程已联机，请继续[步骤 d](#)。如果 `nfsd` 守护进程尚未联机，请启动该守护进程。

```
# svcadm enable svc:/network/nfs/server
```

- 如果安装服务器正在运行 Solaris 9 OS 或兼容版本，请键入以下命令。

```
# ps -ef | grep nfsd
```



如果 `nfsd` 守护进程正在运行，请继续**步骤 d**。如果 `nfsd` 守护进程未运行，请启动该守护进程。

```
# /etc/init.d/nfs.server start
```

d. 共享该安装服务器。

```
# shareall
```

7 转到根目录 (/)。

```
# cd /
```

8 弹出 Solaris DVD。

9 (可选的) 修补位于网络安装映像 (通过 `setup_install_server` 创建) 上的 `miniroot` 中的文件。如果引导映像有问题，则必须修补文件。

- 对于基于 SPARC 的安装映像，使用 `patchadd -c` 命令来修补位于 `miniroot` 中的文件。

```
# patchadd -C install_dir_path path-to-patch/patch-id
```

*install\_dir\_path* 指定网络安装 `miniroot` 的路径。

*path-to-patch* 指定您要添加的修补路径，例如，`/var/sadm/spool`。

*patch-id* 指定要应用的修补程序 ID。



注意 – 除非阅读了 Patch README 中的指导或联系了当地的 Sun 支持办事处，否则不要使用 `patchadd -C` 命令。

- 对于基于 x86 的安装映像，按照以下步骤修补 x86 网络安装 `miniroot`。

注 – 这些步骤假设网络上已经有一个系统正在运行适用于 x86 平台的当前 Solaris 发行版，并且可以通过网络访问该系统。

a. 在正在运行适用于 x86 平台的当前 Solaris 发行版的系统上，以超级用户身份登录或承担等效角色。

b. 转到在**步骤 5**中创建的安装映像的 `Tools` 目录。

```
# cd install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools
```

*install-server-path* 指定网络中的安装服务器系统的路径，例如，`/net/installserver-1`。

- c. 创建一个新的安装映像，并将该映像放置在正在运行适用于 x86 平台的当前 Solaris 发行版的系统上。

```
# ./setup_install_server remote_install_dir_path
```

*remote\_install\_dir\_path* 指定在适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版中创建新安装映像的路径。

该命令将在适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版中创建新的安装映像。为了修补此映像，必须临时将此映像放置在正在运行适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版的系统上。

- d. 在适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版中，解压缩网络安装引导归档文件。

```
# /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia remote_install_dir_path \
destination_dir
```

*remote\_install\_dir\_path* 指定适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版中 x86 网络安装映像的路径。

*destination\_dir* 指定包含解压缩引导归档文件的目录的路径。

- e. 在适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版中，修补解压缩的引导归档文件。

```
# patchadd -C destination_dir path-to-patch/patch-id
```

*path-to-patch* 指定您要添加的修补路径，例如，`/var/sadm/spool`。

*patch-id* 指定要应用的修补程序 ID。

可以使用 `patchadd -M` 选项指定多个修补程序。有关更多信息，请参见 `patchadd(1M)`。



注意 – 除非阅读了 Patch README 中的指导或联系了当地的 Sun 支持办事处，否则不要使用 `patchadd -C` 命令。

- f. 在适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版中，压缩 x86 引导归档文件。

```
# /boot/solaris/bin/root_archive packmedia destination_dir \
remote_install_dir_path
```

- g. 将修补后的 `miniroot` 复制到安装服务器上的安装映像。

```
# cp remote_install_dir_path/boot/x86.miniroot \
install-server-path/install_dir_path/boot/x86.miniroot
```

## 10 确定是否需要创建引导服务器。

- 如果使用的是 DHCP 或者安装服务器与要安装的系统在同一子网上，则不需要创建引导服务器。请继续第 75 页中的“使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统”。

- 如果您没有使用 DHCP，并且安装服务器和客户机在不同的子网上，则必须创建引导服务器。请继续第 73 页中的“使用 DVD 映像在网上创建引导服务器”。

### 示例 5-1 SPARC: 使用 SPARC DVD 创建 SPARC 安装服务器

以下示例说明如何通过将 Solaris DVD 复制到安装服务器的 /export/home/dvdsparc 目录来创建安装服务器。此示例假设安装服务器正在运行当前 Solaris 发行版。

```
# mkdir -p /export/home/dvdsparc
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
# ./setup_install_server /export/home/dvdsparc
```

如果需要独立的引导服务器，请键入以下命令：

将以下路径添加到 /etc/dfs/dfstab 文件：

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdsparc
```

检查 nfsd 守护进程是否已联机。如果 nfsd 守护进程未联机，则启动并共享该守护进程。

```
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default
# svcadm enable svc:/network/nfs/server
# shareall
# cd /
```

### 示例 5-2 x86: 使用 x86 DVD 创建 SPARC 安装服务器

以下示例说明如何通过将 Solaris DVD 复制到安装服务器的 /export/home/dvdx86 目录来创建安装服务器。此示例假设安装服务器正在运行当前 Solaris 发行版。

```
# mkdir -p /export/home/dvdx86
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
# ./setup_install_server /export/home/dvdx86
```

将以下路径添加到 /etc/dfs/dfstab 文件：

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdx86
```

检查 nfsd 守护进程是否已联机。如果 nfsd 守护进程未联机，则启动并共享该守护进程。

```
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default
# svcadm enable svc:/network/nfs/server
# shareall
# cd /
```

**更多信息 继续安装**

设置安装服务器后，必须将客户机添加为安装客户机。有关如何添加客户机系统以便通过网络进行安装的信息，请参见第 76 页中的“使用 `add_install_client` 添加要从网络安装的系统 (DVD)”。

如果没有使用 DHCP，并且客户机系统在安装服务器以外的其他子网上，则必须创建引导服务器。有关更多信息，请参见第 73 页中的“使用 DVD 映像的子网上创建引导服务器”。

**另请参见** 有关 `setup_install_server` 命令和 `add_to_install_server` 命令的其他信息，请参见 `install_scripts(1M)`。

## ▼ x86: 使用 SPARC 或 x86 DVD 介质创建 x86 安装服务器

---

注 - 此过程假设系统正在运行卷管理器。如果不是使用卷管理器管理介质，请参阅《系统管理指南：设备和文件系统》。

---

### 1 在要成为安装服务器的 x86 系统上，成为超级用户或承担等效角色。

该系统必须包含一个 DVD-ROM 驱动器，并且是站点的网络和命名服务的一部分。如果使用命名服务，则该系统也必须在 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 命名服务中。如果不使用命名服务，则必须按照站点策略来分发有关该系统的信息。

### 2 将 Solaris DVD 插入系统的驱动器中。

### 3 创建一个目录来包括引导映像。

```
# mkdir -p install_dir_path
```

`install_dir_path` 指定 DVD 映像将被复制到的目录

### 4 转到已挂载光盘上的 Tools 目录。

- 对于 SPARC DVD 介质，请键入：

```
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
```

- 对于 x86 DVD 介质，请键入：

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
```

- 5 通过使用 `setup_install_server` 命令将驱动器中的光盘内容复制到安装服务器的硬盘中：

```
# ./setup_install_server install_dir_path
```

`install_dir_path` 指定 DVD 映像将被复制到的目录

---

注 - `setup_install_server` 命令指示您是否有足够的磁盘空间用于 Solaris Software 光盘映像。要确定可用磁盘空间，请使用 `df -kl` 命令。

---

- 6 确定是否需要使安装服务器通过 NFS 被挂载。

- 如果安装服务器与要安装的系统在同一子网上，或者您使用的是 DHCP，则不必创建引导服务器。请继续[步骤 7](#)。
- 如果安装服务器与要安装的系统不在同一子网上，而且您没有使用 DHCP，请完成以下步骤。

- a. 验证安装服务器映像的路径是否被正确共享。

```
# share | grep install_dir_path
```

`install_dir_path` 指定 DVD 映像被复制到的安装映像的路径

- 如果已显示指向安装服务器目录的路径，并且在选项中显示 `anon=0`，请继续[步骤 7](#)。
- 如果没有显示安装服务器目录的路径，或者选项中未显示 `anon=0`，则继续。

- b. 将该项添加到 `/etc/dfs/dfstab` 文件，使安装服务器可用于引导服务器。

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
```

- c. 验证  `nfsd`  守护进程正在运行。

- 如果安装服务器正在运行当前 Solaris 发行版或兼容版本，请键入以下命令。

```
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default
```

如果  `nfsd`  守护进程已联机，请继续[步骤 d](#)。如果  `nfsd`  守护进程尚未联机，请启动该守护进程。

```
# svcadm enable svc:/network/nfs/server
```

- 如果安装服务器正在运行 Solaris 9 OS 或兼容版本，请键入以下命令。

```
# ps -ef | grep nfsd
```

如果 `nfsd` 守护进程正在运行，请继续[步骤 d](#)。如果 `nfsd` 守护程序未运行，请启动该守护程序。

```
# /etc/init.d/nfs.server start
```

d. 共享该安装服务器。

```
# shareall
```

7 转到根目录 (/)。

```
# cd /
```

8 弹出 Solaris DVD。

9 (可选的) 修补位于网络安装映像 (通过 `setup_install_server` 创建) 上的 `miniroot` 中的文件。

- 对于基于 SPARC 的安装映像，用 `patchadd -C` 命令来修补位于 `miniroot` 中的文件。

```
# patchadd -C install_dir_path path-to-patch/patch-id
```

*install\_dir\_path* 指定网络安装 `miniroot` 的路径。

*path-to-patch* 指定您要添加的修补路径，例如，`/var/sadm/spool`。

*patch-id* 指定要应用的修补程序 ID。




---

注意 – 除非阅读了 Patch README 中的指导或联系了当地的 Sun 支持办事处，否则不要使用 `patchadd -C` 命令。

---

- 对于基于 x86 的安装映像，按照以下步骤修补 x86 网络安装 `miniroot`。

a. 如果安装服务器未运行适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版，请以超级用户身份登录到网络上正在运行适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版的其他系统。

要修补适用于 x86 的当前 Solaris 发行版 `miniroot`，系统必须正在运行适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版。

如果您的安装服务器正在运行适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版，请转到[步骤 d](#)。

b. 转到在[步骤 5](#)中创建的安装映像的 `Tools` 目录。

```
# cd install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools
```

*install-server-path* 指定网络中的安装服务器系统的路径，例如，`/net/installserver-1`。

- c. 创建一个新的安装映像，并将该映像放置在正在运行适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版的系统上。

```
# ./setup_install_server remote_install_dir_path
```

*remote\_install\_dir\_path* 指定在适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版中创建新安装映像的路径。

该命令将在适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版中创建新的安装映像。为了修补此映像，必须临时将此映像放置在正在运行适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版的系统上。

- d. 解压缩网络安装引导归档文件。

```
# /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia install_dir_path \
destination_dir
```

*install\_dir\_path* 指定 x86 网络安装映像的路径。如果已在步骤 c 中创建了一个新的安装映像，则指定适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版中该新映像的路径。

*destination\_dir* 指定包含解压缩引导归档文件的目录的路径。

- e. 修补解压缩引导归档文件。

```
# patchadd -C destination_dir path-to-patch/patch-id
```

*path-to-patch* 指定您要添加的修补路径，例如，`/var/sadm/spool`。

*patch-id* 指定要应用的修补程序 ID。

可以使用 `patchadd -M` 选项指定多个修补程序。有关更多信息，请参见 `patchadd(1M)`。



注意 – 除非阅读了 Patch README 中的指导或联系了当地的 Sun 支持办事处，否则不要使用 `patchadd -C` 命令。

- f. 压缩 x86 引导归档文件。

```
# /boot/solaris/bin/root_archive packmedia destination_dir \
install_dir_path
```

- g. 如果需要，将修补后的 miniroot 复制到安装服务器上的安装映像。

如果在适用于 x86 系统的远程当前 Solaris 发行版上修补 miniroot，则必须将修补后的 miniroot 复制到安装服务器上。

```
# cp remote_install_dir_path/boot/x86.miniroot \
install-server-path/install_dir_path/boot/x86.miniroot
```

**10 确定是否需要创建引导服务器。**

- 如果安装服务器与要安装的系统在同一子网上，或者您使用的是 DHCP，则不必创建引导服务器。请参见第 75 页中的“使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统”。
- 如果安装服务器与要安装的系统不在同一子网上，而且您没有使用 DHCP，则必须创建一个引导服务器。有关如何创建引导服务器的详细说明，请参阅第 73 页中的“使用 DVD 映像在网上创建引导服务器”。

**示例 5-3 x86: 使用 x86 DVD 创建 x86 安装服务器**

以下示例说明如何通过将 Solaris Operating System for x86 Platforms DVD 复制到安装服务器的 /export/home/dvdx86 目录来创建 x86 安装服务器。此示例假设安装服务器正在运行当前 Solaris 发行版。

设置安装服务器。

```
# mkdir -p /export/home/dvdx86
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
# ./setup_install_server /export/home/dvdx86
```

将以下路径添加到 /etc/dfs/dfstab 文件：

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdx86
```

检查 nfsd 守护进程是否已联机。如果 nfsd 守护进程未联机，则启动并共享该守护进程。

```
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default
# svcadm enable svc:/network/nfs/server
# shareall
# cd /
```

**示例 5-4 使用 SPARC DVD 创建 x86 安装服务器**

以下示例说明如何通过将 Solaris Operating System for SPARC Platforms DVD 复制到安装服务器的 /export/home/dvdsparc 目录来创建 x86 安装服务器。此示例假设安装服务器正在运行当前 Solaris 发行版。

```
# mkdir -p /export/home/dvdsparc
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
# ./setup_install_server /export/home/dvdsparc
```

将以下路径添加到 /etc/dfs/dfstab 文件：



```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdsparc
```

检查 `nfsd` 守护进程是否已联机。如果 `nfsd` 守护进程未联机，则启动并共享该守护进程。

```
# svc -l svc:/network/nfs/server:default
# svcadm enable svc:/network/nfs/server
# shareall
# cd /
```

## 更多信息 继续安装

设置安装服务器后，必须将客户机添加为安装客户机。有关如何添加客户机系统以便通过网络进行安装的信息，请参见第 76 页中的“使用 `add_install_client` 添加要从网络安装的系统 (DVD)”。

如果没有使用 DHCP，并且客户机系统在安装服务器以外的其他子网上，则必须创建引导服务器。有关更多信息，请参见第 106 页中的“使用 CD 映像的子网上创建引导服务器”。

**另请参见** 有关 `setup_install_server` 命令和 `add_to_install_server` 命令的其他信息，请参见 `install_scripts(1M)`。

# 使用 DVD 映像的子网上创建引导服务器

要通过网络在系统上安装 Solaris 软件，必须创建一个安装服务器。不必每次都设置引导服务器。引导服务器包含足够从网络引导系统的引导软件，然后安装服务器将完成 Solaris 软件的安装。

- 如果使用 DHCP 设置安装服务器或安装参数，或者客户机与安装服务器在同一个子网上，则不需要引导服务器。请继续第 75 页中的“使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统”。
- 如果安装服务器和客户机不在同一子网上，而且您没有使用 DHCP，则必须为每个子网创建单独的引导服务器。可以为每个子网创建安装服务器；但是，安装服务器需要更多的磁盘空间。

## ▼ 使用 DVD 映像在网上创建引导服务器

- 1 在要使其成为子网的引导服务器的系统上，登录并成为超级用户或承担等效角色。

该系统（通常是安装服务器）必须能够访问远程 当前 Solaris 发行版 光盘映像。如果使用命名服务，则该系统也应该在名称服务中。如果不使用命名服务，则必须按照站点策略来分发有关该系统的信息。

- 2 从安装服务器挂载 Solaris DVD。

```
# mount -F nfs -o ro server_name:path /mnt
```

*server\_name: path* 是安装服务器的名称和光盘映像的绝对路径

- 3 创建引导映像的目录。

```
# mkdir -p boot_dir_path
```

*boot\_dir\_path* 指定引导软件将被复制到的目录

- 4 转到 Solaris DVD 映像上的 Tools 目录。

```
# cd /mnt/Solaris_10/Tools
```

- 5 将引导软件复制到引导服务器。

```
# ./setup_install_server -b boot_dir_path
```

*-b* 指定要将系统设置为引导服务器

*boot\_dir\_path* 指定引导软件将被复制到的目录

---

注 `-setup_install_server` 命令用于指明是否具有足够的磁盘空间可用于映像。要确定可用磁盘空间，请使用 `df -kl` 命令。

---

- 6 转到根目录 (/)。

```
# cd /
```

- 7 卸载安装映像。

```
# umount /mnt
```

您现在可以设置要从网络安装的系统了。请参见第 75 页中的“使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统”。

### 示例 5-5 在子网上创建引导服务器 (DVD)

以下示例说明如何在子网上创建引导服务器。这些命令将引导软件从 Solaris DVD 映像复制到名为 `crystal` 的引导服务器的本地磁盘上的 `/export/home/dvdsparc`。

```
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/home/dvdsparc /mnt
# mkdir -p /export/home/dvdsparc
# cd /mnt/Solaris_10/Tools
# ./setup_install_server -b /export/home/dvdsparc
# cd /
# umount /mnt
```

## 更多信息 继续安装

完成引导服务器设置后，必须将该客户机添加为安装客户机。有关如何添加客户机系统以便通过网络进行安装的信息，请参见第 75 页中的“使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统”。

另请参见 有关 setup\_install\_server 命令的其他信息，请参见 install\_scripts(1M)。

# 使用 DVD 映像添加要从网络安装的系统

创建安装服务器并根据需要创建引导服务器后，必须设置每个要从网络安装的系统。每个要安装的系统都需要找到以下内容：

- 安装服务器
- 引导服务器（如果需要）
- sysidcfg 文件，如果使用 sysidcfg 文件预配置系统信息
- 名称服务器（如果使用命名服务预配置系统信息）
- 配置文件服务器上的 JumpStart 目录中的配置文件（如果使用的是自定义 JumpStart 安装方法）

请使用以下 add\_install\_client 过程设置安装服务器和客户机。另外，请参见以下示例过程：

- 如果使用 DHCP 为 SPARC 客户机设置安装参数，请参见示例 5-6。
- 如果您的安装服务器和客户机在同一子网上，请参见示例 5-7。
- 如果安装服务器和客户机不在同一子网上，而且没有使用 DHCP，请参见示例 5-8。
- 如果您使用 DHCP 为 x86 客户机设置安装参数，请参见示例 5-9。
- 如果要在基于 x86 的系统的安装过程中使用特定的串行端口来显示输出，请参见示例 5-10。

有关与此命令一起使用的更多选项，请参见手册页 add\_install\_client(1M)。

## ▼ 使用 `add_install_client` 添加要从网络安装的系统 (DVD)

创建了安装服务器之后，必须设置要通过网络安装的每个系统。

按照以下 `add_install_client` 步骤设置要从网络进行安装的 x86 客户机。

**开始之前** 如果您有引导服务器，请确保已经共享了安装服务器安装映像并启动了适当的服务。请参见“使用 SPARC 或 x86 DVD 介质创建 SPARC 安装服务器”中的[步骤 6](#)。

每个要安装的系统都需要找到以下项。

- 安装服务器
- 如有必要，引导服务器
- `sysidcfg` 文件，如果使用 `sysidcfg` 文件预配置系统信息
- 名称服务器（如果使用命名服务来预配置系统信息）
- 配置文件服务器上的 JumpStart 目录中的配置文件（如果使用的是自定义 JumpStart 安装方法）

- 1 在安装服务器或引导服务器上，成为超级用户或承担等效角色。
- 2 如果使用 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 命名服务，请验证以下有关要安装系统的信息是否已添加到命名服务中。
  - 主机名
  - IP 地址
  - 以太网地址

有关命名服务的更多信息，请参见《系统管理指南：名称和目录服务（DNS、NIS 和 LDAP）》。

- 3 将客户机添加到安装服务器的 `/etc/ethers` 文件。
  - a. 在客户机上，找到以太网地址。可从本地文件中获取 `/etc/ethers` 映射。

```
# ifconfig -a grep ether
ether 8:0:20:b3:39:1d
```
  - b. 在安装服务器上，在编辑器中打开 `/etc/ethers` 文件。将地址添加到列表中。

- 4 转到 Solaris DVD 映像上的 `Tools` 目录：

```
# cd /install_dir_path/Solaris_10/Tools
install_dir_path
```

指定 `Tools` 目录的路径

## 5 设置客户机系统以使其可从网络安装。

```
# ./add_install_client -d -s install_server:install_dir_path \
-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path -p sysid_server:path \
-t boot_image_path -b "boot-property=value" \
-e ethernet_address client_name platform_group
```

-d

指定客户机使用 DHCP 来获取网络安装参数。如果仅使用 -d 选项，`add_install_client` 命令将为同一类的客户机系统（例如，所有的 SPARC 客户机）设置安装信息。要为特定的客户机设置安装信息，请将 -d 与 -e 选项一起使用。

对于 x86 客户机，使用此选项可以使用 PXE 网络引导从网络引导系统。该选项的输出列出了需要通过 DHCP 服务器创建的 DHCP 选项。

有关使用 DHCP 进行特定于类的安装的更多信息，请参见第 44 页中的“为 Solaris 安装参数创建 DHCP 选项和宏”。

-s *install\_server:install\_dir\_path*

指定安装服务器的名称和路径。

- *install\_server* 是安装服务器的主机名。
- *install\_dir\_path* 是 Solaris DVD 映像的绝对路径。

-c *jumpstart\_server :jumpstart\_dir\_path*

为自定义 JumpStart 安装指定一个 JumpStart 目录。*jumpstart\_server* 是 JumpStart 目录所在的服务器的主机名。*jumpstart\_dir\_path* 是 JumpStart 目录的绝对路径。

-p *sysid\_server :path*

指定用于预配置系统信息的 `sysidcfg` 文件的路径。*sysid\_server* 是一个有效的主机名或者是包含文件的服务器的 IP 地址。*path* 是包含 `sysidcfg` 文件的目录的绝对路径。

-t *boot\_image\_path*

如果要使用当前 Solaris 发行版网络安装映像、CD 或 DVD 上 `Tools` 目录中引导映像以外的引导映像，请指定替代引导映像的路径。

-b “*boot-property= value*”

**仅限基于 x86 的系统：**使您可以设置要用来从网络引导客户机的引导属性变量的值。-b 选项必须和 -e 选项一起使用。

有关引导属性的描述，请参见 `eeeprom(1M)` 手册页。

-e *ethernet\_address*

指定要安装的客户机的以太网地址。通过该选项可以为特定客户机设置安装信息，包括该客户机的引导文件。

引导文件名中不再使用 `nbp.` 前缀。例如，如果对一个基于 x86 的客户机指定 -e 00:07:e9:04:4a:bf，则该命令将在 `/tftpboot` 目录中创建引导文件 010007E9044ABF.i86pc。但是，该当前 Solaris 发行版支持使用前缀为 `nbp.` 的传统引导文件。

有关使用 DHCP 进行的特定于客户机的安装的更多信息，请参见第 44 页中的“[为 Solaris 安装参数创建 DHCP 选项和宏](#)”。

*client\_name*

是要从网络安装的系统的名称。该名称不是安装服务器的主机名。

*platform\_group*

是要安装的系统的平台组。有关更多信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的“平台名称和平台组”。

#### 示例 5-6 SPARC: 使用 DHCP 时在 SPARC 安装服务器上添加 SPARC 安装客户机 (DVD)

以下示例说明使用 DHCP 在网络上设置安装参数时如何添加安装客户机。安装客户机名为 basil，它是一个 Ultra™ 5 系统。文件系统

/export/home/dvdsparc/Solaris\_10/Tools 包含 add\_install\_client 命令。

有关如何使用 DHCP 为网络安装设置安装参数的更多信息，请参见第 43 页中的“[使用 DHCP 服务预配置系统配置信息（任务）](#)”。

```
sparc_install_server# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_10/Tools
sparc_install_server# ./add_install_client -d basil sun4u
```

#### 示例 5-7 添加与服务器在同一个子网上的安装客户机 (DVD)

下面的示例演示了如何添加与服务器在同一个子网上的安装客户机。安装客户机名为 basil，它是一个 Ultra 5 系统。文件系统 /export/home/dvdsparc/ 包含 add\_install\_client 命令。

```
install_server# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_10/Tools
install_server# ./add_install_client basil sun4u
```

#### 示例 5-8 将安装客户机添加到引导服务器 (DVD)

以下示例说明如何向引导服务器添加安装客户机。安装客户机名为 rose，它是一个 Ultra 5 系统。在引导服务器上运行此命令。-s 选项用于指定名为 rosemary 的安装服务器，它包含一个在 /export/home/dvdsparc 中的 Solaris Operating System for SPARC Platforms DVD 映像。

```
boot_server# cd /export/home/dvdsparc/Solaris_10/Tools
boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/dvdsparc rose sun4u
```

#### 示例 5-9 x86: 使用 DHCP 时在 x86 安装服务器上添加单个 x86 安装客户机 (DVD)

以下示例说明使用 DHCP 在网络上设置安装参数时，如何将 x86 安装客户机添加到安装服务器。

- `-d` 选项用于指定客户机将使用 DHCP 协议进行配置。如果要使用 PXE 网络引导，则必须使用 DHCP 协议。
- `-e` 选项表明此安装仅在以太网地址为 `00:07:e9:04:4a:bf` 的客户机上进行。
- `-s` 选项用于指定客户机要从名为 `rosemary` 的安装服务器安装。

此服务器的 `/export/home/dvdx86` 中包含一个 Solaris Operating System for x86 Platforms DVD 映像。

```
x86_install_server# cd /export/boot/dvdx86/Solaris_10/Tools
x86_install_server# ./add_install_client -d -e 00:07:e9:04:4a:bf \
-s rosemary:/export/home/dvdx86 i86pc
```

通过上述命令将以太网地址为 `00:07:e9:04:4a:bf` 的客户机设置为安装客户机。然后在安装服务器上创建引导文件 `010007E9044ABF.i86pc`。在早期版本中，该引导文件被命名为 `nbp.010007E9044ABF.i86pc`。

有关如何使用 DHCP 为网络安装设置安装参数的更多信息，请参见第 43 页中的“使用 DHCP 服务预配置系统配置信息（任务）”。

#### 示例 5-10 x86: 指定网络安装期间要使用的串行控制台 (DVD)

以下示例说明如何将 x86 安装客户机添加到安装服务器，并指定在安装过程中使用的串行控制台。本示例按以下方式设置安装客户机。

- `-d` 选项表明客户机设置成使用 DHCP 设置安装参数。
- `-e` 选项表明此安装仅在以太网地址为 `00:07:e9:04:4a:`。
- `-b` 选项指示安装程序将串行端口 `ttya` 用作输入和输出设备。

使用此命令集添加客户机。

```
install server# cd /export/boot/dvdx86/Solaris_10/Tools
install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "console=ttya" i86pc
```

有关可以使用 `-b` 选项的引导属性变量和值的完整说明，请参见 `eeeprom(1M)` 手册页。

#### 更多信息 继续安装

如果使用 DHCP 服务器来通过网络安装基于 x86 的客户机，需配置 DHCP 服务器以及创建 `add_install_client -d` 命令输出中所列的选项和宏。有关如何配置 DHCP 服务器来支持网络安装的说明，请参见第 43 页中的“使用 DHCP 服务预配置系统配置信息（任务）”。

**基于 x86 的系统：**如果未使用 DHCP 服务器，则必须从本地 Solaris OS DVD 或 CD 引导系统。

另请参见 有关 `add_install_client` 命令的其他信息，请参见 `install_scripts(1M)`。



# 使用 DVD 映像从网络安装系统

在将系统添加为安装客户机后，您可以从网络安装该客户机。此部分描述以下任务。

- 有关如何通过网络引导和安装基于 SPARC 的系统的说明，请参见第 80 页中的“[SPARC: 通过网络安装客户机 \(DVD\)](#)”。
- 有关如何通过网络引导和安装基于 x86 的系统的说明，请参见第 82 页中的“[x86: 使用 GRUB 通过网络安装客户机 \(DVD\)](#)”。

## ▼ SPARC: 通过网络安装客户机 (DVD)

**开始之前** 此过程假设您已经完成以下任务。

- 设置安装服务器。有关如何通过 DVD 介质创建安装服务器的说明，请参见第 63 页中的“[SPARC: 使用 SPARC 或 x86 DVD 介质创建 SPARC 安装服务器](#)”。
- 如有需要，设置引导服务器或 DHCP 服务器。如果要安装的系统在与安装服务器不同的其他子网上，必须设置引导服务器或使用 DHCP 服务器。有关如何设置引导服务器的说明，请参见第 73 页中的“[使用 DVD 映像在网上创建引导服务器](#)”。有关如何设置 DHCP 服务器来支持网络安装的说明，请参见第 43 页中的“[使用 DHCP 服务预配置系统配置信息（任务）](#)”。
- 收集或预配置了安装所需的信息。可采用下列一种或多种方法执行该任务。
  - 收集列在《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的“安装核对表”中的信息。

---

**注** – 如果您的系统包含非全局区域，建议使用 Solaris Live Upgrade 作为升级程序或使用 Solaris Live Upgrade 来添加修补程序。其他升级程序可能需要很长的升级时间，因为完成升级所需的时间会随安装的非全局区域数线性增长。

有关使用 Solaris Live Upgrade 进行升级的信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的第 I 部分，“使用 Solaris Live Upgrade 进行升级”。

---

- sysidcfg 文件（如果使用 sysidcfg 文件来预配置系统信息）。有关如何创建 sysidcfg 文件的信息，请参见第 18 页中的“[使用 sysidcfg 文件进行预配置](#)”。
- 设置名称服务器（如果使用命名服务预配置系统信息）。有关如何使用命名服务预配置信息的说明，请参见第 39 页中的“[使用命名服务进行预配置](#)”。
- 在配置文件服务器的 JumpStart 目录中创建配置文件（如果使用自定义 JumpStart 安装方法）。有关如何设置自定义 JumpStart 安装的信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：自定义 JumpStart 和高级安装》中的第 3 章“准备自定义 JumpStart 安装（任务）”。



## 1 打开客户机系统。

如果该系统当前正在运行，请使系统运行 0 级。

将显示 ok 提示符。

## 2 通过网络引导系统。

- 要使用 Solaris 交互式安装 GUI 进行安装，请键入以下命令。

```
ok boot net
```

- 要在桌面会话中使用 Solaris 交互式文本安装程序进行安装，请键入以下命令。

```
ok boot net - text
```

- 要在控制台会话中使用 Solaris 交互式文本安装程序进行安装，请键入以下命令。

```
ok boot net - nowin
```

系统通过网络引导。

## 3 如果有提示，请回答系统配置问题。

- 如果已预配置所有系统信息，则安装程序不会提示您输入任何配置信息。有关更多信息，请参见第 2 章。
- 如果未预配置所有系统信息，请使用《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的“安装核对表”帮助回答配置问题。

---

注 - 如果键盘是自识别键盘，则会在安装期间自动配置键盘布局。如果键盘不是自识别键盘，您可以在安装期间从所支持的键盘布局列表中选择键盘布局。

PS/2 键盘不是自识别键盘。在安装期间将会要求您选择键盘布局。

有关详细信息，请参见第 22 页中的“[keyboard 关键字](#)”。

---

---

注 - 在安装期间，可以选择缺省的 NFSv4 域名。或者，您可以指定一个自定义的 NFSv4 域名。有关详细信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的“安装过程中可配置 NFSv4 域名”。

---

如果使用的是 GUI，在确认系统配置信息后，将显示“欢迎使用 Solaris”面板。

## 4 如果有提示，请回答其余的问题直到完成安装。

- 如果已预配置所有安装选项，则安装程序不会提示您输入任何安装信息。有关更多信息，请参见第 2 章。

- 如果未预配置所有安装选项，请使用《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的“安装核对表”帮助回答安装问题。

**另请参见** 有关如何使用 Solaris 安装 GUI 完成交互式安装的信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：基本安装》中的“通过 GRUB 使用 Solaris 安装程序执行安装或升级”。

## ▼ x86: 使用 GRUB 通过网络安装客户机 (DVD)

基于 x86 的系统的 Solaris 安装程序将使用 GRUB 引导装载器。本过程说明了如何使用 GRUB 引导装载器通过网络来安装基于 x86 的系统。有关 GRUB 引导装载器的概述信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的第 6 章“基于 GRUB 引导的 Solaris 安装”。

要通过网络安装系统，必须指示客户机系统通过网络进行引导。通过使用其系统 BIOS 和/或网络适配器 BIOS 的 BIOS 设置程序来启动客户机系统上的网络引导。在某些系统上，还必须调整引导设备优先列表，以便在从其他设备进行引导之前尝试网络引导。请参见生产商的文档以了解每种设置程序，或在引导过程中注意设置程序指令。

**开始之前** 此过程假设您已经完成以下任务。

- 设置安装服务器。有关如何通过 DVD 介质创建安装服务器的说明，请参见第 68 页中的“x86: 使用 SPARC 或 x86 DVD 介质创建 x86 安装服务器”。
- 如有需要，设置引导服务器或 DHCP 服务器。如果要安装的系统在与安装服务器不同的其他子网上，必须设置引导服务器或使用 DHCP 服务器。有关如何设置引导服务器的说明，请参见第 73 页中的“使用 DVD 映像在线创建引导服务器”。有关如何设置 DHCP 服务器来支持网络安装的说明，请参见第 43 页中的“使用 DHCP 服务预配置系统配置信息（任务）”。
- 收集或预配置了安装所需的信息。可采用下列一种或多种方法执行该任务。
  - 收集列在《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的“安装核对表”中的信息。

---

**注** – 如果您的系统包含非全局区域，建议使用 Solaris Live Upgrade 作为升级程序或使用 Solaris Live Upgrade 来添加修补程序。其他升级程序可能需要很长的升级时间，因为完成升级所需的时间会随安装的非全局区域数线性增长。

有关使用 Solaris Live Upgrade 进行升级的信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的第 I 部分，“使用 Solaris Live Upgrade 进行升级”。

---

- sysidcfg 文件（如果使用 sysidcfg 文件来预配置系统信息）。有关如何创建 sysidcfg 文件的信息，请参见第 18 页中的“使用 sysidcfg 文件进行预配置”。

- 设置名称服务器（如果使用命名服务预配置系统信息）。有关如何使用命名服务预配置信息的说明，请参见第 39 页中的“使用命名服务进行预配置”。
- 在配置文件服务器的 JumpStart 目录中创建配置文件（如果使用自定义 JumpStart 安装方法）。有关如何设置自定义 JumpStart 安装的信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：自定义 JumpStart 和高级安装》中的第 3 章“准备自定义 JumpStart 安装（任务）”。

该过程还假设您的系统可以通过网络引导。

#### 1 打开系统。

#### 2 按下相应的键组合，以便进入系统 BIOS。

某些带有 PXE 功能的网络适配器具有一种功能，即，如果您在简短的引导提示符下敲击某一特定按键，将启动 PXE 引导。

#### 3 在系统 BIOS 中，指示系统通过网络引导。

有关如何在 BIOS 中设置引导优先级的信息，请参见您的硬件文档。

#### 4 退出 BIOS。

系统通过网络引导。将显示 GRUB 菜单。

---

注 - 在您的系统中显示的 GRUB 菜单，与下列样例会有所不同，这取决于您的网络安装服务器的配置。

---

```
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
```

```
+-----+
| Solaris 10 5/08 /cdrom0                               |
|                                                         |
|                                                         |
+-----+
```

Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.

Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the  
commands before booting, or 'c' for a command-line.

#### 5 选择相应的安装选项。

- 要从网络安装 Solaris OS，请在菜单中选择相应的 Solaris 项，然后按 Enter 键。  
如果要从网络安装服务器（在第 68 页中的“x86: 使用 SPARC 或 x86 DVD 介质创建 x86 安装服务器”中设置）安装，则选择此项。

- 要使用特定引导参数从网络安装 Solaris OS，请执行以下步骤。

如果要在该安装过程中修改设备配置，并且此前没有使用第 76 页中的“使用 `add_install_client` 添加要从网络安装的系统 (DVD)”中描述的 `add_install_client` 命令来设置这些引导参数，您可能需要设置特定引导参数。

- a. 在 GRUB 菜单上，请选择要编辑的安装选项，然后按 **e**。

与下列文本类似的引导命令将在 GRUB 菜单上显示。

```
kernel /I86pc.Solaris_10/multiboot kernel/unix \
-B install_media=192.168.2.1:/export/cdrom0/boot \
module /platform/i86pc/boot_archive
```

- b. 使用方向键来选择要编辑的引导项，然后按 **e**。

要编辑的引导命令将在 GRUB 编辑窗口中显示。

- c. 通过键入要使用的引导参数或选项来编辑命令。

Grub 编辑菜单的命令语法如下所示：

```
grub edit>kernel /image_directory/multiboot kernel/unix/ \
install [url|ask] -B options install_media=media_type
```

有关引导参数和命令语法的信息，请参见表 8-1。

- d. 要接受编辑内容并返回到 GRUB 菜单，请按 **Enter** 键。

将显示 GRUB 菜单。对引导命令的编辑内容也将显示出来。

- e. 要开始安装，请在 GRUB 菜单中键入 **b**。

Solaris 安装程序根据安装或升级系统的要求，检查缺省引导盘。如果 Solaris 安装程序无法检测系统配置，程序会提示您所有缺少的信息。

检查完毕后，会显示安装选择屏幕。

## 6 选择一个安装类型。

安装选择屏幕显示以下选项。

Select the type of installation you want to perform:

```
1 Solaris Interactive
2 Custom JumpStart
3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
4 Solaris Interactive Text (Console session)
5 Apply driver updates
6 Single user shell
```

Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.  
Alternatively, enter custom boot arguments directly.

If you wait 30 seconds without typing anything,  
an interactive installation will be started.

■ 要安装 Solaris OS，请选择以下选项：

- 要使用 Solaris 交互式安装 GUI 进行安装，请键入 1，然后按 Enter 键。
- 要使用交互式文本安装程序在桌面会话中进行安装，请键入 3，然后按 Enter 键。  
选择此安装类型会改写缺省的 GUI 安装程序并运行文本安装程序。

- 要使用交互式文本安装程序在控制台会话中进行安装，请键入 4，然后按 Enter 键。  
选择此安装类型会改写缺省的 GUI 安装程序并运行文本安装程序。

如果要执行无人参与的自定义 JumpStart 安装（选项 2），请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：自定义 JumpStart 和高级安装》。

有关 Solaris 安装 GUI 和文本安装程序的详细信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的“系统要求和建议”。

系统会配置设备和接口，并搜索配置文件。安装程序开始运行。请转至步骤 7 以继续安装。

■ 要在安装前执行系统管理任务，请选择以下选项：

- 要更新驱动程序或安装一个安装时更新 (install time update, ITU)，请插入更新介质并键入 5，再按 Enter 键。  
您可能需要更新驱动程序或安装 ITU 来允许 Solaris OS 在系统中运行。请遵照有关驱动程序更新或 ITU 的说明来安装更新。

- 要执行系统管理任务，请键入 6，再按 Enter 键。  
如果在安装前需要在系统上执行系统管理任务，可能需要启动单用户 shell。有关可以在安装前执行的系统管理任务的信息，请参见《系统管理指南：基本管理》。

执行完这些系统管理任务后，将显示前面的选项列表。选择相应的选项来继续安装。

7 如果有提示，请回答系统配置问题。

- 如果已预配置所有系统信息，则安装程序不会提示您输入任何配置信息。有关更多信息，请参见第 2 章。
- 如果未预配置所有系统信息，请使用《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的“安装核对表”帮助回答配置问题。

---

注 - 如果键盘是自识别键盘，则会在安装期间自动配置键盘布局。如果键盘不是自识别键盘，您可以在安装期间从所支持的键盘布局列表中选择键盘布局。

有关详细信息，请参见第 22 页中的“[keyboard 关键字](#)”。

---

---

注 - 在安装期间，可以选择缺省的 NFSv4 域名。或者，您可以指定一个自定义的 NFSv4 域名。有关详细信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的“安装过程中可配置 NFSv4 域名”。

---

如果使用安装 GUI 进行安装，在您确认系统配置信息后，将显示“欢迎使用 Solaris”面板。

- 8 如果有提示，请回答其余的问题直到完成安装。
  - 如果已预配置所有安装选项，则安装程序不会提示您输入任何安装信息。有关更多信息，请参见第 2 章。
  - 如果未预配置所有安装选项，请使用《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的“安装核对表”帮助回答安装问题。
- 9 通过网络引导和安装系统后，指示系统后续引导时从磁盘驱动器引导。

---

注 - 在安装后引导系统时，GRUB 菜单将列出已安装的操作系统，其中包括新安装的 Solaris OS。选择要引导的操作系统。如果您没有做出其他选择，将装入缺省选择。

---

## 更多信息 后续步骤

要在您的计算机上安装多个操作系统，您需要指示 GRUB 引导装载机识别这些操作系统以便进行引导。有关更多信息，请参见《系统管理指南：基本管理》中的“通过编辑 GRUB 菜单来修改 Solaris 引导行为”。

**另请参见** 有关如何使用 Solaris 安装 GUI 完成交互式安装的信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：基本安装》中的“通过 GRUB 使用 Solaris 安装程序执行安装或升级”。

## 使用 CD 介质从网络进行安装（任务）

---

本章介绍如何使用 CD 介质设置网络和系统，以便从网络安装 Solaris 软件。网络安装使您可以从能够访问当前 Solaris 发行版光盘映像的系统（称作安装服务器）向网络上的其他系统安装 Solaris 软件。先将 CD 介质的内容复制到安装服务器的硬盘上。然后，可以使用任何一种 Solaris 安装方法从网络安装 Solaris 软件。本章包含以下主题：

- 第 88 页中的“任务图：使用 CD 介质从网络进行安装”
- 第 89 页中的“SPARC: 使用 CD 介质创建 SPARC 安装服务器”
- 第 96 页中的“x86: 使用 CD 介质创建 x86 安装服务器”
- 第 102 页中的“为 CD 介质创建跨平台安装服务器”
- 第 106 页中的“使用 CD 映像在网上创建引导服务器”
- 第 108 页中的“使用 CD 映像添加要从网络安装的系统”
- 第 112 页中的“使用 CD 映像从网络安装系统”

---

**注 – 从 Solaris 10 11/06 发行版开始**，您可以在初始安装期间选择更改网络安全性设置，以便禁用除安全 Shell 之外的所有网络服务，或对这些服务进行限制以使它们只响应本地请求。此安全性选项仅在初始安装期间可用，在升级期间不可用。升级时会保留所有以前设置的服务。如有必要，可以使用 `netservices` 命令在升级后对网络服务进行限制。请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的“规划网络安全性”。

可以通过使用 `netservices open` 命令，或通过使用 SMF 命令启用各个服务，在安装后启用网络服务。请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的“在安装后修改安全性设置”。

---



# 任务图：使用 CD 介质从网络进行安装

表 6-1 任务图：使用 CD 介质设置安装服务器

任务	描述	参考
（仅适用于 x86）：检验您的系统是否支持 PXE。	如果要通过网络安装基于 x86 的系统，请确保您的计算机可以在没有本地引导介质的情况下使用 PXE 进行引导。  如果基于 x86 的系统不支持 PXE，则必须从本地 DVD 或 CD 引导系统。	查看您的硬件制造商的文档或系统 BIOS。
选择安装方法。	Solaris OS 提供了几种安装或升级方法。选择最适合于您的环境的安装方法。	《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的“选择 Solaris 安装方法”
收集关于您的系统的信息。	使用检查清单并完成工作表以收集在安装或升级时需要的全部信息。	《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的第 5 章“在安装或升级前收集信息（规划）”
（可选）预配置系统信息。	您可以预配置系统信息以避免在安装或升级时被提示输入该信息。	第 2 章
创建安装服务器。	使用 <code>setup_install_server(1M)</code> 命令将 Solaris Software - 1 CD 复制到安装服务器的硬盘上。  使用 <code>add_to_install_server(1M)</code> 命令将其他 Solaris Software CD 和 Solaris Languages CD 复制到安装服务器的硬盘上。	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 第 89 页中的“SPARC: 使用 CD 介质创建 SPARC 安装服务器”</li><li>■ 第 96 页中的“x86: 使用 x86 CD 介质创建 x86 安装服务器”</li><li>■ 第 102 页中的“为 CD 介质创建跨平台安装服务器”</li></ul>
（可选）创建引导服务器。	如果要从与安装服务器不在同一子网的网络中安装系统，必须在子网上创建一个引导服务器以引导系统。使用带 <code>-b</code> 选项的 <code>setup_install_server</code> 命令来设置引导服务器。如果您使用的是动态主机配置协议 (DHCP)，则不必创建引导服务器。	第 106 页中的“使用 CD 映像子在子网上创建引导服务器”
添加要从网络安装的系统。	使用 <code>add_install_client</code> 命令设置要从网络安装的每个系统。要安装的每个系统都需要在网络上具备安装服务器、引导服务器（如果需要）和配置信息。	第 108 页中的“使用 CD 映像添加要从网络安装的系统”



表 6-1 任务图：使用 CD 介质设置安装服务器 (续)

任务	描述	参考
(可选) 配置 DHCP 服务器。	如果您要使用 DHCP 来提供系统的配置参数和安装参数，请配置 DHCP 服务器，然后针对您的安装创建相应的选项和宏。  注 - 如果您要通过网络使用 PXE 来安装基于 x86 的系统，必须配置一个 DHCP 服务器。	《系统管理指南：IP 服务》中的第 13 章“规划 DHCP 服务 (任务)”  第 43 页中的“使用 DHCP 服务预配置系统配置信息 (任务)”
通过网络安装系统。	通过从网络引导系统来开始安装。	第 112 页中的“使用 CD 映像从网络安装系统”

## SPARC: 使用 CD 介质创建 SPARC 安装服务器

安装服务器中包含从网络安装系统所需的安装映像。要在网络中的系统上安装 Solaris 软件，必须创建一个安装服务器。不必每次都设置一个单独的引导服务器。

- 如果您是使用 DHCP 来设置安装参数或者您的安装服务器和客户机在同一子网上，则不需要单独的引导服务器。
- 如果安装服务器和客户机不在同一子网上，而且您没有使用 DHCP，则必须为每个子网创建单独的引导服务器。可以为每个子网创建安装服务器；但是，安装服务器需要更多的磁盘空间。

### ▼ SPARC: 使用 SPARC 或 x86 CD 介质创建 SPARC 安装服务器

通过本过程可以使用 SPARC 或 x86 CD 介质创建 SPARC 安装服务器。

注 - 此过程假设系统正在运行卷管理器。如果不是使用卷管理器管理介质，请参阅《系统管理指南：设备和文件系统》。

- 1 在要成为安装服务器的系统上，成为超级用户或承担等效角色。  
该系统必须包含一个 CD-ROM 驱动器，并且是站点的网络 and 命名服务的一部分。如果使用命名服务，则该系统必须已经在命名服务（如 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP）中。如果不使用命名服务，则必须按照站点策略来分发有关该系统的信息。
- 2 将 Solaris Software - 1 CD 插入该系统的驱动器。
- 3 为 CD 映像创建一个目录。

```
# mkdir -p install_dir_path
```

install\_dir\_path 指定 CD 映像将被复制到的目录

#### 4 转到已挂载光盘上的 Tools 目录。

- 如果您从 Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD 创建安装映像，请键入以下命令：

```
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
```

- 如果您从 Solaris Software for x86 Platforms - 1 CD 创建安装映像，请键入以下命令：

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
```

#### 5 将驱动器中的映像复制到安装服务器的硬盘上。

```
# ./setup_install_server install_dir_path
```

*install\_dir\_path* 指定 CD 映像将被复制到的目录

---

注 - setup\_install\_server 命令指示您是否有足够的磁盘空间用于 Solaris Software 光盘映像。要确定可用磁盘空间，请使用 df -kl 命令。

---

#### 6 确定是否需要使安装服务器通过 NFS 被挂载。

- 如果安装服务器与要安装的系统在同一子网上，或者您使用的是 DHCP，则不必创建引导服务器。请继续[步骤 7](#)。

- 如果安装服务器与要安装的系统不在同一子网上，而且您没有使用 DHCP，请完成以下步骤。

##### a. 验证安装服务器映像的路径是否被正确共享。

```
# share | grep install_dir_path
```

*install\_dir\_path*

指定安装映像的路径，CD 映像便是从此映像复制而来的。

- 如果已显示指向安装服务器目录的路径，并且在选项中显示 anon=0，请继续[步骤 7](#)。

- 如果没有显示安装服务器目录的路径，或者选项中未显示 anon=0，则继续。

##### b. 通过将该项添加到 /etc/dfs/dfstab 文件中，使安装服务器可用。

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
```

##### c. 验证 nfsd 守护进程正在运行。

- 如果安装服务器正在运行当前 Solaris 发行版或兼容版本，请键入以下命令。

```
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default
```

如果 `nfssd` 守护进程已联机，请继续**步骤 d**。如果 `nfssd` 守护进程尚未联机，请启动该守护进程。

```
# svcadm enable svc:/network/nfs/server
```

- 如果安装服务器正在运行 Solaris 9 OS 或兼容版本，请键入以下命令。

```
# ps -ef | grep nfssd
```

如果 `nfssd` 守护进程正在运行，请继续**步骤 d**。如果 `nfssd` 守护进程未运行，请启动该守护进程。

```
# /etc/init.d/nfs.server start
```

**d. 共享该安装服务器。**

```
# shareall
```

**7 转到根目录 (/)。**

```
# cd /
```

**8 弹出 Solaris Software - 1 CD。**

**9 将 Solaris Software - 2 CD 插入系统的 CD-ROM 驱动器。**

**10 转到已挂载 CD 上的 `Tools` 目录。**

- a. 如果您从 Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD 创建安装映像，请键入以下命令：

```
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
```

- b. 如果您从 Solaris Software for x86 Platforms - 1 CD 创建安装映像，请键入以下命令：

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
```

**11 将 CD-ROM 驱动器中的 CD 复制到安装服务器的硬盘上。**

```
# ./add_to_install_server install_dir_path
```

`install_dir_path` 指定 CD 映像将被复制到的目录

**12 转到根目录 (/)。**

```
# cd /
```

**13 弹出 Solaris Software - 2 CD。**

**14 对于要安装的每个 Solaris Software CD，重复**步骤 9**到**步骤 13**。**

15 将 Solaris Languages CD 插入系统的 CD-ROM 驱动器。

16 转到已挂载 CD 上的 Tools 目录。

- 对于 SPARC CD 介质，请键入：

```
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
```

- 对于 x86 CD 介质，请键入：

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
```

17 将 CD-ROM 驱动器中的 CD 复制到安装服务器的硬盘上。

```
# ./add_to_install_server install_dir_path
```

*install\_dir\_path* 指定 CD 映像将被复制到的目录

18 转到根目录 (/)。

```
# cd /
```

19 (可选的) 修补位于网络安装映像 (通过 `setup_install_server` 创建) 上的 `miniroot` 中的文件。如果引导映像有问题，则必须修补文件。

- 对于基于 SPARC 的安装映像，用 `patchadd -C` 命令来修补位于 `miniroot` 中的文件。

```
# patchadd -C install_dir_path path-to-patch/patch-id
```

*install\_dir\_path* 指定网络安装 `miniroot` 的路径。

*path-to-patch* 指定您要添加的修补路径，例如，`/var/sadm/spool`。

*patch-id* 指定要应用的修补程序 ID。



注意 – 除非阅读了 Patch README 中的指导或联系了当地的 Sun 支持办事处，否则不要使用 `patchadd -C` 命令。

- 对于基于 x86 的安装映像，按照以下步骤修补 x86 网络安装 `miniroot`。

注 – 这些步骤假设网络上已经有一个系统正在运行适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版，并且可以通过网络访问该系统。

a. 在运行适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版的系统上，以超级用户身份登录或承担等效角色。

b. 转到在步骤 4 中创建的安装映像的 Tools 目录。

```
# cd install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools
```

*install-server-path* 指定网络中的安装服务器系统的路径，例如，  
/net/installserver-1。

- c. 创建一个新的安装映像，并将该映像放置在正在运行适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版的系统上。

```
# ./setup_install_server remote_install_dir_path
```

*remote\_install\_dir\_path* 指定在适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版中创建新安装映像的路径。

该命令将在适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版中创建新的安装映像。为了修补此映像，必须临时将此映像放置在正在运行适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版的系统上。

- d. 在适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版中，解压缩网络安装引导归档文件。

```
# /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia remote_install_dir_path \
destination_dir
```

*remote\_install\_dir\_path* 指定适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版中 x86 网络安装映像的路径。

*destination\_dir* 指定包含解压缩引导归档文件的目录的路径。

- e. 在适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版中，修补解压缩的引导归档文件。

```
# patchadd -C destination_dir path-to-patch/patch-id
```

*path-to-patch* 指定您要添加的修补路径，例如，/var/sadm/spool。

*patch-id* 指定要应用的修补程序 ID。

可以使用 `patchadd -M` 选项指定多个修补程序。有关更多信息，请参见 `patchadd(1M)`。



**注意** – 除非阅读了 Patch README 中的指导或联系了当地的 Sun 支持办事处，否则不要使用 `patchadd -C` 命令。

- f. 在适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版中，压缩 x86 引导归档文件。

```
# /boot/solaris/bin/root_archive packmedia destination_dir \
remote_install_dir_path
```

- g. 将修补后的 miniroot 复制到安装服务器上的安装映像。

```
# cp remote_install_dir_path/boot/x86.miniroot \
install-server-path/install_dir_path/boot/x86.miniroot
```

**20 确定是否需要创建引导服务器。**

- 如果使用的是 DHCP 或者安装服务器与要安装的系统在同一子网上，则不需要创建引导服务器。请继续第 108 页中的“使用 CD 映像添加要从网络安装的系统”。
- 如果您没有使用 DHCP 且安装服务器和客户机在不同的子网上，则必须创建引导服务器。请继续第 106 页中的“使用 CD 映像的子网上创建引导服务器”。

**示例 6-1 SPARC: 使用 SPARC CD 介质创建 SPARC 安装服务器**

以下示例说明如何通过将以下 CD 复制到安装服务器的 /export/home/cdsparc 目录来创建安装服务器。此示例假设安装服务器正在运行当前 Solaris 发行版。

- Solaris Software for SPARC Platforms CD
- Solaris Languages for SPARC Platforms CD

将 Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD 插入该系统的 CD-ROM 驱动器中。

```
# mkdir -p /export/home/cdsparc
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
# ./setup_install_server /export/home/cdsparc
```

- 如果您具有单独的引导服务器，则增加以下步骤：

1. 将以下路径添加到 /etc/dfs/dfstab 文件。

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" \
/export/home/cdsparc
```

2. 检查 nfsd 守护进程是否已联机。如果 nfsd 守护进程未联机，则启动并共享该守护进程。

```
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default
# svcadm enable svc:/network/nfs/server
# shareall
```

3. 继续执行以下步骤。

- 如果不需要引导服务器或者已经完成针对单独的引导服务器的步骤，请继续。

```
# cd /
```

弹出 Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD。将 Solaris Software for SPARC Platforms - 2 CD 插入 CD-ROM 驱动器中。

```
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc
# cd /
```

为要安装的每个 Solaris Software CD 重复执行上述命令。

将 Solaris Languages for SPARC Platforms CD 插入 CD-ROM 驱动器中。

```
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc
```

## 示例 6-2 使用 x86 CD 介质创建 SPARC 安装服务器

使用以下示例可以在基于 SPARC 的安装服务器上创建 x86 网络安装映像。以下示例说明如何通过将 Solaris Software for x86 Platforms CD 复制到安装服务器的 /export/home/cdx86 目录来创建跨平台安装服务器。此示例假设安装服务器正在运行当前 Solaris 发行版。

- Solaris Software for x86 Platforms CD
- Solaris Languages for x86 Platforms CD

将 Solaris Software for x86 Platforms - 1 CD 插入系统的 CD-ROM 驱动器中。

```
# mkdir -p /export/home/cdsparc
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
# ./setup_install_server /export/home/cdsparc
```

- 如果您具有单独的引导服务器，则增加以下步骤：

1. 将以下路径添加到 /etc/dfs/dfstab 文件。

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" \
/export/home/cdsparc
```

2. 检查 nfsd 守护进程是否已联机。如果 nfsd 守护进程未联机，则启动并共享该守护进程。

```
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default
# svcadm enable svc:/network/nfs/server
# shareall
```

3. 继续执行以下步骤。

- 如果不需要引导服务器或者已经完成针对单独的引导服务器的步骤，请继续。

```
# cd /
```

弹出 Solaris Software for x86 Platforms - 1 CD。将 Solaris Software for x86 Platforms - 2 CD 插入 CD-ROM 驱动器中。

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc
# cd /
```

为每个要安装的 Solaris Software for x86 Platforms CD 重复之前的命令。

将 Solaris Languages for x86 Platforms CD 插入 CD-ROM 驱动器中。

```
# cd /cdrom/cdrom0/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc
```

### 更多信息 **继续安装**

设置安装服务器后，必须将客户机添加为安装客户机。有关如何添加客户机系统以便通过网络进行安装的信息，请参见第 108 页中的“使用 CD 映像添加要从网络安装的系统”。

如果没有使用 DHCP，并且客户机系统在安装服务器以外的其他子网上，则必须创建引导服务器。有关更多信息，请参见第 106 页中的“使用 CD 映像在网上创建引导服务器”。

**另请参见** 有关 setup\_install\_server 命令和 add\_to\_install\_server 命令的其他信息，请参见 install\_scripts(1M)。

## x86: 使用 CD 介质创建 x86 安装服务器

安装服务器中包含从网络安装系统所需的安装映像。要在网络中的系统上安装 Solaris 软件，必须创建一个安装服务器。不必每次都设置一个单独的引导服务器。

- 如果您是使用 DHCP 来设置安装参数或者您的安装服务器和客户机在同一子网上，则不需要单独的引导服务器。
- 如果安装服务器和客户机不在同一子网上，而且您没有使用 DHCP，则必须为每个子网创建单独的引导服务器。可以为每个子网创建安装服务器；但是，安装服务器需要更多的磁盘空间。

### ▼ x86: 使用 x86 CD 介质创建 x86 安装服务器

本过程使用 x86 CD 介质创建 x86 安装服务器。

要创建 SPARC 网络安装映像，请参见第 89 页中的“SPARC: 使用 SPARC 或 x86 CD 介质创建 SPARC 安装服务器”。

---

注-此过程假设系统正在运行卷管理器。如果不是使用卷管理器管理介质，请参阅《系统管理指南：设备和文件系统》。

---



1 在要成为安装服务器的系统上，成为超级用户或承担等效角色。

该系统必须包含一个 CD-ROM 驱动器，并且是站点的网络 and 命名服务的一部分。如果使用命名服务，则该系统必须已经在命名服务（如 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP）中。如果不使用命名服务，则必须按照站点策略来分发有关该系统的信息。

2 将 Solaris Software - 1 CD 插入该系统的驱动器。

3 为 CD 映像创建一个目录。

```
# mkdir -p install_dir_path
```

*install\_dir\_path* 指定 CD 映像将被复制到的目录

4 转到已挂载光盘上的 Tools 目录。

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
```

在前一个示例中，**cdrom0** 是包含 Solaris OS CD 介质的驱动器的路径。

5 将驱动器中的映像复制到安装服务器的硬盘上。

```
# ./setup_install_server install_dir_path
```

*install\_dir\_path* 指定 CD 映像将被复制到的目录

---

注 - `setup_install_server` 命令指示您是否有足够的磁盘空间用于 Solaris Software 光盘映像。要确定可用磁盘空间，请使用 `df -kl` 命令。

---

6 确定是否需要使安装服务器通过 NFS 被挂载。

- 如果安装服务器与要安装的系统在同一子网上，或者您使用的是 DHCP，则不必创建引导服务器。请继续[步骤 7](#)。

- 如果安装服务器与要安装的系统不在同一子网上，而且您没有使用 DHCP，请完成以下步骤。

a. 验证安装服务器映像的路径是否被正确共享。

```
# share | grep install_dir_path
```

*install\_dir\_path* 指定安装映像的路径，CD 映像便是从此映像复制而来的。

- 如果已显示指向安装服务器目录的路径，并且在选项中显示 `anon=0`，请继续[步骤 7](#)。
- 如果没有显示安装服务器目录的路径，或者选项中未显示 `anon=0`，则继续。

- b. 通过将该项添加到 `/etc/dfs/dfstab` 文件中，使安装服务器可用。

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" install_dir_path
```

- c. 验证 `nfsd` 守护进程正在运行。

- 如果安装服务器正在运行当前 Solaris 发行版或兼容版本，请键入以下命令。

```
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default
```

如果 `nfsd` 守护进程已联机，请继续步骤 d。如果 `nfsd` 守护进程尚未联机，请启动该守护进程。

```
# svcadm enable svc:/network/nfs/server
```

- 如果安装服务器正在运行 Solaris 9 OS 或兼容版本，请键入以下命令。

```
# ps -ef | grep nfsd
```

如果 `nfsd` 守护进程正在运行，请继续步骤 d。如果 `nfsd` 守护进程未运行，请启动该守护进程。

```
# /etc/init.d/nfs.server start
```

- d. 共享该安装服务器。

```
# shareall
```

- 7 转到根目录 (/)。

```
# cd /
```

- 8 弹出 Solaris Software - 1 CD。

- 9 将 Solaris Software - 2 CD 插入系统的 CD-ROM 驱动器。

- 10 转到已挂载 CD 上的 `Tools` 目录：

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
```

- 11 将 CD-ROM 驱动器中的 CD 复制到安装服务器的硬盘上。

```
# ./add_to_install_server install_dir_path
```

*install\_dir\_path* 指定 CD 映像将被复制到的目录

- 12 转到根目录 (/)。

```
# cd /
```

- 13 弹出 Solaris Software - 2 CD。

14 对于要安装每个 Solaris Software CD，重复步骤 9 至步骤 13。

15 将 Solaris Languages CD 插入系统的 CD-ROM 驱动器。

16 转到已挂载 CD 上的 Tools 目录：

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
```

17 将 CD-ROM 驱动器中的 CD 复制到安装服务器的硬盘上。

```
# ./add_to_install_server install_dir_path
```

*install\_dir\_path* 指定 CD 映像将被复制到的目录

18 转到根目录 (/)。

```
# cd /
```

19 修补位于网络安装映像（通过 `setup_install_server` 创建）上的 `miniroot` 中的文件。如果引导映像有问题，则必须修补文件。按照以下步骤修补 x86 网络安装 `miniroot`。

a. 如果安装服务器未运行适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版，请以超级用户身份登录到网络上正在运行适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版的其他系统。

要修补适用于 x86 的当前 Solaris 发行版 `miniroot`，系统必须正在运行适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版。

b. 转到在步骤 5 中创建的安装映像的 Tools 目录。

```
# cd install-server-path/install-dir-path/Solaris_10/Tools
```

*install-server-path* 指定网络中的安装服务器系统的路径，例如，  
/net/installserver-1。

c. 创建一个新的安装映像，并将该映像放置在正在运行适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版的系统上。

```
# ./setup_install_server remote_install_dir_path
```

*remote\_install\_dir\_path* 指定在适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版中创建新安装映像的路径。

该命令将在适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版中创建新的安装映像。为了修补此映像，必须临时将此映像放置在正在运行适用于 x86 系统的当前 Solaris 发行版的系统上。

d. 解压缩网络安装引导归档文件。

```
# /boot/solaris/bin/root_archive unpackmedia install_dir_path \
destination_dir
```

*install\_dir\_path* 指定 x86 网络安装映像的路径。

*destination\_dir* 指定包含解压缩引导归档文件的目录的路径。

e. 修补解压缩引导归档文件。

```
# patchadd -C destination_dir path-to-patch/patch-id
```

*path-to-patch* 指定您要添加的修补路径，例如，`/var/sadm/spool`。

*patch-id* 指定要应用的修补程序 ID。

可以使用 `patchadd -M` 选项指定多个修补程序。有关更多信息，请参见 `patchadd(1M)`。



注意 – 除非阅读了 Patch README 中的指导或联系了当地的 Sun 支持办事处，否则不要使用 `patchadd -C` 命令。

f. 压缩 x86 引导归档文件。

```
# /boot/solaris/bin/root_archive packmedia destination_dir \
install_dir_path
```

g. 如果需要，将修补后的 `miniroot` 复制到安装服务器上的安装映像。

如果在适用于 x86 系统的远程当前 Solaris 发行版上修补 `miniroot`，则必须将修补后的 `miniroot` 复制到安装服务器上。

```
# cp remote_install_dir_path/boot/x86.miniroot \
install-server-path/install_dir_path/boot/x86.miniroot
```

## 20 确定是否需要创建引导服务器。

- 如果使用的是 DHCP 或者安装服务器与要安装的系统在同一子网上，则不需要创建引导服务器。请继续第 108 页中的“使用 CD 映像添加要从网络安装的系统”。
- 如果您没有使用 DHCP 且安装服务器和客户机在不同的子网上，则必须创建引导服务器。请继续第 106 页中的“使用 CD 映像子在子网上创建引导服务器”。

### 示例 6-3 x86: 使用 x86 CD 介质创建 x86 安装服务器

以下示例说明如何通过将以下 CD 复制到安装服务器的 `/export/home/cdx86` 目录来创建安装服务器。此示例假设安装服务器正在运行当前 Solaris 发行版。

- Solaris Software for x86 Platforms CD
- Solaris Languages for x86 Platforms CD

将 Solaris Software for x86 Platforms - 1 CD 插入系统的 CD-ROM 驱动器中。

设置安装服务器。

```
# mkdir -p /export/home/cdx86
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
# ./setup_install_server /export/home/cdx86
```

- 如果您具有单独的引导服务器，则增加以下步骤：

1. 将以下路径添加到 /etc/dfs/dfstab 文件：

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" \
/export/home/cdx86
```

2. 检查 nfsd 守护进程是否已联机。如果 nfsd 守护进程未联机，则启动并共享该守护进程。

```
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default
# svcadm enable svc:/network/nfs/server
# shareall
```

3. 继续执行以下步骤。

- 如果您不需要引导服务器或者已经完成针对单独的引导服务器的步骤，请继续以下步骤。

```
# cd /
```

弹出 Solaris Software for x86 Platforms - 1 CD。将 Solaris Software for x86 Platforms - 2 CD 插入 CD-ROM 驱动器中。

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/cdx86
# cd /
```

为要安装的每个 Solaris Software CD 重复执行上述命令。

将 Solaris Languages for x86 Platforms CD 插入 CD-ROM 驱动器中。

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/cdx86
```

## 更多信息 继续安装

设置安装服务器后，必须将客户机添加为安装客户机。有关如何添加客户机系统以便通过网络进行安装的信息，请参见第 108 页中的“使用 CD 映像添加要从网络安装的系统”。

如果没有使用 DHCP，并且客户机系统在安装服务器以外的其他子网上，则必须创建引导服务器。有关更多信息，请参见第 106 页中的“使用 CD 映像在网上创建引导服务器”。

另请参见 有关 `setup_install_server` 命令和 `add_to_install_server` 命令的其他信息，请参见 `install_scripts(1M)`。

## 为 CD 介质创建跨平台安装服务器

本节介绍如何在 SPARC 系统上创建 x86 网络安装映像。

使用 x86 CD 介质创建 SPARC 安装服务器时不需要远程 x86 系统。有关更多信息，请参见第 89 页中的“[SPARC: 使用 SPARC 或 x86 CD 介质创建 SPARC 安装服务器](#)”。

### ▼ 使用 SPARC CD 介质在 x86 系统上创建 SPARC 安装服务器

通过本过程可以使用 SPARC CD 介质在 x86 系统上创建 SPARC 安装服务器。

在本过程中，*x86-system* 是要成为安装服务器的 x86 系统，*remote-SPARC-system* 是要与 SPARC CD 介质一起使用的远程 SPARC 系统。

**开始之前** 执行此任务需要以下项目。

- x86 系统
- 带有 CD-ROM 驱动器的 SPARC 系统
- 用于远程 SPARC 系统的一组 CD
  - Solaris Software for SPARC Platforms CD
  - Solaris Languages for SPARC Platforms CD

---

注–此过程假设系统正在运行卷管理器。如果不是使用卷管理器管理介质，请参阅《系统管理指南：设备和文件系统》。

---

#### 1 在远程 SPARC 系统上，成为超级用户或承担等效角色。

该系统必须包含一个 CD-ROM 驱动器，并且是站点的网络和命名服务的一部分。如果使用命名服务，则该系统也必须在 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 命名服务中。如果不使用命名服务，则必须按照站点策略来分发有关该系统的信息。

#### 2 在远程 SPARC 系统上，将 Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD 插入系统的驱动器中。

- 3 在远程 SPARC 系统上，将以下项添加到 `/etc/dfs/dfstab` 文件中。

```
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
```

- 4 在远程 SPARC 系统上，启动 NFS 守护程序。

- 如果安装服务器正在运行当前 Solaris 发行版或兼容版本，请键入以下命令。

```
remote-SPARC-system# svcadm enable svc:/network/nfs/server
```

- 如果安装服务器正在运行 Solaris 9 OS 或兼容版本，请键入以下命令。

```
remote-SPARC-system# /etc/init.d/nfs.server start
```

- 5 在远程 SPARC 系统上，通过使用共享命令验证 CD 可用于其他系统。

```
remote-SPARC-system# share
- /cdrom/cdrom0/s0 ro,anon=0 " "
- /cdrom/cdrom0/s1 ro,anon=0 " "
```

在前一个样例输出中，`cdrom0` 是指基于 SPARC 的系统上的当前 Solaris 发行版。此文本串根据 Solaris OS 的每个版本不同而改变。

- 6 在要成为 SPARC 安装服务器的 x86 系统上，成为超级用户或承担等效角色。

- 7 验证 CD 在远程 x86 系统上正确输出。

```
x86-system# showmount -e remote-SPARC-system
export list for remote-SPARC-system:
/cdrom/cdrom0/s0 (everyone)
/cdrom/cdrom0/s1 (everyone)
```

- 8 在 x86 系统上，转到已挂载光盘上的 `Tools` 目录：

```
x86-system# cd /net/remote-SPARC-system/cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
```

- 9 在 x86 系统上，将驱动器中的光盘内容复制到安装服务器硬盘上使用 `setup_install_server` 命令创建的目录中：

```
x86-system# ./setup_install_server install_dir_path
```

`install_dir_path` 指定光盘映像将被复制到的目录。此目录必须为空。

---

注 - `setup_install_server` 命令指示您是否有足够的磁盘空间用于 Solaris Software 光盘映像。要确定可用磁盘空间，请使用 `df -kl` 命令。

---

- 10 在 x86 系统上，转到顶层目录。

```
x86-system# cd /
```

- 11 在 x86 系统上，卸载两个目录。

```
x86-system# umount /net/remote-SPARC-system/cdrom/cdrom0/s0
```

- 12 在 SPARC 系统上，取消对两个 CD-ROM 片的共享。

```
remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s0
```

```
remote-SPARC-system# unshare /cdrom/cdrom0/s1
```

- 13 在 SPARC 系统上，弹出 Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD。

- 14 将 Solaris Software for SPARC Platforms - 2 CD 插入 x86 系统的 CD-ROM 驱动器中。

- 15 在 x86 系统上，转到已挂载 CD 上的 Tools 目录：

```
x86-system# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
```

- 16 在 x86 系统上，将 CD 复制到安装服务器的硬盘上。

```
x86-system# ./add_to_install_server install_dir_path  
install_dir_path 指定 CD 映像将被复制到的目录
```

- 17 弹出 Solaris Software for SPARC Platforms - 2 CD。

- 18 对于要安装的每个 Solaris Software CD，重复[步骤 14](#)至[步骤 17](#)。

- 19 在 x86 系统上，将 Solaris Languages for SPARC Platforms CD 插入 x86 系统的 CD-ROM 驱动器中，然后挂载该 CD。

- 20 在 x86 系统上，转到已挂载 CD 上的 Tools 目录：

```
x86-system# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
```

- 21 在 x86 系统上，将 CD 复制到安装服务器的硬盘上。

```
x86-system# ./add_to_install_server install_dir_path  
install_dir_path 指定 CD 映像将被复制到的目录
```

- 22 确定是否要修补位于网络安装映像（由 setup\_install\_server 创建）中 miniroot (Solaris\_10/Tools/Boot) 中的文件。

- 如果不执行此操作，请继续下一步。
- 如果执行此操作，请使用 patchadd -C 命令修补位于 miniroot 中的文件。





注意 – 除非已阅读 Patch README 说明或与当地的 Sun 支持办事处进行了联系，否则不要使用 `patchadd -C`。

## 23 确定您是否需要创建引导服务器。

- 如果安装服务器与要安装的系统在同一子网上，或者您使用的是 DHCP，则不必创建引导服务器。请参见第 108 页中的“使用 CD 映像添加要从网络安装的系统”。
- 如果安装服务器与要安装的系统不在同一子网上，而且您没有使用 DHCP，则必须创建一个引导服务器。有关如何创建引导服务器的详细说明，请参阅第 106 页中的“使用 CD 映像的子网上创建引导服务器”。

### 示例 6-4 使用 SPARC CD 介质在 x86 系统上创建一个 SPARC 安装服务器

以下示例说明如何在名为 richards 的 x86 系统上创建 SPARC 安装服务器。以下 SPARC CD 从名为 simpson 的远程 SPARC 系统复制到 x86 安装服务器的 `/export/home/cdsparc` 目录。

- Solaris Software for SPARC Platforms CD
- Solaris Languages for SPARC Platforms CD

此示例假设安装服务器正在运行当前 Solaris 发行版。

在远程 SPARC 系统上，插入 Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD，然后键入以下命令：

```
simpson (remote-SPARC-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s0
simpson (remote-SPARC-system)# share -F nfs -o ro,anon=0 /cdrom/cdrom0/s1
simpson (remote-SPARC-system)# svcadm enable svc:/network/nfs/server
```

在 x86 系统上：

```
richards (x86-system)# cd /net/simpson/cdrom/cdrom0/s0//Solaris_10/Tools
richards (x86-system)# ./setup_install_server /export/home/cdsparc
richards (x86-system)# cd /
richards (x86-system)# umount /net/simpson/cdrom/cdrom0/s0/
```

在远程 SPARC 系统上：

```
simpson (remote-SPARC-system) unshare /cdrom/cdrom0/s0
simpson (remote-SPARC-system) unshare /cdrom/cdrom0/s1
```

在 x86 系统上：

```
richards (x86-system)# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
richards (x86-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc
```

为每个要安装的 Solaris Software for x86 Platforms CD 重复之前的命令。

```
richards (x86-system)# cd /cdrom/cdrom0/Tools
richards (x86-system)# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc
```

在本示例中，在每个命令之前插入并自动挂载每张 CD。在每个命令之后取出 CD。

## 更多信息 继续安装

设置安装服务器后，必须将客户机添加为安装客户机。有关如何添加客户机系统以便通过网络进行安装的信息，请参见第 108 页中的“使用 CD 映像添加要从网络安装的系统”。

如果没有使用 DHCP，并且客户机系统在安装服务器以外的其他子网上，则必须创建引导服务器。有关更多信息，请参见第 106 页中的“使用 CD 映像在网上创建引导服务器”。

**另请参见** 有关 `setup_install_server` 命令和 `add_to_install_server` 命令的其他信息，请参见 `install_scripts(1M)`。

# 使用 CD 映像在网上创建引导服务器

要通过网络在系统上安装 Solaris 软件，必须创建安装服务器。不必每次都设置引导服务器。引导服务器包含足够从网络引导系统的引导软件，然后安装服务器将完成 Solaris 软件的安装。

- 如果使用 DHCP 设置安装参数或者安装服务器和客户机在同一个子网上，则不需要引导服务器。请继续第 108 页中的“使用 CD 映像添加要从网络安装的系统”。
- 如果安装服务器和客户机不在同一子网上，而且您没有使用 DHCP，则必须为每个子网创建单独的引导服务器。可以为每个子网创建安装服务器；但是，安装服务器需要更多的磁盘空间。

## ▼ 使用 CD 映像在网上创建引导服务器

- 1 在要使其成为子网的引导服务器的系统上，登录并成为超级用户或承担等效角色。

该系统必须包括本地 CD-ROM 驱动器或者能够访问远程当前 Solaris 发行版光盘映像，该映像通常在安装服务器上。如果使用命名服务，则该系统应该在命名服务中。如果不使用命名服务，则必须按照站点策略来分发有关该系统的信息。

**2 从安装服务器挂载 Solaris Software - 1 CD 映像。**

```
# mount -F nfs -o ro server_name:path /mnt
```

*server\_name:path* 是安装服务器的名称和光盘映像的绝对路径

**3 创建引导映像的目录。**

```
# mkdir -p boot_dir_path
```

*boot\_dir\_path* 指定引导软件将被复制到的目录

**4 转到 Solaris Software - 1 CD 映像上的 Tools 目录。**

```
# cd /mnt/Solaris_10/Tools
```

**5 将引导软件复制到引导服务器。**

```
# ./setup_install_server -b boot_dir_path
```

-b 指定要将系统设置为引导服务器

*boot\_dir\_path* 指定引导软件将被复制到的目录

---

注 -setup\_install\_server 命令用于指明是否具有足够的磁盘空间可用于映像。要确定可用磁盘空间，请使用 df -kl 命令。

---

**6 转到根目录 (/)。**

```
# cd /
```

**7 卸载安装映像。**

```
# umount /mnt
```

**示例 6-5 使用 CD 介质在子网上创建引导服务器**

以下示例说明如何在子网上创建引导服务器。这些命令将引导软件从 Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD 映像复制到系统的本地磁盘上的 /export/install/boot。

```
# mount -F nfs -o ro crystal:/export/install/boot /mnt
# mkdir -p /export/install/boot
# cd /mnt/Solaris_10/Tools
# ./setup_install_server -b /export/install/boot
# cd /
# umount /mnt
```

在本示例中，在命令之前插入并自动挂载光盘。在命令之后，光盘被取出。

## 更多信息 继续安装

完成引导服务器设置后，必须将该客户机添加为安装客户机。有关如何添加客户机系统以便通过网络进行安装的信息，请参见第 108 页中的“使用 CD 映像添加要从网络安装的系统”。

另请参见 有关 `setup_install_server` 命令的其他信息，请参见 `install_scripts(1M)`。

# 使用 CD 映像添加要从网络安装的系统

创建安装服务器并根据需要创建引导服务器后，必须设置每个要从网络安装的系统。每个要安装的系统都需要找到以下内容：

- 安装服务器
- 引导服务器（如果需要）
- `sysidcfg` 文件，如果使用 `sysidcfg` 文件预配置系统信息
- 名称服务器（如果使用命名服务预配置系统信息）
- 配置文件服务器上的 JumpStart 目录中的配置文件（如果使用的是自定义 JumpStart 安装方法）

请使用以下 `add_install_client` 过程设置安装服务器和客户机。

有关与此命令一起使用的更多选项，请参见手册页 `add_install_client(1M)`。

## ▼ 使用 `add_install_client` 添加要从网络安装的系统 (CD)

创建了安装服务器之后，必须设置要通过网络安装的每个系统。

按照以下 `add_install_client` 步骤设置要从网络进行安装的 x86 客户机。

**开始之前** 如果有引导服务器，请确保已共享了安装服务器的安装映像。请参见“创建安装服务器”过程中的步骤 6。

每个要安装的系统都需要找到以下项。

- 安装服务器
- 引导服务器（如果需要）
- `sysidcfg` 文件，如果使用 `sysidcfg` 文件预配置系统信息

- 名称服务器（如果使用命名服务预配置系统信息）
- 配置文件服务器上的 JumpStart 目录中的配置文件（如果使用的是自定义 JumpStart 安装方法）

- 1 在安装服务器或引导服务器上，成为超级用户或承担等效角色。
- 2 如果使用 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP 命名服务，请验证以下有关要安装系统的信息是否已经添加到命名服务中：

- 主机名
- IP 地址
- 以太网地址

有关命名服务的更多信息，请参见《系统管理指南：名称和目录服务（DNS、NIS 和 LDAP）》。

- 3 转到安装服务器的当前 Solaris 发行版 CD 映像上的 Tools 目录：

```
# cd /install_dir_path/Solaris_10/Tools
```

*install\_dir\_path* 指定 Tools 目录的路径

- 4 将客户机添加到安装服务器的 /etc/ethers 文件。

- a. 在客户机上，找到以太网地址。可从本地文件中获取 /etc/ethers 映射。

```
# ifconfig -a grep ether
ether 8:0:20:b3:39:1d
```

- b. 在安装服务器上，在编辑器中打开 /etc/ethers 文件。将地址添加到列表中。

- 5 设置要从网络安装的客户机系统。

```
# ./add_install_client -d -s install_server:install_dir_path \
-c jumpstart_server:jumpstart_dir_path -p sysid_server:path \
-t boot_image_path -b "network_boot_variable=value" \
-e ethernet_address client_name platform_group
-d
```

指定客户机使用 DHCP 获取网络安装参数。如果仅使用 -d 选项，add\_install\_client 命令将为同一类的客户机系统（例如，所有的 SPARC 客户机）设置安装信息。要为特定的客户机设置安装信息，请将 -d 与 -e 选项一起使用。

对于 x86 客户机，使用此选项可以使用 PXE 网络引导从网络引导系统。该选项的输出列出了需要通过 DHCP 服务器创建的 DHCP 选项。

有关使用 DHCP 进行特定于类的安装的更多信息，请参见第 44 页中的“为 Solaris 安装参数创建 DHCP 选项和宏”。

-s *install\_server:install\_dir\_path*

指定安装服务器的名称和路径。

- *install\_server* 是安装服务器的主机名
- *install\_dir\_path* 是当前 Solaris 发行版 CD 映像的绝对路径

-c *jumpstart\_server :jumpstart\_dir\_path*

为自定义 JumpStart 安装指定 JumpStart 目录。*jumpstart\_server* 是 JumpStart 目录所在的服务器的主机名。*jumpstart\_dir\_path* 是 JumpStart 目录的绝对路径。

-p *sysid\_server :path*

指定用于预配置系统信息的 *sysidcfg* 文件的路径。*sysid\_server* 是一个有效的主机名或者是包含文件的服务器的 IP 地址。*path* 是包含 *sysidcfg* 文件的目录的绝对路径。

-t *boot\_image\_path*

如果要使用当前 Solaris 发行版网络安装映像、CD 或 DVD 上 Tools 目录中引导映像以外的另一引导映像，请指定此引导映像的路径。

-b “*boot-property= value*”

**仅限基于 x86 的系统：**使您可以设置要用来从网络引导客户机的引导属性变量的值。-b 必须和 -e 选项一起使用。

有关引导属性的描述，请参见 *eeeprom(1M)* 手册页。

-e *ethernet\_address*

指定要安装的客户机的以太网地址。通过该选项可以为特定客户机设置安装信息，包括该客户机的引导文件。

引导文件名中不再使用 *nbp.* 前缀。例如，如果针对一个基于 x86 的客户机指定 -e 00:07:e9:04:4a:bf，该命令将在 /tftpboot 目录中创建引导文件 010007E9044ABF.i86pc。但是，当前 Solaris 发行版支持使用前缀为 *nbp.* 的传统引导文件。

有关使用 DHCP 进行的特定于客户机的安装的更多信息，请参见第 44 页中的“为 Solaris 安装参数创建 DHCP 选项和宏”。

*client\_name*

是从网络安装的系统的名称。该名称**不是**安装服务器的主机名。

*platform\_group*

是要安装的系统平台组。《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的“平台名称和平台组”中显示了平台组的详细列表。

## 示例 6-6 SPARC: 使用 DHCP 时在 SPARC 安装服务器上添加 SPARC 安装客户机 (CD)

以下示例说明使用 DHCP 在网络上设置安装参数时如何添加安装客户机。安装客户机名为 *basil*，它是一个 Ultra 5 系统。文件系统 /export/home/cdsparc/Solaris\_10/Tools 包含 *add\_install\_client* 命令。

有关如何使用 DHCP 为网络安装设置安装参数的更多信息，请参见第 43 页中的“使用 DHCP 服务预配置系统配置信息（任务）”。

```
sparc_install_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools
sparc_install_server# ./add_install_client -d basil sun4u
```

#### 示例 6-7 添加与服务器在同一子网上的安装客户机 (CD)

以下示例说明如何添加与安装服务器在同一子网上的安装客户机。安装客户机名为 basil，它是一个 Ultra 5 系统。文件系统 /export/home/cdsparc/Solaris\_10/Tools 包含 add\_install\_client 命令。

```
install_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools
install_server# ./add_install_client basil sun4u
```

#### 示例 6-8 向引导服务器添加安装客户机 (CD)

以下示例说明如何向引导服务器添加安装客户机。安装客户机名为 rose，它是一个 Ultra 5 系统。在引导服务器上运行此命令。-s 选项用于指定名为 rosemary 的安装服务器，该服务器的 /export/home/cdsparc 中包含当前 Solaris 发行版 CD 映像。

```
boot_server# cd /export/home/cdsparc/Solaris_10/Tools
boot_server# ./add_install_client -s rosemary:/export/home/cdsparc rose sun4u
```

#### 示例 6-9 x86: 使用 DHCP 在 x86 安装服务器上添加单个 x86 安装客户机 (CD)

GRUB 引导装载机不使用 SUNW.i86pc DHCP 类名。以下示例说明：通过网络使用 DHCP 设置安装参数时，如何将 x86 安装客户机添加到安装服务器。

- -d 选项用于指定客户机将使用 DHCP 协议进行配置。如果要使用 PXE 网络引导，则必须使用 DHCP 协议。
- -e 选项表明此安装仅在以太网地址为 00:07:e9:04:4a:bf 的客户机上进行。
- -s 选项用于指定客户机要从名为 rosemary 的安装服务器安装。  
该服务器的 /export/home/cdx86 中包含 Solaris Operating System for x86 Platforms DVD 映像。

```
x86_install_server# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools
x86_install_server# ./add_install_client -d -e 00:07:e9:04:4a:bf \
-s rosemary:/export/home/cdx86 i86pc
```

通过上述命令将以太网地址为 00:07:e9:04:4a:bf 的客户机设置为安装客户机。然后在安装服务器上创建引导文件 010007E9044ABF.i86pc。在早期版本中，该引导文件被命名为 nbp.010007E9044ABF.i86pc。

有关如何使用 DHCP 为网络安装设置安装参数的更多信息，请参见第 43 页中的“使用 DHCP 服务预配置系统配置信息（任务）”。



**示例 6-10 x86: 指定在网络安装中使用的串行控制台 (CD)**

以下示例说明如何将 x86 安装客户机添加到安装服务器，并指定在安装过程中使用的串行控制台。本示例按以下方式设置安装客户机。

- -d 选项表明客户机设置成使用 DHCP 设置安装参数。
- -e 选项表明此安装仅在以太网地址为 00:07:e9:04:4a: 。
- -b 选项指示安装程序将串行端口 ttya 用作输入和输出设备。

添加客户机。

```
install server# cd /export/boot/cdx86/Solaris_10/Tools
install server# ./add_install_client -d -e "00:07:e9:04:4a:bf" \
-b "console=ttya" i86pc
```

有关可以使用 -b 选项的引导属性变量和值的完整说明，请参见 *eeeprom(1M)* 手册页。

**更多信息 继续安装**

如果使用 DHCP 服务器来通过网络安装基于 x86 的客户机，需配置 DHCP 服务器以及创建 `add_install_client -d` 命令输出中所列的选项和宏。有关如何配置 DHCP 服务器来支持网络安装的说明，请参见第 43 页中的“[使用 DHCP 服务预配置系统配置信息（任务）](#)”。

**基于 x86 的系统：**如果未使用 DHCP 服务器，则必须从本地 Solaris OS DVD 或 CD 引导系统。

**另请参见** 有关 `add_install_client` 命令的其他信息，请参见 *install\_scripts(1M)*。

## 使用 CD 映像从网络安装系统

在将系统添加为安装客户机后，您可以从网络安装该客户机。此部分描述以下任务。

- 有关如何通过网络引导和安装基于 SPARC 的系统的说明，请参见第 112 页中的“[SPARC: 通过网络安装客户机 \(CD\)](#)”。
- 有关如何通过网络引导和安装基于 x86 的系统的说明，请参见第 114 页中的“[x86: 使用 GRUB 通过网络安装客户机 \(CD\)](#)”。

### ▼ SPARC: 通过网络安装客户机 (CD)

**开始之前** 此过程假设您已经完成以下任务。

- 设置安装服务器。有关如何通过 CD 介质创建安装服务器的说明，请参见第 89 页中的“[SPARC: 使用 SPARC 或 x86 CD 介质创建 SPARC 安装服务器](#)”。



- 如有需要，设置引导服务器或 DHCP 服务器。如果要安装的系统在与安装服务器不同的其他子网上，必须设置引导服务器或使用 DHCP 服务器。有关如何设置引导服务器的说明，请参见第 106 页中的“使用 CD 映像的子网上创建引导服务器”。有关如何设置 DHCP 服务器来支持网络安装的说明，请参见第 43 页中的“使用 DHCP 服务预配置系统配置信息（任务）”。
- 收集或预配置了安装所需的信息。可采用下列一种或多种方法执行该任务。
  - 收集列在《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的“安装核对表”中的信息。
  - sysidcfg 文件（如果使用 sysidcfg 文件来预配置系统信息）。有关如何创建 sysidcfg 文件的信息，请参见第 18 页中的“使用 sysidcfg 文件进行预配置”。
  - 设置名称服务器（如果使用命名服务预配置系统信息）。有关如何使用命名服务预配置信息的说明，请参见第 39 页中的“使用命名服务进行预配置”。
  - 在配置文件服务器的 JumpStart 目录中创建配置文件（如果使用自定义 JumpStart 安装方法）。有关如何设置自定义 JumpStart 安装的信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：自定义 JumpStart 和高级安装》中的第 3 章“准备自定义 JumpStart 安装（任务）”。

### 1 打开客户机系统。

如果该系统当前正在运行，请使系统运行 0 级。

将显示 ok 提示符。

### 2 通过网络引导系统。

- 要使用 Solaris 交互式安装 GUI 进行安装，请键入以下命令。

```
ok boot net
```

- 要在桌面会话中使用 Solaris 交互式文本安装程序进行安装，请键入以下命令。

```
ok boot net - text
```

- 要在控制台会话中使用 Solaris 交互式文本安装程序进行安装，请键入以下命令。

```
ok boot net - nowin
```

系统通过网络引导。

### 3 如果有提示，请回答系统配置问题。

- 如果已预配置所有系统信息，则安装程序不会提示您输入任何配置信息。有关更多信息，请参见第 2 章。
- 如果未预配置所有系统信息，请使用《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的“安装核对表”帮助回答配置问题。

---

注 – 如果键盘是自识别键盘，则会在安装期间自动配置键盘布局。如果键盘不是自识别键盘，您可以在安装期间从所支持的键盘布局列表中选择键盘布局。

PS/2 键盘不是自识别键盘。在安装期间将会要求您选择键盘布局。

有关详细信息，请参见第 22 页中的“[keyboard 关键字](#)”。

---

---

注 – 在安装期间，可以选择缺省的 NFSv4 域名。或者，您可以指定一个自定义的 NFSv4 域名。有关详细信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的“安装过程中可配置 NFSv4 域名”。

---

如果使用的是 GUI，在确认系统配置信息后，将显示“欢迎使用 Solaris”面板。

#### 4 如果有提示，请回答其余的问题直到完成安装。

- 如果已预配置所有安装选项，则安装程序不会提示您输入任何安装信息。有关更多信息，请参见第 2 章。
- 如果未预配置所有安装选项，请使用《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的“安装核对表”帮助回答安装问题。

**另请参见** 有关如何使用 Solaris 安装 GUI 完成交互式安装的信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：基本安装》中的“通过 GRUB 使用 Solaris 安装程序执行安装或升级”。

## ▼ x86: 使用 GRUB 通过网络安装客户机 (CD)

基于 x86 的系统的 Solaris 安装程序将使用 GRUB 引导装载器。本过程说明了如何使用 GRUB 引导装载器通过网络来安装基于 x86 的系统。有关 GRUB 引导装载器的概述信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的第 6 章“基于 GRUB 引导的 Solaris 安装”。

要通过网络安装系统，必须指示客户机系统通过网络进行引导。通过使用其系统 BIOS 和/或网络适配器 BIOS 的 BIOS 设置程序来启动客户机系统上的网络引导。在某些系统上，还必须调整引导设备优先列表，以便在从其他设备进行引导之前尝试网络引导。请参见生产商的文档以了解每种设置程序，或在引导过程中注意设置程序指令。

**开始之前** 此过程假设您已经完成以下任务。

- 设置安装服务器。有关如何通过 CD 介质创建安装服务器的说明，请参见第 68 页中的“[x86: 使用 SPARC 或 x86 DVD 介质创建 x86 安装服务器](#)”。

- 如有需要，设置引导服务器或 DHCP 服务器。如果要安装的系统在与安装服务器不同的其他子网上，必须设置引导服务器或使用 DHCP 服务器。有关如何设置引导服务器的说明，请参见第 73 页中的“使用 DVD 映像的子网上创建引导服务器”。有关如何设置 DHCP 服务器来支持网络安装的说明，请参见第 43 页中的“使用 DHCP 服务预配置系统配置信息（任务）”。
- 收集或预配置了安装所需的信息。可采用下列一种或多种方法执行该任务。
  - 收集列在《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的“安装核对表”中的信息。
  - sysidcfg 文件（如果使用 sysidcfg 文件来预配置系统信息）。有关如何创建 sysidcfg 文件的信息，请参见第 18 页中的“使用 sysidcfg 文件进行预配置”。
  - 设置名称服务器（如果使用命名服务预配置系统信息）。有关如何使用命名服务预配置信息的说明，请参见第 39 页中的“使用命名服务进行预配置”。
  - 在配置文件服务器的 JumpStart 目录中创建配置文件（如果使用自定义 JumpStart 安装方法）。有关如何设置自定义 JumpStart 安装的信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：自定义 JumpStart 和高级安装》中的第 3 章“准备自定义 JumpStart 安装（任务）”。

该过程还假设您的系统可以通过网络引导。

#### 1 打开系统。

#### 2 按下相应的键组合，以便进入系统 BIOS。

某些带有 PXE 功能的网络适配器具有一种功能，即，如果您在简短的引导提示符下敲击某一特定按键，将启动 PXE 引导。

#### 3 在系统 BIOS 中，指示系统通过网络引导。

有关如何在 BIOS 中设置引导优先级的信息，请参见您的硬件文档。

#### 4 退出 BIOS。

系统通过网络引导。将显示 GRUB 菜单。

---

注- 在您的系统中显示的 GRUB 菜单，与下列样例会有所不同，这取决于您的网络安装服务器的配置。

---

```
GNU GRUB version 0.95 (631K lower / 2095488K upper memory)
```

```
+-----+
| Solaris 10 5/08 /cdrom0                               |
|                                                         |
|                                                         |
+-----+
```

Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.

Press enter to boot the selected OS, 'e' to edit the commands before booting, or 'c' for a command-line.

## 5 选择相应的安装选项。

- 要从网络安装 Solaris OS，请在菜单中选择相应的 Solaris 项，然后按 Enter 键。  
如果要从网络安装服务器（在第 68 页中的“x86: 使用 SPARC 或 x86 DVD 介质创建 x86 安装服务器”中设置）安装，则选择此项。

- 要使用特定引导参数从网络安装 Solaris OS，请执行以下步骤。  
如果要在该安装过程中修改设备配置，并且此前没有使用第 76 页中的“使用 add\_install\_client 添加要从网络安装的系统 (DVD)”中描述的 add\_install\_client 命令来设置这些引导参数，您可能需要设置特定引导参数。

- a. 在 GRUB 菜单上，请选择要编辑的安装选项，然后按 e。

与下列文本类似的引导命令将在 GRUB 菜单上显示。

```
kernel /I86pc.Solaris_10/multiboot kernel/unix \
-B install_media=192.168.2.1:/export/cdrom0/boot \
module /platform/i86pc/boot_archive
```

- b. 使用方向键来选择要编辑的引导项，然后按 e。

要编辑的引导命令将在 GRUB 编辑窗口中显示。

- c. 通过键入要使用的引导参数或选项来编辑命令。

Grub 编辑菜单的命令语法如下所示：

```
grub edit>kernel /image_directory/multiboot kernel/unix/ \
install [url|ask] -B options install_media=media_type
```

有关引导参数和命令语法的信息，请参见表 8-1。

- d. 要接受编辑内容并返回到 GRUB 菜单，请按 Enter 键。

将显示 GRUB 菜单。对引导命令的编辑内容也将显示出来。

- e. 要开始安装，请在 GRUB 菜单中键入 b。

Solaris 安装程序根据安装或升级系统的要求，检查缺省引导盘。如果 Solaris 安装程序无法检测系统配置，程序会提示您所有缺少的信息。

检查完毕后，会显示安装选择屏幕。

## 6 选择一个安装类型。

安装选择屏幕显示以下选项。

Select the type of installation you want to perform:

```

1 Solaris Interactive
2 Custom JumpStart
3 Solaris Interactive Text (Desktop session)
4 Solaris Interactive Text (Console session)
5 Apply driver updates
6 Single user shell

```

Enter the number of your choice followed by the <ENTER> key.  
Alternatively, enter custom boot arguments directly.

If you wait 30 seconds without typing anything,  
an interactive installation will be started.

- 要安装 Solaris OS，请选择以下选项：

- 要使用 Solaris 交互式安装 GUI 进行安装，请键入 1，然后按 Enter 键。
- 要使用交互式文本安装程序在桌面会话中进行安装，请键入 3，然后按 Enter 键。  
选择此安装类型会改写缺省的 GUI 安装程序并运行文本安装程序。
- 要使用交互式文本安装程序在控制台会话中进行安装，请键入 4，然后按 Enter 键。  
选择此安装类型会改写缺省的 GUI 安装程序并运行文本安装程序。

如果要执行无人参与的自定义 JumpStart 安装（选项 2），请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：自定义 JumpStart 和高级安装》。

有关 Solaris 安装 GUI 和文本安装程序的详细信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的“系统要求和建议”。

系统会配置设备和接口，并搜索配置文件。安装程序开始运行。请转至[步骤 7](#)以继续安装。

- 要在安装前执行系统管理任务，请选择以下选项：

- 要更新驱动程序或安装一个安装时更新 (install time update, ITU)，请插入更新介质并键入 5，再按 Enter 键。  
您可能需要更新驱动程序或安装 ITU 来允许 Solaris OS 在系统中运行。请遵照有关驱动程序更新或 ITU 的说明来安装更新。
- 要执行系统管理任务，请键入 6，再按 Enter 键。  
如果在安装前需要在系统上执行系统管理任务，可能需要启动单用户 shell。有关可以在安装前执行的系统管理任务的信息，请参见《系统管理指南：基本管理》。

执行完这些系统管理任务后，将显示前面的选项列表。选择相应的选项来继续安装。

**7 如果有提示，请回答系统配置问题。**

- 如果已预配置所有系统信息，则安装程序不会提示您输入任何配置信息。有关更多信息，请参见第 2 章。
- 如果未预配置所有系统信息，请使用《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的“安装核对表”帮助回答配置问题。

---

注 - 如果键盘是自识别键盘，则会在安装期间自动配置键盘布局。如果键盘不是自识别键盘，您可以在安装期间从所支持的键盘布局列表中选择键盘布局。

有关详细信息，请参见第 22 页中的“[keyboard 关键字](#)”。

---

---

注 - 在安装期间，可以选择缺省的 NFSv4 域名。或者，您可以指定一个自定义的 NFSv4 域名。有关详细信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的“安装过程中可配置 NFSv4 域名”。

---

如果使用安装 GUI 进行安装，在您确认系统配置信息后，将显示“欢迎使用 Solaris”面板。

**8 如果有提示，请回答其余的问题直到完成安装。**

- 如果已预配置所有安装选项，则安装程序不会提示您输入任何安装信息。有关更多信息，请参见第 2 章。
- 如果未预配置所有安装选项，请使用《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的“安装核对表”帮助回答安装问题。

**9 通过网络引导和安装系统后，指示系统后续引导时从磁盘驱动器引导。**

---

注 - 在安装后引导系统时，GRUB 菜单将列出已安装的操作系统，其中包括新安装的 Solaris OS。选择要引导的操作系统。如果您没有做出其他选择，将装入缺省选择。

---

## 更多信息 后续步骤

要在您的计算机上安装多个操作系统，您需要指示 GRUB 引导装载机识别这些操作系统以便进行引导。有关更多信息，请参见《系统管理指南：基本管理》中的“通过编辑 GRUB 菜单来修改 Solaris 引导行为”。

**另请参见** 有关如何使用 Solaris 安装 GUI 完成交互式安装的信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：基本安装》中的“通过 GRUB 使用 Solaris 安装程序执行安装或升级”。





## 通过网络进行安装（示例）

---

本章提供一些示例，用来说明如何使用 DVD 或 CD 介质通过网络安装 Solaris OS。

本章中的所有示例都具备以下条件。

- 安装服务器
  - 是一个网络安装映像。
  - 运行当前 Solaris 发行版。
  - 已经是站点网络和命名服务的一部分。
- 您已经收集或预配置了安装时所需的信息。有关详细信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的第 5 章“在安装或升级前收集信息（规划）”。

从以下附加选项之一中选择一个示例。

- [第 121 页中的“通过同一子网进行网络安装（示例）”](#)
  - 安装客户机和安装服务器位于同一子网上。因此，您不需要创建引导服务器。
  - 网络安装在桌面会话中使用图形用户界面 (graphical user interface, GUI)。
- 通过不同的子网进行网络安装（示例待定）
  - 安装客户机与安装服务器位于不同的子网上。因此，必须创建引导服务器。
  - 网络安装在桌面会话中使用文本安装程序。

## 通过同一子网进行网络安装（示例）

本节包含以下示例。

- **示例 7-1：SPARC：在同一子网上进行安装（使用 DVD 介质）**
- **示例 7-2：SPARC：在同一子网上进行安装（使用 CD 介质）**
- **示例 7-3：x86：在同一子网上进行安装（使用 DVD 介质）**
- **示例 7-4：x86：在同一子网上进行安装（使用 CD 介质）**

示例 7-1 SPARC:通过同一子网进行安装（使用 DVD 介质）

在本示例中，将使用 SPARC DVD 介质创建一个 SPARC 安装服务器。

本示例具备以下条件：

- 安装客户机和安装服务器位于同一子网上。
- 网络安装在桌面会话中使用图形用户界面 (graphical user interface, GUI)。
- 第 7 章中列出了本示例的一般条件。

1. 创建和设置 SPARC 安装服务器。

本示例通过将 Solaris DVD 复制到安装服务器的 /export/home/dvdsparc 目录来创建安装服务器。

- a. 将 Solaris DVD 插入 SPARC 系统的驱动器。
- b. 使用以下命令创建一个目录来包含 DVD 映像。此命令还将转到已挂载光盘上的 Tools 目录。然后，此命令将驱动器中的 DVD 映像复制到安装服务器的硬盘中。

```
# mkdir -p /export/home/dvdsparc
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
# ./setup_install_server /export/home/dvdsparc
```

2. 使用网络安装映像安装系统。

在本示例中，将使用 Solaris 交互式安装 GUI 进行安装。

- a. 通过网络引导系统。
- b. 要使用 Solaris 交互式安装 GUI 进行安装，请键入以下命令。

```
ok bootnet - install
```

系统将通过网络进行安装。

- c. 如果有提示，请回答系统配置问题。如果已预配置所有系统信息，则安装程序不会提示您输入任何配置信息。

确认系统配置信息后，将显示“欢迎使用 Solaris”面板。安装完成。

有关本示例中使用的网络安装过程的更多详细说明，请参见第 5 章。

示例 7-2 SPARC:通过同一子网进行安装（使用 CD 介质）

在本示例中，将使用 SPARC CD 介质创建一个 SPARC 安装服务器。

本示例具备以下条件：

- 安装客户机和安装服务器位于同一子网上。
- 网络安装在桌面会话中使用图形用户界面 (graphical user interface, GUI)。
- 第 7 章中列出了本示例的一般条件。

示例 7-2 SPARC:通过同一子网进行安装（使用 CD 介质）（续）

## 1. 创建和设置 SPARC 安装服务器。

以下示例说明如何通过将 CD 介质复制到安装服务器的 `/export/home/cdsparc` 目录来创建安装服务器。

- a. 将 Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD 插入该系统的 CD-ROM 驱动器中。
- b. 使用以下命令为 CD 映像创建目录。此命令还将转到已挂载光盘上的 `Tools` 目录，并将驱动器中的映像复制到安装服务器的硬盘中。

```
# mkdir -p /export/home/cdsparc
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
# ./setup_install_server /export/home/cdsparc
# cd /
```

## 2. 添加要从网络安装的系统。

- a. 将 Solaris Software for SPARC Platforms - 2 CD 插入 CD-ROM 驱动器中。
- b. 使用以下命令。此命令将转到已挂载 CD 上的 `Tools` 目录。此命令将 CD-ROM 驱动器中的 CD 复制到安装服务器的硬盘中。然后，此命令转到根 (`/`) 目录。

```
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc
# cd /
```

- c. 为要安装的每个 Solaris Software CD 重复执行上述命令。
- d. 将 Solaris Languages for SPARC Platforms CD 插入 CD-ROM 驱动器中。

```
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/cdsparc
```

## 3. 使用网络安装映像安装系统。

- a. 通过网络引导系统。
- b. 要使用 Solaris 交互式安装 GUI 进行安装，请键入以下命令。

```
ok boot net
```

系统将通过网络进行安装。

- c. 如果有提示，请回答系统配置问题。

确认系统配置信息后，将显示“欢迎使用 Solaris”面板。安装完成。

有关本示例中使用的网络安装过程的更多详细说明，请参见第 6 章。

示例 7-3 x86:通过同一子网进行安装（使用 DVD 介质）

在本示例中，将使用 x86 DVD 介质创建一个 x86 安装服务器。

本示例具备以下条件：

- 安装客户机和安装服务器位于同一子网上。
- 网络安装在桌面会话中使用图形用户界面 (graphical user interface, GUI)。
- [第 7 章](#)中列出了本示例的一般条件。

1. 创建和设置 x86 安装服务器。

以下示例说明了如何通过将 Solaris Operating System for x86 Platforms DVD 复制到安装服务器的 `/export/home/dvdx86` 目录来创建 x86 安装服务器。

- a. 将 Solaris DVD 插入系统的驱动器中。
- b. 使用以下命令。此命令将创建一个目录来包含引导映像。然后，此命令将转到已挂载光盘上的 `Tools` 目录。此命令还通过使用 `setup_install_server` 命令将驱动器中的光盘内容复制到安装服务器的硬盘中：

```
# mkdir -p /export/home/dvdx86
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
# ./setup_install_server /export/home/dvdx86
```

- c. 将以下路径添加到 `/etc/dfs/dfstab` 文件：

```
share -F nfs -o ro,anon=0 -d "install server directory" /export/home/dvdx86
```

- d. 检查 `nfsd` 守护进程是否已联机。如果 `nfsd` 守护进程未联机，则启动并共享该守护进程。

```
# svcs -l svc:/network/nfs/server:default
# svcadm enable svc:/network/nfs/server
# shareall
# cd /
```

---

注 – 如果安装服务器正在运行 Solaris 9 OS 或兼容版本，则需键入以下命令。

```
# ps -ef | grep nfsd
```

对于比较旧的版本，如果 `nfsd` 守护进程正在运行，则继续下一步。如果 `nfsd` 守护进程未运行，请启动该守护进程。

```
# /etc/init.d/nfs.server start
```

---

2. 添加要从网络安装的系统。

## 示例 7-3 x86:通过同一子网进行安装（使用 DVD 介质）（续）

文件系统 `/export/home/dvdx86/` 包含 `add_install_client` 命令。安装客户机名为 `basil`，它是一个 x86 系统。

- a. 将客户机添加到安装服务器的 `/etc/ethers` 文件。

在客户机上，找到以太网地址。可从本地文件中获取 `/etc/ethers` 映射。

```
# ifconfig -a grep ether
ether 8:0:20:b3:39:1d
```

在安装服务器上，在编辑器中打开 `/etc/ethers` 文件。将地址添加到列表中。

- b. 使用以下命令。此命令将转到 Solaris DVD 映像中的 `Tools` 目录。然后，此命令将设置客户机系统，以便可以从网络安装此客户机系统。

```
install_server# cd /export/home/dvdx86/Solaris_10/Tools
install_server# ./add_install_client basil i86pc
```

### 3. 使用网络安装映像安装系统。

基于 x86 的系统的 Solaris 安装程序将使用 GRUB 引导装载器。在本示例中，将使用 GRUB 引导装载器通过网络安装基于 x86 的系统。

- a. 在系统 BIOS 中，指示系统通过网络引导。

退出 BIOS 后，系统将通过网络进行安装。将显示 GRUB 菜单。

- b. 要从网络安装 Solaris OS，请在菜单中选择相应的 Solaris 项，然后按 Enter 键。此时将显示安装选择屏幕。

- c. 要使用 Solaris 交互式安装 GUI 进行安装，请键入 1，然后按 Enter 键。安装程序开始运行。

- d. 如果有提示，请回答系统配置问题。

确认系统配置信息后，将显示“欢迎使用 Solaris”面板。

通过网络引导和安装系统后，指示系统后续引导时从磁盘驱动器引导。

---

**注** – 在安装后引导系统时，GRUB 菜单将列出已安装的操作系统，其中包括新安装的 Solaris OS。选择要引导的操作系统。如果您没有做出其他选择，将装入缺省选择。

---

有关详细信息，请参见以下参考信息。

示例 7-3 x86:通过同一子网进行安装（使用 DVD 介质）（续）

过程	参考
有关本示例中使用的网络安装过程的更多详细说明	<a href="#">第 5 章</a>
有关如何使用 Solaris 安装 GUI 完成交互式安装的信息	《Solaris 10 5/08 安装指南：基本安装》中的“通过 GRUB 使用 Solaris 安装程序执行安装或升级”
有关 GRUB 引导装载器的概述信息	《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的第 6 章“基于 GRUB 引导的 Solaris 安装”

示例 7-4 x86:通过同一子网进行安装（使用 CD 介质）

在本示例中，将使用 x86 CD 介质创建一个 x86 安装服务器。

本示例具备以下条件：

- 安装客户机和安装服务器位于同一子网上。
- 网络安装在桌面会话中使用图形用户界面 (graphical user interface, GUI)。
- [第 7 章](#)中列出了本示例的一般条件。

1. 创建和设置 x86 安装服务器。

以下步骤通过将以下 CD 复制到安装服务器的 /export/home/cdx86 目录来创建安装服务器。

- a. 将 Solaris Software - 1 CD 插入该系统的驱动器。
- b. 使用以下命令。此命令为 CD 映像创建目录，并转到已挂载光盘上的 Tools 目录。然后，此命令将驱动器中的映像复制到安装服务器的硬盘中。

```
# mkdir -p /export/home/cdx86
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
# ./setup_install_server /export/home/cdx86
```

- c. 将 Solaris Software - 2 CD 插入系统的 CD-ROM 驱动器。
- d. 使用以下命令。此命令将转到已挂载 CD 上的 Tools 目录。然后，此命令将 CD-ROM 驱动器中的 CD 复制到安装服务器的硬盘中，并转到根 (/) 目录。

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/cdx86
# cd /
```

- e. 为要安装的每个 Solaris Software CD 重复执行上述命令。
- f. 将 Solaris Languages CD 插入系统的 CD-ROM 驱动器。
- g. 使用以下命令。此命令将转到已挂载 CD 上的 Tools 目录。然后，此命令将 CD-ROM 驱动器中的 CD 复制到安装服务器的硬盘中。

示例 7-4 x86:通过同一子网进行安装（使用 CD 介质）（续）

```
# cd /cdrom/cdrom0/Solaris_10/Tools
# ./add_to_install_server /export/home/cdx86
```

## 2. 添加要从网络安装的系统。

本示例中，安装客户机名为 `basil`，它是一个 x86 系统。文件系统 `/export/home/cdx86/Solaris_10/Tools` 包含 `add_install_client` 命令。

- a. 将客户机添加到安装服务器的 `/etc/ethers` 文件。在客户机上，找到以太网地址。可从本地文件中获取 `/etc/ethers` 映射。

```
# ifconfig -a grep ether
ether 8:0:20:b3:39:1d
```

- b. 在安装服务器上，在编辑器中打开 `/etc/ethers` 文件。将地址添加到列表中。
- c. 使用以下命令。此命令将转到安装服务器的当前 Solaris 发行版 CD 映像上的 `Tools` 目录。然后，此命令将添加要从网络安装的客户机系统。

```
install_server# cd /export/home/cdx86/Solaris_10/Tools
install_server# ./add_install_client basil i86pc
```

## 3. 使用网络安装映像安装系统。

此步骤说明了如何使用 GRUB 引导装载机通过网络安装基于 x86 的系统。

- a. 在系统 BIOS 中，指示系统通过网络引导。  
退出 BIOS 后，系统将通过网络进行安装。将显示 GRUB 菜单。
- b. 要从网络安装 Solaris OS，请在菜单中选择相应的 Solaris 项，然后按 Enter 键。  
此时将显示安装选择屏幕。
- c. 要使用 Solaris 交互式安装 GUI 进行安装，请键入 1，然后按 Enter 键。  
安装程序开始运行。
- d. 如果有提示，请回答系统配置问题。  
确认系统配置信息后，将显示“欢迎使用 Solaris”面板。
- e. 通过网络引导和安装系统后，指示系统后续引导时从磁盘驱动器引导。

---

注 - 在安装后引导系统时，GRUB 菜单将列出已安装的操作系统，其中包括新安装的 Solaris OS。选择要引导的操作系统。如果您没有做出其他选择，将装入缺省选择。

---

有关详细信息，请参见以下参考信息。

示例 7-4 x86: 通过同一子网进行安装（使用 CD 介质）（续）

过程	参考
有关本示例中使用的网络安装过程的更多详细说明	<a href="#">第 6 章</a>
有关如何使用 Solaris 安装 GUI 完成交互式安装的信息	《Solaris 10 5/08 安装指南：基本安装》中的“通过 GRUB 使用 Solaris 安装程序执行安装或升级”
有关 GRUB 引导装载器的概述信息	《Solaris 10 5/08 安装指南：规划安装和升级》中的第 6 章“基于 GRUB 引导的 Solaris 安装”



# 从网络进行安装（命令参考）

本章列出了用于设置网络安装的命令。本章包括以下主题。

- [第 129 页中的“网络安装命令”](#)
- [第 130 页中的“x86:用于安装的 GRUB 菜单命令”](#)

## 网络安装命令

此表描述了通过网络安装 Solaris 软件所使用的命令。该表还指出这些命令所应用的平台。

命令	平台	描述
add_install_client	所有	一个命令，用于将关于系统的网络安装信息添加到安装服务器或引导服务器，以便从网络进行安装。有关更多信息，请参见 <a href="#">add_install_client(1M)</a> 手册页。
setup_install_server	所有	一个脚本，用于将当前 Solaris 发行版 DVD 或 CD 复制到安装服务器的本地磁盘或将引导软件复制到引导服务器。有关更多信息，请参见 <a href="#">setup_install_server(1M)</a> 手册页。
（仅 CD 介质）add_to_install_server	所有	一个脚本，用于将 CD 上产品树内的附加软件包复制到现有安装服务器的本地磁盘上。有关更多信息，请参见 <a href="#">add_to_install_server(1M)</a> 手册页。
mount	所有	一个命令，用于启用文件系统挂载并显示已挂载的文件系统（包括 Solaris DVD 或 Solaris Software 和 Solaris Languages CD 上的文件系统）。有关更多信息，请参见 <a href="#">mount(1M)</a> 手册页。
showmount -e	所有	一个命令，用于列出远程主机上的所有共享文件系统。有关更多信息，请参见 <a href="#">showmount(1M)</a> 手册页。

命令	平台	描述
uname -i	所有	一个命令，用于确定系统平台名称（例如，SUNW、Ultra-5_10 或 i86pc）。当安装 Solaris 软件时，可能需要系统的平台名称。有关更多信息，请参见 <code>uname(1)</code> 手册页。
patchadd -C <i>net_install_image</i>	所有	<p>一个命令，用于向位于 DVD 或 CD 的网络安装映像（由 <code>setup_install_server</code> 创建）上 <code>miniroot(Solaris_10/Tools/Boot)</code> 中的文件添加修补程序。此工具使您得以修补 Solaris 安装命令和 <code>miniroot</code> 特有的其他命令。<i>net_install_image</i> 是网络安装映像的绝对路径名。有关详细信息，请参见 <code>patchadd(1M)</code> 手册页。</p> <p>注意 - 除非阅读了 <code>Patch README</code> 中的指导或联系了当地的 Sun 支持办事处，否则不要使用 <code>patchadd -C</code> 命令。</p>
reset	SPARC	一个 Open Boot PROM 命令，用于重置系统并重新引导计算机。或者，如果在引导时发现一系列关于 I/O 中断的错误信息，请同时按下 Stop 和 A 键，并在 ok 或 > PROM 提示符下键入 <code>reset</code> 。
banner	SPARC	一个 Open Boot PROM 命令，用于显示系统信息（如型号名称、以太网地址和已安装的内存）。只能在 ok 或 > PROM 提示符下发出此命令。

## x86: 用于安装的 GRUB 菜单命令

可以通过编辑 GRUB 菜单中的命令来自定义系统的网络引导和安装。本节介绍可以插入 GRUB 菜单命令中的几个命令和参数。

在 GRUB 菜单中，可以通过在提示符下键入 `b` 来访问 GRUB 命令行。此时会显示与下列输出类似的命令行。

```
kernel /Solaris_10_x86/multiboot kernel/unix
-B install_media=192.168.2.1:/export/cdrom0/boot
module /platform/i86pc/boot_archive
```

可以编辑该命令行以自定义引导和安装。下表说明了您可能需要使用的几个常用命令。有关可以与 `-B` 选项一起使用的引导参数的完整列表，请参见 `eeeprom(1M)` 手册页。

注 - 要与 `-B` 选项一起添加多个参数，请用逗号将各个参数分隔开。

表 8-1 x86: GRUB 菜单命令和选项

命令/选项	描述和示例
install	<p>将该选项插入到 -B 选项之前以执行自定义 JumpStart 安装。</p> <pre>kernel /Solaris_10_x86/multiboot <b>install</b> -B install_media=192.168.2.1:/export/cdrom0/boot module /platform/i86pc/boot_archive</pre>

表 8-1 x86: GRUB 菜单命令和选项 (续)

命令/选项	描述和示例
<code>url ask</code>	<p>指定自定义 <code>JumpStart</code> 文件的位置或提示您指定位置。将下列选项之一与 <code>install</code> 选项一起插入。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ <code>url</code>—指定文件的路径。可以为位于以下位置的文件指定 URL：<ul style="list-style-type: none"><li>■ 本地硬盘 <pre>file://jumpstart_dir_path/compressed_config_file</pre><p>例如：</p><pre>kernel /Solaris_10_x86/multiboot install file://jumpstart/config.tar -B install_media=192.168.2.1:/export/cdrom0/boot module /platform/i86pc/boot_archive</pre></li><li>■ NFS 服务器 <pre>nfs://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/compressed_config_file</pre><p>例如：</p><pre>kernel /Solaris_10_x86/multiboot install myserver:192.168.2.1/jumpstart/config.tar -B install_media=192.168.2.1:/export/cdrom0/boot module /platform/i86pc/boot_archive</pre></li><li>■ HTTP 服务器 <pre>http://server_name:IP_address/jumpstart_dir_path/ compressed_config_file&amp;proxy_info</pre><ul style="list-style-type: none"><li>■ 如果将一个 <code>sysidcfg</code> 文件放置在压缩配置文件中，必须指定包含该文件的服务器的 IP 地址，如下例所示：<pre>kernel /Solaris_10_x86/multiboot install http://192.168.2.1/jumpstart/config.tar -B install_media=192.168.2.1:/export/cdrom0/boot module /platform/i86pc/boot_archive</pre></li><li>■ 如果将压缩配置文件保存在位于防火墙后面的 HTTP 服务器上，则在引导过程中必须使用代理说明符。不需要为包含该文件的服务器指定 IP 地址。必须指定代理服务器的 IP 地址，如下例所示：<pre>kernel /Solaris_10_x86/multiboot install http://www.shadow.com/jumpstart/config.tar&amp;proxy=131.141.6.151 -B install_media=192.168.2.1:/export/cdrom0/boot module /platform/i86pc/boot_archive</pre></li></ul></li></ul></li></ul>

表 8-1 x86: GRUB 菜单命令和选项 (续)

命令/选项	描述和示例
<code>url ask (续)</code>	<div><ul style="list-style-type: none"><li>■ <code>ask</code>—在与 <code>install</code> 选项一起使用时, 指定在系统引导并连接到网络后, 安装程序提示您键入压缩的配置文件的位置。如果使用该选项, 您将无法执行完全无人参与的 <code>JumpStart</code> 安装。</li></ul><p>如果通过按 <code>Return</code> 来跳过提示, <code>Solaris</code> 安装程序将交互式地配置网络参数。然后, 安装程序提示您键入压缩配置文件的位置。</p><p>以下示例执行自定义 <code>JumpStart</code> 和从网络安装映像引导。系统连接到网络后, 将提示您输入配置文件的位置。</p><pre>kernel /Solaris_10_x86/multiboot install ask -B install_media=192.168.2.1:/export/cdrom0/boot module /platform/i86pc/boot_archive</pre></div>
<code>dhcp</code>	<p>将该选项插入到 <code>-B</code> 选项之前可以指示安装程序使用 DHCP 服务器来获取引导系统所需的网络安装信息。如果未通过键入 <code>dhcp</code> 来指定使用 DHCP 服务器, 则系统将使用 <code>/etc/bootparams</code> 文件或命名服务 <code>bootparams</code> 数据库。例如, 如果您希望保留静态 IP 地址, 您将不会指定 <code>dhcp</code>。</p> <pre>kernel /Solaris_10_x86/multiboot dhcp -B install_media=192.168.2.1:/export/cdrom0/boot module /platform/i86pc/boot_archive</pre>
<code>- text</code>	<p>将该选项插入到 <code>-B</code> 选项之前可以在桌面会话中执行基于文本的安装。</p> <pre>kernel /Solaris_10_x86/multiboot - text -B install_media=192.168.2.1:/export/cdrom0/boot module /platform/i86pc/boot_archive</pre>
<code>- nowin</code>	<p>将该选项插入到 <code>-B</code> 选项之前可以在控制台会话中执行基于文本的安装。</p> <pre>kernel /Solaris_10_x86/multiboot - nowin -B install_media=192.168.2.1:/export/cdrom0/boot module /platform/i86pc/boot_archive</pre>
<code>console=serial-console</code>	<p>将该参数与 <code>-B</code> 选项一起使用可以指示系统使用串行控制台, 如 <code>ttya</code> (COM1) 或 <code>ttyb</code> (COM2)。</p> <pre>kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B console=ttya install_media=192.168.2.1:/export/cdrom0/boot module /platform/i86pc/boot_archive</pre>
<code>ata-dma-enabled=[0 1]</code>	<p>将该参数与 <code>-B</code> 选项一起使用可以在安装过程中启用或禁用高级技术附件 (Advanced Technology Attachment, ATA) 或集成驱动器电子 (Integrated Drive Electronics, IDE) 设备和直接内存访问 (Direct Memory Access, DMA)。</p> <pre>kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B ata-dma-enabled=0 install_media=192.168.2.1:/export/cdrom0/boot module /platform/i86pc/boot_archive</pre>

表 8-1 x86: GRUB 菜单命令和选项 (续)

命令/选项	描述和示例
acpi-enum=[0 1]	<p>将该参数与 -B 选项一起使用可以启用或禁用高级配置和电源接口 (Advanced Configuration and Power Interface, ACPI) 电源管理。</p> <pre>kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B <b>acpi-enum=0</b> install_media=192.168.2.1:/export/cdrom0/boot module /platform/i86pc/boot_archive</pre>
atapi-cd-dma-enabled=[0 1]	<p>将该参数与 -B 选项一起使用可以在安装过程中启用或禁用 CD 或 DVD 驱动器的 DMA。</p> <pre>kernel /Solaris_10_x86/multiboot -B <b>atapi-cd-dma-enabled=0</b> install_media=192.168.2.1:/export/cdrom0/boot module /platform/i86pc/boot_archive</pre> <p>注 - 该 DMA 名称 <i>atapi</i> 是 DMA 当前使用的变量名称。该变量可能会改变。</p>

## 第 3 部分

# 通过广域网进行安装

此部分介绍如何使用 WAN Boot 安装方法通过广域网 (wide area network, WAN) 安装系统。





## WAN Boot ( 概述 )

---

本章概述了 WAN Boot 安装方法。本章包括以下主题。

- [第 137 页中的 “什么是 WAN Boot?”](#)
- [第 138 页中的 “何时使用 WAN Boot”](#)
- [第 138 页中的 “WAN Boot 工作原理 \(概述\)”](#)
- [第 142 页中的 “WAN Boot 支持的安全配置 \(概述\)”](#)

### 什么是 WAN Boot ?

WAN Boot 安装方法使您可以使用 HTTP 在广域网 (WAN) 上引导和安装软件。使用 WAN Boot，可以通过大型的公共网络（该网络基础构架可能是不值得信任的）将 Solaris OS 安装在基于 SPARC 的系统上。您可以使用带有安全功能的 WAN Boot 来保护数据的保密性和安装映像的完整性。

WAN Boot 安装方法使您可以通过公共网络将加密的 Solaris Flash 归档文件传输到基于 SPARC 的远程客户机。然后 WAN Boot 程序通过执行自定义 JumpStart 安装来安装客户机系统。要保护安装的完整性，可以使用私钥来验证和加密数据。您也可以将系统配置为使用数字证书来通过安全 HTTP 连接传输安装数据和文件。

要执行 WAN Boot 安装，请通过 HTTP 或安全 HTTP 连接从 Web 服务器下载以下信息来安装基于 SPARC 的系统。

- **wanboot 程序**—wanboot 程序是装入 WAN Boot Miniroot、客户机配置文件和安装文件的二级引导程序。wanboot 程序执行的任务类似于 ufsboot 或 inetboot 二级引导程序执行的任务。
- **WAN Boot 文件系统**—WAN Boot 使用几个不同文件来配置客户机并检索数据以安装客户机系统。这些文件位于 Web 服务器的 `/etc/netboot` 目录中。wanboot-cgi 程序将这些文件作为一个文件系统（称为 WAN Boot 文件系统）传输到客户机。

- WAN Boot Miniroot—WAN Boot Miniroot 是 Solaris Miniroot 的一个版本，该版本已经过修改以便执行 WAN Boot 安装。与 Solaris Miniroot 相似，WAN Boot Miniroot 包含一个内核和恰好满足 Solaris 环境安装要求的软件。WAN Boot Miniroot 包含 Solaris Miniroot 中的软件的子集。
- 自定义 JumpStart 配置文件—要安装该系统，WAN Boot 需要将 sysidcfg、rules.ok 和配置文件传输到客户机。然后，WAN Boot 使用这些文件在客户机系统上执行自定义 JumpStart 安装。
- Solaris Flash 归档文件—Solaris Flash 归档文件是从主系统中复制的一个文件集合。然后，您可以使用此归档文件来安装客户机系统。WAN Boot 使用自定义 JumpStart 安装方法将 Solaris Flash 归档文件安装到客户机系统上。当您将归档文件安装在客户机系统上后，该系统的配置与主系统完全相同。

---

注 - flarcreate 命令不再对单个文件进行大小限制。您可以创建包含超过 4 GB 的单个文件的 Solaris Flash 归档文件。

有关更多信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：Solaris Flash 归档文件（创建和安装）》中的“创建包含大文件的归档文件”。

---

然后，通过使用自定义 JumpStart 安装方法将归档文件安装在客户机上。

您可以通过使用密钥和数字证书来保护先前列出的信息的传送。

有关 WAN Boot 安装中的事件序列的详细描述，请参见第 138 页中的“WAN Boot 工作原理（概述）”。

## 何时使用 WAN Boot

使用 WAN Boot 安装方法，可以远程安装基于 SPARC 的系统。在安装那些只能通过公共网络访问的远程服务器和客户机时，您可能需要使用 WAN Boot。

如果要安装位于局域网 (LAN) 上的系统，WAN Boot 安装方法可能需更多的配置和管理。有关如何通过 LAN 安装系统的信息，请参见第 4 章。

## WAN Boot 工作原理（概述）

WAN Boot 使用服务器、配置文件、公共网关接口 (CGI) 程序以及安装文件的组合来安装基于 SPARC 的远程客户机。本节说明了 WAN Boot 安装中的一般事件序列。

### WAN Boot 安装中的事件序列

图 9-1 显示了 WAN Boot 安装中的事件的基本序列。在此图中，基于 SPARC 的客户机通过 WAN 从 Web 服务器和安装服务器检索配置数据和安装文件。




图 9-1 WAN Boot 安装中的事件序列

1. 可以通过以下方式之一引导客户机。

- 通过在 Open Boot PROM (OBP) 中设置网络接口变量，从网络引导。
  - 使用 DHCP 选项从网络引导。
  - 从本地 CD-ROM 引导。
2. 客户机 OBP 包含来自以下来源之一的配置信息。
    - 用户在命令行中键入的引导参数值
    - 来自 DHCP 服务器（如果网络使用 DHCP）
  3. 客户机 OBP 请求 WAN Boot 二级引导程序 (wanboot)。

客户机 OBP 从以下源下载 wanboot 程序。

    - 来自称作 WAN Boot 服务器的特定 Web 服务器（使用超文本传输协议 [HTTP]）
    - 来自本地 CD-ROM（此图未显示）
  4. wanboot 程序从 WAN Boot 服务器请求客户机配置信息。
  5. wanboot 程序通过 wanboot-cgi 程序从 WAN Boot 服务器下载配置文件。该配置文件作为 WAN Boot 文件系统被传输到客户机。
  6. wanboot 程序请求从 WAN Boot 服务器下载 WAN Boot Miniroot。
  7. wanboot 程序使用 HTTP 或安全 HTTP 从 WAN Boot 服务器下载 WAN Boot Miniroot。
  8. wanboot 程序从 WAN Boot Miniroot 装入和执行 UNIX 内核。
  9. UNIX 内核通过 Solaris 安装程序来定位和挂载 WAN Boot 文件系统。
  10. 安装程序请求从安装服务器下载 Solaris Flash 归档文件和自定义 JumpStart 文件。

安装程序通过 HTTP 或 HTTPS 连接来下载归档文件和自定义 JumpStart 文件。
  11. 安装程序执行自定义 JumpStart 安装以将 Solaris Flash 归档文件安装到客户机上。

## 在 WAN Boot 安装期间保护数据

WAN Boot 安装方法使您可以使用散列密钥、加密密钥以及数字证书来在安装期间保护系统数据。本节简要说明了 WAN Boot 安装方法支持的不同数据保护方法。

### 使用散列密钥检查数据的完整性

要保护从 WAN Boot 服务器传输到客户机的数据，可以生成散列消息验证代码 (Hashed Message Authentication Code, HMAC) 密钥。将此散列密钥安装在 WAN Boot 服务器和客户机上。WAN Boot 服务器使用此密钥标记传输到客户机的数据。然后，客户机使用此密钥检验 WAN Boot 服务器传输的数据的完整性。将散列密钥安装到客户机后，客户机在将来安装 WAN Boot 时会使用此密钥。

有关如何使用散列密钥的说明，请参见第 170 页中的“（可选）创建一个散列密钥和一个加密密钥”。

## 使用加密密钥加密数据

使用 WAN Boot 安装方法，可以加密从 WAN Boot 服务器传输到客户机的数据。您可以使用 WAN Boot 公用程序创建三重数据加密标准 (3DES) 或高级加密标准 (AES) 加密密钥。然后，可以将此密钥提供给 WAN Boot 服务器和客户机。WAN Boot 使用此加密密钥加密要从 WAN Boot 服务器发送到客户机的数据。客户机可以使用此密钥解密安装期间传输的加密的配置文件和安全性文件。

一旦将加密密钥安装到客户机，客户机将在将来安装 WAN Boot 时使用此密钥。

您的站点可能不允许使用加密密钥。要确定您的站点是否允许加密，请咨询站点的安全管理员。如果您的站点允许加密，请咨询您的安全管理员应当使用哪种加密密钥，是 3DES 还是 AES。

有关如何使用加密密钥的说明，请参见第 170 页中的“（可选）创建一个散列密钥和一个加密密钥”。

## 使用 HTTPS 保护数据

WAN Boot 支持使用通过安全套接字层 (HTTPS) 的 HTTP 以在 WAN Boot 服务器和客户机之间传输数据。通过使用 HTTPS，您可以要求服务器或服务器和客户机在安装期间进行自我认证。HTTPS 也加密安装期间从服务器传送到客户机的数据。

HTTPS 使用数字证书认证通过网络交换数据的系统。数字证书是一个文件，用于将系统（服务器或客户机）标识为联机通信期间可以信任的系统。您可以向外部认证机构请求数字证书，或创建您自己的证书和认证机构。

要使客户机信任服务器并接受来自服务器的数据，您必须在服务器上安装数字证书。然后，您可以指示客户机信任此证书。您可以通过向客户机提供数字证书来要求客户机向服务器做自我认证。然后，您可以指示服务器当客户机在安装期间出示证书时接受证书的签名者。

要在安装期间使用数字证书，您必须配置 Web 服务器使用 HTTPS。有关如何使用 HTTPS 的信息，请参见 Web 服务器文档。

有关在 WAN Boot 安装期间使用数字证书的要求的信息，请参见第 150 页中的“数字证书要求”。有关如何在 WAN Boot 安装期间使用数字证书的说明，请参见第 168 页中的“（可选）使用数字证书进行服务器和客户机认证”。

## WAN Boot 支持的安全配置（概述）

WAN Boot 支持多种安全级别。为满足网络需要，您可以使用 WAN Boot 支持的安全功能的组合。虽然较安全的配置需要较多的管理，但是却可以较大程度地保护您的系统数据。对于比较重要的系统，或要通过公共网络进行安装的系统，可以选择第 142 页中的“安全 WAN Boot 安装配置”中的配置。对于不是很重要的系统，或半专用网络上的系统，可以考虑使用第 142 页中的“非安全 WAN Boot 安装配置”中所描述的配置。

本节简要说明了可以用于设置 WAN Boot 安装的安全级别的不同配置。本节也说明了这些配置需要的安全机制。

### 安全 WAN Boot 安装配置

此配置可以保护服务器和客户机之间数据交换的完整性，并且有助于交换内容的保密。此配置使用 HTTPS 连接，并使用 3DES 或 AES 算法来加密客户机配置文件。此配置也要求服务器在安装期间对客户机做出自我认证。安全 WAN Boot 安装要求以下安全功能。

- WAN Boot 服务器和安装服务器上已启用 HTTPS
- WAN Boot 服务器和客户机上具有 HMAC SHA1 散列密钥
- WAN Boot 服务器和客户机的 3DES 或 AES 加密密钥
- WAN Boot 服务器的认证机构的数字证书

如果希望在安装期间也要求客户机认证，还必须使用以下安全功能。

- WAN Boot 服务器的私钥
- 客户机的数字证书

有关使用此配置安装所需任务的列表，请参见表 11-1。

### 非安全 WAN Boot 安装配置

此安全配置对管理的要求最低，但是对从 Web 服务器到客户机的数据传送提供的安全保证也最低。您无须创建散列密钥、加密密钥或数字证书。无须配置 Web 服务器以使用 HTTPS。然而，这种通过 HTTP 连接传输安装数据和文件的配置容易使安装遭到网络窃听。

如果希望客户机检查已传输数据的完整性，您可以在此配置中使用 HMAC SHA1 散列密钥。但是，Solaris Flash 归档文件不受该散列密钥的保护。安装期间归档文件只能在服务器和客户机之间进行不安全的传送。

有关使用此配置安装所需任务的列表，请参见表 11-2。

# 准备使用 WAN Boot 进行安装（规划）

本章说明了如何准备您的网络以进行 WAN Boot 安装。本章包括以下主题。

- 第 143 页中的“WAN Boot 要求和指南”
- 第 150 页中的“WAN Boot 安全限制”
- 第 151 页中的“收集 WAN Boot 安装的信息”

## WAN Boot 要求和指南

本节介绍执行 WAN Boot 安装的系统要求。

表 10-1 WAN Boot 安装的系统要求

系统和描述	要求
WAN Boot 服务器—WAN Boot 服务器是 Web 服务器，它可以提供 wanboot 程序、配置文件和安全文件以及 WAN Boot Miniroot。	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 操作系统—Solaris 9 12/03 OS，或兼容版本</li><li>■ 必须将其配置为 Web 服务器</li><li>■ Web 服务器软件必须支持 HTTP 1.1</li><li>■ 如果您要使用数字证书，则 Web 服务器软件必须支持 HTTPS</li></ul>
安装服务器—安装服务器提供安装客户机所需的 Solaris Flash 归档文件和自定义 JumpStart 文件。	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 可用磁盘空间—每个 Solaris Flash 归档文件使用的空间</li><li>■ 介质驱动器—CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器</li><li>■ 操作系统—Solaris 9 12/03 OS，或兼容版本</li></ul> <p>如果安装服务器是不同于 WAN Boot 服务器的系统，则安装服务器必须满足以下附加要求。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 必须将其配置为 Web 服务器</li><li>■ Web 服务器软件必须支持 HTTP 1.1</li><li>■ 如果您要使用数字证书，则 Web 服务器软件必须支持 HTTPS</li></ul>



表 10-1 WAN Boot 安装的系统要求 (续)

系统和描述	要求
客户机系统—您要通过 WAN 安装的远程系统	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 内存—最少为 512 MB 的 RAM</li><li>■ CPU—至少为 UltraSPARC II 处理器</li><li>■ 硬盘—至少 2 GB 的硬盘空间</li><li>■ OBP—已启用 WAN Boot 的 PROM 如果客户机没有相应的 PROM，则必须有 CD-ROM 驱动器。要确定客户机是否有已启用 WAN Boot 的 PROM，请参见第 160 页中的“检查客户机 OBP 的 WAN Boot 支持”。</li></ul>
(可选) DHCP 服务器—您可以使用 DHCP 服务器来提供客户机配置信息。	<p>如果您使用的是 SunOS DHCP 服务器，则必须执行以下任务之一。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 将此服务器升级为 EDHCP 服务器。</li><li>■ 重命名 Sun 供应商选项以满足选项的八字符长度限制。有关 WAN 安装特定的 Sun 供应商选项的更多信息，请参见第 186 页中的“(可选)使用 DHCP 服务器提供配置信息”。</li></ul> <p>如果 DHCP 服务器位于不同于此客户机的其他子网中，则您必须配置 BOOTP 中继代理。有关如何配置 BOOTP 中继代理的更多信息，请参见《系统管理指南：IP 服务》中的第 14 章“配置 DHCP 服务(任务)”。</p>
(可选) 日志服务器—缺省情况下，在 WAN 安装期间，所有引导和安装日志消息都会显示在客户机控制台上。如果要在其他系统上查看这些消息，您可以将一个系统指定为日志服务器。	<p>必须将其配置为 Web 服务器。</p> <p>注—如果在安装过程中使用 HTTPS，则日志服务器与 WAN Boot 服务器必须为同一个系统。</p>
(可选) 代理服务器—可以将 WAN Boot 功能配置为在下载安装数据和文件的过程中使用 HTTP 代理。	<p>如果安装使用 HTTPS，则必须将代理服务器配置为隧道 HTTPS。</p>

## Web 服务器软件要求和指南

您在 WAN Boot 服务器和安装服务器中使用的 Web 服务器软件必须满足以下要求。

- 操作系统要求—WAN Boot 提供公共网关接口 (Common Gateway Interface, CGI) 程序 (wanboot-cgi)，该程序能够将数据和文件转换为客户机所期望的特定格式。要使用这些脚本执行 WAN Boot 安装，Web 服务器软件必须运行于 Solaris 9 12/03 OS 或兼容版本。
- 文件大小限制—您的 Web 服务器软件可能会限制您可以通过 HTTP 进行传输的文件的大小。检查您的 Web 服务器文档以确保软件可以传输与 Solaris Flash 归档文件大小相同的文件。



---

注 - `flarcreate` 命令不再对单个文件进行大小限制。您可以创建包含超过 4 GB 的单个文件的 Solaris Flash 归档文件。

有关更多信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：Solaris Flash 归档文件（创建和安装）》中的“创建包含大文件的归档文件”。

---

- **SSL 支持** - 如果要在 WAN Boot 安装中使用 HTTPS，则 Web 服务器软件必须支持 SSL 版本 3。

## 服务器配置选项

您可以自定义 WAN Boot 所需的服务器的配置以满足您的网络需要。您可以将所有服务器放在一个系统上，或者将这些服务器放在多个系统上。

- **单服务器** - 如果您要将 WAN Boot 数据和文件集中在一个系统上，则可以将所有服务器放在同一台计算机上。您可以在一个系统上管理所有不同的服务器，并且您只需要将一个系统配置为 Web 服务器。但是，单个服务器可能不支持同时进行大量 WAN Boot 安装所需的通信量。
- **多服务器** - 如果您要在网络中分发安装数据和文件，则可以将这些服务器放在多台计算机上。您可以设置一个中央 WAN Boot 服务器，并将多个安装服务器配置为放置网络中的多个 Solaris Flash 归档文件。如果您将安装服务器和日志服务器放在独立的计算机上，则必须将这些服务器配置为 Web 服务器。

## 在文档根目录中存储安装和配置文件

`wanboot-cgi` 程序在 WAN Boot 安装过程中传输以下文件。

- `wanboot` 程序
- WAN Boot Miniroot
- 自定义 JumpStart 文件
- Solaris Flash 归档文件

要启用 `wanboot-cgi` 程序以传输这些文件，您必须将这些文件存储在 Web 服务器软件可以访问的目录中。可访问这些文件的一种方法是将这些文件放在您的 Web 服务器上的文档根目录中。

文档根目录或主文档目录是 Web 服务器上存储客户机可访问的文件的目录。您可以在您的 Web 服务器软件中命名并配置此目录。关于在您的 Web 服务器上设置文档根目录的详细信息，请参见您的 Web 服务器文档。

您可能要创建文档根目录的不同子目录以存储不同的安装和配置文件。例如，您可能要安装的要安装的每组客户机创建特定的子目录。如果计划跨网络安装几个不同版本的 Solaris OS，可以为每个版本的系统创建子目录。

图 10-1 显示了文档根目录的基本结构样例。在本例中，WAN Boot 服务器和安装服务器位于同一台计算机上。服务器运行的是 Apache Web 服务器软件。




图 10-1 文档根目录结构样例

此样例文档目录使用以下结构。

- /opt/apache/htdocs 目录是文档根目录。
- WAN Boot Miniroot (miniroot) 目录包含 WAN Boot Miniroot。
- wanboot 目录包含 wanboot 程序。
- Solaris Flash (flash) 目录包含安装客户机和子目录 archives 所需的自定义 JumpStart 文件。archives 目录包含 当前 Solaris 发行版 Flash 归档文件。

注 - 如果 WAN Boot 服务器和安装服务器是不同的系统，则您可能要将 flash 目录存储在安装服务器上。请确保 WAN Boot 服务器可以访问这些文件和目录。

关于如何创建文档根目录的信息，请参见您的 Web 服务器文档。有关如何创建和存储这些安装文件的详细说明，请参见第 172 页中的“创建自定义 JumpStart 安装文件”。

## 在 /etc/netboot 分层结构中存储配置和安全信息

/etc/netboot 目录包含 WAN Boot 安装所需的配置信息、私钥、数字证书和认证机构。本节说明您可以在 /etc/netboot 目录中创建以自定义您的 WAN Boot 安装的文件和目录。

## 自定义 WAN Boot 安装的范围

在安装过程中，`wanboot-cgi` 程序在 WAN Boot 服务器上的 `/etc/netboot` 目录中搜索客户机信息。`wanboot-cgi` 程序将此信息转换到 WAN Boot 文件系统中，然后将 WAN Boot 文件系统传输到客户机。您可以在 `/etc/netboot` 目录内创建子目录以自定义 WAN 安装的范围。使用以下目录结构可以定义如何在您要安装的客户机之间共享配置信息。

- **全局配置**—如果希望网络上的所有客户机都共享配置信息，请将要共享的文件存储在目录 `/etc/netboot` 中。
- **特定于网络的配置**—如果只希望特定子网上的计算机共享配置信息，请将要共享的配置文件存储在 `/etc/netboot` 的子目录中。子目录应遵循以下命名约定。

`/etc/netboot/net-ip`

在本例中，`net-ip` 是客户机子网的 IP 地址。例如，如果希望 IP 地址为 192.168.255.0 的子网上的所有系统都共享配置文件，请创建目录 `/etc/netboot/192.168.255.0`。然后，将配置文件存储在此目录中。

- **特定于客户机的配置**—如果只希望特定客户机使用引导文件系统，请将引导文件系统文件存储在 `/etc/netboot` 的子目录中。子目录应遵循以下命名约定。

`/etc/netboot/net-ip/client-ID`

在本例中，`net-ip` 是子网的 IP 地址。`client-ID` 是由 DHCP 服务器指定的客户机 ID，或者是用户指定的客户机 ID。例如，如果希望子网 192.168.255.0 上客户机 ID 为 010003BA152A42 的系统使用特定配置文件，请创建目录 `/etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42`。然后，将相应的文件存储在此目录中。

## 在 `/etc/netboot` 目录中指定安全和配置信息

通过创建以下文件并将这些文件存储在 `/etc/netboot` 目录中，可以指定安全和配置信息。

- `wanboot.conf`—此文件为 WAN Boot 安装指定客户机配置信息。
- 系统配置文件 (`system.conf`)—此系统配置文件指定客户机的 `sysidcfg` 文件和自定义 `JumpStart` 文件的位置。
- `keystore`—此文件包含客户机的 HMAC SHA1 散列密钥、3DES 或 AES 加密密钥，以及 SSL 私钥。
- `truststore`—此文件包含客户机应当信任的证书签名机构颁发的数字证书。这些受信任证书指示客户机在安装过程中信任服务器。
- `certstore`—此文件包含客户机的数字证书。

---

注 - certstore 文件必须位于客户机 ID 目录中。有关 `/etc/netboot` 目录的子目录的更多信息，请参见第 147 页中的“自定义 WAN Boot 安装的范围”。

---

关于如何创建和存储这些文件的详细说明，请参见以下过程。

- 第 180 页中的“创建系统配置文件”
- 第 182 页中的“创建 `wanboot.conf` 文件”
- 第 170 页中的“（可选）创建一个散列密钥和一个加密密钥”
- 第 168 页中的“（可选）使用数字证书进行服务器和客户机认证”

## 在 `/etc/netboot` 目录中共享安全和配置信息

要在您的网络上安装客户机，可能要在若干个不同的客户机之间或在整个子网上共享安全和配置文件。通过在 `/etc/netboot/net-ip/client-ID`、`/etc/netboot/net-ip` 和 `/etc/netboot` 目录中分发配置信息，您可以共享这些文件。`wanboot-cgi` 程序搜索这些目录以查找最适合客户机的配置信息，并在安装过程中使用该信息。

`wanboot-cgi` 程序按以下顺序搜索客户机信息。

1. `/etc/netboot/net-ip/client-ID`—`wanboot-cgi` 程序首先检查特定于客户机的配置信息。如果 `/etc/netboot/net-ip/client-ID` 目录包含所有客户机配置信息，则 `wanboot-cgi` 程序不检查 `/etc/netboot` 目录中其他位置的配置信息。
2. `/etc/netboot/net-ip`—如果需要的信息不都在 `/etc/netboot/net-ip/client-ID` 目录中，则 `wanboot-cgi` 程序会继续检查 `/etc/netboot/net-ip` 目录中的子网配置信息。
3. `/etc/netboot`—如果剩余的信息不在 `/etc/netboot/net-ip` 目录中，则 `wanboot-cgi` 程序会继续检查 `/etc/netboot` 目录中的全局配置信息。

图 10-2 说明了如何设置 `/etc/netboot` 目录以自定义 WAN Boot 安装。




图 10-2 /etc/netboot 目录样例

借助图 10-2 中的 /etc/netboot 目录布局，您可以执行以下 WAN Boot 安装。

- 当您安装客户机 010003BA152A42 时，wanboot-cgi 程序使用 /etc/netboot/192.168.255.0/010003BA152A42 目录中的以下文件。
  - system.conf
  - keystore
  - truststore
  - certstore

wanboot-cgi 程序随后使用 /etc/netboot/192.168.255.0 目录中的 wanboot.conf 文件。

- 当您安装的客户机位于 192.168.255.0 子网上时，wanboot-cgi 程序将使用 /etc/netboot/192.168.255.0 目录中的 wanboot.conf、keystore 和 truststore 文件。wanboot-cgi 程序随后使用 /etc/netboot 目录中的 system.conf 文件。
- 当您安装的客户机不在 192.168.255.0 子网上时，wanboot-cgi 程序将使用 /etc/netboot 目录中的以下文件。
  - wanboot.conf
  - system.conf
  - keystore
  - truststore

## 存储 wanboot-cgi 程序

wanboot-cgi 程序将数据和文件从 WAN Boot 服务器传输到客户机。您必须确保该程序位于客户机可以访问的 WAN Boot 服务器上的目录中。使客户机可以访问此程序的一种方法是将此程序存储在 WAN Boot 服务器的 cgi-bin 目录中。可能需要配置 Web 服务器软件以将 wanboot-cgi 程序用作 CGI 程序。有关 CGI 程序要求的信息，请参见您的 Web 服务器文档。

## 数字证书要求

如果要在 WAN Boot 安装中添加安全保护，可以使用数字证书来启用服务器和客户机认证。WAN Boot 在联机事务中可以使用数字证书建立服务器或客户机的标识。数字证书由认证机构(CA)颁发。这些证书包含序列号、终止日期、一份证书持有者的公共密钥和认证机构的数字签名。

如果在您的安装过程中需要服务器或客户机和服务器认证，则您必须在服务器上安装数字证书。使用数字证书时请遵循以下标准。

- 如果您要使用数字证书，则必须将数字证书格式化为公共密钥加密标准 #12 (PKCS#12) 文件的一部分。
- 如果您创建自己的证书，则必须将证书创建为 PKCS#12 文件。
- 如果您从第三方证书颁发机获取您的证书，请请求 PKCS#12 格式的证书。

有关如何在 WAN Boot 安装过程中使用 PKCS#12 证书的详细说明，请参见第 168 页中的“（可选）使用数字证书进行服务器和客户机认证”。

## WAN Boot 安全限制

当 WAN Boot 提供若干不同的安全功能时，WAN Boot 将忽略这些潜在的不安全性。

- **拒绝服务 (Denial of service, DoS) 攻击**—拒绝服务攻击可以采取多种形式，目标是阻止用户访问特定服务。DoS 攻击可以用大量数据破坏网络或侵略性地消耗有限的资源。其他 DoS 攻击在转换时控制系统间传输的数据。WAN Boot 安装方法不保护服务器或客户机免受 DoS 攻击。
- **服务器上被破坏的二进制**—在执行安装之前，WAN Boot 安装方法不检查 WAN Boot Miniroot 或 Solaris Flash 归档文件的完整性。在执行安装之前，请根据 <http://sunsolve.sun.com> 的 Solaris 指纹数据库来检查您的 Solaris 二进制的完整性。
- **加密密钥和散列密钥保密性**—如果您将加密密钥或散列密钥与 WAN Boot 配合使用，则必须在安装过程中在命令行中键入密钥值。请为您的网络采取必要的预防措施，以确保这些密钥值保持其保密性。
- **网络命名服务的泄漏**—如果您在网络上使用命名服务，在执行 WAN Boot 安装之前，请检查名称服务器的完整性。

# 收集 WAN Boot 安装的信息

您需要为 WAN Boot 安装收集多种信息，以配置您的网络。在准备通过 WAN 进行安装时，您可能需要记下该信息。

使用以下工作表记录您的网络的 WAN Boot 安装信息。

- [表 10-2](#)
- [表 10-3](#)

表 10-2 用于收集服务器信息的工作表

所需的信息	描述
安装服务器信息	
■ 安装服务器上 WAN Boot Miniroot 的路径	
■ 安装服务器上自定义 JumpStart 文件的路径	
WAN Boot 服务器信息	
■ WAN Boot 服务器上 wanboot 程序的路径	
■ WAN Boot 服务器上 wanboot-cgi 程序的 URL	
■ WAN Boot 服务器上 /etc/netboot 分层结构中客户机的子目录的路径	
■ （可选）PKCS#12 证书文件的文件名	
■ （可选）WAN 安装所需的所有计算机的主机名（除 WAN Boot 服务器以外）	
■ （可选）网络代理服务器的 IP 地址和 TCP 端口号	
可选的服务器信息	
■ 日志服务器上 bootlog-cgi 脚本的 URL	
■ 网络代理服务器的 IP 地址和 TCP 端口号	

表 10-3 用于收集客户机信息的工作表

信息	描述
客户机子网的 IP 地址	
客户机路由器的 IP 地址	
客户机的 IP 地址	
客户机的子网掩码	
客户机的主机名	

表 10-3 用于收集客户机信息的工作表 (续)

信息	描述
客户机的 MAC 地址	



## 使用 WAN Boot 进行安装（任务）

---

本章说明了为 WAN Boot 安装准备网络时所需执行的以下任务。

- 第 153 页中的“通过广域网进行安装（任务图）”
- 第 156 页中的“配置 WAN Boot 服务器”
- 第 172 页中的“创建自定义 JumpStart 安装文件”
- 第 180 页中的“创建配置文件”
- 第 186 页中的“（可选）使用 DHCP 服务器提供配置信息”
- 第 166 页中的“（可选）配置 WAN Boot 日志服务器”

### 通过广域网进行安装（任务图）

以下各表列出了准备 WAN Boot 安装时所需执行的任务。

- 有关准备安全的 WAN Boot 安装时所需执行的任务列表，请参见表 11-1。  
有关通过 HTTPS 进行安全的 WAN Boot 安装的说明，请参见第 142 页中的“安全 WAN Boot 安装配置”。
- 有关准备不安全的 WAN Boot 安装时所需执行的任务列表，请参见表 11-2。  
有关不安全 WAN Boot 安装的说明，请参见第 142 页中的“非安全 WAN Boot 安装配置”。

要使用 DHCP 服务器或日志服务器，请完成各表底部列出的可选任务。

表 11-1 任务图：准备执行安全的 WAN Boot 安装

任务	描述	参考
确定要在安装中使用的安全功能。	查看安全功能及配置，以确定要在 WAN Boot 安装中使用的安全级别。	第 140 页中的 “在 WAN Boot 安装期间保护数据”  第 142 页中的 “WAN Boot 支持的安全配置（概述）”
收集 WAN Boot 安装信息。	填写工作表单，以记录执行 WAN Boot 安装所需的所有信息。	第 151 页中的 “收集 WAN Boot 安装的信息”
在 WAN Boot 服务器上创建文档根目录。	创建文档根目录和相应的子目录，供配置文件和安装文件使用。	第 157 页中的 “创建文档根目录”
创建 WAN Boot Miniroot。	使用 <code>setup_install_server</code> 命令创建 WAN Boot Miniroot。	第 157 页中的 “SPARC: 创建 WAN Boot Miniroot”
检验客户机系统是否支持 WAN Boot。	检查客户机 OBP 的 WAN Boot 引导参数支持。	第 160 页中的 “检查客户机 OBP 的 WAN Boot 支持”
在 WAN Boot 服务器上安装 <code>wanboot</code> 程序。	将 <code>wanboot</code> 程序复制到 WAN Boot 服务器的文档根目录中。	第 161 页中的 “在 WAN Boot 服务器上安装 <code>wanboot</code> 程序”
在 WAN Boot 服务器上安装 <code>wanboot-cgi</code> 程序。	将 <code>wanboot-cgi</code> 程序复制到 WAN Boot 服务器的 CGI 目录中。	第 165 页中的 “将 <code>wanboot-cgi</code> 程序复制到 WAN Boot 服务器”
（可选）设置日志服务器。	配置专用系统，以显示引导和安装日志消息。	第 166 页中的 “（可选）配置 WAN Boot 日志服务器”
设置 <code>/etc/netboot</code> 分层结构。	使用 WAN Boot 安装所需的配置文件和安全文件来建立 <code>/etc/netboot</code> 分层结构。	第 163 页中的 “在 WAN Boot 服务器上创建 <code>/etc/netboot</code> 分层结构”
配置 Web 服务器，以使用安全的 HTTP 进行更安全的 WAN Boot 安装。	标识通过 HTTPS 执行 WAN 安装所需的 Web 服务器要求。	第 167 页中的 “（可选）使用 HTTPS 保护数据”
格式化数字证书，以进行更安全的 WAN Boot 安装。	将 PKCS#12 文件拆分为私钥和证书，以便在 WAN 安装中使用。	第 168 页中的 “（可选）使用数字证书进行服务器和客户机认证”
创建散列密钥和加密密钥，以进行更安全的 WAN Boot 安装。	使用 <code>wanbootutil keygen</code> 命令创建 HMAC SHA1 密钥、3DES 密钥或 AES 密钥。	第 170 页中的 “（可选）创建一个散列密钥和一个加密密钥”
创建 Solaris Flash 归档文件。	使用 <code>flarcreate</code> 命令创建要安装在客户机上的软件的归档文件。	第 173 页中的 “创建 Solaris Flash 归档文件”

表 11-1 任务图：准备执行安全的 WAN Boot 安装（续）

任务	描述	参考
创建自定义 JumpStart 安装的安 装文件。	使用文本编辑器创建以下文件： <ul style="list-style-type: none"><li>■ sysidcfg</li><li>■ 配置文件</li><li>■ rules.ok</li><li>■ 开始脚本</li><li>■ 结束脚本</li></ul>	第 174 页中的 “创建 sysidcfg 文件” 第 176 页中的 “创建配置文件” 第 177 页中的 “创建 rules 文件” 第 179 页中的 “（可选）创建开始脚本和结束脚本”
创建系统配置文件。	设置 system.conf 文件中的配置信息。	第 180 页中的 “创建系统配置文件”
创建 WAN Boot 配置文件。	设置 wanboot.conf 文件中的配置信息。	第 182 页中的 “创建 wanboot.conf 文件”
（可选）配置 DHCP 服务器，以支持 WAN Boot 安装。	设置 DHCP 服务器中的 Sun 供应商选项和宏。	第 43 页中的 “使用 DHCP 服务预配置系统配置信息（任务）”

表 11-2 任务图：准备执行不安全的 WAN Boot 安装

任务	描述	参考
确定要在安装中使用的安全功能。	查看安全功能及配置，以确定要在 WAN Boot 安装中使用的安全级别。	第 140 页中的 “在 WAN Boot 安装期间保护数据” 第 142 页中的 “WAN Boot 支持的安全配置（概述）”
收集 WAN Boot 安装信息。	填写工作表单，以记录执行 WAN Boot 安装所需的所有信息。	第 151 页中的 “收集 WAN Boot 安装的信息”
在 WAN Boot 服务器上创建文档根目录。	创建文档根目录和相应的子目录，供配置文件和安装文件使用。	第 157 页中的 “创建文档根目录”
创建 WAN Boot Miniroot。	使用 setup_install_server 命令创建 WAN Boot Miniroot。	第 157 页中的 “SPARC: 创建 WAN Boot Miniroot”
检验客户机系统是否支持 WAN Boot。	检查客户机 OBP 的 WAN Boot 引导参数支持。	第 160 页中的 “检查客户机 OBP 的 WAN Boot 支持”
在 WAN Boot 服务器上安装 wanboot 程序。	将 wanboot 程序复制到 WAN Boot 服务器的文档根目录中。	第 161 页中的 “在 WAN Boot 服务器上安装 wanboot 程序”
在 WAN Boot 服务器上安装 wanboot-cgi 程序。	将 wanboot-cgi 程序复制到 WAN Boot 服务器的 CGI 目录中。	第 165 页中的 “将 wanboot-cgi 程序复制到 WAN Boot 服务器”

表 11-2 任务图：准备执行不安全的 WAN Boot 安装 (续)

任务	描述	参考
(可选) 设置日志服务器。	配置专用系统，以显示引导和安装日志消息。	第 166 页中的 “(可选) 配置 WAN Boot 日志服务器”
设置 /etc/netboot 分层结构。	使用 WAN Boot 安装所需的配置文件和安全文件来建立 /etc/netboot 分层结构。	第 163 页中的 “在 WAN Boot 服务器上创建 /etc/netboot 分层结构”
(可选) 创建散列密钥。	使用 wanbootutil keygen 命令创建 HMAC SHA1 密钥。  对于检查数据完整性的不安全安装，请完成此任务以创建 HMAC SHA1 散列密钥。	第 170 页中的 “(可选) 创建一个散列密钥和一个加密密钥”
创建 Solaris Flash 归档文件。	使用 flarcreate 命令创建要安装在客户机上的软件的归档文件。	第 173 页中的 “创建 Solaris Flash 归档文件”
创建自定义 JumpStart 安装的配置文件。	使用文本编辑器创建以下文件： <ul style="list-style-type: none"><li>■ sysidcfg</li><li>■ 配置文件</li><li>■ rules.ok</li><li>■ 开始脚本</li><li>■ 结束脚本</li></ul>	第 174 页中的 “创建 sysidcfg 文件” 第 176 页中的 “创建配置文件” 第 177 页中的 “创建 rules 文件” 第 179 页中的 “(可选) 创建开始脚本和结束脚本”
创建系统配置文件。	设置 system.conf 文件中的配置信息。	第 180 页中的 “创建系统配置文件”
创建 WAN Boot 配置文件。	设置 wanboot.conf 文件中的配置信息。	第 182 页中的 “创建 wanboot.conf 文件”
(可选) 配置 DHCP 服务器，以支持 WAN Boot 安装。	设置 DHCP 服务器中的 Sun 供应商选项和宏。	第 43 页中的 “使用 DHCP 服务预配置系统配置信息 (任务)”

## 配置 WAN Boot 服务器

WAN Boot 服务器是 Web 服务器，它可以在 WAN Boot 安装期间提供引导和配置数据。有关 WAN Boot 服务器的系统要求的列表，请参见表 10-1。

本节说明了为 WAN Boot 安装配置 WAN Boot 服务器时所需执行的以下任务。

- 第 157 页中的 “创建文档根目录”
- 第 157 页中的 “创建 WAN Boot Miniroot”
- 第 161 页中的 “在 WAN Boot 服务器上安装 wanboot 程序”
- 第 163 页中的 “在 WAN Boot 服务器上创建 /etc/netboot 分层结构”

- 第 165 页中的 “将 WAN Boot CGI 程序复制到 WAN Boot 服务器”
- 第 167 页中的 “（可选）使用 HTTPS 保护数据”

## 创建文档根目录

要使用配置文件和安装文件，您必须使 WAN Boot 服务器上的 Web 服务器软件可以访问这些文件。使这些文件能被访问的方法之一是将它们存储在 WAN Boot 服务器的文档根目录中。

如果要通过文档根目录来使用配置文件和安装文件，那么必须创建该目录。有关如何创建文档根目录的信息，请参见 Web 服务器文档。有关如何设计文档根目录的详细信息，请参见第 145 页中的 “在文档根目录中存储安装和配置文件”。

有关如何设置该目录的示例，请参见第 209 页中的 “创建文档根目录”。

创建文档根目录之后，请创建 WAN Boot Miniroot。有关说明，请参见第 157 页中的 “创建 WAN Boot Miniroot”。

## 创建 WAN Boot Miniroot

WAN Boot 使用已修改的特殊 Solaris miniroot 来执行 WAN Boot 安装。WAN Boot Miniroot 包含 Solaris Miniroot 中的软件的子集。要执行 WAN Boot 安装，必须将 miniroot 从 Solaris DVD 或 Solaris Software - 1 CD 复制到 WAN Boot 服务器。请使用带有 -w 选项的 `setup_install_server` 命令将 WAN Boot Miniroot 从 Solaris 软件介质复制到系统硬盘。

### ▼ SPARC: 创建 WAN Boot Miniroot

此过程将使用 SPARC 介质创建 SPARC WAN Boot Miniroot。如果要通过基于 x86 的服务器使用 SPARC WAN Boot Miniroot，那么您必须在 SPARC 计算机上创建 miniroot。创建 miniroot 后，请将其复制到基于 x86 的服务器上的文档根目录中。

**开始之前** 此过程假设 WAN Boot 服务器正在运行卷管理器。如果您没有使用卷管理器，请参见《系统管理指南：设备和文件系统》。

#### 1 在 WAN Boot 服务器上，成为超级用户或承担等效角色。

系统必须满足以下要求。

- 包含 CD-ROM 驱动器或 DVD-ROM 驱动器
- 是站点网络和命名服务的一部分

如果使用命名服务，则该系统必须已经在命名服务（如 NIS、NIS+、DNS 或 LDAP）中。如果不使用命名服务，则必须按照站点策略来分发有关该系统的信息。

- 2 将 Solaris Software - 1 CD 或 Solaris DVD 插入安装服务器的驱动器中。

- 3 为 WAN Boot Miniroot 和 Solaris 安装映像创建目录。

```
# mkdir -p wan-dir-path install-dir-path
```

-p 指示 mkdir 命令为要创建的目录创建所有必需的父目录。

wan-dir-path 指定安装服务器上用来创建 WAN Boot Miniroot 的目录。该目录需要容纳 miniroot（通常为 250 MB）。

install-dir-path 指定安装服务器上 Solaris 软件映像将被复制到其中的目录。在此过程中，该目录稍后可以删除。

- 4 转到已挂载光盘上的 Tools 目录。

```
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
```

在以上示例中，**cdrom0** 为指向包含 Solaris OS 介质的驱动器的路径。

- 5 将 WAN Boot Miniroot 和 Solaris 软件映像复制到 WAN Boot 服务器的硬盘。

```
# ./setup_install_server -w wan-dir-path install-dir-path
```

wan-dir-path 指定 WAN Boot Miniroot 将被复制到其中的目录

install-dir-path 指定 Solaris 软件映像将被复制到其中的目录

---

注 -setup\_install\_server 命令指示您是否有足够的磁盘空间用于 Solaris Software 光盘映像。要确定可用磁盘空间，请使用 `df -kl` 命令。

---

setup\_install\_server -w 命令可以创建 WAN Boot Miniroot 和 Solaris 软件的网络安装映像。

- 6 （可选的）删除网络安装映像。

使用 Solaris Flash 归档文件执行 WAN 安装时无需 Solaris 软件映像。如果该网络安装映像不再用于其他网络安装，请执行此操作以释放磁盘空间。请键入以下命令，以删除网络安装映像。

```
# rm -rf install-dir-path
```

- 7 通过以下方法之一使 WAN Boot Miniroot 可用于 WAN Boot 服务器。

- 在 WAN Boot 服务器的文档根目录中创建指向 WAN Boot Miniroot 的符号链接。

```
# cd /document-root-directory/miniroot
```

```
# ln -s /wan-dir-path/miniroot .
```

document-root-directory/miniroot

指定 WAN Boot 服务器的文档根目录中，要链接到 WAN Boot Miniroot 的目录。

`/wan-dir-path/miniroot` 指定指向 WAN Boot Miniroot 的路径。

- 将 WAN Boot Miniroot 移到 WAN Boot 服务器上的文档根目录中。

```
# mv /wan-dir-path/miniroot /document-root-directory/miniroot/miniroot-name
```

`wan-dir-path/miniroot` 指定指向 WAN Boot Miniroot 的路径。

`/document-root-directory/miniroot/` 指定 WAN Boot 服务器的文档根目录中，指向 WAN Boot Miniroot 目录的路径。

`miniroot-name` 指定 WAN Boot Miniroot 的名称。对文件进行描述性命名，例如 `miniroot.s10_sparc`。

### 示例 11-1 创建 WAN Boot Miniroot

使用带有 `-w` 选项的 `setup_install_server(1M)` 将 WAN Boot Miniroot 和 Solaris 软件映像复制到 `wanserver-1` 的 `/export/install/Solaris_10` 目录中。

将 Solaris Software 介质放入已连接至 `wanserver-1` 的介质驱动器中。键入以下命令。

```
wanserver-1# mkdir -p /export/install/cdrom0
wanserver-1# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
wanserver-1# ./setup_install_server -w /export/install/cdrom0/miniroot \
/export/install/cdrom0
```

将 WAN Boot Miniroot 移到 WAN Boot 服务器的文档根目录 (`/opt/apache/htdocs/`) 中。在本例中，WAN Boot Miniroot 被命名为 `miniroot.s10_sparc`。

```
wanserver-1# mv /export/install/cdrom0/miniroot/miniroot \
/opt/apache/htdocs/miniroot/miniroot.s10_sparc
```

### 更多信息 继续 WAN Boot 安装

创建 WAN Boot Miniroot 后，请验证客户机 OpenBoot PROM (OBP) 是否支持 WAN Boot。有关说明，请参见第 159 页中的“在客户机上验证 WAN Boot 支持”。

另请参见 有关 `setup_install_server` 命令的其他信息，请参见 `install_scripts(1M)`。

## 在客户机上验证 WAN Boot 支持

要执行自动 WAN Boot 安装，客户机系统的 OpenBoot PROM (OBP) 必须支持 WAN Boot。如果客户机的 OBP 不支持 WAN Boot，您可以通过从本地 CD 提供必要的程序来执行 WAN Boot 安装。

您可以通过检查客户机的 OBP 配置变量来确定客户机是否支持 WAN Boot。要检验客户机的 WAN Boot 支持，请执行以下步骤。

## ▼ 检查客户机 OBP 的 WAN Boot 支持

此过程说明了如何确定客户机 OBP 是否支持 WAN Boot。

### 1 成为超级用户或承担等效角色。

角色包含授权和具有一定权限的命令。有关角色的更多信息，请参见《系统管理指南：安全性服务》中的“配置 RBAC（任务列表）”。

### 2 检查 OBP 配置变量以确定是否支持 WAN Boot 安装。

```
# eeprom | grep network-boot-arguments
```

- 如果显示 network-boot-arguments 变量，或如果上面的命令返回以下输出 network-boot-arguments: data not available，则 OBP 支持 WAN Boot 安装。您在执行 WAN Boot 安装之前无需更新 OBP。
- 如果上面的命令未返回任何输出，则 OBP 不支持 WAN Boot 安装。您必须执行以下任务之一。
  - 更新客户机 OBP。对于那些确实具有能够支持 WAN Boot 安装的 OBP 的客户机，请参见系统文档以获取有关如何更新 OBP 的信息。

---

注 – 并非所有客户机 OBP 都支持 WAN Boot。对于这些客户机，请使用下一个选项。

---

- 在您完成预备任务并准备安装客户机之后，通过 Solaris Software CD1 或 DVD 执行 WAN Boot 安装。目前的 OBP 不提供 WAN Boot 支持时，此选项可适用于各种情况。

有关如何从 CD1 引导客户机的说明，请参见第 203 页中的“使用本地 CD 介质执行 WAN Boot 安装”。要继续 WAN Boot 安装的准备工作，请参见第 163 页中的“在 WAN Boot 服务器上创建 /etc/netboot 分层结构”。

## 示例 11-2 检验客户机上的 WAN Boot 的 OBP 支持

以下命令显示了如何检查客户机 OBP 的 WAN Boot 支持。

```
# eeprom | grep network-boot-arguments
network-boot-arguments: data not available
```

在本例中，输出 network-boot-arguments: data not available 表明客户机 OBP 支持 WAN Boot。



**更多信息 继续 WAN Boot 安装**

在验证了客户机 OBP 支持 WAN Boot 之后，您必须将 wanboot 程序复制到 WAN Boot 服务器。有关说明，请参见第 161 页中的“在 WAN Boot 服务器上安装 wanboot 程序”。

如果客户机 OBP 不支持 WAN Boot，您不必将 wanboot 程序复制到 WAN Boot 服务器。您必须在本地 CD 上向客户机提供 wanboot 程序。要继续安装，请参见第 163 页中的“在 WAN Boot 服务器上创建 /etc/netboot 分层结构”。

**另请参见** 有关 setup\_install\_server 命令的其他信息，请参见第 4 章。

**在 WAN Boot 服务器上安装 wanboot 程序**

WAN Boot 使用特殊的二级引导程序 (wanboot) 来安装客户机。wanboot 程序将装入执行 WAN Boot 安装所需的 WAN Boot Miniroot、客户机配置文件以及安装文件。

要执行 WAN Boot 安装，必须在安装期间为客户机提供 wanboot 程序。可以使用以下方法为客户机提供此程序。

- 如果客户机的 PROM 支持 WAN Boot，那么您可以将此程序从 WAN Boot 服务器传送至客户机。必须在 WAN Boot 服务器上安装 wanboot 程序。  
要检查客户机的 PROM 是否支持 WAN Boot，请参见第 160 页中的“检查客户机 OBP 的 WAN Boot 支持”。
- 如果客户机的 PROM 不支持 WAN Boot，那么您必须通过本地 CD 为客户机提供此程序。如果您客户机的 PROM 不支持 WAN Boot，请转至第 163 页中的“在 WAN Boot 服务器上创建 /etc/netboot 分层结构”以便继续安装准备工作。

**▼ SPARC: 在 WAN Boot 服务器上安装 wanboot 程序**

此过程说明如何将 wanboot 程序从 Solaris 介质复制到 WAN Boot 服务器。

此过程假设 WAN Boot 服务器正在运行卷管理器。如果您没有使用卷管理器，请参见《系统管理指南：设备和文件系统》。

**开始之前** 检验您的客户机系统是否支持 WAN Boot。有关更多信息，请参见第 160 页中的“检查客户机 OBP 的 WAN Boot 支持”。

- 1 在安装服务器上，成为超级用户或承担等效角色。
- 2 将 Solaris Software - 1 CD 或 Solaris DVD 插入安装服务器的驱动器中。

### 3 转到 Solaris Software - 1 CD 或 Solaris DVD 上的 sun4u 平台目录。

```
# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools/Boot/platform/sun4u/
```

### 4 将 wanboot 程序复制到安装服务器。

```
# cp wanboot /document-root-directory/wanboot/wanboot-name
```

*document-root-directory* 指定 WAN Boot 服务器的文档根目录。

*wanboot-name* 指定 wanboot 程序的名称。对文件进行描述性命名，如 wanboot.s10\_sparc。

### 5 通过以下方法之一使 wanboot 程序可用于 WAN Boot 服务器。

- 在 WAN Boot 服务器的文档根目录中创建指向 wanboot 程序的符号链接。

```
# cd /document-root-directory/wanboot
```

```
# ln -s /wan-dir-path/wanboot .
```

*document-root-directory/wanboot* 指定 WAN Boot 服务器的文档根目录中，要链接到 wanboot 程序的目录。

*/wan-dir-path/wanboot* 指定指向 wanboot 程序的路径

- 将 WAN Boot Miniroot 移到 WAN Boot 服务器上的文档根目录中。

```
# mv /wan-dir-path/wanboot /document-root-directory/wanboot/wanboot-name
```

*wan-dir-path/wanboot* 指定指向 wanboot 程序的路径

*/document-root-directory/wanboot/* 指定 WAN Boot 服务器的文档根目录中，指向 wanboot 程序目录的路径。

*wanboot-name* 指定 wanboot 程序的名称。对文件进行描述性命名，如 wanboot.s10\_sparc。

## 示例 11-3 在 WAN Boot 服务器上安装 wanboot 程序

要在 WAN Boot 服务器上安装 wanboot 程序，请将该程序从 Solaris Software 介质上复制到 WAN Boot 服务器的文档根目录。

将 Solaris DVD 或 Solaris Software - 1 CD 放入连接至 wanserver-1 的介质驱动器并键入以下命令。

```
wanserver-1# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools/Boot/platform/sun4u/
```

```
wanserver-1# cp wanboot /opt/apache/htdocs/wanboot/wanboot.s10_sparc
```

在本示例中，将 wanboot 程序的名称设置为 wanboot.s10\_sparc。

## 更多信息 继续 WAN Boot 安装

在 WAN Boot 服务器上安装了 wanboot 程序之后，您必须在该服务器上创建 `/etc/netboot` 分层结构。有关说明，请参见第 163 页中的“在 WAN Boot 服务器上创建 `/etc/netboot` 分层结构”。

另请参见 有关 wanboot 程序的概述，请参见第 137 页中的“什么是 WAN Boot?”。

## 在 WAN Boot 服务器上创建 `/etc/netboot` 分层结构

在安装期间，WAN Boot 参考 Web 服务器上的 `/etc/netboot` 分层结构的内容以获得有关如何执行安装的说明。此目录包含 WAN Boot 安装所需的配置信息、私钥、数字证书和认证机构。在安装期间，`wanboot-cgi` 程序将此信息转换到 WAN Boot 文件系统中，然后将 WAN Boot 文件系统传送到客户机。

您可以在 `/etc/netboot` 目录内创建子目录以自定义 WAN 安装的范围。使用以下目录结构可以定义如何在您要安装的客户机之间共享配置信息。

- **全局配置**—如果希望网络上的所有客户机都共享配置信息，请将要共享的文件存储在 `/etc/netboot` 目录中。
- **特定于网络的配置**—如果只希望特定子网上的计算机共享配置信息，请将要共享的配置文件存储在 `/etc/netboot` 的子目录中。子目录应遵循以下命名约定。

```
/etc/netboot/net-ip
```

在本例中，`net-ip` 是客户机子网的 IP 地址。

- **特定于客户机的配置**—如果只希望特定客户机使用引导文件系统，请将引导文件系统文件存储在 `/etc/netboot` 的子目录中。子目录应遵循以下命名约定。

```
/etc/netboot/net-ip/client-ID
```

在本例中，`net-ip` 是子网的 IP 地址。`client-ID` 是由 DHCP 服务器指定的客户机 ID，或者是用户指定的客户机 ID。

有关这些配置的详细规划信息，请参见第 146 页中的“在 `/etc/netboot` 分层结构中存储配置和安全信息”。

以下过程描述如何创建 `/etc/netboot` 分层结构。

### ▼ 在 WAN Boot 服务器上创建 `/etc/netboot` 分层结构

要创建 `/etc/netboot` 分层结构，请执行以下步骤。

- 1 在 WAN Boot 服务器上，成为超级用户或承担等效角色。

**2 创建 /etc/netboot 目录。**

```
# mkdir /etc/netboot
```

**3 将 /etc/netboot 目录的权限更改为 700。**

```
# chmod 700 /etc/netboot
```

**4 将 /etc/netboot 目录的属主更改为 Web 服务器属主。**

```
# chown web-server-user:web-server-group /etc/netboot/
```

*web-server-user*      指定 Web 服务器进程的用户属主

*web-server-group*    指定 Web 服务器进程的组属主

**5 退出超级用户角色。**

```
# exit
```

**6 假设用户角色为 Web 服务器属主。****7 创建 /etc/netboot 目录的客户机子目录。**

```
# mkdir -p /etc/netboot/net-ip/client-ID
```

*-p*                    指示 *mkdir* 命令为要创建的目录创建所有必需的父目录。

(可选) *net-ip*        指定客户机子网的网络 IP 地址。

(可选) *client-ID*    指定客户机 ID。客户机 ID 可以是用户自定义的 ID，也可以是 DHCP 客户机 ID。*client-ID* 目录必须是 *net-ip* 目录的子目录。

**8 将 /etc/netboot 分层结构中各个目录的权限更改为 700。**

```
# chmod 700 /etc/netboot/dir-name
```

*dir-name*      指定 /etc/netboot 分层结构中目录的名称

**示例 11-4 在 WAN Boot 服务器上创建 /etc/netboot 分层结构**

以下示例说明如何为子网 192.168.198.0 上的客户机 010003BA152A42 创建 /etc/netboot 分层结构。在本示例中，用户 *nobody* 和组 *admin* 是 Web 服务器进程的属主。

本示例中的命令执行以下任务。

- 创建 /etc/netboot 目录。
- 将 /etc/netboot 目录的许可更改为 700。
- 将 /etc/netboot 目录的拥有权更改为 Web 服务器进程的属主。
- 假设用户角色与 Web 服务器用户相同。
- 创建 /etc/netboot 的子目录，以子网 (192.168.198.0) 命名。
- 创建子网目录的子目录，以客户机 ID 命名。

- 将 `/etc/netboot` 子目录的许可更改为 700。

```
# cd /
# mkdir /etc/netboot/
# chmod 700 /etc/netboot
# chown nobody:admin /etc/netboot
# exit
server# su nobody
Password:
nobody# mkdir -p /etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42
nobody# chmod 700 /etc/netboot/192.168.198.0
nobody# chmod 700 /etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42
```

### 更多信息 继续 WAN Boot 安装

创建 `/etc/netboot` 分层结构后，您必须将 WAN Boot CGI 程序复制到 WAN Boot 服务器。有关说明，请参见第 165 页中的“将 WAN Boot CGI 程序复制到 WAN Boot 服务器”。

另请参见 有关如何设计 `/etc/netboot` 分层结构的详细规划信息，请参见第 146 页中的“在 `/etc/netboot` 分层结构中存储配置和安全信息”。

## 将 WAN Boot CGI 程序复制到 WAN Boot 服务器

`wanboot-cgi` 程序用于创建数据流，以将以下文件从 WAN Boot 服务器传送至客户机。

- `wanboot` 程序
- WAN Boot 文件系统
- WAN Boot Miniroot

安装当前 Solaris 发行版软件会将 `wanboot-cgi` 程序安装在系统上。要允许 WAN Boot 服务器使用该程序，请将此程序复制到 WAN Boot 服务器的 `cgi-bin` 目录中。

### ▼ 将 `wanboot-cgi` 程序复制到 WAN Boot 服务器

- 1 在 WAN Boot 服务器上，成为超级用户或承担等效角色。
- 2 将 `wanboot-cgi` 程序复制到 WAN Boot 服务器。

```
# cp /usr/lib/inet/wanboot/wanboot-cgi /WAN-server-root/cgi-bin/wanboot-cgi
/WAN-server-root
```

指定 WAN Boot 服务器上 Web 服务器软件的根目录。

- 3 在 WAN Boot 服务器上，将 CGI 程序的权限更改为 755。

```
# chmod 755 /WAN-server-root/cgi-bin/wanboot-cgi
```

## 更多信息 继续 WAN Boot 安装

将 WAN Boot CGI 程序复制到 WAN Boot 服务器后，您可以根据需要设置日志服务器。有关说明，请参见第 166 页中的 “（可选）配置 WAN Boot 日志服务器”。

如果不想设置独立日志服务器，请参见第 167 页中的 “（可选）使用 HTTPS 保护数据” 以了解如何设置 WAN Boot 安装的安全功能的说明。

另请参见 有关 wanboot-cgi 程序的概述，请参见第 137 页中的 “什么是 WAN Boot?”。

## ▼ （可选）配置 WAN Boot 日志服务器

缺省情况下，WAN Boot 日志消息将显示在客户机系统上。此缺省行为可使您快速调试任何安装问题。

如果要在非客户机的系统上记录引导和安装日志消息，必须设置一个日志服务器。在安装期间，如果使用具有 HTTPS 的日志服务器，必须将 WAN Boot 服务器配置为日志服务器。

要配置日志服务器，请按以下步骤执行操作。

- 1 将 bootlog-cgi 脚本复制到日志服务器的 CGI 脚本目录中。

```
# cp /usr/lib/inet/wanboot/bootlog-cgi \ log-server-root/cgi-bin
```

*log-server-root/cgi-bin* 指定日志服务器的 Web 服务器目录中的 cgi-bin 目录。

- 2 将 bootlog-cgi 脚本的权限更改为 755。

```
# chmod 755 log-server-root/cgi-bin/bootlog-cgi
```

- 3 设置 wanboot.conf 文件中 boot\_logger 参数的值。

在 wanboot.conf 文件中，指定日志服务器中 bootlog-cgi 脚本的 URL。

有关设置 wanboot.conf 文件中的参数的更多信息，请参见第 182 页中的 “创建 wanboot.conf 文件”。

安装期间，引导和安装日志消息将被记录在日志服务器的 /tmp 目录中。日志文件的文件名为 bootlog.hostname，其中 hostname 是客户机的主机名。

**示例 11-5 通过 HTTPS 配置 WAN Boot 安装的日志服务器**

以下示例将 WAN Boot 服务器配置为日志服务器。

```
# cp /usr/lib/inet/wanboot/bootlog-cgi /opt/apache/cgi-bin/
# chmod 755 /opt/apache/cgi-bin/bootlog-cgi
```

**更多信息 继续 WAN Boot 安装**

设置了日志服务器后，您可以根据需要设置 WAN Boot 安装以使用数字证书和安全密钥。有关如何设置 WAN Boot 安装的安全功能的说明，请参见第 167 页中的 “( 可选 ) 使用 HTTPS 保护数据”。

## ( 可选 ) 使用 HTTPS 保护数据

要在从 WAN Boot 服务器到客户机的传送期间保护数据，可以使用安全套接字层上的 HTTP (HTTPS)。要使用第 142 页中的 “安全 WAN Boot 安装配置” 中描述的更多安全安装配置，必须启用您的 Web 服务器以使用 HTTPS。

如果您不想执行安全 WAN Boot，请跳过此部分描述的过程。要继续准备安全性较低的安装，请参见第 172 页中的 “创建自定义 JumpStart 安装文件”。

要允许 WAN Boot 服务器上的 Web 服务器软件使用 HTTPS，必须执行以下任务。

- 激活 Web 服务器软件中的安全套接字层 (SSL) 支持。
 

启用 SSL 支持和客户机认证的过程随 Web 服务器的不同而不同。本文档未说明如何在 Web 服务器上启用这些安全功能。有关这些功能的信息，请参见以下文档。

  - 有关在 SunONE Web 服务器和 iPlanet Web 服务器上激活 SSL 的信息，请分别参见 <http://docs.sun.com> 上的 SunONE 文档集和 iPlanet 文档集。
  - 有关在 Apache Web 服务器上激活 SSL 的信息，请参见 <http://httpd.apache.org/docs-project/> 上的 Apache Documentation Project。
  - 如果您使用的 Web 服务器软件未在前面的列表中列出，请参见相应 Web 服务器软件的文档。
- 在 WAN Boot 服务器上安装数字证书。
 

有关将数字证书用于 WAN Boot 的信息，请参见第 168 页中的 “( 可选 ) 使用数字证书进行服务器和客户机认证”。
- 为客户机提供受信任证书。
 

有关如何创建受信任证书的说明，请参见第 168 页中的 “( 可选 ) 使用数字证书进行服务器和客户机认证”。
- 创建散列密钥和加密密钥。



有关如何创建密钥的说明，请参见第 170 页中的 “( 可选 ) 创建一个散列密钥和一个加密密钥”。

- ( 可选 ) 配置 Web 服务器软件，以支持客户机认证。

有关如何配置 Web 服务器，以支持客户机认证的信息，请参见 Web 服务器的文档。

此部分说明如何在 WAN Boot 安装中使用数字证书和密钥。

## ▼ ( 可选 ) 使用数字证书进行服务器和客户机认证

WAN Boot 安装方法可以使用 PKCS#12 文件，以通过带有服务器认证/客户机和服务器认证的 HTTPS 来执行安装。有关使用 PKCS#12 文件的要求和指南，请参见第 150 页中的 “数字证书要求”。

要在 WAN Boot 安装中使用 PKCS#12 文件，请执行以下任务。

- 将 PKCS#12 文件拆分为独立的 SSL 私钥文件和受信任证书文件。
- 将受信任证书插入 /etc/netboot 分层结构中客户机的 truststore 文件中。受信任证书将指示客户机信任服务器。
- ( 可选 ) 将 SSL 私钥文件的内容插入 /etc/netboot 分层结构中客户机的 keystore 文件中。

wanbootutil 命令提供了执行前面列表中的任务的选项。

如果您不想执行安全的 WAN Boot，请跳过此过程。要继续准备安全性较低的安装，请参见第 172 页中的 “创建自定义 JumpStart 安装文件”。

要创建受信任证书和客户机私钥，请执行以下步骤。

**开始之前** 拆分 PKCS#12 文件之前，请在 WAN Boot 服务器上创建 /etc/netboot 分层结构的相应子目录。

- 有关描述 /etc/netboot 分层结构的概述信息，请参见第 146 页中的 “在 /etc/netboot 分层结构中存储配置和安全信息”。
- 有关如何创建 /etc/netboot 分层结构的说明，请参见第 163 页中的 “在 WAN Boot 服务器上创建 /etc/netboot 分层结构”。

- 1 采用与 WAN Boot 服务器上的 Web 服务器用户相同的用户角色。
- 2 从 PKCS#12 文件中提取受信任证书。将证书插入 /etc/netboot 分层结构中客户机的 truststore 文件中。

```
# wanbootutil p12split -i p12cert \  
-t /etc/netboot/net-ip/client-ID/truststore
```



`p12split`

`wanbootutil` 命令的选项，用于将 PKCS#12 文件拆分为独立的私钥文件和证书文件。

`-i p12cert`

指定要拆分的 PKCS#12 文件的名称。

`-t /etc/netboot/net-ip/client-ID/truststore`

将证书插入客户机的 `truststore` 文件中。`net-ip` 是客户机子网的 IP 地址。`client-ID` 可以是用户定义的 ID 或 DHCP 客户机 ID。

### 3 ( 可选的 ) 确定是否需要客户机认证。

- 如果不需要，请转至第 170 页中的 “ ( 可选 ) 创建一个散列密钥和一个加密密钥 ”。
- 如果是，请继续执行以下步骤。

#### a. 将客户机证书插入客户机的 `certstore` 中。

```
# wanbootutil p12split -i p12cert -c \
/etc/netboot/net-ip/client-ID/certstore -k keyfile
```

`p12split`

`wanbootutil` 命令的选项，用于将 PKCS#12 文件拆分为独立的私钥文件和证书文件。

`-i p12cert`

指定要拆分的 PKCS#12 文件的名称。

`-c /etc/netboot/net-ip/client-ID/certstore`

将客户机证书插入客户机的 `certstore` 中。`net-ip` 是客户机子网的 IP 地址。`client-ID` 可以是用户定义的 ID 或 DHCP 客户机 ID。

`-k keyfile`

指定通过拆分 PKCS#12 文件而创建的客户机 SSL 私钥文件的名称。

#### b. 将私钥插入客户机的 `keystore` 中。

```
# wanbootutil keymgmt -i -k keyfile \
-s /etc/netboot/net-ip/client-ID/keystore -o type=rsa
```

`keymgmt -i`

在客户机的 `keystore` 中插入 SSL 私钥

`-k keyfile`

指定在上一步中创建的客户机私钥文件的名称

`-s /etc/netboot/net-ip/client-ID/keystore`

指定指向客户机的 `keystore` 的路径

```
-o type=rsa  
将密钥类型指定为 RSA
```

### 示例 11-6 创建用于服务器认证的受信任证书

在以下示例中，您可以在子网 192.168.198.0 上使用 PKCS#12 文件安装客户机 010003BA152A42。此命令样例首先从名为 `client.p12` 的 PKCS#12 文件中提取一个证书，然后将受信任证书的内容放入客户机的 `truststore` 文件中。

在执行这些命令之前，您首先必须采用与 Web 服务器用户相同的用户角色。在本示例中，Web 服务器用户角色为 `nobody`。

```
server# su nobody  
Password:  
nobody# wanbootutil p12split -i client.p12 \  
-t /etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42/truststore  
nobody# chmod 600 /etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42/truststore
```

### 更多信息 继续 WAN Boot 安装

创建数字证书后，请创建一个散列密钥和一个加密密钥。有关说明，请参见第 170 页中的 “( 可选 ) 创建一个散列密钥和一个加密密钥”。

**另请参见** 有关如何创建受信任证书的更多信息，请参见手册页 `wanbootutil(1M)`。

## ▼ ( 可选 ) 创建一个散列密钥和一个加密密钥

如果要使用 HTTPS 传送数据，那么您必须创建 HMAC SHA1 散列密钥和加密密钥。如果计划通过半专用网络进行安装，则可能不需要加密安装数据。您可以使用 HMAC SHA1 散列密钥检查 `wanboot` 程序的完整性。

通过使用 `wanbootutil keygen` 命令，可以生成这些密钥并将它们存储在相应的 `/etc/netboot` 目录中。

如果您不想执行安全的 WAN Boot，请跳过此过程。要继续准备安全性较低的安装，请参见第 172 页中的 “创建自定义 `JumpStart` 安装文件”。

要创建散列密钥和加密密钥，请执行以下步骤。

- 1 采用与 WAN Boot 服务器上的 Web 服务器用户相同的用户角色。
- 2 创建主 HMAC SHA1 密钥。

```
# wanbootutil keygen -m
```

`keygen -m` 创建 WAN Boot 服务器的主 HMAC SHA1 密钥

### 3 从主密钥中创建客户机的 HMAC SHA1 散列密钥。

```
# wanbootutil keygen -c -o [net=net-ip,{cid=client-ID,}]type=sha1
```

`-c` 从主密钥中创建客户机的散列密钥。

`-o` 指示包含 `wanbootutil keygen` 命令的附加选项。

( 可选 ) `net=net-ip` 指定客户机子网的 IP 地址。如果不使用 `net` 选项, 密钥将存储在 `/etc/netboot/keystore` 文件中, 可被所有 WAN Boot 客户机使用。

( 可选 ) `cid=client-ID` 指定客户机 ID。客户机 ID 可以是用户自定义的 ID, 也可以是 DHCP 客户机 ID。`cid` 选项之前必须有一个有效的 `net=` 值。如果指定 `net` 选项时未带有 `cid` 选项, 密钥将存储在 `/etc/netboot/net-ip/keystore` 文件中。`net-ip` 子网上的所有 WAN Boot 客户机均可使用此密钥。

`type=sha1` 指示 `wanbootutil keygen` 实用程序创建客户机的 HMAC SHA1 散列密钥。

### 4 确定是否要创建客户机的加密密钥。

您需要创建加密密钥以通过 HTTPS 执行 WAN Boot 安装。在客户机与 WAN Boot 服务器建立 HTTPS 连接之前, WAN Boot 服务器会将加密数据和信息传送到客户机。在安装期间, 加密密钥使客户机解密此信息, 然后使用其中的信息。

- 如果要通过带有服务器认证的 HTTPS 执行更安全的 WAN 安装, 请继续。
- 如果只是要检查 `wanboot` 程序的完整性, 则无需创建加密密钥。请转至 [步骤 6](#)。

### 5 为客户机创建加密密钥。

```
# wanbootutil keygen -c -o [net=net-ip,{cid=client-ID,}]type=key-type
```

`-c` 创建客户机的加密密钥。

`-o` 指示包含 `wanbootutil keygen` 命令的附加选项。

( 可选 ) `net=net-ip` 指定客户机的网络 IP 地址。如果不使用 `net` 选项, 密钥将存储在 `/etc/netboot/keystore` 文件中, 可被所有 WAN Boot 客户机使用。

( 可选 ) `cid=client-ID` 指定客户机 ID。客户机 ID 可以是用户自定义的 ID, 也可以是 DHCP 客户机 ID。`cid` 选项之前必须有一个有效的 `net=` 值。如果指定 `net` 选项时未带有 `cid` 选项, 密钥将存储在 `/etc/netboot/net-ip/keystore` 文件中。`net-ip` 子网上的所有 WAN Boot 客户机均可使用此密钥。

`type=key-type` 指示 `wanbootutil keygen` 实用程序创建客户机的加密密钥。  
`key-type` 可以具有 `3des` 的值，也可以具有 `aes` 的值。

## 6 在客户机系统上安装密钥。

有关如何在客户机上安装密钥的说明，请参见第 190 页中的“在客户机上安装密钥”。

### 示例 11-7 创建通过 HTTPS 执行 WAN Boot 安装时所需的密钥

以下示例创建了 WAN Boot 服务器的主 HMAC SHA1 密钥，还创建了子网 192.168.198.0 上的客户机 010003BA152A42 的 HMAC SHA1 散列密钥和 3DES 加密密钥。

在执行这些命令之前，您首先必须采用与 Web 服务器用户相同的用户角色。在本示例中，Web 服务器用户角色为 `nobody`。

```
server# su nobody
Password:
nobody# wanbootutil keygen -m
nobody# wanbootutil keygen -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
nobody# wanbootutil keygen -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
```

### 更多信息 继续 WAN Boot 安装

创建散列密钥和加密密钥后，您必须创建安装文件。有关说明，请参见第 172 页中的“创建自定义 JumpStart 安装文件”。

另请参见 有关散列密钥和加密密钥的概述信息，请参见第 140 页中的“在 WAN Boot 安装期间保护数据”。

有关如何创建散列密钥和加密密钥的更多信息，请参见手册页 `wanbootutil(1M)`。

## 创建自定义 JumpStart 安装文件

WAN Boot 执行自定义 JumpStart 安装，以便在客户机上安装 Solaris Flash 归档文件。自定义 JumpStart 安装方法是一个命令行界面，允许您基于创建的配置文件自动安装若干个系统。配置文件定义了特定软件安装要求。您还可以结合使用 `shell` 脚本以包含安装前和安装后任务。选择安装或升级所使用的配置文件和脚本。自定义 JumpStart 安装方法基于所选择的配置文件和脚本来安装或升级系统。此外，您可以使用 `sysidcfg` 文件指定配置信息，以便使自定义 JumpStart 安装完全不需要手动干预。

要准备 WAN Boot 安装的自定义 JumpStart 文件，请完成以下任务。

- 第 173 页中的“创建 Solaris Flash 归档文件”
- 第 174 页中的“创建 `sysidcfg` 文件”

- 第 177 页中的“创建 rules 文件”
- 第 176 页中的“创建配置文件”
- 第 179 页中的“（可选）创建开始脚本和结束脚本”

有关自定义 JumpStart 安装方法的详细信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：自定义 JumpStart 和高级安装》中的第 2 章“自定义 JumpStart（概述）”。

## ▼ 创建 Solaris Flash 归档文件

Solaris Flash 安装功能允许您在主系统上使用 Solaris OS 的单引用安装，然后，您可以创建 Solaris Flash 归档文件，即主系统的副本映像。您还可以在网络中的其他系统上安装 Solaris Flash 归档文件，以创建克隆系统。

本部分描述如何创建 Solaris Flash 归档文件。

- 开始之前**
- 创建 Solaris Flash 归档文件之前，首先必须安装主系统。
    - 有关安装主系统的信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：Solaris Flash 归档文件（创建和安装）》中的“安装主系统”。
    - 有关 Solaris Flash 归档文件的详细信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：Solaris Flash 归档文件（创建和安装）》中的第 1 章“Solaris Flash（概述）”。
  - 文件大小问题：

检查您的 Web 服务器软件文档以检验软件是否可以传输与 Solaris Flash 归档文件大小相同的文件。

- 检查您的 Web 服务器软件文档以检验软件是否可以传输与 Solaris Flash 归档文件大小相同的文件。
- flarcreate 命令不再对单个文件进行大小限制。您可以创建包含超过 4 GB 的单个文件的 Solaris Flash 归档文件。

有关更多信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：Solaris Flash 归档文件（创建和安装）》中的“创建包含大文件的归档文件”。

### 1 引导主系统。

尽可能在未激活状态下运行主系统。如果可能，则在单用户模式下运行该系统。如果不可能，请关闭要归档的所有应用程序以及需要大量操作系统资源的所有应用程序。

### 2 要创建归档文件，请使用 flarcreate 命令。

```
# flarcreate -n name [optional-parameters] document-root/flash/filename
```

*name*                      您赋予归档文件的名称。您指定的 *name* 是 content\_name 关键字的值。

*optional-parameters*    您可以使用 flarcreate 命令的若干个选项，以自定义 Solaris Flash 归档文件。有关这些选项的详细说明，请参

见《Solaris 10 5/08 安装指南：Solaris Flash 归档文件（创建和安装）》中的第 5 章“Solaris Flash（参考）”。

`document-root/flash` 指向安装服务器文档根目录的 Solaris Flash 子目录的路径。

`filename` 归档文件的名称。

为了节省磁盘空间，可能需要在 `flarcreate` 命令中使用 `-c` 选项来压缩归档文件。但是，压缩归档文件会影响 WAN Boot 安装的性能。有关创建压缩归档文件的更多信息，请参见手册页 `flarcreate(1M)`。

- 如果归档文件创建成功，则 `flarcreate` 命令返回退出代码 0。
- 如果归档文件创建失败，则 `flarcreate` 命令返回一个非零的退出代码。

### 示例 11-8 为 WAN Boot 安装创建 Solaris Flash 归档文件

在本示例中，您可以通过使用主机名 `wanserver` 来克隆 WAN Boot 服务器系统，从而创建出您的 Solaris Flash 归档文件。此归档文件的文件名为 `sol_10_sparc`，完全是从主系统复制而来的。此归档文件是与主系统完全相同的副本。此归档文件存储在 `sol_10_sparc.flar` 中。将归档文件保存在 WAN Boot 服务器上文档根目录的 `flash/archives` 子目录中。

```
wanserver# flarcreate -n sol_10_sparc \
/opt/apache/htdocs/flash/archives/sol_10_sparc.flar
```

### 更多信息 继续 WAN Boot 安装

创建 Solaris Flash 归档文件之后，请在 `sysidcfg` 文件中预配置客户机信息。有关说明，请参见第 174 页中的“创建 `sysidcfg` 文件”。

**另请参见** 有关如何创建 Solaris Flash 归档文件的详细说明，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：Solaris Flash 归档文件（创建和安装）》中的第 3 章“创建 Solaris Flash 归档文件（任务）”。

有关 `flarcreate` 命令的更多信息，请参见手册页 `flarcreate(1M)`。

## ▼ 创建 `sysidcfg` 文件

您可以在 `sysidcfg` 文件中指定一组关键字以预配置系统。

要创建 `sysidcfg` 文件，请执行以下步骤。

**开始之前** 创建 Solaris Flash 归档文件。有关详细说明，请参见第 173 页中的“创建 Solaris Flash 归档文件”。

- 1 使用文本编辑器，在安装服务器上创建一个名为 `sysidcfg` 的文件。
- 2 键入所需的 `sysidcfg` 关键字。  
有关 `sysidcfg` 关键字的详细信息，请参见第 21 页中的“[sysidcfg 文件关键字](#)”。
- 3 将 `sysidcfg` 文件保存在 WAN Boot 服务器可以访问的位置。  
请将该文件保存到以下位置之一。
  - 如果 WAN Boot 服务器和安装服务器在同一台计算机上，请将该文件保存到 WAN Boot 服务器上文档根目录的 `flash` 子目录中。
  - 如果 WAN Boot 服务器和安装服务器不在同一台计算机上，请将该文件保存到安装服务器的文档根目录的 `flash` 子目录中。

### 示例 11-9 用于 WAN Boot 安装的 `sysidcfg` 文件

以下示例是一个基于 SPARC 的系统的 `sysidcfg` 文件。该系统的主机名、IP 地址和网络掩码均已通过编辑命名服务进行了预配置。

```
network_interface=primary {hostname=wanclient
                           default_route=192.168.198.1
                           ip_address=192.168.198.210
                           netmask=255.255.255.0
                           protocol_ipv6=no}

timezone=US/Central
system_locale=C
terminal=xterm
timeserver=localhost
name_service=NIS {name_server=matter(192.168.255.255)
                  domain_name=mind.over.example.com
                  }
security_policy=none
```

### 更多信息 继续 WAN Boot 安装

创建 `sysidcfg` 文件之后，请创建客户机的自定义 JumpStart 配置文件。有关说明，请参见第 176 页中的“[创建配置文件](#)”。

另请参见 有关 `sysidcfg` 关键字和值的更多详细信息，请参见第 18 页中的“[使用 sysidcfg 文件进行预配置](#)”。

## ▼ 创建配置文件

配置文件是指导自定义 JumpStart 程序如何在系统中安装 Solaris 软件的文本文件。配置文件定义了安装元素，例如要安装的软件组。

有关如何创建配置文件的详细信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：自定义 JumpStart 和高级安装》中的“创建配置文件”。

要创建配置文件，请执行以下步骤。

**开始之前** 创建客户机的 `sysidcfg` 文件。有关详细说明，请参见第 174 页中的“创建 `sysidcfg` 文件”。

- 1 在安装服务器上创建一个文本文件，对此文件进行描述性命名。

确保配置文件的名称可以反映您要使用配置文件在系统上安装 Solaris 软件的方式。例如，您可以将配置文件命名为 `basic_install`、`eng_profile` 或 `user_profile`。

- 2 在该配置文件中添加配置文件关键字和值。

有关配置文件关键字和值的列表，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：自定义 JumpStart 和高级安装》中的“配置文件关键字和值”。

配置文件关键字及其值区分大小写。

- 3 将配置文件保存在 WAN Boot 服务器可以访问的位置。

请将配置文件保存在以下位置之一。

- 如果 WAN Boot 服务器和安装服务器在同一台计算机上，请将该文件保存到 WAN Boot 服务器上文档根目录的 `flash` 子目录中。
- 如果 WAN Boot 服务器和安装服务器不在同一台计算机上，请将该文件保存到安装服务器的文档根目录的 `flash` 子目录中。

- 4 确保 `root` 用户拥有该配置文件，并且权限被设置为 `644`。

- 5 (可选) 测试配置文件。

《Solaris 10 5/08 安装指南：自定义 JumpStart 和高级安装》中的“测试配置文件”包含有关测试配置文件的信息。

### 示例 11-10 从安全 HTTP 服务器检索 Solaris Flash 归档文件

在下面的配置文件示例中，自定义 JumpStart 程序从安全 HTTP 服务器中检索 Solaris Flash 归档文件。



# profile keywords	profile values
# -----	-----
install_type	flash_install
archive_location	https://192.168.198.2/sol_10_sparc.flar
partitioning	explicit
filesys	c0t1d0s0 4000 /
filesys	c0t1d0s1 512 swap
filesys	c0t1d0s7 free /export/home

下表说明了此示例中的一些关键字和值。

install_type	该配置文件在克隆系统上安装 Solaris Flash 归档文件。在初始安装过程中，所有文件都被覆盖。
archive_location	从安全 HTTP 服务器检索已压缩的 Solaris Flash 归档文件。
partitioning	文件系统片由 filesys 关键字和 explicit 值来确定。根目录 (/) 的大小基于 Solaris Flash 归档文件的大小。swap 的大小被设置为所需的大小，安装在 c0t1d0s1 上。/export/home 基于剩余的磁盘空间。/export/home 安装在 c0t1d0s7 上。

更多信息 **继续 WAN Boot 安装**

创建配置文件之后，您必须创建和验证 rules 文件。有关说明，请参见第 177 页中的 “[创建 rules 文件](#)”。

另请参见 有关如何创建配置文件的更多信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：自定义 JumpStart 和高级安装》中的“创建配置文件”。

有关配置文件关键字和值的更多详细信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：自定义 JumpStart 和高级安装》中的“配置文件关键字和值”。

▼ **创建 rules 文件**

rules 文件是文本文件，它包含用于每组系统的规则，系统是指您想安装 Solaris OS 的系统。每个规则区分一组基于一个或多个系统属性的系统。每个规则还可以将相应的系统组链接到一个配置文件。配置文件是一个文本文件，它定义了如何在组中的各个系统上安装 Solaris 软件。例如，以下规则指定 JumpStart 程序使用 basic\_prof 配置文件中的信息来安装 sun4u 平台组中的系统。

karch sun4u - basic\_prof -

rules 文件用于创建自定义 JumpStart 安装所必需的 rules.ok 文件。

有关如何创建 `rules` 文件的详细信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：自定义 JumpStart 和高级安装》中的“创建 `rules` 文件”。

要创建 `rules` 文件，请执行以下步骤。

**开始之前** 创建客户机的配置文件。有关详细的说明，请参见第 176 页中的“创建配置文件”。

- 1 在安装服务器上，创建名为 `rules` 的文本文件。
- 2 在 `rules` 文件中，为要安装的每组系统增加一条规则。

有关如何创建 `rules` 文件的详细信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：自定义 JumpStart 和高级安装》中的“创建 `rules` 文件”。

- 3 将 `rules` 文件保存在安装服务器上。
- 4 验证 `rules` 文件。

```
$ ./check -p path -r file-name
```

`-p path` 使用当前 Solaris 发行版软件映像中的 `check` 脚本，而不是所使用系统中的 `check` 脚本来验证 `rules`。`path` 是本地磁盘上的映像或已挂载的 Solaris DVD 或 Solaris Software - 1 CD。

如果您的系统运行的是 Solaris OS 的早期版本，请使用此选项来运行 `check` 的最新版本。

`-r file_name` 指定一个名称不是 `rules` 的规则文件。使用此选项，您可以在将某条规则集成到 `rules` 文件中之前，测试该规则的有效性。

`check` 脚本运行时，它会报告检查 `rules` 文件和各个配置文件的有效性的结果。如果没有遇到任何错误，该脚本将报告：**自定义 JumpStart 配置运行良好**。然后，`check` 脚本将创建 `rules.ok` 文件。

- 5 将 `rules.ok` 文件保存在 WAN Boot 服务器可以访问的位置。

请将该文件保存到以下位置之一。

- 如果 WAN Boot 服务器和安装服务器在同一台计算机上，请将该文件保存到 WAN Boot 服务器上文档根目录的 `flash` 子目录中。
- 如果 WAN Boot 服务器和安装服务器不在同一台计算机上，请将该文件保存到安装服务器的文档根目录的 `flash` 子目录中。

- 6 确保 `root` 拥有 `rules.ok` 文件，并且权限被设置为 644。

**示例 11-11 创建并验证 rules 文件**

自定义 JumpStart 程序使用 rules 文件为 wanclient-1 系统选择正确的安装配置文件。创建名为 rules 的文本文件。然后，将关键字和值添加到此文件中。

客户机系统的 IP 地址为 192.168.198.210，网络掩码为 255.255.255.0。使用 network rule 关键字指定自定义 JumpStart 程序用来安装客户机的配置文件。

```
network 192.168.198.0 - wanclient_prof -
```

rules 文件指示自定义 JumpStart 程序使用 wanclient\_prof 将当前 Solaris 发行版软件安装在客户机上。

命名此规则文件 wanclient\_rule。

创建配置文件和 rules 文件之后，请运行 check 脚本检验文件是否有效。

```
wanserver# ./check -r wanclient_rule
```

如果 check 脚本没有找到任何错误，该脚本将创建 rules.ok 文件。

将 rules.ok 文件保存在 /opt/apache/htdocs/flash/ 目录中。

**更多信息 继续 WAN Boot 安装**

创建 rules.ok 文件之后，您可以根据需要设置安装的开始脚本和结束脚本。有关说明，请参见第 179 页中的“（可选）创建开始脚本和结束脚本”。

如果您不想设置开始脚本和结束脚本，请参见第 180 页中的“创建配置文件”以继续 WAN Boot 安装。

**另请参见** 有关如何创建 rules 文件的更多信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：自定义 JumpStart 和高级安装》中的“创建 rules 文件”。

有关 rules 文件关键字和值的更多详细信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：自定义 JumpStart 和高级安装》中的“规则关键字和值”。

## （可选）创建开始脚本和结束脚本

开始脚本和结束脚本是您在 rules 文件中指定的用户自定义的 Bourne shell 脚本。开始脚本可以在将 Solaris 软件安装到系统之前执行任务。结束脚本可以在将 Solaris 软件安装到系统之后但在系统重新引导之前执行任务。仅当使用自定义 JumpStart 来安装 Solaris 时，才能使用这些脚本。

您可以使用开始脚本创建派生配置文件。而结束脚本则允许您执行各种安装之后的任务，如增加文件、软件包、修补程序或其他软件。

您必须将开始脚本和结束脚本存储在安装服务器上 `sysidcfg` 文件、`rules.ok` 文件和配置文件所在的目录中。

- 有关创建开始脚本的更多信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：自定义 JumpStart 和高级安装》中的“创建开始脚本”。
- 有关创建结束脚本的更多信息，请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：自定义 JumpStart 和高级安装》中的“创建结束脚本”。

要继续 WAN Boot 安装的准备工作，请参见第 180 页中的“创建配置文件”。

## 创建配置文件

WAN Boot 使用以下文件指定执行 WAN Boot 安装所需的数据和文件的位置。

- 系统配置文件 (`system.conf`)
- `wanboot.conf` 文件

本节说明了如何创建和存储这两个文件。

### ▼ 创建系统配置文件

在系统配置文件中，您可以将 WAN Boot 安装程序定向到以下文件。

- `sysidcfg` 文件
- `rules.ok` 文件
- 自定义 JumpStart 配置文件

WAN Boot 将按照系统配置文件中的指示来安装和配置客户机。

系统配置文件是纯文本文件，必须按以下模式进行格式化。

*setting=value*

要使用系统配置文件以将 WAN 安装程序定向到 `sysidcfg` 文件、`rules.ok` 文件和配置文件，请按照以下步骤执行操作。

**开始之前** 在创建系统配置文件之前，您必须创建 WAN Boot 安装的安装文件。有关详细说明，请参见第 172 页中的“创建自定义 JumpStart 安装文件”。

- 1 采用与 WAN Boot 服务器上的 Web 服务器用户相同的用户角色。

- 2 创建一个文本文件。对文件进行描述性命名，例如，`sys-conf.s10-sparc`。

- 3 将以下项添加到系统配置文件中。

`SsysidCF=sysidcfg-file-URL`

此设置指向安装服务器上包含 `sysidcfg` 文件的 `flash` 目录。请确保该 URL 与第 174 页中的“创建 `sysidcfg` 文件”中创建的 `sysidcfg` 文件的路径相匹配。

对于使用 HTTPS 的 WAN 安装，请将值设置为有效的 HTTPS URL。

`SjumpsCF=jumpstart-files-URL`

此设置指向安装服务器上包含 `rules.ok` 文件、配置文件以及开始脚本和结束脚本的 Solaris Flash 目录。请确保该 URL 与第 176 页中的“创建配置文件”和第 177 页中的“创建 `rules` 文件”中创建的自定义 `JumpStart` 文件的路径相匹配。

对于使用 HTTPS 的 WAN 安装，请将值设置为有效的 HTTPS URL。

- 4 将该文件保存到 WAN Boot 服务器可以访问的目录中。

为了便于管理，您可能需要将该文件保存到 WAN Boot 服务器上 `/etc/netboot` 目录中相应的客户机目录中。

- 5 将系统配置文件的权限更改为 600。

```
# chmod 600 /path/system-conf-file
```

*path* 指定指向包含系统配置文件的目录的路径。

*system-conf-file* 指定系统配置文件的名称。

### 示例 11-12 用于通过 HTTPS 进行 WAN Boot 安装的系统配置文件

在以下示例中，WAN Boot 程序检查位于端口 1234 上的 Web 服务器 `https://www.example.com` 上的 `sysidcfg` 文件和自定义 `JumpStart` 文件。在安装期间，Web 服务器使用安全 HTTP 来加密数据和文件。

`sysidcfg` 和自定义 `JumpStart` 文件位于文档根目录 `/opt/apache/htdocs` 的 `flash` 子目录中。

```
SsysidCF=https://www.example.com:1234/flash
```

```
SjumpsCF=https://www.example.com:1234/flash
```

### 示例 11-13 用于不安全的 WAN Boot 安装的系统配置文件

在以下示例中，WAN Boot 程序检查 Web 服务器 `http://www.example.com` 上的 `sysidcfg` 文件和自定义 `JumpStart` 文件。Web 服务器使用 HTTP，因此在安装期间数据和文件不受保护。

sysidcfg 和自定义 JumpStart 文件位于文档根目录 /opt/apache/htdocs 的 flash 子目录中。

```
SsysidCF=http://www.example.com/flash
SjumpsCF=http://www.example.com/flash
```

更多信息 **继续 WAN Boot 安装**

创建系统配置文件之后，请创建 wanboot.conf 文件。有关说明，请参见第 182 页中的[“创建 wanboot.conf 文件”](#)。

▼ **创建 wanboot.conf 文件**

wanboot.conf 文件是一种纯文本配置文件，WAN Boot 程序使用该文件执行 WAN 安装。wanboot-cgi 程序、引导文件系统和 WAN Boot Miniroot 均使用 wanboot.conf 文件中包含的信息来安装客户机。

将 wanboot.conf 文件保存在 WAN Boot 服务器的 /etc/netboot 分层结构中的相应客户机子目录中。有关如何使用 /etc/netboot 分层结构来定义 WAN Boot 安装范围的信息，请参见第 163 页中的[“在 WAN Boot 服务器上创建 /etc/netboot 分层结构”](#)。

如果 WAN Boot 服务器在运行当前 Solaris 发行版，则 /etc/netboot/wanboot.conf.sample 中有一个样例 wanboot.conf 文件。您可以将此样例用作 WAN Boot 安装的模板。

必须在 wanboot.conf 文件中包括下列信息。

信息类型	描述
WAN Boot 服务器信息	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 指向 WAN Boot 服务器上 wanboot 程序的路径</li><li>■ WAN Boot 服务器上 wanboot-cgi 程序的 URL</li></ul>
安装服务器信息	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 指向安装服务器上 WAN Boot Miniroot 的路径</li><li>■ 指向 WAN Boot 服务器上系统配置文件的路径，该文件指定了 sysidcfg 文件和自定义 JumpStart 文件的位置</li></ul>
安全信息	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 用于 WAN Boot 文件系统或 WAN Boot Miniroot 的签名类型</li><li>■ 用于 WAN Boot 文件系统的加密类型</li><li>■ 在 WAN Boot 安装期间，是否应对服务器进行认证</li><li>■ 在 WAN Boot 安装期间，是否应对客户机进行认证</li></ul>
可选信息	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 在 WAN Boot 安装期间，可能需要为客户机解析的附加主机</li><li>■ 指向日志服务器上 bootlog-cgi 脚本的 URL</li></ul>

指定某个信息时，请使用以下格式列出相应的参数及其关联值。

*parameter=value*

有关 wanboot.conf 文件参数和语法的详细信息，请参见第 225 页中的“[wanboot.conf 文件参数和语法](#)”。

要创建 wanboot.conf 文件，请执行以下步骤。

- 1 采用与 WAN Boot 服务器上的 Web 服务器用户相同的用户角色。

- 2 创建 wanboot.conf 文本文件。

您可以创建一个名为 wanboot.conf 的新文本文件，也可以使用位于 /etc/netboot/wanboot.conf.sample 中的样例文件。如果使用样例文件，请在添加参数后重命名文件 wanboot.conf。

- 3 针对您的安装键入 wanboot.conf 参数和值。

有关 wanboot.conf 参数和值的详细描述，请参见第 225 页中的“[wanboot.conf 文件参数和语法](#)”。

- 4 将 wanboot.conf 文件保存到 /etc/netboot 分层结构的相应子目录中。

有关如何创建 /etc/netboot 分层结构的信息，请参见第 163 页中的“[在 WAN Boot 服务器上创建 /etc/netboot 分层结构](#)”。

- 5 验证 wanboot.conf 文件。

```
# bootconfchk /etc/netboot/path-to-wanboot.conf/wanboot.conf
```

*path-to-wanboot.conf* 指定 WAN Boot 服务器上客户机的 wanboot.conf 文件的路径

- 如果 wanboot.conf 文件在结构上有效，bootconfchk 命令将返回退出代码 0。
- 如果 wanboot.conf 文件无效，bootconfchk 命令将返回一个非零的退出代码。

- 6 将 wanboot.conf 文件的权限更改为 600。

```
# chmod 600 /etc/netboot/path-to-wanboot.conf/wanboot.conf
```

#### 示例 11-14 用于通过 HTTPS 进行 WAN Boot 安装的 wanboot.conf 文件

以下 wanboot.conf 文件示例包含使用安全 HTTP 的 WAN 安装的配置信息。wanboot.conf 文件还表明此安装中使用了 3DES 加密密钥。

```
boot_file=/wanboot/wanboot.s10_sparc
root_server=https://www.example.com:1234/cgi-bin/wanboot-cgi
root_file=/miniroot/miniroot.s10_sparc
signature_type=sha1
encryption_type=3des
```

```
server_authentication=yes
client_authentication=no
resolve_hosts=
boot_logger=https://www.example.com:1234/cgi-bin/bootlog-cgi
system_conf=sys-conf.s10-sparc
```

此 wanboot.conf 文件指定以下配置。

`boot_file=wanboot/wanboot.s10-sparc`  
二级引导程序命名为 `wanboot.s10-sparc`。此程序位于 WAN Boot 服务器的文档根目录的 `/wanboot` 目录中。

`root_server=https://www.example.com:1234/cgi-bin/wanboot-cgi`  
`wanboot-cgi` 程序在 WAN Boot 服务器上的位置是  
`https://www.example.com:1234/cgi-bin/wanboot-cgi`。URL 的 `https` 部分表示此 WAN Boot 安装使用安全的 HTTP。

`root_file=/miniroot/miniroot.s10-sparc`  
WAN Boot Miniroot 命名为 `miniroot.s10-sparc`。此 miniroot 位于 WAN Boot 服务器的文档根目录的 `/miniroot` 目录中。

`signature_type=sha1`  
`wanboot.s10-sparc` 程序和 WAN Boot 文件系统使用 HMAC SHA1 散列密钥签名。

`encryption_type=3des`  
`wanboot.s10-sparc` 程序和 Wan Boot 文件系统使用 3DES 密钥加密。

`server_authentication=yes`  
在安装过程中认证服务器。

`client_authentication=no`  
在安装过程中不认证客户机。

`resolve_hosts=`  
不需要其他主机名来执行 WAN 安装。所有需要的文件和信息均位于 WAN Boot 服务器上的文档根目录中。

`boot_logger=https://www.example.com:1234/cgi-bin/bootlog-cgi`  
(可选) 使用安全 HTTP 将引导和安装日志消息记录在 WAN Boot 服务器上。

有关如何为 WAN Boot 安装设置日志服务器的说明，请参见第 166 页中的“（可选）配置 WAN Boot 日志服务器”。

`system_conf=sys-conf.s10-sparc`  
包含 `sysidcfg` 和 `JumpStart` 文件的位置的系统配置文件位于 `/etc/netboot` 分层结构的子目录中。系统配置文件命名为 `sys-conf.s10-sparc`。



### 示例 11-15 用于不安全的 WAN Boot 安装的 wanboot.conf 文件

以下 wanboot.conf 文件示例包含了使用 HTTP 的安全性较低的 WAN Boot 安装的配置信息。此 wanboot.conf 文件还表明该安装未使用加密密钥或散列密钥。

```
boot_file=/wanboot/wanboot.s10_sparc
root_server=http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
root_file=/miniroot/miniroot.s10_sparc
signature_type=
encryption_type=
server_authentication=no
client_authentication=no
resolve_hosts=
boot_logger=http://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi
system_conf=sys-conf.s10-sparc
```

此 wanboot.conf 文件指定以下配置。

```
boot_file=/wanboot/wanboot.s10_sparc
```

二级引导程序命名为 wanboot.s10\_sparc。此程序位于 WAN Boot 服务器的文档根目录的 /wanboot 目录中。

```
root_server=http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
```

wanboot-cgi 程序在 WAN Boot 服务器上的位置是  
http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi。此安装不使用安全 HTTP。

```
root_file=/miniroot/miniroot.s10_sparc
```

WAN Boot Miniroot 命名为 miniroot.s10\_sparc。此 miniroot 位于 WAN Boot 服务器的文档根目录的 /miniroot 子目录中。

```
signature_type=
```

wanboot.s10\_sparc 程序和 WAN Boot 文件系统未用散列密钥签名。

```
encryption_type=
```

wanboot.s10\_sparc 程序和 Wan Boot 文件系统未进行加密。

```
server_authentication=no
```

在安装期间，不使用密钥或证书对服务器进行认证。

```
client_authentication=no
```

在安装期间，不使用密钥或证书对客户机进行认证。

```
resolve_hosts=
```

执行安装时不需要附加主机名。所有需要的文件和信息均位于 WAN Boot 服务器上的文档根目录中。

```
boot_logger=http://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi
```

(可选) 将引导和安装日志消息记录在 WAN Boot 服务器上。

有关如何为 WAN Boot 安装设置日志服务器的说明，请参见第 166 页中的“[\(可选\) 配置 WAN Boot 日志服务器](#)”。

`system_conf=sys-conf.s10-sparc`

包含 `sysidcfg` 和 `JumpStart` 文件的位置的系统配置文件命名为 `sys-conf.s10-sparc`。  
此文件位于 `/etc/netboot` 分层结构的相应客户机子目录中。

## 更多信息 继续 WAN Boot 安装

创建 `wanboot.conf` 文件之后，您可以根据需要配置 DHCP 服务器以支持 WAN Boot。  
有关说明，请参见第 186 页中的 “( 可选 ) 使用 DHCP 服务器提供配置信息”。

如果不想在 WAN Boot 安装中使用 DHCP 服务器，请参见第 188 页中的 “检查客户机 OBP 中的 `net` 设备别名” 以继续 WAN Boot 安装。

另请参见 有关 `wanboot.conf` 参数和值的详细描述，请参见第 225 页中的 “`wanboot.conf` 文件参数和语法” 和手册页 `wanboot.conf(4)`。

## ( 可选 ) 使用 DHCP 服务器提供配置信息

如果在网络中使用 DHCP 服务器，那么可以配置 DHCP 服务器，以提供以下信息。

- 代理服务器的 IP 地址
- `wanboot-cgi` 程序的位置

您可以在 WAN Boot 安装中使用以下 DHCP 供应商选项。

`SHTTPproxy`      指定网络代理服务器的 IP 地址

`SbootURI`        指定 WAN Boot 服务器上 `wanboot-cgi` 程序的 URL

有关在 Solaris DHCP 服务器上设置这些供应商选项的信息，请参见第 43 页中的 “使用 DHCP 服务预配置系统配置信息 ( 任务 )”。

有关设置 Solaris DHCP 服务器的详细信息，请参见《系统管理指南：IP 服务》中的第 14 章 “配置 DHCP 服务 ( 任务 )”。

要继续 WAN Boot 安装，请参见第 12 章。

# SPARC: 使用 WAN Boot 进行安装（任务）

本章说明了如何在基于 SPARC 的客户机上执行 WAN Boot 安装。有关如何准备 WAN Boot 安装的信息，请参见第 11 章。

本章说明了以下任务。

- 第 188 页中的“准备进行 WAN Boot 安装的客户机”
- 第 195 页中的“安装客户机”

## 任务图：使用 WAN Boot 安装客户机

下表列出了通过 WAN 安装客户机时需要执行的任务。

表 12-1 任务图：执行 WAN Boot 安装

任务	描述	参考
准备用于 WAN Boot 安装的网络。	设置执行 WAN Boot 安装需要的服务器和文件。	第 11 章
检验客户机 OBP 中 net 设备别名的设置是否正确。	使用 devalias 命令验证 net 设备别名是否设置为主网络接口。	第 188 页中的“检查客户机 OBP 中的 net 设备别名”
为客户机提供密钥	通过在安装期间设置 OBP 变量或输入密钥值为客户机提供密钥。  安全安装配置需要此任务。对于检查数据完整性的不安全安装，请完成此任务以为客户机提供 HMAC SHA1 散列密钥。	第 190 页中的“在客户机上安装密钥”

表 12-1 任务图：执行 WAN Boot 安装 (续)

任务	描述	参考
通过广域网安装客户机。	选择适当的方法安装客户机。	第 196 页中的 “执行非交互式 WAN Boot 安装” 第 198 页中的 “执行交互式 WAN Boot 安装” 第 201 页中的 “使用 DHCP 服务器执行 WAN Boot 安装” 第 203 页中的 “使用本地 CD 介质执行 WAN Boot 安装”

## 准备进行 WAN Boot 安装的客户机

安装客户机系统之前，请执行以下任务来准备客户机。

- 第 188 页中的 “检查客户机 OBP 中的 net 设备别名”
- 第 190 页中的 “在客户机上安装密钥”

### ▼ 检查客户机 OBP 中的 net 设备别名

要使用 boot net 从 WAN 引导客户机，必须将 net 设备别名设置为客户机的主网络设备。在大多数系统上，此别名已经正确设置。但是，如果该别名未被设置为要使用的网络设备，则必须更改该别名。

有关设置设备别名的更多信息，请参见《OpenBoot 3.x Command Reference Manual》中的 "The Device Tree"。

请按照以下步骤检查客户机上的 net 设备别名。

- 1 在客户机上，成为超级用户或承担等效角色。
- 2 使系统运行 0 级。  
# init 0  
将显示 ok 提示符。
- 3 在 ok 提示符后，输入以下命令，检查在 OBP 中设置的设备别名。

ok devalias

devalias 命令输出类似于以下示例的信息。

```
screen          /pci@1f,0/pci@1,1/SUNW,m64B@2
net              /pci@1f,0/pci@1,1/network@c,1
net2            /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1
```

```
disk                /pci@1f,0/pci@1/scsi@8/disk@0,0
cdrom               /pci@1f,0/pci@1,1/ide@d/cdrom@0,0:f
keyboard            /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3083f8
mouse               /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3062f8
```

- 如果 net 别名被设置为要在安装时使用的网络设备，则无需重置别名。转至第 190 页中的“在客户机上安装密钥”以继续安装。
- 如果 net 别名未被设置为要使用的网络设备，则必须重置别名。请继续。

#### 4 设置 net 设备别名。

选择以下命令之一设置 net 设备别名。

- 如果仅设置此安装的 net 设备别名，请使用 devalias 命令。

```
ok devalias net device-path

net device-path    将 net 别名指定为设备 device-path
```

- 要永久性地设置 net 设备别名，请使用 nvalias 命令。

```
ok nvalias net device-path

net device-path    将 net 别名指定为设备 device-path
```

### 示例 12-1 检查和重置 net 设备别名

以下命令说明了如何检查和重置 net 设备别名。

检查设备别名。

```
ok devalias
screen                /pci@1f,0/pci@1,1/SUNW,m64B@2
net                   /pci@1f,0/pci@1,1/network@c,1
net2                  /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1
disk                  /pci@1f,0/pci@1/scsi@8/disk@0,0
cdrom                 /pci@1f,0/pci@1,1/ide@d/cdrom@0,0:f
keyboard              /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3083f8
mouse                 /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3062f8
```

如果要使用 /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1 网络设备，请键入以下命令。

```
ok devalias net /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1
```

### 更多信息 继续 WAN Boot 安装

检查了 net 设备别名后，请参见相应的章节继续安装。

- 如果要在安装过程中使用散列密钥和加密密钥，请参见第 190 页中的“在客户机上安装密钥”。
- 如果执行安全程度稍低些的安装（不使用密钥），请参见第 195 页中的“安装客户机”。

## 在客户机上安装密钥

对于较安全的 WAN Boot 安装或带数据完整性检查的不安全安装，您必须在客户机上安装密钥。通过使用散列密钥和加密密钥，您可以保护传输到客户机的数据。您可以通过以下方式安装这些密钥。

- 设置 OBP 变量—您可以在引导客户机之前，为 OBP 网络引导变量指定密钥值。然后，客户机可在将来安装 WAN Boot 时使用这些密钥。
- 在引导过程中输入密钥值—您可以在 wanboot 程序的 boot> 提示符下设置密钥值。如果使用此方法来安装密钥，则密钥只能用于当前的 WAN Boot 安装。

您也可以在运行中的客户机的 OBP 中安装密钥。如果希望在正在运行的客户机上安装密钥，则系统必须运行 Solaris 9 12/03 OS 或兼容的版本。

在客户机上安装密钥时，请确保密钥值未通过不安全的连接进行传输。请遵循站点的安全策略以确保密钥值的保密性。

- 有关如何为 OBP 网络引导参数变量指定密钥值的说明，请参见第 190 页中的“在客户机 OBP 中安装密钥”。
- 有关如何在引导过程运行期间安装密钥的说明，请参见第 198 页中的“执行交互式 WAN Boot 安装”。
- 有关如何在运行的客户机的 OBP 中安装密钥的说明，请参见第 193 页中的“在运行中的客户机上安装散列密钥和加密密钥”。

### ▼ 在客户机 OBP 中安装密钥

您可以在引导客户机之前为 OBP 网络引导参数变量指定密钥值。然后，客户机可在将来安装 WAN Boot 时使用这些密钥。

要在客户机 OBP 中安装密钥，请按照以下步骤进行操作。

如果要为 OBP 网络引导参数变量指定密钥值，请按照以下步骤进行操作。

- 1 采用与 WAN Boot 服务器上的 Web 服务器用户相同的用户角色。
- 2 显示所有客户机密钥的密钥值。

```
# wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
```

*net-ip*          客户机子网的 IP 地址。

*client-ID*      要安装的客户机的 ID。客户机 ID 可以是用户自定义的 ID，也可以是 DHCP 客户机 ID。

*key-type*      要在客户机上安装的密钥的类型。有效的密钥类型包括 3des、aes 或 sha1。

将显示密钥的十六进制值。

### 3 针对要安装的每个客户机密钥类型，重复上述步骤。

### 4 使客户机系统运行 0 级。

```
# init 0
```

将显示 ok 提示符。

### 5 在客户机 ok 提示符下，设置散列密钥的值。

```
ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 key-value
```

set-security-key      在客户机上安装密钥

wanboot-hmac-sha1      指示 OBP 安装 HMAC SHA1 散列密钥

*key-value*              指定步骤 2 中显示的十六进制字符串。

HMAC SHA1 散列密钥安装在客户机 OBP 中。

### 6 在客户机 ok 提示符下，安装加密密钥。

```
ok set-security-key wanboot-3des key-value
```

set-security-key      在客户机上安装密钥

wanboot-3des          指示 OBP 安装 3DES 加密密钥。如果要使用 AES 加密密钥，请将此值设置为 wanboot-aes。

*key-value*              指定代表该加密密钥的十六进制字符串。

3DES 加密密钥安装在客户机 OBP 中。

安装密钥后，就可以安装客户机了。有关如何安装客户机系统的说明，请参见第 195 页中的“安装客户机”。

### 7 （可选的）检验是否已在客户机 OBP 中设置密钥。

```
ok list-security-keys
```

Security Keys:

```
wanboot-hmac-sha1
```

```
wanboot-3des
```

### 8 （可选的）如果需要删除密钥，请键入以下命令。

```
ok set-security-key key-type
```

*key-type* 指定需要删除的密钥的类型。使用值 `wanboot-hmac-sha1`、`wanboot-3des` 或 `wanboot-aes`。

## 示例 12-2 在客户机 OBP 中安装密钥

以下示例显示了如何在客户机 OBP 中安装散列密钥和加密密钥。

显示 WAN Boot 服务器上的密钥值。

```
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
```

上一个示例使用以下信息。

`net=192.168.198.0`

指定客户机子网的 IP 地址

`cid=010003BA152A42`

指定客户机的 ID

`b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463`

指定客户机的 HMAC SHA1 散列密钥值

`9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04`

指定客户机的 3DES 加密密钥值

如果在安装中使用 AES 加密密钥，请将 `wanboot-3des` 更改为 `wanboot-aes` 以显示加密密钥值。

在客户机系统上安装密钥。

```
ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
ok set-security-key wanboot-3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
```

上一个命令执行以下任务。

- 将值为 `b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463` 的 HMAC SHA1 散列密钥安装在客户机上
- 将值为 `9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04` 的 3DES 加密密钥安装在客户机上

如果在安装中使用 AES 加密密钥，请将 `wanboot-3des` 更改为 `wanboot-aes`。



## 更多信息 继续 WAN Boot 安装

在客户机上安装了密钥后，便可通过 WAN 安装客户机。有关说明，请参见第 195 页中的“安装客户机”。

**另请参见** 有关如何显示密钥值的更多信息，请参见手册页 `wanbootutil(1M)`。

### ▼ 在运行中的客户机上安装散列密钥和加密密钥

您可以在正在运行的系统中的 `wanboot program boot>` 提示符下设置密钥值。如果使用此方法来安装密钥，则密钥只能用于当前的 WAN Boot 安装。

如果要在运行中的客户机的 OBP 中安装散列密钥和加密密钥，请按照以下步骤进行操作。

**开始之前** 此过程进行了以下假设。

- 客户机系统已经打开。
- 可以通过安全连接访问客户机，例如安全 shell (ssh)。

**1 采用与 WAN Boot 服务器上的 Web 服务器用户相同的用户角色。**

**2 显示客户机密钥的密钥值。**

```
# wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
```

*net-ip*          客户机子网的 IP 地址。

*client-ID*       要安装的客户机的 ID。客户机 ID 可以是用户自定义的 ID，也可以是 DHCP 客户机 ID。

*key-type*       要在客户机上安装的密钥的类型。有效的密钥类型包括 3des、aes 或 sha1。

将显示密钥的十六进制值。

**3 针对要安装的每个客户机密钥类型，重复上述步骤。**

**4 在客户机上，成为超级用户或承担等效角色。**

**5 在运行中的客户机上安装必要的密钥。**

```
# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=key-type
> key-value
```

*key-type*       指定要在客户机上安装的密钥类型。有效的密钥类型包括 3des、aes 或 sha1。

*key-value*      指定步骤 2 中显示的十六进制字符串。

**6 针对要安装的客户机密钥类型，重复上述步骤。**

密钥安装完毕后，就可以安装客户机了。有关如何安装客户机系统的说明，请参见第 195 页中的“安装客户机”。

**示例 12-3 在运行中的客户机系统的 OBP 中安装密钥**

以下示例显示了如何在运行中的客户机的 OBP 中安装密钥。

显示 WAN Boot 服务器上的密钥值。

```
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
```

上一个示例使用以下信息。

net=192.168.198.0

指定客户机子网的 IP 地址

cid=010003BA152A42

指定客户机的 ID

b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463

指定客户机的 HMAC SHA1 散列密钥值

9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04

指定客户机的 3DES 加密密钥值

如果在安装过程中使用 AES 加密密钥，请将 type=3des 更改为 type=aes 以显示加密密钥值。

在运行中的客户机的 OBP 中安装密钥。

```
# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# /usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
```

上一个命令执行以下任务。

- 将值为 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 的 HMAC SHA1 散列密钥安装在客户机上
- 将值为 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 的 3DES 加密密钥安装在客户机上

更多信息 **继续WAN Boot 安装**

在客户机上安装了密钥后，便可通过 WAN 安装客户机。有关说明，请参见第 195 页中的“安装客户机”。

另请参见 有关如何显示密钥值的更多信息，请参见手册页 wanbootutil(1M)。  
有关如何在正在运行的系统中安装密钥的其他信息，请参见 ickey(1M)。

# 安装客户机

完成针对 WAN Boot 安装的网络准备工作后，您可以选择以下方法安装系统。

表 12-2 安装客户机的方法

方法	描述	参考
非交互安装	如果要在客户机上安装密钥并在引导客户机之前设置客户机配置信息，请使用此安装方法。	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 要在安装之前在客户机上安装密钥，请参见第 190 页中的“在客户机上安装密钥”。</li><li>■ 要执行非交互式安装，请参见第 196 页中的“执行非交互式 WAN Boot 安装”。</li></ul>
交互安装	如果要在引导过程运行期间设置客户机配置信息，请使用此安装方法。	第 198 页中的“执行交互式 WAN Boot 安装”
使用 DHCP 服务器安装	如果已将网络 DHCP 服务器配置为提供安装期间的客户机配置信息，请使用此安装方法。	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 要配置 DHCP 服务器以便支持 WAN Boot 安装，请参见第 186 页中的“（可选）使用 DHCP 服务器提供配置信息”。</li><li>■ 要在安装过程中使用 DHCP 服务器，请参见第 201 页中的“使用 DHCP 服务器执行 WAN Boot 安装”。</li></ul>

表 12-2 安装客户机的方法 (续)

方法	描述	参考
使用本地 CD 介质安装	如果客户机 OBP 不支持 WAN Boot，请使用 Solaris Software CD 的本地副本引导客户机。	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 要确定客户机 OBP 是否支持 WAN Boot，请参见第 160 页中的“检查客户机 OBP 的 WAN Boot 支持”。</li><li>■ 要使用 Solaris Software CD 的本地副本安装客户机，请参见第 203 页中的“使用本地 CD 介质执行 WAN Boot 安装”。</li></ul>

▼ 执行非交互式 WAN Boot 安装

如果希望在安装客户机之前安装密钥并设置客户机配置信息，请使用此安装方法。然后，可以通过 WAN 引导客户机并执行无人参与的安装。

此过程假设您或者已经在客户机 OBP 中安装了密钥，或者执行不安全安装。有关在安装之前在客户机上安装密钥的信息，请参见第 190 页中的“在客户机上安装密钥”。

- 1 如果客户机系统当前正在运行，请使系统运行 0 级。

# init 0

将显示 ok 提示符。

- 2 在客户机系统上的 ok 提示符下，设置 OBP 中的网络引导参数变量。

```
ok setenv network-boot-arguments host-ip=client-IP,  
router-ip=router-ip,subnet-mask=mask-value,  
hostname=client-name,http-proxy=proxy-ip:port,  
file=wanbootCGI-URL
```

注- 此命令样例中包含换行符只是出于格式的目的。只有完成命令键入后才能输入回车。

setenv network-boot-arguments	指示 OBP 设置以下引导参数
host-ip=client-IP	指定客户机的 IP 地址
router-ip=router-ip	指定网络路由器的 IP 地址
subnet-mask=mask-value	指定子网掩码值
hostname=client-name	指定客户机的主机名
(可选) http-proxy=proxy-ip:port	指定网络代理服务器的 IP 地址和端口

`file=wanbootCGI-URL`

指定 Web 服务器上的 wanboot-cgi 程序的 URL

### 3 引导客户机。

```
ok boot net - install
```

`net - install` 指示客户机使用网络引导参数变量来通过 WAN 引导

客户机通过 WAN 进行安装。如果 WAN Boot 程序未找到所有必需的安装信息，  
wanboot 程序将提示提供缺失的信息。在提示符下键入附加信息。

## 示例 12-4 非交互 WAN Boot 安装

在以下示例中，客户机系统 myclient 的网络引导参数变量在引导计算机之前设置。此示例假设客户机上已安装散列密钥和加密密钥。有关在通过 WAN 引导之前安装密钥的信息，请参见第 190 页中的“在客户机上安装密钥”。

```
ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.136,
router-ip=192.168.198.129,subnet-mask=255.255.255.192
hostname=myclient,file=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi
ok boot net - install
Resetting ...
```

```
Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard
Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
OpenBoot 4.x.build_28, 512 MB memory installed, Serial #50335475.
Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3.
```

```
Rebooting with command: boot net - install
Boot device: /pci@1f,0/network@0,1 File and args: - install
```

将设置以下变量。

- 将客户机 IP 地址设置为 192.168.198.136。
- 将客户机路由器 IP 地址设置为 192.168.198.129。
- 将客户机子网掩码设置为 255.255.255.192。
- 将客户机主机名设置为 seahag。
- wanboot-cgi 程序位于 `http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi`。

**另请参见** 有关如何设置网络引导参数的更多信息，请参见 `set(1)`。

有关如何引导系统的更多信息，请参见 `boot(1M)`。

## ▼ 执行交互式 WAN Boot 安装

如果要在安装期间安装密钥并在命令行中设置客户机配置信息，请使用此安装方法。

此过程假设在 WAN 安装中使用 HTTPS。如果执行不使用密钥的不安全安装，请不要显示或安装客户机密钥。

- 1 采用与 WAN Boot 服务器上的 Web 服务器用户相同的用户角色。
- 2 显示所有客户机密钥的密钥值。

```
# wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
```

*net-ip*            您要安装的客户机子网的 IP 地址。

*client-ID*        要安装的客户机的 ID。客户机 ID 可以是用户自定义的 ID，也可以是 DHCP 客户机 ID。

*key-type*        要在客户机上安装的密钥的类型。有效的密钥类型包括 3des、aes 或 sha1。

将显示密钥的十六进制值。

- 3 针对要安装的每个客户机密钥类型，重复上述步骤。
- 4 如果客户机系统当前正在运行，请使客户机运行 0 级。
- 5 在客户机系统的 ok 提示符下，设置 OBP 中的网络引导参数变量。

```
ok setenv network-boot-arguments host-ip=client-IP,router-ip=router-ip,  
subnet-mask=mask-value,hostname=client-name,  
http-proxy=proxy-ip:port,bootserver=wanbootCGI-URL
```

注- 此命令样例中包含换行符只是出于格式的目的。只有完成命令键入后才能输入回车。

setenv network-boot-arguments	指示 OBP 设置以下引导参数
host-ip=client-IP	指定客户机的 IP 地址
router-ip=router-ip	指定网络路由器的 IP 地址
subnet-mask=mask-value	指定子网掩码值
hostname=client-name	指定客户机的主机名
(可选) http-proxy=proxy-ip:port	指定网络代理服务器的 IP 地址和端口
bootserver=wanbootCGI-URL	指定 Web 服务器上的 wanboot-cgi 程序的 URL

---

注 - bootserver 变量的 URL 值不能是 HTTPS URL。URL 必须以 http:// 开头。

---

**6 在客户机 ok 提示符下，引导系统。**

```
ok boot net -o prompt - install
```

net -o prompt - install      指示客户机通过网络引导并安装。wanboot 程序提示用户在 boot> 提示符后输入客户机配置信息。

将显示 boot> 提示符。

**7 安装加密密钥。**

```
boot> 3des=key-value
```

3des=key-value      指定步骤 2 中显示的 3DES 密钥的十六进制字符串。

如果使用 AES 加密密钥，请使用此命令的以下格式。

```
boot> aes=key-value
```

**8 安装散列密钥。**

```
boot> sha1=key-value
```

sha1=key-value      指定步骤 2 中显示的散列密钥值。

**9 键入以下命令以继续引导过程。**

```
boot> go
```

客户机通过 WAN 进行安装。

**10 如果提示，请在命令行中键入客户机配置信息。**

如果 WAN Boot 程序没有找到所有必需的安装信息，则 wanboot 程序会提示您提供缺失的信息。在提示符下键入附加信息。

## 示例 12-5 交互 WAN Boot 安装

以下示例中，wanboot 程序提示您在安装期间设置客户机系统的密钥值。

显示 WAN Boot 服务器上的密钥值。

```
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
```

上一个示例使用以下信息。

**net=192.168.198.0**

指定客户机子网的 IP 地址

**cid=010003BA152A42**

指定客户机的 ID

**b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463**

指定客户机的 HMAC SHA1 散列密钥值

**9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04**

指定客户机的 3DES 加密密钥值

如果在安装过程中使用 AES 加密密钥，请将 `type=3des` 更改为 `type=aes` 以显示加密密钥值。

在客户机的 OBP 中设置网络引导参数变量。

```
ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.136,  
router-ip=192.168.198.129,subnet-mask=255.255.255.192,hostname=myclient,  
bootserver=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi
```

将设置以下变量。

- 将客户机 IP 地址设置为 192.168.198.136。
- 将客户机路由器 IP 地址设置为 192.168.198.129。
- 将客户机子网掩码设置为 255.255.255.192。
- 客户机的主机名被设置为 myclient。
- wanboot-cgi 程序位于 http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi。

引导并安装客户机。

```
ok boot net -o prompt - install  
Resetting ...
```

```
Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard  
Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.  
OpenBoot 4.x.build_28, 512 MB memory installed, Serial #50335475.  
Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3.
```

```
Rebooting with command: boot net -o prompt  
Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: -o prompt
```

```
boot> 3des=9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
```



```
boot> sha1=b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
```

```
boot> go
```

上一个命令执行以下任务。

- 将值为 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 的 3DES 加密密钥安装在客户机上
- 将值为 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 的 HMAC SHA1 散列密钥安装在客户机上
- 启动安装

**另请参见** 有关如何显示密钥值的更多信息，请参见 `wanbootutil(1M)`。

有关如何设置网络引导参数的更多信息，请参见 `set(1)`。

有关如何引导系统的更多信息，请参见 `boot(1M)`。

## ▼ 使用 DHCP 服务器执行 WAN Boot 安装

如果已将 DHCP 服务器配置成支持 WAN Boot 选项，在安装期间您可以使用 DHCP 服务器提供客户机配置信息。有关配置 DHCP 服务器以支持 WAN Boot 安装的更多信息，请参见第 186 页中的“（可选）使用 DHCP 服务器提供配置信息”。

此过程进行了以下假设。

- 客户机系统正在运行。
- 已在客户机上安装密钥，或正在执行不安全安装。  
有关在安装之前在客户机上安装密钥的信息，请参见第 190 页中的“在客户机上安装密钥”。
- 已配置 DHCP 服务器以支持 SbootURI 和 SHTTPproxy WAN Boot 选项。  
这些选项使 DHCP 服务器可以提供 WAN Boot 需要的配置信息。  
有关如何在 DHCP 服务器上设置安装选项的信息，请参见第 43 页中的“使用 DHCP 服务预配置系统配置信息（任务）”。

- 1 如果客户机系统当前正在运行，请使系统运行 0 级。

```
# init 0
```

将显示 ok 提示符。

- 2 在客户机系统上的 ok 提示符下，设置 OBP 中的网络引导参数变量。

```
ok setenv network-boot-arguments dhcp,hostname=client-name
```

setenv network-boot-arguments 指示 OBP 设置以下引导参数

dhcp	指示 OBP 使用 DHCP 服务器来配置客户机
hostname= <i>client-name</i>	指定要指定给客户机的主机名

### 3 通过网络引导客户机。

```
ok boot net - install
```

net - install 指示客户机使用网络引导参数变量来通过 WAN 引导

客户机通过 WAN 进行安装。如果 WAN Boot 程序未找到所有必需的安装信息，wanboot 程序将提示提供缺失的信息。在提示符下键入附加信息。

## 示例 12-6 使用 DHCP 服务器进行 WAN Boot 安装

在以下示例中，网络上的 DHCP 服务器提供客户机配置信息。本样例要求客户机的主机名为 myclient。

```
ok setenv network-boot-arguments dhcp, hostname=myclient
```

```
ok boot net - install
Resetting ...
```

```
Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard
Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
OpenBoot 4.x.build_28, 512 MB memory installed, Serial #50335475.
Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3.
```

```
Rebooting with command: boot net - install
Boot device: /pci@1f,0/network@c,1 File and args: - install
```

**另请参见** 有关如何设置网络引导参数的更多信息，请参见 `set(1)`。

有关如何引导系统的更多信息，请参见 `boot(1M)`。

有关如何配置 DHCP 服务器的更多信息，请参见第 186 页中的 “（可选）使用 DHCP 服务器提供配置信息”。

## ▼ 使用本地 CD 介质执行 WAN Boot 安装

如果客户机的 OBP 不支持 WAN Boot，您可以将 Solaris Software - 1 CD 插入客户机的 CD-ROM 驱动器中进行安装。使用本地 CD 时，客户机将通过本地介质（而非 WAN Boot 服务器）检索 wanboot 程序。

此过程假设在 WAN 安装中使用 HTTPS。如果执行的是不安全安装，请不要显示或安装客户机密钥。

请按照以下步骤通过本地 CD 执行 WAN Boot 安装。

- 1 采用与 WAN Boot 服务器上的 Web 服务器用户相同的用户角色。

- 2 显示所有客户机密钥的密钥值。

```
# wanbootutil keygen -d -c -o net=net-ip,cid=client-ID,type=key-type
```

*net-ip*          要安装的客户机的网络 IP 地址。

*client-ID*        要安装的客户机的 ID。客户机 ID 可以是用户自定义的 ID，也可以是 DHCP 客户机 ID。

*key-type*        在客户机上安装的密钥的类型。有效的密钥类型包括 3des、aes 或 sha1。  
将显示密钥的十六进制值。

- 3 针对要安装的每个客户机密钥类型，重复上述步骤。

- 4 在客户机系统的 CD-ROM 驱动器中插入 Solaris Software - 1 CD。

- 5 打开客户机系统的电源。

- 6 通过该 CD 引导客户机。

```
ok boot cdrom -o prompt -F wanboot - install
```

*cdrom*            指示 OBP 通过本地 CD-ROM 引导

*-o prompt*        指示 wanboot 程序提示用户输入客户机配置信息

*-F wanboot*        指示 OBP 通过 CD-ROM 装入 wanboot 程序

*- install*        指示客户机执行 WAN Boot 安装

客户机的 OBP 通过 Solaris Software - 1 CD 装入 wanboot 程序。wanboot 程序引导该系统，并显示 boot> 提示符。

- 7 键入加密密钥值。

```
boot> 3des=key-value
```

`3des=key-value` 指定步骤 2 中显示的 3DES 密钥的十六进制字符串。

如果使用 AES 加密密钥，请使用此命令的以下格式。

```
boot> aes=key-value
```

## 8 键入散列密钥值。

```
boot> sha1=key-value
```

`sha1=key-value` 指定显示在步骤 2 中表示散列密钥值的十六进制字符串。

## 9 设置网络接口变量。

```
boot> variable=value[,variable=value*]
```

在 `boot>` 提示符后键入以下变量和值对。

`host-ip=client-IP` 指定客户机的 IP 地址。

`router-ip=router-ip` 指定网络路由器的 IP 地址。

`subnet-mask=mask-value` 指定子网掩码值。

`hostname=client-name` 指定客户机的主机名。

(可选) `http-proxy=proxy-ip:port` 指定网络代理服务器的 IP 地址和端口号。

`bootserver=wanbootCGI-URL` 指定 Web 服务器上的 `wanboot-cgi` 程序的 URL。

---

注 - `bootserver` 变量的 URL 值不能是 HTTPS URL。URL 必须以 `http://` 开头。

---

您可以通过以下方式输入这些变量。

- 在 `boot>` 提示符后键入一个变量和值对，然后按回车键。

```
boot> host-ip=client-IP
boot> subnet-mask=mask-value
```

- 在一个 `boot>` 提示行中键入所有变量和值对，然后按回车键。键入逗号以分隔每个变量和值对。

```
boot> host-ip=client-IP,subnet-mask=mask-value,
router-ip=router-ip,hostname=client-name,
http-proxy=proxy-ip:port,bootserver=wanbootCGI-URL
```

## 10 键入以下命令以继续引导过程。

```
boot> go
```

客户机通过 WAN 进行安装。如果 WAN Boot 程序未找到所有必需的安装信息，wanboot 程序将提示提供缺失的信息。在提示符下键入附加信息。

## 示例 12-7 使用本地 CD 介质安装

在以下示例中，本地 CD 中的 wanboot 程序提示您在安装期间设置客户机的网络接口变量。

显示 WAN Boot 服务器上的密钥值。

```
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
```

上一个示例使用以下信息。

```
net=192.168.198.0
    指定客户机子网的 IP 地址
```

```
cid=010003BA152A42
    指定客户机的 ID
```

```
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
    指定客户机的 HMAC SHA1 散列密钥值
```

```
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
    指定客户机的 3DES 加密密钥值
```

如果在安装过程中使用 AES 加密密钥，请将 type=3des 更改为 type=aes 以显示加密密钥值。

引导并安装客户机。

```
ok boot cdrom -o prompt -F wanboot - install
Resetting ...
```

```
Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard
Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
OpenBoot 4.x.built_28, 512 MB memory installed, Serial #50335475.
Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3.
```

```
Rebooting with command: boot cdrom -F wanboot - install
Boot device: /pci@1f,0/network@e,1 File and args: -o prompt
```

```
boot> 3des=9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
```

```
boot> sha1=b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463

boot> host-ip=192.168.198.124

boot> subnet-mask=255.255.255.128

boot> router-ip=192.168.198.1

boot> hostname=myclient
boot> client-id=010003BA152A42

boot> bootserver=http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi

boot> go
```

上一个命令执行以下任务。

- 在客户机上输入值为 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 的 3DES 加密密钥
- 在客户机上输入值为 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 的 HMAC SHA1 散列密钥
- 将客户机 IP 地址设置为 192.168.198.124
- 将客户机子网掩码设置为 255.255.255.128
- 将客户机路由器 IP 地址设置为 192.168.198.1
- 将客户机主机名设置为 myclient
- 将客户机 ID 设置为 010003BA152A42
- 将 wanboot-cgi 程序的位置设置为 http://192.168.198.135/cgi-bin/wanboot-cgi/

**另请参见** 有关如何显示密钥值的更多信息，请参见 wanbootutil(1M)。

有关如何设置网络引导参数的更多信息，请参见 set(1)。

有关如何引导系统的更多信息，请参见 boot(1M)。

## SPARC: 使用 WAN Boot 进行安装（示例）

---

本章提供通过广域网 (WAN) 设置和安装客户机系统的示例。本章中的示例说明如何通过 HTTPS 连接执行安全的 WAN Boot 安装。

- 第 208 页中的 “样例站点安装”
- 第 209 页中的 “创建文档根目录”
- 第 209 页中的 “创建 WAN Boot Miniroot”
- 第 209 页中的 “检查客户机 OBP 的 WAN Boot 支持”
- 第 210 页中的 “在 WAN Boot 服务器上安装 wanboot 程序”
- 第 210 页中的 “创建 /etc/netboot 分层结构”
- 第 211 页中的 “将 wanboot-cgi 程序复制到 WAN Boot 服务器”
- 第 211 页中的 “（可选）将 WAN Boot 服务器配置为日志服务器”
- 第 211 页中的 “将 WAN Boot 服务器配置为使用 HTTPS”
- 第 211 页中的 “为客户机提供受信任证书”
- 第 212 页中的 “（可选）将私钥和证书用于客户机认证”
- 第 212 页中的 “为服务器和客户机创建密钥”
- 第 213 页中的 “创建 Solaris Flash 归档文件”
- 第 213 页中的 “创建 sysidcfg 文件”
- 第 214 页中的 “创建客户机的配置文件”
- 第 214 页中的 “创建并验证 rules 文件”
- 第 215 页中的 “创建系统配置文件”
- 第 215 页中的 “创建 wanboot.conf 文件”
- 第 217 页中的 “检查 OBP 中的 net 设备别名”
- 第 217 页中的 “在客户机上安装密钥”
- 第 218 页中的 “安装客户机”

# 样例站点安装

图 13-1 显示了此示例的站点安装。




图 13-1 WAN Boot 安装的样例站点

此样例站点具有以下特征。

- 服务器 wanserver-1 将被配置为 WAN Boot 服务器和安装服务器。
- wanserver-1 的 IP 地址为 192.168.198.2。
- wanserver-1 的域名为 www.example.com。
- wanserver-1 正在运行当前 Solaris 发行版。
- wanserver-1 正在运行 Apache Web 服务器。wanserver-1 上的 Apache 软件被配置为支持 HTTPS。
- 要安装的客户机名为 wanclient-1。
- wanclient-1 是 UltraSPARCII 系统。
- wanclient-1 的客户机 ID 为 010003BA152A42。
- wanclient-1 的 IP 地址为 192.168.198.210。
- 客户机子网的 IP 地址为 192.168.198.0。
- 客户机系统 wanclient-1 可以访问 Internet，但是未直接连接到包含 wanserver-1 的网络。
- wanclient-1 是将使用 当前 Solaris 发行版 软件进行安装的新系统。



## 创建文档根目录

要存储安装文件和数据，请在 `wanserver-1` 上的文档根目录 (`/opt/apache/htdocs`) 中设置以下目录。

- Solaris Flash 目录

```
wanserver-1# mkdir -p /opt/apache/htdocs/flash/
```

- WAN Boot Miniroot 目录

```
wanserver-1# mkdir -p /opt/apache/htdocs/miniroot/
```

- wanboot 程序目录

```
wanserver-1# mkdir -p /opt/apache/htdocs/wanboot/
```

## 创建 WAN Boot Miniroot

使用带有 `-w` 选项的 `setup_install_server(1M)` 将 WAN Boot Miniroot 和 Solaris 软件映像复制到 `wanserver-1` 的 `/export/install/Solaris_10` 目录中。

将 Solaris Software 介质放入已连接至 `wanserver-1` 的介质驱动器中。键入以下命令。

```
wanserver-1# mkdir -p /export/install/cdrom0
wanserver-1# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
wanserver-1# ./setup_install_server -w /export/install/cdrom0/miniroot \
/export/install/cdrom0
```

将 WAN Boot Miniroot 移到 WAN Boot 服务器的文档根目录 (`/opt/apache/htdocs/`) 中。

```
wanserver-1# mv /export/install/cdrom0/miniroot/miniroot \
/opt/apache/htdocs/miniroot/miniroot.s10_sparc
```

## 检查客户机 OBP 的 WAN Boot 支持

通过在客户机系统中键入以下命令来确定客户机 OBP 是否支持 WAN Boot。

```
# eeprom | grep network-boot-arguments
network-boot-arguments: data not available
```

在前面的示例中，`network-boot-arguments: data not available` 输出表示客户机 OBP 支持 WAN Boot。

## 在 WAN Boot 服务器上安装 wanboot 程序

要在 WAN Boot 服务器上安装 wanboot 程序，请将该程序从 Solaris Software 介质上复制到 WAN Boot 服务器的文档根目录。

将 Solaris DVD 或 Solaris Software - 1 CD 放入连接至 wanserver-1 的介质驱动器并键入以下命令。

```
wanserver-1# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools/Boot/platform/sun4u/  
wanserver-1# cp wanboot /opt/apache/htdocs/wanboot/wanboot.s10_sparc
```

## 创建 /etc/netboot 分层结构

在 WAN Boot 服务器上创建 /etc/netboot 目录的 wanclient-1 子目录。WAN Boot 安装程序在安装过程中从此目录检索配置和安全信息。

wanclient-1 位于子网 192.168.198.0 中，并且客户机 ID 为 010003BA152A42。要为 wanclient-1 创建 /etc/netboot 的相应子目录，请执行以下任务。

- 创建 /etc/netboot 目录。
- 将 /etc/netboot 目录的许可更改为 700。
- 将 /etc/netboot 目录的拥有权更改为 Web 服务器进程的属主。
- 假设用户角色与 Web 服务器用户相同。
- 创建 /etc/netboot 的子目录，以子网 (192.168.198.0) 命名。
- 创建子网目录的子目录，以客户机 ID 命名。
- 将 /etc/netboot 子目录的许可更改为 700。

```
wanserver-1# cd /  
wanserver-1# mkdir /etc/netboot/  
wanserver-1# chmod 700 /etc/netboot  
wanserver-1# chown nobody:admin /etc/netboot  
wanserver-1# exit  
wanserver-1# su nobody  
Password:  
nobody# mkdir -p /etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42  
nobody# chmod 700 /etc/netboot/192.168.198.0  
nobody# chmod 700 /etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42
```

## 将 wanboot-cgi 程序复制到 WAN Boot 服务器

在运行当前 Solaris 发行版的系统上，wanboot-cgi 程序位于 /usr/lib/inet/wanboot/ 目录中。要启用 WAN Boot 服务器以传输安装数据，请将 wanboot-cgi 程序复制到 Web 服务器软件目录中的 cgi-bin 目录中。

```
wanserver-1# cp /usr/lib/inet/wanboot/wanboot-cgi \
/opt/apache/cgi-bin/wanboot-cgi
wanserver-1# chmod 755 /opt/apache/cgi-bin/wanboot-cgi
```

## （可选）将 WAN Boot 服务器配置为日志服务器

缺省情况下，WAN Boot 日志消息将显示在客户机系统上。此缺省行为可使您快速调试任何安装问题。

要在 WAN Boot 服务器上查看引导和安装消息，请将 bootlog-cgi 脚本复制到 wanserver-1 上的 cgi-bin 目录中。

```
wanserver-1# cp /usr/lib/inet/wanboot/bootlog-cgi /opt/apache/cgi-bin/
wanserver-1# chmod 755 /opt/apache/cgi-bin/bootlog-cgi
```

## 将 WAN Boot 服务器配置为使用 HTTPS

要在您的 WAN Boot 安装中使用 HTTPS，必须在 Web 服务器软件中启用 SSL 支持。还必须在 WAN Boot 服务器上安装数字证书。此示例假设 wanserver-1 上的 Apache Web 服务器被配置为使用 SSL。此示例还假设已将建立 wanserver-1 标识的数字证书和证书颁发机构安装在 wanserver-1 中。

有关如何将您的 Web 服务器软件配置为使用 SSL 的示例，请参见您的 Web 服务器文档。

## 为客户机提供受信任证书

通过要求服务器对客户机认证自己，可以保护通过 HTTPS 从服务器传输到客户机的数据。要启用服务器认证，您要为客户机提供受信任证书。受信任证书使客户机可以在安装过程中检验服务器的标识。

要向客户机提供受信任证书，使用与 Web 服务器用户相同的用户角色。然后，拆分该证书，以提取受信任证书。然后，将受信任证书插入客户机的 /etc/netboot 分层结构中客户机的 truststore 文件中。

在此示例中，假设 Web 服务器用户角色为 nobody。然后，拆分名为 cert.p12 的服务器 PKCS#12 证书，并将受信任证书插入 wanclient-1 的 /etc/netboot 目录中。

```
wanserver-1# su nobody
Password:
wanserver-1# wanbootutil pl2split -i cert.p12 -t \
/etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42/truststore
```

## (可选) 将私钥和证书用于客户机认证

为了在安装过程中进一步保护您的数据，您可能希望要求 `wanclient-1` 自身也向 `wanserver-1` 进行验证。要在您的 WAN Boot 安装中启用客户机认证，请将客户机证书和私钥插入 `/etc/netboot` 分层结构的客户机子目录中。

要向客户机提供私钥和证书，请执行以下任务。

- 使用与 Web 服务器用户相同的用户角色
- 将 PKCS#12 文件拆分为私钥和客户机证书
- 在客户机的 `certstore` 文件中插入证书
- 在客户机的 `keystore` 文件中插入私钥

在此示例中，假设 Web 服务器用户角色为 `nobody`。然后拆分名为 `cert.p12` 的服务器 PKCS#12 证书。您为 `wanclient-1` 在 `/etc/netboot` 分层结构中插入证书。然后在客户机的 `keystore` 文件中插入名为 `wanclient.key` 的私钥。

```
wanserver-1# su nobody
Password:
wanserver-1# wanbootutil pl2split -i cert.p12 -c \
/etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42/certstore -k wanclient.key
wanserver-1# wanbootutil keygmt -i -k wanclient.key \
-s /etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42/keystore \
-o type=rsa
```

## 为服务器和客户机创建密钥

要保护在服务器和客户机之间传输的数据，可以创建一个散列密钥和一个加密密钥。服务器使用散列密钥保护 `wanboot` 程序的完整性。服务器使用加密密钥对配置和安装数据进行加密。客户机使用散列密钥检查下载的 `wanboot` 程序的完整性。客户机使用加密密钥在安装过程中解密数据。

首先，使用与 Web 服务器用户相同的用户角色。在本示例中，Web 服务器用户角色为 `nobody`。

```
wanserver-1# su nobody
Password:
```

然后，使用 `wanbootutil keygen` 命令创建 `wanserver-1` 的主 HMAC SHA1 密钥。

```
wanserver-1# wanbootutil keygen -m
```

然后，为 wanclient-1 创建散列密钥和加密密钥。

```
wanserver-1# wanbootutil keygen -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
wanserver-1# wanbootutil keygen -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
```

上一个命令为 wanclient-1 创建 HMAC SHA1 散列密钥和 3DES 加密密钥。192.168.198.0 指定 wanclient-1 的子网，010003BA152A42 指定 wanclient-1 的客户机 ID。

## 创建 Solaris Flash 归档文件

在本示例中，您通过克隆 wanserver-1 主系统创建 Solaris Flash 归档文件。此归档文件的文件名为 sol\_10\_sparc，完全是从主系统复制而来的。此归档文件是与主系统完全相同的副本。此归档文件存储在 sol\_10\_sparc.flar 中。将归档文件保存在 WAN Boot 服务器上文档根目录的 flash/archives 子目录中。

```
wanserver-1# flarcreate -n sol_10_sparc \
/opt/apache/htdocs/flash/archives/sol_10_sparc.flar
```

## 创建 sysidcfg 文件

要预配置 wanclient-1 系统，请在 sysidcfg 文件中指定关键字和值。将此文件保存在 wanserver-1 文档根目录的相应的子目录中。

示例 13-1 Wanclient-1 系统的 sysidcfg 文件

以下是 wanclient-1 的 sysidcfg 文件示例。这些系统的主机名、IP 地址和网络掩码已通过编辑命名服务得到预配置。此文件位于 /opt/apache/htdocs/flash/ 目录。

```
network_interface=primary {hostname=wanclient-1
                           default_route=192.168.198.1
                           ip_address=192.168.198.210
                           netmask=255.255.255.0
                           protocol_ipv6=no}

timezone=US/Central
system_locale=C
terminal=xterm
timeserver=localhost
name_service=NIS {name_server=matter(192.168.254.254)
                  domain_name=leti.example.com
                  }
security_policy=none
```

# 创建客户机的配置文件

对于 wanclient-1 系统，创建名为 wanclient\_1\_prof 的配置文件。wanclient\_1\_prof 文件包含以下项，这些项定义要安装在 wanclient-1 系统中的 当前 Solaris 发行版 软件。

```
# profile keywords      profile values
# -----
install_type           flash_install
archive_location       https://192.168.198.2/flash/archives/cdrom0.flar
partitioning           explicit
filesys                c0t1d0s0 4000 /
filesys                c0t1d0s1 512 swap
filesys                c0t1d0s7 free /export/home
```

下表说明了此示例中的一些关键字和值。

install_type	该配置文件在克隆系统上安装 Solaris Flash 归档文件。在初始安装过程中，所有文件都被覆盖。
archive_location	从 wanserver-1 中检索到压缩的 Solaris Flash 归档文件。
partitioning	文件系统片由 filesys 关键字和 explicit 值来确定。根目录 (/) 的大小基于 Solaris Flash 归档文件的大小。swap 的大小被设置为所需的大小，安装在 c0t1d0s1 上。/export/home 基于剩余的磁盘空间。/export/home 安装在 c0t1d0s7 上。

# 创建并验证 rules 文件

自定义 JumpStart 程序使用 rules 文件为 wanclient-1 系统选择正确的安装配置文件。创建名为 rules 的文本文件。然后，将关键字和值添加到此文件中。

wanclient-1 系统的 IP 地址为 192.168.198.210，网络掩码为 255.255.255.0。使用 network rule 关键字词指定自定义 JumpStart 程序安装 wanclient-1 时应使用的配置文件。

```
network 192.168.198.0 - wanclient_1_prof -
```

此 rules 文件指定自定义 JumpStart 程序使用 wanclient\_1\_prof 在 wanclient-1 上安装 当前 Solaris 发行版 软件。

命名此规则文件 wanclient\_rule。

创建配置文件和 rules 文件之后，请运行 check 脚本检验文件是否有效。

```
wanserver-1# ./check -r wanclient_rule
```

如果 check 脚本没有找到任何错误，该脚本将创建 rules.ok 文件。

将 rules.ok 文件保存在 /opt/apache/htdocs/flash/ 目录中。

## 创建系统配置文件

创建系统配置文件，该文件列出 sysidcfg 文件和自定义 JumpStart 文件在安装服务器上的位置。将此文件保存在 WAN Boot 服务器可以访问的目录中。

在以下示例中，wanboot-cgi 程序在 WAN Boot 服务器的文档根目录中查找 sysidcfg 和自定义 JumpStart 文件。WAN Boot 服务器的域名为 https://www.example.com。WAN Boot 服务器被配置为使用安全的 HTTP，因此数据和文件在安装过程中受到保护。

在此示例中，系统配置文件被命名为 sys-conf.s10-sparc，该文件保存在 WAN Boot 服务器上的 /etc/netboot 分层结构中。sysidcfg 文件和自定义 JumpStart 文件位于文档根目录的 flash 子目录中。

```
SsysidCF=https://www.example.com/flash/
SjumpsCF=https://www.example.com/flash/
```

## 创建 wanboot.conf 文件

WAN Boot 使用包含在 wanboot.conf 文件中的配置信息安装客户机。在文本编辑器中创建 wanboot.conf 文件。将该文件保存到 WAN Boot 服务器上的 /etc/netboot 分层结构中相应的客户机子目录中。

以下 wanclient-1 的 wanboot.conf 文件包含使用安全 HTTP 的 WAN 安装的配置信息。此文件也指示 WAN Boot 使用 HMAC SHA1 散列密钥和 3DES 加密密钥来保护数据。

```
boot_file=/wanboot/wanboot.s10_sparc
root_server=https://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
root_file=/miniroot/miniroot.s10_sparc
signature_type=sha1
encryption_type=3des
server_authentication=yes
client_authentication=no
resolve_hosts=
boot_logger=
system_conf=sys-conf.s10-sparc
```

此 wanboot.conf 文件指定以下配置。

```
boot_file=/wanboot/wanboot.s10_sparc
    wanboot 程序命名为 wanboot.s10_sparc。此程序位于 wanserver-1 上文档根目录的
    wanboot 目录中。
```

`root_server=https://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi`  
wanserver-1 上 wanboot-cgi 程序的位置为  
`https://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi`。URL 的 `https` 部分表示此 WAN Boot 安装使用安全的 HTTP。

`root_file=/miniroot/miniroot.s10_sparc`  
WAN Boot Miniroot 命名为 `miniroot.s10_sparc`。Miniroot 位于 wanserver-1 上的文档根目录的 `miniboot` 目录中。

`signature_type=sha1`  
通过使用 HMAC SHA1 散列密钥为 wanboot 程序和 WAN Boot 文件系统签名。

`encryption_type=3des`  
wanboot 程序和 WAN Boot 文件系统使用 3DES 密钥进行加密。

`server_authentication=yes`  
在安装过程中认证服务器。

`client_authentication=no`  
在安装过程中不认证客户机。

---

注 – 如果您执行第 212 页中的 “（可选）将私钥和证书用于客户机认证” 中的任务，则将该参数设置为 `client_authentication=yes`。

---

`resolve_hosts=`  
不需要其他主机名来执行 WAN 安装。wanboot-cgi 程序所需的所有主机名均在 wanboot.conf 文件和客户机证书中进行指定。

`boot_logger=`  
引导和安装日志信息显示在系统控制台上。如果您配置了第 211 页中的 “（可选）将 WAN Boot 服务器配置为日志服务器” 中日志服务器，而且还希望 WAN Boot 信息显示在 WAN Boot 服务器上，则将该参数设置为  
`boot_logger=https://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi`。

`system_conf=sys-conf.s10-sparc`  
指定 sysidcfg 和 JumpStart 文件位置的系统配置文件位于 wanserver-1 上 /etc/netboot 分层结构的 `sys-conf.s10-sparc` 文件中。

在本示例中，您将 wanboot.conf 文件保存在 wanserver-1 上的  
/etc/netboot/192.168.198.0/010003BA152A42 目录中。



## 检查 OBP 中的 net 设备别名

要使用 boot net 从 WAN 引导客户机，必须将 net 设备别名设置为客户机的主网络设备。在客户机的 ok 提示符后键入 devalias 命令，以检验 net 别名是否被设置为主网络设备 /pci@1f,0/pci@1,1/network@c,1。

```
ok devalias
screen                /pci@1f,0/pci@1,1/SUNW,m64B@2
net                   /pci@1f,0/pci@1,1/network@c,1
net2                  /pci@1f,0/pci@1,1/network@5,1
disk                  /pci@1f,0/pci@1,1/scsi@8/disk@0,0
cdrom                 /pci@1f,0/pci@1,1/ide@d/cdrom@0,0:f
keyboard              /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3083f8
mouse                 /pci@1f,0/pci@1,1/ebus@1/su@14,3062f8
```

在上一个输出示例中，主网络设备 /pci@1f,0/pci@1,1/network@c,1 被指定为 net 别名。您不需要重置别名。

## 在客户机上安装密钥

在第 212 页中的“为服务器和客户机创建密钥”中，您已创建散列密钥和加密密钥，以便在安装过程中保护您的数据。要使客户机能够在安装过程中对传输自 wanserver-1 的数据进行加密，请在 wanclient-1 上安装这些密钥。

在 wanserver-1 上显示密钥值。

```
wanserver-1# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=sha1
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
wanserver-1# wanbootutil keygen -d -c -o net=192.168.198.0,cid=010003BA152A42,type=3des
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
```

上一个示例使用以下信息。

```
net=192.168.198.0
    指定客户机子网的 IP 地址
```

```
cid=010003BA152A42
    指定客户机的 ID
```

```
b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
    指定客户机的 HMAC SHA1 散列密钥值
```

```
9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
    指定客户机的 3DES 加密密钥值
```

如果在安装过程中使用 AES 加密密钥，请将 type=3des 更改为 type=aes 以显示加密密钥值。

在 wanclient-1 上的 ok 提示符后安装密钥。

```
ok set-security-key wanboot-hmac-sha1 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463
ok set-security-key wanboot-3des 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04
```

上一个命令执行以下任务。

- 在 wanclient-1 上安装值为 b482aaab82cb8d5631e16d51478c90079cc1d463 的 HMAC SHA1 散列密钥。
- 在 wanclient-1 上安装值为 9ebc7a57f240e97c9b9401e9d3ae9b292943d3c143d07f04 的 3DES 加密密钥。

## 安装客户机

通过在 ok 提示符后为 wanclient-1 设置网络引导参数，然后引导客户机，可以执行无人参与安装。

```
ok setenv network-boot-arguments host-ip=192.168.198.210,
router-ip=192.168.198.1,subnet-mask=255.255.255.0,hostname=wanclient-1,
file=http://192.168.198.2/cgi-bin/wanboot-cgi
ok boot net - install
Resetting ...
```

```
Sun Blade 100 (UltraSPARC-IIe), No Keyboard
Copyright 1998-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
OpenBoot 4.x.build_28, 512 MB memory installed, Serial #50335475.
Ethernet address 0:3:ba:e:f3:75, Host ID: 83000ef3.
```

```
Rebooting with command: boot net - install
Boot device: /pci@1f,0/network@e,1 File and args: - install
```

```
<time unavailable> wanboot progress: wanbootfs: Read 68 of 68 kB (100%)
<time unavailable> wanboot info: wanbootfs: Download complete
Fri Jun 20 09:16:06 wanboot progress: miniroot: Read 166067 of 166067 kB (100%)
Fri Jun 20Tue Apr 15 09:16:06 wanboot info: miniroot: Download complete
SunOS Release 5.10 Version WANboot10:04/11/03 64-bit
Copyright 1983-2003 Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Use is subject to license terms.
Configuring devices.
```

将设置以下变量。

- 客户机 IP 地址被设置为 192.168.198.210。
- 客户机的路由器 IP 地址被设置为 192.168.198.1
- 客户机的子网掩码被设置为 255.255.255.0
- 客户机的主机名被设置为 wanclient-1
- wanboot-cgi 程序位于 <http://192.168.198.2/cgi-bin/wanboot-cgi>

客户机通过 WAN 进行安装。如果 wanboot 程序没有找到所需的所有安装信息，则可能会提示您在命令行输入缺少的信息。



## WAN Boot（参考）

---

本章简要说明了用于执行 WAN 安装的命令和文件。

- 第 221 页中的“WAN Boot 安装命令”
- 第 223 页中的“OBP 命令”
- 第 224 页中的“系统配置文件设置和语法”
- 第 225 页中的“wanboot.conf 文件参数和语法”

### WAN Boot 安装命令

下表说明了用于执行 WAN Boot 安装的命令。

- 表 14-1
- 表 14-2

表 14-1 准备 WAN Boot 安装和配置文件

任务和描述	命令
将 Solaris 安装映像复制到 <i>install-dir-path</i> ，并将 WAN Boot Miniroot 复制到安装服务器的本地磁盘上的 <i>wan-dir-path</i> 中。	<code>setup_install_server -w wan-dir-path install-dir-path</code>
创建名为 <i>name.flar</i> 的 Solaris Flash 归档文件。	<code>flarcreate -n name [ optional-parameters ] document-root/flash/ filename</code>
■ <i>name</i> 是归档文件的名称	
■ <i>optional-parameters</i> 是可用于自定义归档文件的可选参数	
■ <i>document-root</i> 是安装服务器上文档根目录的路径	
■ <i>filename</i> 是归档文件的名称	

表 14-1 准备 WAN Boot 安装和配置文件 (续)

任务和描述	命令
检查名为 <i>rules</i> 的定制 JumpStart <i>rules</i> 文件的有效性。	<code>./check -r rules</code>
检查 <i>wanboot.conf</i> 文件的有效性。 <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>net-ip</i> 是客户机子网的 IP 地址。</li><li>▪ <i>client-ID</i> 可以是用户定义的 ID 或 DHCP 客户机 ID。</li></ul>	<code>bootconfchk /etc/netboot/<i>net-ip</i>/<i>client-ID</i>/wanboot.conf</code>
检查在客户机 OBP 中是否支持 WAN Boot 安装。	<code>eepprom   grep network-boot-arguments</code>

表 14-2 准备 WAN Boot 安全文件

任务和描述	命令
为 WAN Boot 服务器创建主 HMAC SHA1 密钥。	<code>wanbootutil keygen -m</code>
为客户机创建 HMAC SHA1 散列密钥。 <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>net-ip</i> 是客户机子网的 IP 地址。</li><li>▪ <i>client-ID</i> 可以是用户定义的 ID 或 DHCP 客户机 ID。</li></ul>	<code>wanbootutil keygen -c -o net=<i>net-ip</i>,cid=<i>client-ID</i>,type=sha1</code>
为客户机创建加密密钥。 <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>net-ip</i> 是客户机子网的 IP 地址。</li><li>▪ <i>client-ID</i> 可以是用户定义的 ID 或 DHCP 客户机 ID。</li><li>▪ <i>key-type</i> 为 3des 或 aes。</li></ul>	<code>wanbootutil keygen -c -o net=<i>net-ip</i>,cid=<i>client-ID</i>,type=<i>key-type</i></code>
拆分 PKCS#12 证书文件，并将证书插入客户机的 <i>truststore</i> 。 <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>p12cert</i> 是 PKCS#12 证书文件的名称。</li><li>▪ <i>net-ip</i> 是客户机子网的 IP 地址。</li><li>▪ <i>client-ID</i> 可以是用户定义的 ID 或 DHCP 客户机 ID。</li></ul>	<code>wanbootutil p12split -i <i>p12cert</i> -t /etc/netboot/<i>net-ip</i>/<i>client-ID</i>/truststore</code>
拆分 PKCS#12 证书文件，并将客户机证书插入客户机的 <i>certstore</i> 中。 <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>p12cert</i> 是 PKCS#12 证书文件的名称。</li><li>▪ <i>net-ip</i> 是客户机子网的 IP 地址。</li><li>▪ <i>client-ID</i> 可以是用户定义的 ID 或 DHCP 客户机 ID。</li><li>▪ <i>keyfile</i> 是客户机的私钥的名称。</li></ul>	<code>wanbootutil p12split -i <i>p12cert</i> -c /etc/netboot/<i>net-ip</i>/<i>client-ID</i>/certstore -k <i>keyfile</i></code>

表 14-2 准备 WAN Boot 安全文件 (续)

任务和描述	命令
将拆分 PKCS#12 文件中的客户机私钥插入客户机的 keystore 中。 <ul style="list-style-type: none"><li>■ <i>keyfile</i> 是客户机的私钥的名称。</li><li>■ <i>net-ip</i> 是客户机子网的 IP 地址。</li><li>■ <i>client-ID</i> 可以是用户定义的 ID 或 DHCP 客户机 ID。</li></ul>	<code>wanbootutil keymgmt -i -k <i>keyfile</i> -s /etc/netboot/<i>net-ip</i>/<i>client-ID</i>/keystore -o type=rsa</code>
显示 HMAC SHA1 散列密钥的值。 <ul style="list-style-type: none"><li>■ <i>net-ip</i> 是客户机子网的 IP 地址。</li><li>■ <i>client-ID</i> 可以是用户定义的 ID 或 DHCP 客户机 ID。</li></ul>	<code>wanbootutil keygen -d -c -o net=<i>net-ip</i>,cid=<i>client-ID</i>,type=sha1</code>
显示加密密钥的值。 <ul style="list-style-type: none"><li>■ <i>net-ip</i> 是客户机子网的 IP 地址。</li><li>■ <i>client-ID</i> 可以是用户定义的 ID 或 DHCP 客户机 ID。</li><li>■ <i>key-type</i> 为 3des 或 aes。</li></ul>	<code>wanbootutil keygen -d -c -o net=<i>net-ip</i>,cid=<i>client-ID</i>,type=<i>key-type</i></code>
在运行的系统中插入散列密钥或加密密钥。 <i>key-type</i> 的值可以为 sha1、3des 或 aes。	<code>/usr/lib/inet/wanboot/ickey -o type=<i>key-type</i></code>

## OBP 命令

下表列出在客户机 ok 提示符下键入的、用于执行 WAN Boot 安装的 OBP 命令。

表 14-3 用于 WAN Boot 安装的 OBP 命令

任务和描述	OBP 命令
开始自动 WAN Boot 安装。	<code>boot net - install</code>
开始交互式 WAN Boot 安装。	<code>boot net -o prompt - install</code>
从本地 CD 开始 WAN Boot 安装。	<code>boot cdrom -F wanboot - install</code>
开始 WAN Boot 安装前，安装散列密钥。 <i>key-value</i> 是散列密钥的十六进制值。	<code>set-security-key wanboot-hmac-sha1 <i>key-value</i></code>
开始 WAN Boot 安装前，安装加密密钥。 <ul style="list-style-type: none"><li>■ <i>key-type</i> 为 wanboot-3des 或 wanboot-aes。</li><li>■ <i>key-value</i> 是加密密钥的十六进制值。</li></ul>	<code>set-security-key <i>key-type</i> <i>key-value</i></code>
验证是否已在 OBP 中设置密钥值。	<code>list-security-keys</code>

表 14-3 用于 WAN Boot 安装的 OBP 命令 (续)

任务和描述	OBP 命令
开始 WAN Boot 安装前，设置客户机配置变量。 <ul style="list-style-type: none"><li>■ <i>client-IP</i> 是客户机的 IP 地址。</li><li>■ <i>router-ip</i> 是网络路由器的 IP 地址。</li><li>■ <i>mask-value</i> 是子网掩码值。</li><li>■ <i>client-name</i> 是客户机的主机名。</li><li>■ <i>proxy-ip</i> 是网络的代理服务器的 IP 地址。</li><li>■ <i>wanbootCGI-path</i> 是 Web 服务器上的 wanbootCGI 程序的路径。</li></ul>	<pre>setenv network-boot-arguments host-ip= client-IP,router-ip=router-ip,subnet-mask= mask-value,hostname=client-name ,http-proxy=proxy-ip,file= wanbootCGI-path</pre>
检查网络设备别名。	<pre>devalias</pre>
设置网络设备别名，其中 <i>device-path</i> 为主网络设备的路径。	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 要仅设置当前安装的假名，请键入 <pre>devalias net device-path</pre>。</li><li>■ 要永久性地设置别名，请键入 <pre>nvvalias net device-path</pre>。</li></ul>

## 系统配置文件设置和语法

系统配置文件使您可以将 WAN Boot 安装程序指向以下文件。

- `sysidcfg`
- `rules.ok`
- 自定义 JumpStart 配置文件

系统配置文件是纯文本文件，必须按以下模式进行格式化。

*setting=value*

`system.conf` 文件必须包含以下设置。

`SsysidCF=`*sysidcfg-file-URL*

该设置指向安装服务器上包含 `sysidcfg` 文件的目录。对于使用 HTTPS 的 WAN 安装，请将值设置为有效的 HTTPS URL。

`SjumpsCF=`*jumpstart-files-URL*

此设置指向包含 `rules.ok` 和配置文件的自定义 JumpStart 目录。对于使用 HTTPS 的 WAN 安装，请将值设置为有效的 HTTPS URL。

您可以将 `system.conf` 存储在 WAN Boot 服务器可以访问的任一目录中。



## wanboot.conf 文件参数和语法

wanboot.conf 文件是 WAN Boot 安装程序用于执行 WAN 安装的纯文本配置文件。以下程序和文件使用 wanboot.conf 文件中包含的信息安装客户机。

- wanboot-cgi 程序
- WAN Boot 文件系统
- WAN Boot Miniroot

将 wanboot.conf 文件保存在 WAN Boot 服务器的 /etc/netboot 分层结构中的相应客户机子目录中。有关如何使用 /etc/netboot 分层结构定义 WAN Boot 安装范围的信息，请参见第 163 页中的“在 WAN Boot 服务器上创建 /etc/netboot 分层结构”。

您可以通过以下列格式列出参数和相关联的值来指定 wanboot.conf 文件中的信息。

*parameter=value*

参数输入不能跨行。可以在文件中包含注释，方法是在注释前加上 # 字符。

有关 wanboot.conf 文件的详细信息，请参见手册页 wanboot.conf(4)。

必须在 wanboot.conf 文件中设置以下参数。

**boot\_file=wanboot-path**

该参数指定 wanboot 程序的路径。此值是相对于 WAN Boot 服务器上的文档根目录的路径。

```
boot_file=/wanboot/wanboot.s10_sparc
```

**root\_server=wanbootCGI-URL /wanboot-cgi**

此参数指定 WAN Boot 服务器上 wanboot-cgi 程序的 URL。

- 如果要执行不使用客户机或服务器认证的 WAN Boot 安装，请使用 HTTP URL。

```
root_server=http://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
```

- 如果使用服务器认证或服务器和客户机认证执行 WAN Boot 安装，请使用 HTTPS URL。

```
root_server=https://www.example.com/cgi-bin/wanboot-cgi
```

**root\_file=miniroot-path**

该参数指定 WAN Boot 服务器上 WAN Boot Miniroot 的路径。此值是相对于 WAN Boot 服务器上的文档根目录的路径。

```
root_file=/miniroot/miniroot.s10_sparc
```

**signature\_type=sha1 | empty**

此参数指定用于检查传输的数据和文件的完整性的散列密钥的类型。

- 对于使用散列密钥保护 wanboot 程序的 WAN Boot 安装，请将此值设置为 sha1。

signature\_type=sha1

- 对于不使用散列密钥的不安全 WAN 安装，请保留该值为空。

signature\_type=

encryption\_type=3des | aes | *empty*

此参数指定用于加密 wanboot 程序和 WAN Boot 文件系统的加密类型。

- 对于使用 HTTPS 的 WAN Boot 安装，请将此值设置为 3des 或 aes 以匹配您使用的密钥格式。您还必须将 signature\_type 关键字值设置为 sha1。

encryption\_type=3des

或

encryption\_type=aes

- 对于不使用加密密钥的不安全 WAN Boot 安装，请保留该值为空。

encryption\_type=

server\_authentication=yes | no

此参数指定 WAN Boot 安装期间是否应当认证服务器。

- 对于使用服务器认证或服务器和客户机认证的 WAN Boot 安装，请将此值设置为 yes。您还必须将 signature\_type 的值设置为 sha1、将 encryption\_type 的值设置为 3des 或 aes，将 root\_server 的 URL 设置为 HTTPS 值。

server\_authentication=yes

- 对于不使用服务器认证或服务器和客户机认证的不安全 WAN Boot 安装，请将该值设置为 no。您还可以保留此值为空。

server\_authentication=no

client\_authentication=yes | no

此参数指定在 WAN Boot 安装期间是否应当认证客户机。

- 对于使用服务器和客户机认证的 WAN Boot 安装，请将此值设置为 yes。您还必须将 signature\_type 的值设置为 sha1、将 encryption\_type 的值设置为 3des 或 aes，将 root\_server 的 URL 设置为 HTTPS 值。

client\_authentication=yes

- 对于不使用客户机认证的 WAN Boot 安装，请将该值设置为 no。您还可以保留此值为空。

client\_authentication=no

resolve\_hosts=hostname | *empty*

此参数指定在安装期间需要为 wanboot-cgi 程序解析的其他主机。

将此值设置为先前未在 wanboot.conf 文件或客户机证书中指定的系统的主机名。

- 如果所有需要的主机均列在 wanboot.conf 文件或客户机证书中，请保留此值为空。

```
resolve_hosts=
```

- 如果特定的主机没有在 wanboot.conf 文件或客户机证书中列出，则将该值设置为这些主机名。

```
resolve_hosts=seahag,matters
```

```
boot_logger=bootlog-cgi-path | empty
```

该参数指定日志服务器上指向 bootlog-cgi 脚本的 URL。

- 要在专用日志服务器上记录引导或安装日志消息，请将此值设置为日志服务器上 bootlog-cgi 脚本的 URL。

```
boot_logger=http://www.example.com/cgi-bin/bootlog-cgi
```

- 要在客户机控制台上显示引导和安装消息，请保留该值为空。

```
boot_logger=
```

```
system_conf=system.conf | custom-system-conf
```

此参数指定包含 sysidcfg 和自定义 JumpStart 文件的位置的系统配置文件的路径。

将此值设置为 Web 服务器上 sysidcfg 和自定义 JumpStart 文件的路径。

```
system_conf=sys.conf
```



## 第 4 部分

# 附录

本部分提供参考信息。



## 疑难解答（任务）

---

本章包含您在安装 Solaris 10 5/08 软件时可能遇到的特定错误消息和一般问题的列表。本章还说明了如何解决这些问题。首先使用以下章节列表确定安装过程中出现问题的地方。

- 第 231 页中的 “设置网络安装时的问题”
- 第 232 页中的 “引导系统时的问题”
- 第 237 页中的 “Solaris OS 的初始安装”
- 第 239 页中的 “升级 Solaris 操作系统”

---

注 – “可引导介质”这一短语指的是 Solaris 安装程序和 JumpStart 安装方法。

---

### 设置网络安装时的问题

Unknown client "*host\_name*" ( 未知的客户机 "*host\_name*" )

原因: `add_install_client` 命令中的 *host\_name* 参数不是命名服务中的主机。

解决方法: 将主机 *host\_name* 添加到命名服务, 并再次运行 `add_install_client` 命令。

Error: <system name> does not exist in the NIS ethers map

Add it, and rerun the `add_install_client` command ( 错误: NIS 以太网映射中不存在 <系统名>。请添加它, 并重新运行 `add_install_client` 命令 )

描述: 当您运行 `add_install_client` 命令时, 该命令会失败并出现上述错误。

原因: 您要添加至安装服务器的客户机在该服务器的 `/etc/ethers` 文件中不存在。

解决方法: 将所需信息添加至安装服务器的 `/etc/ethers` 文件, 然后再次运行 `add_install_client` 命令。

1. 成为超级用户或承担等效角色。

2. 在客户机上，找到以太网地址。

```
# ifconfig -a grep ethers
ether 8:0:20:b3:39:1d
```

3. 在安装服务器上，在编辑器中打开 `/etc/ethers` 文件。将地址添加到列表中。
4. 在客户机上，再次运行 `add_install_client`，如以下示例所示。

```
# ./add_install_client bluegill sun4u
```

## 引导系统时的问题

### 从介质引导：错误消息

`le0: No carrier - transceiver cable problem ( le0 : 无载体—收发器电缆问题 )`

原因: 系统未连接到网络。

解决方法: 如果这是非联网的系统，请忽略该消息。如果这是联网系统，请确保安全地连接了以太网电缆。

`The file just loaded does not appear to be executable ( 刚装入的文件不是可执行文件 )`

原因: 系统无法找到合适的引导介质。

解决方法: 验证是否已经正确地设置系统，以使用安装服务器通过网络来安装 Solaris 10 5/08 软件。下面是一些可执行的检查示例。

- 如果已将 Solaris DVD 或 Solaris Software CD 的映像复制到了安装服务器，请确保在设置系统时为其指定了正确的平台组。
- 如果要使用 DVD 或 CD 介质，请确保已在安装服务器上挂载了 Solaris DVD 或 Solaris Software - 1 CD，并且可以对其进行访问。

`boot: cannot open <filename> ( 引导：无法打开 <filename> ) ( 仅限于基于 SPARC 的系统 )`

原因: 通过显式地设置 `boot -file` 来覆写该位置时，将发生此错误。

---

注—`filename` 是一个变量，指代受影响文件的名称。

---

解决方法: 请按照以下说明操作：

- 将 PROM 中的 `boot -file` 重置为“”（空白）。



- 确保将 diag-switch 设置为 off 和 true。

### Can't boot from file/device (无法从 file/device 引导)

原因: 安装介质找不到可引导介质。

解决方法: 确保满足以下条件:

- 正确地安装 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器, 并将其打开。
- 将 Solaris DVD 或 Solaris Software - 1 CD 插入到驱动器中。
- 光盘未损坏或未弄脏。

### WARNING: clock gained xxx days -- CHECK AND RESET DATE! (警告: 时钟快 xxx 天 - 检查并重置日期! ) (仅限于基于 SPARC 的系统)

描述: 这是提示性消息。

解决方法: 忽略此消息, 并继续进行安装。

### Not a UFS file system (不是 UFS 文件系统) (仅限于基于 x86 的系统)

原因: 安装当前 Solaris 发行版时 (通过 Solaris 安装程序或自定义 JumpStart), 未选中任何引导磁盘。现在, 必须编辑 BIOS 才能引导系统。

解决方法: 请选择 BIOS 进行引导。有关说明, 请参见 BIOS 文档。

## 从介质引导: 一般问题

### 系统不引导。

描述: 在最初设置自定义 JumpStart 服务器时, 您可能会遇到并不返回错误消息的引导问题。要验证有关系统以及系统引导方式的信息, 请运行带有 -v 选项的引导命令。当您使用 -v 选项时, 引导命令将在屏幕上显示详细调试信息。

---

注 - 如果未给出此标志, 这些消息仍然会打印出来, 但输出将被重定向到系统日志文件。有关更多信息, 请参见 syslogd(1M)。

---

解决方法: 对于基于 SPARC 的系统, 请在 ok 提示符下键入以下命令。

```
ok boot net -v - install
```

### 在带有 Toshiba SD-M 1401 DVD-ROM 的系统上, 从 DVD 介质引导失败

描述: 如果系统的 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 的固件修订版为 1007, 则无法从 Solaris DVD 引导系统。

解决方法: 应用修补程序 111649-03 或更高版本以更新 Toshiba SD-M1401 DVD-ROM 驱动器的固件。修补程序 111649-03 在 [sunsolve.sun.com](http://sunsolve.sun.com) 上提供。

插入无内存 PC 卡时，系统挂起或发出警告音。（仅限于基于 x86 的系统）

原因: 无内存 PC 卡不能与其他设备使用相同的内存资源。

解决方法: 要修正这个问题，请查看您的 PC 卡说明并检查地址范围。

在显示系统提示符之前，系统挂起。（仅限于基于 x86 的系统）

解决方法: 系统中有不支持的硬件。查看您的硬件制造商文档。

## 从网络引导：错误消息

WARNING: getfile: RPC failed: error 5 (RPC Timed out). (警告：getfile：RPC 失败：错误 5（RPC 超时）。)

描述: 当网络上有两个或更多个服务器响应安装客户机的引导请求时，将发生此错误。安装客户机与错误的引导服务器连接，安装挂起。以下特定原因可能导致发生该错误：

原因: 原因 1：/etc/bootparams 文件可能位于不同的服务器上，这些服务器均含有此安装客户机的项。

解决方法: 原因 1：确保网络上的服务器没有多个用于该安装客户机的 /etc/bootparams 项。如果它们有多个项，请删除所有安装服务器和引导服务器（安装客户机要使用的服务器除外）上 /etc/bootparams 文件中的重复客户机项。

原因: 原因 2：可能存在多个用于该安装客户机的 /tftpboot 或 /rplboot 目录项。

解决方法: 原因 2：确保网络上的服务器没有多个用于该安装客户机的 /tftpboot 或 /rplboot 目录项。如果它们有多个项，请删除所有安装服务器和引导服务器（安装客户机要使用的服务器除外）上 /tftpboot 或 /rplboot 目录中的重复客户机项。

原因: 原因 3：服务器上的 /etc/bootparams 文件中可能存在一个安装客户机项，并且另一个 /etc/bootparams 文件中可能存在使所有系统访问能够配置文件服务器的项。这样的项与以下内容类似：

```
* install_config=profile_server:path
```

类似于 NIS 或 NIS+ bootparams 表中的前一个项的行也可引起该错误。

解决方法: 原因 3：如果通配符项在命名服务 bootparams 映射或表中（例如，\* install\_config=），请将其删除然后将其添加到引导服务器的 /etc/bootparams 文件中。

No network boot server. Unable to install the system. See installation instructions. (没有网络引导服务器。无法安装系统。请参见安装说明。)(仅限于基于 SPARC 的系统)

原因: 此错误发生在您试图从网络安装的系统上。系统设置不正确。

**解决方法:** 确保正确地将系统设置为从网络安装。请参见第 108 页中的“使用 CD 映像添加要从网络安装的系统”。

**prom\_panic: Could not mount file system ( prom\_panic : 无法挂载文件系统 ) ( 仅限于基于 SPARC 的系统 )**

**原因:** 当您从网络安装 Solaris，但引导软件无法找到以下内容时将发生此错误：

- Solaris DVD（此 DVD 或安装服务器上 DVD 映像的副本）
- Solaris Software - 1 CD 映像（Solaris Software - 1 CD 或安装服务器上的 CD 映像的副本）

**解决方法:** 确保挂载并共享了安装软件。

- 如果从安装服务器的 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器安装 Solaris，请确保 Solaris DVD 或 Solaris Software - 1 CD 已插入 CD-ROM 驱动器中，已挂载并已在 `/etc/dfs/dfstab` 文件中共享。
- 如果从安装服务器磁盘上的 Solaris DVD 映像或 Solaris Software - 1 CD 映像的副本进行安装，确保在 `/etc/dfs/dfstab` 文件中共享该副本的目录路径。

**Timeout waiting for ARP/RARP packet... ( 等待 ARP/RARP 包时发生超时... ) ( 仅限于基于 SPARC 的系统 )**

**原因:** 原因 1：客户机试图从网络引导，但它找不到知道该客户机的系统。

**解决方法:** 原因 1：验证系统的主机名是否在 NIS 或 NIS+ 命名服务中。此外，还要验证引导服务器的 `/etc/nsswitch.conf` 文件中的 `bootparams` 搜索顺序。

例如，`/etc/nsswitch.conf` 文件中的以下行指示 JumpStart 或 Solaris 安装程序首先在 NIS 映射中查找 `bootparams` 信息。如果此程序未找到任何信息，则安装程序将在引导服务器的 `/etc/bootparams` 文件中查找。

```
bootparams: nis files
```

**原因:** 原因 2：客户机的以太网地址不正确。

**解决方法:** 原因 2：验证安装服务器的 `/etc/ethers` 文件中的客户机以太网地址是否正确。

**原因:** 原因 3：在自定义 JumpStart 安装中，`add_install_client` 命令指定将指定的服务器作为安装服务器的平台组。如果在使用 `add_install_client` 时使用了错误的体系结构值，则会发生此问题。例如，要安装的计算机是 `sun4u`，但您却使用了 `i86pc`。

**解决方法:** 原因 3：使用正确的体系结构值，重新运行 `add_install_client`。

ip: joining multicasts failed on tr0 - will use link layer broadcasts for multicast ( IP : 在 tr0 上连接多路广播失败—多路广播将使用链路层广播 ) ( 仅限于基于 x86 的系统 )

原因: 当使用令牌环卡引导系统时会显示此错误消息。以太网多址传播和令牌环多址传播的工作方式不同。由于向驱动器提供了无效的多址传播地址, 因此驱动器返回此错误消息。

解决方法: 忽略此错误消息。如果不能使用多址传播, IP 将改用链路层广播, 不会造成安装失败。

Requesting Internet address for Ethernet\_Address ( 请求 Ethernet\_Address 的 Internet 地址 ) ( 仅限于基于 x86 的系统 )

原因: 客户机试图从网络引导, 但它找不到知道该客户机的系统。

解决方法: 验证系统的主机名是否列在命名服务中。如果系统主机名列在 NIS 或 NIS+ 命名服务中, 并且系统继续显示此错误消息, 请尝试重新引导系统。

RPC: Timed out No bootparams (whoami) server responding; still trying... ( RPC : 超时, 无引导参数 (whoami) 服务器响应; 继续尝试... ) ( 仅限于基于 x86 的系统 )

原因: 客户机试图从网络引导, 但它无法找到具有安装服务器上的 /etc/bootparams 文件项的系统。

解决方法: 在安装服务器上使用 add\_install\_client。使用该命令向 /etc/bootparams 文件增加适当的项, 使客户机可以从网络引导。

Still trying to find a RPL server... ( 继续尝试查找 RPL 服务器... ) ( 仅限于基于 x86 的系统 )

原因: 系统试图从网络引导, 但服务器没有设置为引导此系统。

解决方法: 在安装服务器上, 为要安装的系统执行 add\_install\_client。  
add\_install\_client 命令建立一个 /rplboot 目录, 其中包含需要的网络引导程序。

CLIENT MAC ADDR: FF FF FF FF FF FF ( 仅存在于使用 DHCP 执行的网络安装 )

原因: DHCP 服务器未正确配置。如果未在 DHCP 管理器软件中正确定义选项或宏, 可能会发生这种错误。

解决方法: 在 DHCP 管理器软件中, 验证是否正确定义了选项和宏。确认定义了“路由器”选项, 并且对于用来进行网络安装的子网, “路由器”选项的值是正确的。

## 从网络引导：一般问题

系统从网络引导, 但从其他系统而非指定的安装服务器进行引导。

原因: 客户机的另一个系统上可能存在 /etc/bootparams 或 /etc/ethers 项。

**解决方法:** 在名称服务器上，为要安装的系统更新 `/etc/bootparams` 项。该项应符合以下语法：

```
install_system root=boot_server:path install=install_server:path
```

此外，确保子网中只有一个安装客户机的 `bootparams` 项。

**系统没有从网络引导（仅限于使用 DHCP 执行的网络安装）。**

**原因:** DHCP 服务器未正确配置。如果未在 DHCP 服务器上将系统配置为安装客户机，则可能发生这种错误。

**解决方法:** 在 DHCP 管理器软件中，验证是否为客户机系统定义了选项和宏。有关更多信息，请参见第 43 页中的“使用 DHCP 服务预配置系统配置信息（任务）”。

## Solaris OS 的初始安装

**Initial installation fails（初始安装失败）**

**解决方法:** 如果 Solaris 安装失败，则您必须重新启动安装。要重新启动安装，请从 Solaris DVD、Solaris Software - 1 CD 或从网络引导系统。

不能在安装部分 Solaris 软件之后卸载该软件。必须从备份中恢复系统或重新开始 Solaris 安装过程。

```
/cdrom/sol_Solaris_10/SUNW xxxx/reloc.cpio: Broken pipe
(/cdrom/sol_Solaris_10/SUNW xxxx/reloc.cpio: 中断的管道)
```

**描述:** 此错误消息是提示性消息，不影响安装。在没有读取进程的管道上写入时会出现此情况。

**解决方法:** 忽略此消息，并继续进行安装。

**WARNING: CHANGE DEFAULT BOOT DEVICE（警告：更改缺省引导设备）（仅限于基于 x86 的系统）**

**原因:** 这是提示性消息。系统 BIOS 中设置的缺省引导设备可能被设置成需要使用 Solaris Device Configuration Assistant 来引导系统。

**解决方法:** 继续安装，如有必要，在将 Solaris 软件安装到无需 Solaris Device Configuration Assistant 的设备后，请更改在 BIOS 中指定的系统的缺省引导设备。

---

仅适用于 x86 – 如果使用 `locale` 关键字测试初始安装的自定义 JumpStart 配置文件，则 `pfinstall -D` 命令无法测试配置文件。有关解决方法，请参见第 239 页中的“升级 Solaris 操作系统”一节中的错误消息“无法选择语言环境”。

---

## ▼ x86: 检查 IDE 磁盘上的坏块

IDE 磁盘驱动器不像其他 Solaris 软件所支持的驱动器那样可以自动映射出坏块。在 IDE 磁盘上安装 Solaris 之前，您可能需要执行磁盘表面分析。要在 IDE 磁盘上进行表面分析，请执行以下过程。

**1 成为超级用户或承担等效角色。**

角色包含授权和具有一定权限的命令。有关角色的更多信息，请参见《系统管理指南：安全性服务》中的“配置 RBAC（任务列表）”。

**2 引导到安装介质。**

**3 当提示您选择安装类型时，选择选项 6，单用户 shell。**

**4 启动 format(1M) 程序。**

```
# format
```

**5 指定要在其上执行表面分析的 IDE 磁盘驱动器。**

```
# cxdy
```

cx 是控制器编号

dy 是设备编号

**6 确定是否存在 fdisk 分区。**

- 如果已经存在 Solaris fdisk 分区，请继续执行[步骤 7](#)。
- 如果没有 Solaris fdisk 分区，请使用 fdisk 命令在磁盘上创建一个 Solaris 分区。

```
format> fdisk
```

**7 要开始表面分析，请键入：**

```
format> analyze
```

**8 要确定当前设置，请键入：**

```
analyze> config
```

**9 （可选）要更改设置，请键入：**

```
analyze> setup
```

**10 要查找坏块，请键入：**

```
analyze> type_of_surface_analysis
```

type\_of\_surface\_analysis 是读、写或者比较

如果 format 发现坏块，则将重新映射这些坏块。

- 11 要退出分析，请键入：

```
analyze> quit
```

- 12 确定是否要指定重映射的块。

- 如果不指定，请转至步骤 13。
- 如果需要，请键入：

```
format> repair
```

- 13 要退出格式化程序，请键入：

```
quit
```

- 14 通过键入以下命令在多用户模式下重新启动介质。

```
# exit
```

## 升级 Solaris 操作系统

### 升级：错误消息

No upgradable disks ( 没有可升级磁盘 )

原因: /etc/vfstab 文件中的交换项导致升级失败。

解决方法: 注释掉 /etc/vfstab 文件中的下列行：

- 未升级磁盘上的所有交换文件和片
- 不再存在的交换文件
- 任何未使用的交换片

usr/bin/bzcat not found ( 未找到 usr/bin/bzcat )

原因: Solaris Live Upgrade 因需要修补程序簇而失败。

解决方法: 安装 Solaris Live Upgrade 需要修补程序。请访问 <http://sunsolve.sun.com>，以确保具有最近更新的修补程序列表。在 SunSolve Web 站点上搜索信息文档 72099。

Upgradeable Solaris root devices were found, however, no suitable partitions to hold the Solaris install software were found. Upgrading using the Solaris Installer is not possible. It might be possible to upgrade using the Solaris Software 1 CDRom. ( 找到可升级的 Solaris 根设备, 但没有找到合适的用于保存 Solaris 安装软件的分区。无法使用 Solaris 安装程序升级。可以使用 Solaris Software 1 CDRom 进行升级。 ) ( 仅限于基于 x86 的系统 )

原因: 由于没有足够空间, 因此无法使用 Solaris Software - 1 CD 升级。

解决方法: 要进行升级, 可以创建大于或等于 512 MB 的交换片, 或者使用另一种升级方法, 例如, 通过 Solaris DVD 上的 Solaris 安装程序、网络安装映像或 JumpStart。

错误: Could not select locale ( 错误: 无法选择语言环境 ) ( 仅限于基于 x86 的系统 )

原因: 通过使用 pfinstall -D 命令测试 JumpStart 配置文件时, 模拟运行测试 (dry run test) 在以下情况下会失败:

- 该配置文件包含 locale 关键字。
- 所测试的发行版包含 GRUB 软件。从 Solaris 10 1/06 发行版开始, GRUB 引导装载机通过 GRUB 菜单简化了对安装在系统上的不同操作系统的引导。

引入 GRUB 软件后, 会压缩 miniroot。该软件无法再从压缩的 miniroot 中找到语言环境列表。miniroot 是可能具有的最小的 Solaris 根 (/) 文件系统, 可以在 Solaris 安装介质中找到它。

解决方法: 请执行以下步骤。请使用以下值。

- MEDIA\_DIR 为 /cdrom/cdrom0/
- MINIRoot\_DIR 为 \$MEDIA\_DIR /Solaris\_10/Tools/Boot
- MINIRoot\_ARCHIVE 为 \$MEDIA\_DIR /boot/x86.miniroot
- TEMP\_FILE\_NAME 为 /tmp/test

1. 成为超级用户或承担等效角色。

角色包含授权和具有一定权限的命令。有关角色的更多信息, 请参见《系统管理指南: 安全性服务》中的“配置 RBAC (任务列表)”。

2. 解压缩 miniroot 归档文件。

```
# /usr/bin/gzcat $MINIRoot_ARCHIVE > $TEMP_FILE_NAME
```

3. 使用 lofiadm 命令创建 miniroot 设备。

```
# LOFI_DEVICE=/usr/sbin/lofiadm -a $TEMP_FILE_NAME
# echo $LOFI_DEVICE
/dev/lofi/1
```

4. 使用 lofi 命令在 Miniroot 目录下挂载 miniroot。



```
# /usr/sbin/mount -F ufs $LOFI_DEVICE $MINIROOT_DIR
```

5. 测试配置文件。

```
# /usr/sbin/install.d/pfinstall -D -c $MEDIA_DIR $path-to-jumpstart_profile
```

6. 测试完成后，卸载 lofi 设备。

```
# umount $LOFI_DEVICE
```

7. 删除 lofi 设备。

```
# lofiadm -d $TEMP_FILE_NAME
```

## 升级：一般问题

即使存在一个可在系统上升级的 Solaris 软件版本，也不显示升级选项。

原因:原因 1：/var/sadm 目录是符号链接，或是从另一个文件系统安装的。

解决方法:原因 1：将 /var/sadm 目录移动到根 (/) 或 /var 文件系统中。

原因:原因 2：缺少 /var/sadm/softinfo/INST\_RELEASE 文件。

解决方法:原因 2：使用以下模板创建新的 INST\_RELEASE 文件：

```
OS=Solaris
VERSION=x
REV=0
```

*x* 是系统上的 Solaris 软件的版本

原因:原因 3：/var/sadm/softinfo 中缺少 SUNWusr。

解决方法:解决方案 3：需要执行初始安装。Solaris 软件是不可升级的。

### 无法关闭或初始化 md 驱动程序

解决方法:请按照以下说明操作：

- 如果该文件系统不是 RAID-1 卷，请在 vsftab 文件中注释掉。
- 如果该文件系统是 RAID-1 卷，请中断镜像并重新安装。有关取消镜像的信息，请参见《Solaris Volume Manager 管理指南》中的“删除 RAID-1 卷（取消镜像）”。

因 Solaris 安装程序无法挂载文件系统而导致升级失败。

原因: 在升级期间, 该脚本会在要升级的根 (/) 文件系统中, 尝试挂载系统的 /etc/vfstab 文件中列出的所有文件系统。如果安装脚本无法挂载文件系统, 则它将失败并退出。

解决方法: 确保系统的 /etc/vfstab 文件中的所有文件系统都可进行挂载。在 /etc/vfstab 文件中注释掉任何无法挂载或可能引起问题的文件系统, 以便 Solaris 安装程序在升级过程中不会尝试挂载它们。不能注释掉那些包含要升级软件的基于系统的文件系统 (例如 /usr)。

### 升级失败

描述: 系统没有足够的升级空间。

原因: 有关空间问题, 请参阅《Solaris 10 5/08 安装指南: 规划安装和升级》中的“通过重新分配磁盘空间进行升级”, 查明是否能在不使用自动布局重新分配空间的情况下修复此问题。

### 升级 RAID-1 卷根 (/) 文件系统时遇到问题

解决方法: 如果在使用作为根 (/) 文件系统的 Solaris 卷管理器 RAID-1 卷进行升级时遇到问题, 请参见《Solaris Volume Manager 管理指南》中的第 25 章“对 Solaris Volume Manager 进行疑难解答 (任务)”。

## ▼ 在升级失败后继续进行升级

升级失败, 系统无法进行软引导。失败是由于您无法控制的原因 (例如断电或网络连接失败) 造成的。

1 从 Solaris DVD、Solaris Software - 1 CD 或网络重新引导系统。

2 选择安装的升级选项。

Solaris 安装程序确定系统是否已经部分升级并继续进行升级。

## x86: 使用 GRUB 时, Solaris Live Upgrade 出现问题

在基于 x86 的系统上使用 Solaris Live Upgrade 和 GRUB 引导装载器时, 可能会发生以下错误。

错误: 介质产品工具安装目录 *path-to-installation-directory* 不存在。

错误: 介质目录不包含操作系统升级映像。

描述: 当使用 `luupgrade` 命令升级新的引导环境时可以看到这些错误消息。

**原因:**使用的是旧版本的 Solaris Live Upgrade。您在系统上安装的 Solaris Live Upgrade 软件包与介质以及介质上的软件包发行版不兼容。

**解决方法:**确保所使用的 Solaris Live Upgrade 软件包的版本始终为将要升级到的版本。

**示例:**在以下示例中，错误消息表示系统上的 Solaris Live Upgrade 软件包与介质上的软件包的版本不同。

```
# luupgrade -u -n s10u1 -s /mnt
Validating the contents of the media </mnt>.
The media is a standard Solaris media.
ERROR: The media product tools installation directory
</mnt/Solaris_10/Tools/Boot/usr/sbin/install.d/install_config> does
not exist.
ERROR: The media </mnt> does not contain an operating system upgrade
image.
```

**错误：**找不到或不可执行：</sbin/biosdev>。

**错误：**Solaris Live Upgrade 所需的一个或多个修补程序未安装。

**原因:**Solaris Live Upgrade 所需的一个或多个修补程序未安装在系统上。请注意该错误消息没有捕捉到所有缺少的修补程序。

**解决方法:**使用 Solaris Live Upgrade 之前，始终安装所有必需的修补程序。请访问 <http://sunsolve.sun.com>，以确保具有最近更新的修补程序列表。在 SunSolve Web 站点上搜索信息文档 72099。

**错误：**设备映射命令 </sbin/biosdev> 失败。请重新引导，然后重试。

**原因:**原因 1：由于以前的管理任务，Solaris Live Upgrade 无法映射设备。

**解决方法:**原因 1：重新引导系统，然后使用 Solaris Live Upgrade 重试

**原因:**原因 2：如果重新引导系统后出现相同的错误消息，表明您有两个或多个相同的磁盘。设备映射命令无法区分这些磁盘。

**解决方法:**原因 2：在这些磁盘中的某一个磁盘上创建一个新的伪 fdisk 分区。请参见 fdisk(1M) 手册页。然后重新引导系统。

**无法删除包含 GRUB 菜单的引导环境**

**原因:**Solaris Live Upgrade 强加了一条限制，即如果引导环境包含 GRUB 菜单，则无法删除该引导环境。

**解决方法:**使用 lumake(1M) 或 luupgrade(1M) 命令重新使用该引导环境。

无意中重新创建了包含 GRUB 菜单的文件系统。但是，磁盘具有和以前相同的片。例如，磁盘没有重新分片。

原因: 包含 GRUB 菜单的文件系统对保持系统的可引导性非常重要。Solaris Live Upgrade 命令不会破坏 GRUB 菜单。但是，如果使用 Solaris Live Upgrade 命令之外的命令无意中重新创建或破坏了包含 GRUB 菜单的文件系统，恢复软件会尝试重新安装 GRUB 菜单。在下次重新引导时恢复软件会将 GRUB 菜单放回到相同的文件系统中。例如，您可能在文件系统上使用了 `newfs` 或 `mkfs` 命令，并无意中破坏了 GRUB 菜单。要正确恢复 GRUB 菜单，片必须符合以下条件：

- 包含一个可挂载的文件系统
- 保留片以前所驻留的同一 Solaris Live Upgrade 引导环境的一部分

重新引导系统之前，对片进行一些必要的更正操作。

解决方法: 重新引导系统。会自动安装 GRUB 菜单的副本。

GRUB 菜单的 `menu.lst` 文件被无意中删除。

解决方法: 重新引导系统。会自动安装 GRUB 菜单的副本。

## ▼ 在运行 Veritas VxVm 时使用 Solaris Live Upgrade 进行升级，系统将发出警告音

如果在升级并运行 Veritas VxVM 的同时使用 Solaris Live Upgrade，除非您使用以下过程进行升级，否则系统在重新引导时将发出警告音。如果软件包不符合 Solaris 高级打包标准，将出现问题。

- 1 成为超级用户或承担等效角色。  
角色包含授权和具有一定权限的命令。有关角色的更多信息，请参见《系统管理指南：安全性服务》中的“配置 RBAC（任务列表）”。
- 2 创建非活动的引导环境。请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的“创建新的引导环境”。
- 3 在升级非活动的引导环境之前，必须禁用非活动的引导环境中的现有 Veritas 软件。
  - a. 挂载非活动的引导环境。

```
# lumount inactive_boot_environment_name mount_point
```

例如：

```
# lumount solaris8 /mnt
```

- b. 转到包含 `vfstab` 的目录，例如：

```
# cd /mnt/etc
```

- c. 生成非活动引导环境的 `vfstab` 文件的副本，例如：

```
# cp vfstab vfstab.501
```

- d. 在复制的 `vfstab` 中注释掉所有 Veritas 文件系统项，例如：

```
# sed '/vx\/dsk\/s\/^\/#\/g' < vfstab > vfstab.novxfs
```

将每行的第一个字符更改为 `#`，这使该行成为注释行。请注意，该注释行不同于系统文件注释行。

- e. 复制更改后的 `vfstab` 文件，例如：

```
# cp vfstab.novxfs vfstab
```

- f. 转到非活动引导环境的系统文件所在的目录，例如：

```
# cd /mnt/etc
```

- g. 生成非活动的引导环境的系统文件的副本，例如：

```
# cp system system.501
```

- h. 注释掉所有包含 `drv/vx` 的 "forceload:" 项。

```
# sed '/forceload: drv\/vx\/s\/^\/*\/' <system> system.novxfs
```

将每行的第一个字符更改为 `*`，这使该行成为注释行。请注意，该注释行不同于 `vfstab` 文件注释行。

- i. 创建 Veritas `install-db` 文件，例如：

```
# touch vx/reconfig.d/state.d/install-db
```

- j. 卸载非活动的引导环境。

```
# luumount inactive_boot_environment_name
```

- 4 升级非活动的引导环境。请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的第 5 章“使用 Solaris Live Upgrade 进行升级（任务）”。
- 5 激活非活动的引导环境。请参见《Solaris 10 5/08 安装指南：Solaris Live Upgrade 和升级规划》中的“激活引导环境”。
- 6 关闭系统。

```
# init 0
```

**7 在单用户模式下引导非活动的引导环境：**

```
OK boot -s
```

将显示若干个包含“vxvm”或“VXVM”的消息和错误消息，可以忽略这些消息。非活动的引导环境成为活动的引导环境。

**8 升级 Veritas。****a. 将 Veritas VRTSvmsa 软件包从系统中删除，例如：**

```
# pkgrm VRTSvmsa
```

**b. 将目录更改为 Veritas 软件包的目录。**

```
# cd /location_of_Veritas_software
```

**c. 将最新的 Veritas 软件包增加到系统中：**

```
# pkgadd -d 'pwd' VRTSvxvm VRTSvmsa VRTSvmdoc VRTSvmman VRTSvmdev
```

**9 恢复初始的 vfstab 文件和系统文件：**

```
# cp /etc/vfstab.original /etc/vfstab
```

```
# cp /etc/system.original /etc/system
```

**10 重新引导系统。**

```
# init 6
```

## **x86: 缺省情况下不会在不包含现有服务分区的系统上创建服务分区**

如果在当前不包含服务分区或诊断分区的系统上安装当前 Solaris 发行版，则在缺省情况下，安装程序不会创建服务分区。如果要在同一个磁盘上包含服务分区和 Solaris 分区，则必须在安装当前 Solaris 发行版之前重新创建服务分区。

如果您将 Solaris 8 2/02 OS 安装在具有服务分区的系统上，则安装程序可能不会保留服务分区。如果您没有手动编辑 fdisk 引导分区布局以保留服务分区，安装程序会在安装过程中删除服务分区。

---

注 - 如果安装 Solaris 8 2/02 OS 时未特别地保留服务分区，则可能无法重新创建服务分区并升级到当前 Solaris 发行版。

---

如果要使包含 Solaris 分区的磁盘包含服务分区，请选择以下解决方法之一。

## ▼ 从网络安装映像或 Solaris DVD 安装软件

要通过网络安装映像进行安装或通过网络从 Solaris DVD 安装，请执行以下步骤。

- 1 删除磁盘中的内容。
- 2 安装前，使用诊断 CD 为系统创建服务分区。  
有关如何创建服务分区的信息，请参见您的硬件文档。
- 3 通过网络引导系统。  
将显示“自定义 fdisk 分区”屏幕。
- 4 要装入缺省引导磁盘分区布局，请单击“缺省”。  
安装程序将保留服务分区并创建 Solaris 分区。

## ▼ 从 Solaris Software - 1 CD 或从网络安装映像安装

要使用 Solaris 安装程序通过 Solaris Software - 1 CD 进行安装，或通过引导服务器上的网络安装映像进行安装，请执行下列步骤。

- 1 删除磁盘中的内容。
- 2 安装前，使用诊断 CD 为系统创建服务分区。  
有关如何创建服务分区的信息，请参见您的硬件文档。
- 3 安装程序将提示您选择创建 Solaris 分区的方法。
- 4 引导系统。
- 5 选择“将剩余磁盘空间用于 Solaris 分区”选项。  
安装程序将保留服务分区并创建 Solaris 分区。
- 6 完成安装。





## 远程安装或升级（任务）

---

本附录将介绍如何使用 Solaris 安装程序在没有直接连接 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的机器或域上安装或升级 Solaris OS。

---

注 - 如果要在多域服务器上安装或升级 Solaris OS，请在开始安装之前参阅系统控制器或系统设备处理器文档。

---

### SPARC: 使用 Solaris 安装程序从远程 DVD-ROM 或 CD-ROM 安装或升级

如果要在没有直接连接 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的机器或域上安装 Solaris OS，可以使用已连接到其他机器上的驱动器。两台计算机必须连接在同一子网中。请使用以下说明完成安装。

#### ▼ SPARC: 从远程 DVD-ROM 和 CD-ROM 安装或升级

---

注 - 此过程假设系统正在运行卷管理器。如果不是使用卷管理器管理介质，请参阅《系统管理指南：设备和文件系统》。

---

在以下过程中，带有 DVD-ROM 或 CD-ROM 的远程系统被标识为 *remote system*。要安装客户机的系统被标识为 *client system*。

- 1 标识正在运行 Solaris OS 且带有 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的系统。
- 2 在带有 DVD-ROM 或 CD-ROM 的 *remote system* 的驱动器中插入 Solaris DVD 或 Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD。  
卷管理器将挂载该光盘。

### 3 在远程系统上，转到 `add_install_client` 命令所在的 DVD 或 CD 所对应的目录。

- 对于 DVD 介质，请键入：

```
remote system# cd /cdrom/cdrom0/s0/Solaris_10/Tools
```

- 对于 CD 介质，请键入：

```
remote system# cd /cdrom/cdrom0/s0
```

### 4 在远程系统上添加要作为客户机安装的系统。

- 对于 DVD 介质，请键入：

```
remote system# ./add_install_client \
client_system_name arch
```

- 对于 CD 介质，请键入：

```
remote system# ./add_install_client -s remote_system_name: \
/cdrom/cdrom0/s0 client_system_name arch
```

*remote\_system\_name*      带有 DVD-ROM 或 CD-ROM 驱动器的系统的名称

*client\_system\_name*      要安装的计算机的名称

*arch*                      要安装的计算机的平台组，例如 `sun4u`。在要安装的系统上，通过 `uname -m` 命令来查找该平台组。

### 5 引导要安装的 *client system*。

```
client system: ok boot net
```

安装开始。

### 6 如果需要，按照说明键入系统配置信息。

- 如果使用的是 DVD 介质，请按照屏幕上的说明完成安装。操作完成。
- 如果使用的是 CD 介质，计算机将重新引导，然后 Solaris 安装程序开始。在显示“欢迎”面板之后，将显示“指定介质”面板，其中“网络文件系统”处于选定状态。进行到 [步骤 7](#)。

### 7 在“指定介质”面板上，单击“下一步”。

将显示“指定网络文件系统路径”面板，并且文本字段中包含安装路径。

```
client_system_ip_address:/cdrom/cdrom0/s0
```

### 8 在已挂载 DVD 或 CD 的远程系统上，转到 `root` 目录。

```
remote system# cd /
```

- 9 在远程系统上，查看已被共享的片的路径。

```
remote system# share
```

- 10 在远程系统上，通过使用在[步骤 9](#)中找到的路径停止共享 Solaris DVD 或 Solaris Software for SPARC Platforms - 1 CD。如果路径指向两个片，则 unshare 将停止对两个片的共享。

```
remote system# unshare absolute_path
```

*absolute\_path* 是 share 命令中显示的绝对路径

在此示例中，片 0 和片 1 被停止共享。

```
remote system# unshare /cdrom/cdrom0/s0
```

```
remote system# unshare /cdrom/cdrom0/s1
```

- 11 在正在安装的客户机系统上，单击“下一步”继续 Solaris 安装。
- 12 如果 Solaris 安装程序提示您插入 Solaris Software - 2 CD，请重复[步骤 9](#)至[步骤 11](#)，以便停止共享 Solaris Software - 1 CD 并导出和安装 Solaris Software - 2 CD。
- 13 如果 Solaris 安装程序提示您插入其他 Solaris Software CD，请重复[步骤 9](#)至[步骤 11](#)，以便停止共享 Solaris Software CD 并导出和安装其他 CD。
- 14 如果 Solaris 安装程序提示您插入 Solaris Languages CD，请重复[步骤 9](#)至[步骤 11](#)，以便停止共享 Solaris Software CD 并导出和安装 Solaris Languages CD。

当您导出 Solaris Languages CD 时，挂载 CD-ROM 的计算机上将显示一个安装程序窗口。安装 Solaris Languages CD 时忽略安装程序窗口。完成 Solaris Languages CD 的安装后，关闭安装程序窗口。



# 词汇表

---

3DES	（[三重 DES] 三重数据加密标准）。一种对称密钥加密方法，可提供 168 位密钥长度。
AES	（高级加密标准）一种对称 128 位块数据加密技术。美国政府在 2000 年 10 月采用算法的 Rijndael 变量作为加密标准，AES 从而取代了 DES 成为政府的加密标准。
bootlog-cgi 程序	一种 CGI 程序，使 Web 服务器可以在 WAN Boot 安装期间收集和存储远程客户机的引导和安装控制台的消息。
certstore 文件	一种文件，包含用于特定客户机系统的数字证书。在 SSL 协商过程中，可能会要求客户机向服务器提供证书文件。服务器使用该文件来验证客户机的身份。
CGI	（公共网关接口）一种接口，外部程序通过该接口与 HTTP 服务器进行通信。为使用 CGI 而编写的程序称为 CGI 程序或 CGI 脚本。CGI 程序可以处理格式或分析输出，而服务器通常不能执行这些操作。
DES	（数据加密标准）一种对称密钥加密方法，开发于 1975 年并在 1981 年由 ANSI 标准化为 ANSI X.3.92。DES 使用 56 位密钥。
DHCP	（动态主机配置协议）一种应用层协议。它使 TCP/IP 网络上的每台计算机或客户机可以从一台或多台指定的和集中维护的 DHCP 服务器上提取 IP 地址和其他网络配置信息。此工具减少了维护和管理大型 IP 网络的额外费用。
加密	通过使信息变得不可理解来防止未经授权的信息使用的过程。加密基于称为密钥的密码，密钥用于解密信息。另请参见 <a href="#">解密</a> 。
/etc/netboot 目录	此目录位于 WAN Boot 服务器上，包含 WAN Boot 安装所需的客户机配置信息和安全数据。
/etc 目录	包含关键系统配置文件和维护命令的目录。
/export 文件系统	OS 服务器上与网络上的其他系统共享的文件系统。例如，/export 文件系统可以包含无盘客户机的根 (/) 文件系统和交换空间以及网络用户的起始目录。无盘客户机的引导和运行依赖于 OS 服务器上的 /export 文件系统。
fdisk 分区	磁盘驱动器的一个逻辑分区，专用于基于 x86 的系统上的特定操作系统。要安装 Solaris 软件，必须在基于 x86 的系统上至少设置一个 Solaris fdisk 分区。基于 x86 的系统允许在一个磁盘上最多设置四个不同的 fdisk 分区。这些分区可用于保留单独的操作系统。每个操作系统必须位于唯一的 fdisk 分区上。每个系统在每个磁盘上只能有一个 Solaris fdisk 分区。
文件系统	在 SunOS™ 操作系统中，您可以访问的文件和目录的树状网络。

<b>GRUB</b>	仅适用于 <b>x86</b> : GNU GRand Unified Bootloader (GRUB) 是具有简单菜单界面的开放源代码引导装载器。该菜单显示系统中已安装的操作系统列表。使用 GRUB 可以轻松地引导各种不同的操作系统, 如 Solaris OS、Linux 或 Microsoft Windows。
<b>GRUB 编辑菜单</b>	仅适用于 <b>x86</b> : 引导菜单, GRUB 主菜单的子菜单。该菜单中显示了 GRUB 命令。可以编辑这些命令以更改引导行为。
<b>GRUB 主菜单</b>	仅适用于 <b>x86</b> : 引导菜单, 列出系统中已安装的操作系统。使用该菜单, 无需修改 BIOS 或 fdisk 分区设置即可轻松地引导操作系统。
<b>HMAC</b>	用于进行消息验证的加密散列方法。HMAC 与重复加密散列函数 (例如 MD5 或 SHA-1) 以及机密共享密钥配合使用。HMAC 的加密能力取决于基础散列函数的特性。
<b>HTTP</b>	(超文本传输协议) (n.) 从远程主机提取超文本对象的 Internet 协议。该协议基于 TCP/IP。
<b>HTTPS</b>	HTTP 的安全版本, 通过使用安全套接字层 (SSL) 实现。
<b>IPv6</b>	IPv6 是 Internet 协议 (IP) 的一个版本 (版本 6), 是从当前版本 IPv4 (版本 4) 演化而来的版本。使用定义的转换机制部署 IPv6 不会破坏当前的操作。此外, IPv6 还提供了一个平台以便应用新的 Internet 功能。
<b>JumpStart 安装</b>	一种安装类型, 在此类安装中, 通过使用工厂安装的 JumpStart 软件自动将 Solaris 软件安装在系统上。
<b>JumpStart 目录</b>	当对自定义 JumpStart 安装使用配置文件软盘时, JumpStart 目录是软盘上包含全部基本自定义 JumpStart 文件的根目录。当对自定义 JumpStart 安装使用配置文件服务器时, JumpStart 目录是服务器上包含全部基本自定义 JumpStart 文件的目录。
<b>Kerberos</b>	一种网络验证协议, 它使用强大的密钥加密技术, 使客户机和服务器能够通过不安全的网络连接向对方证明自己的身份。
<b>keystore 文件</b>	一种文件, 包含由客户机和服务器共享的密钥。在 WAN Boot 安装期间, 客户机系统使用密钥验证服务器的完整性, 或解密从服务器传输来的数据和文件。
<b>LAN</b>	(局域网) 一组邻近的计算机系统, 通过某种连接硬件和软件的方式可以进行通信。
<b>LDAP</b>	(轻量目录访问协议) 一种标准的、可扩展的目录访问协议, LDAP 名称服务客户机和服务器使用该协议相互通信。
<b>Manifest 段</b>	Solaris Flash 归档文件的一个段, 用于验证克隆系统。Manifest 段列出了系统上要保留的、要添加到克隆系统的或者要从克隆系统中删除的文件。该段仅用于提供信息, 它以内部格式列出文件, 不能用于脚本。
<b>MD5</b>	(消息摘要 5) 一种迭代式加密散列函数, 用于进行消息验证 (包含数字签名)。此函数于 1991 年由 Rivest 开发。
<b>menu.lst 文件</b>	仅适用于 <b>x86</b> : 列出系统中安装的所有操作系统的文件。该文件的内容指定在 GRUB 菜单上显示的操作系统列表。使用 GRUB 菜单, 无需修改 BIOS 或 fdisk 分区设置即可轻松地引导操作系统。

<b>Miniroot</b>	Solaris 安装介质中所包含的最小可引导根 (/) 文件系统。miniroot 由安装和升级系统时所需的 Solaris 软件组成。在基于 x86 的系统中，miniroot 会被复制到系统中，以作为故障安全引导归档文件使用。请参见 <a href="#">故障安全引导归档文件</a> 。
<b>NIS</b>	SunOS 4.0（最低版本）网络信息服务。一种分布式网络数据库，包含有关网络上的系统和用户的关键信息。NIS 数据库存储在主服务器和全部从属服务器上。
<b>NIS+</b>	SunOS 5.0（最低版本）网络信息服务。NIS+ 取代了 NIS（即 SunOS 4.0 [最低版本] 网络信息服务）。
<b>/opt 文件系统</b>	包含第三方软件和非捆绑软件的挂载点的文件系统。
<b>OS 服务器</b>	向网络上的系统提供服务的系统。要为无盘客户机提供服务，OS 服务器必须为每个无盘客户机的根 (/) 文件系统和交换空间 (/export/root 和 /export/swap) 留出磁盘空间。
<b>Power Management</b>	<p>自动保存系统状态并在系统空闲 30 分钟后将其关闭的软件。当您在符合美国环保署能源之星标准的版本 2 的系统中安装 Solaris 软件时，系统将缺省安装 Power Management 软件。例如，基于 sun4u SPARC 的系统即是一种缺省安装 Power Management 的系统。接下来重新引导之后，系统会提示您启用或禁用 Power Management 软件。</p> <p>能源之星标准要求系统或显示器在不活动之后自动进入“休眠状态”（功耗 30 瓦或更低）。</p>
<b>RAID-0 卷</b>	一类可以是条状或串联的卷。这些组件也称为子镜像。条状和串联是镜像的基本生成块。
<b>RAID-1 卷</b>	一类通过保留多个副本复制数据的卷。RAID-1 卷由一个或多个称为子镜像的 RAID-0 卷组成。RAID-1 卷有时称为镜像。
<b>rules.ok 文件</b>	生成的 rules 文件的版本。自定义 JumpStart 安装软件需要使用 rules.ok 文件将系统与配置文件进行匹配。要创建 rules.ok 文件，必须使用 check 脚本。
<b>rules 文件</b>	一种文本文件，包含用于您希望自动安装的每组系统或单个系统的规则。每个规则根据一个或多个系统属性区分一组系统。rules 文件将每组系统链接到一个配置文件，该配置文件是定义如何在该组中的每个系统上安装 Solaris 软件的文本文件。rules 文件在自定义 JumpStart 安装中使用。另请参见 <a href="#">配置文件</a> 。
<b>SHA1</b>	（安全散列算法）可以在长度小于 $2^{64}$ 的任意输入上运行以生成消息摘要的算法。
<b>Solaris DVD 或 CD 映像</b>	安装在系统中的 Solaris 软件，该软件可以通过 Solaris DVD 或 CD 访问，也可以通过复制了 Solaris DVD 或 CD 映像的安装服务器的硬盘访问。
<b>Solaris Flash</b>	一种 Solaris 安装功能，利用该功能，您可以在一个系统（称为主系统）上创建文件的归档文件。然后您可以使用此归档文件安装其他系统，使其他系统的配置与主系统相同。另请参见 <a href="#">归档文件</a> 。
<b>Solaris Live Upgrade</b>	一种升级方法，使得当活动引导环境仍在运行时可以升级复制的引导环境，从而消除了生产环境的停机时间。
<b>Solaris Zones</b>	用于虚拟化操作系统服务的软件分区技术，提供安全的隔离环境以便运行应用程序。创建非全局区域时，您便创建了一个应用程序执行环境，该环境中的进程与所有其他区域均是隔离的。这种分隔便阻止了在一个区域中运行的进程监视或影响在任何其他区域中运行的进程。另请参见 <a href="#">全局区域</a> 和 <a href="#">非全局区域</a> 。

<b>Solaris 安装程序</b>	一个图形用户界面 (GUI) 或命令行界面 (CLI) 安装程序，它使用向导面板指导您逐步安装 Solaris 软件和第三方软件。
<b>superuser (超级用户)</b>	特殊用户，具有执行所有管理任务的权限。该超级用户可以读取和写入任何文件，执行任何程序，以及给任何程序发出中止信号。
<b>sysidcfg 文件</b>	一种文件，在其中可以指定一套预先配置系统的特殊系统配置关键字。
<b>truststore 文件</b>	一种文件，包含一个或多个数字证书。在 WAN Boot 安装期间，客户机系统将通过查看 truststore 文件中的数据来验证尝试执行安装的服务器的标识。
<b>URL</b>	<p>(统一资源定位器) 服务器和客户机用于请求文档的寻址系统。URL 通常被称为位置。URL 的格式是 <i>protocol://machine:port/document</i>。</p> <p>URL 样例为 <i>http://www.example.com/index.html</i>。</p>
<b>/usr 文件系统</b>	独立系统或服务器上包含许多标准 UNIX 程序的文件系统。与服务器共享大型 /usr 文件系统而不是维护本地副本，从而最大限度地减少在系统上安装和运行 Solaris 软件所需的总磁盘空间。
<b>/var 文件系统</b>	一种文件系统或目录（位于独立系统上），包含可能在系统的生命周期内不断更改或增长的系统文件。这些文件包括系统日志、vi 文件、邮件文件和 UUCP 文件。
<b>WAN</b>	(广域网) 一种网络，通过使用电话、光纤或卫星链接连接位于不同地点的多个局域网 (LAN) 或系统。
<b>WAN Boot Miniroot</b>	已被修改为执行 WAN Boot 安装的一种 Miniroot。WAN Boot Miniroot 包含 Solaris Miniroot 中的软件的子集。另请参见 <a href="#">Miniroot</a> 。
<b>WAN Boot 安装</b>	一种安装类型，使您可以使用 HTTP 或 HTTPS 通过广域网 (WAN) 引导和安装软件。WAN Boot 安装方法使您可以通过公共网络传输加密的 Solaris Flash 归档文件，以及在远程客户机上执行自定义 JumpStart 安装。
<b>WAN Boot 服务器</b>	一种 Web 服务器，提供在 WAN Boot 安装期间使用的配置文件和安全文件。
<b>wanboot-cgi 程序</b>	CGI 程序，用于检索和传输在 WAN Boot 安装中使用的数据和文件。
<b>wanboot.conf 文件</b>	一种文本文件，在其中可以指定执行 WAN Boot 安装所需的配置信息和安全设置。
<b>wanboot 程序</b>	二级引导程序，用于装入执行 WAN Boot 安装所需的 WAN Boot Miniroot、客户机配置文件和安装文件。对于 WAN boot 安装，wanboot 二进制程序执行类似 ufsboot 或 inetboot 二级引导程序的任务。
<b>安全套接字层</b>	(SSL) 在双方（客户机和服务器）之间建立安全连接的软件库，用于实现 HTTPS，即 HTTP 的安全版本。
<b>安装服务器</b>	提供 Solaris DVD 或 CD 映像的服务器，网络上的其他系统可以通过该服务器安装 Solaris（也称为 <b>介质服务器</b> ）。通过将 Solaris DVD 或 CD 映像复制到服务器的硬盘上可以创建安装服务器。
<b>差别归档文件</b>	一种 Solaris Flash 归档文件，仅包含两个系统映像（未更改的主映像和已更新的主映像）之间的差别。差别归档文件包含要在克隆系统上保留、更改或删除的文件。差别更新仅更改指定的文件，并仅限于所包含的软件与未更改的主映像一致的系统。



初始安装	覆写当前运行的软件或初始化空白磁盘的安装。  Solaris OS 的初始安装将使用新版本的 Solaris OS 覆写一个或多个系统磁盘。如果您的系统没有运行 Solaris OS，则必须执行初始安装。如果系统正在运行可升级的 Solaris OS 版本，则初始安装会覆写磁盘并且不保留 OS 或本地修改。
串联	RAID-0 卷。如果片被串联，则数据将被写入第一个可用片，直到该片被写满。该片写满后，数据将依次写入下一个片。串联不提供数据冗余，除非它包含在镜像中。另请参见 RAID-0 卷。
磁盘	一个或一套磁化介质的圆盘片，形成同心的磁轨和扇区，用于存储文件等数据。另请参见光盘。
磁盘配置文件	表示磁盘结构（例如，字节/扇区、标志、片）的文件。利用磁盘配置文件，您可以在单个系统中使用 <code>pfinstall</code> 命令来测试不同大小的磁盘上的配置文件。
簇	软件包（软件模块）的逻辑集合。Solaris 软件分为多个 <b>软件组</b> ，其中每一个软件组都由 <b>簇</b> 和 <b>软件包</b> 组成。
独立	不需要其他任何计算机支持的计算机。
方向键	数字小键盘上的四个方向键之一。
非联网系统	未连接到网络或不依赖于其他系统的系统。
非全局区域	在 Solaris 操作系统的单个实例中创建的虚拟操作系统环境。一个或多个应用程序可在一个非全局区域中运行，不与系统的其余部分交互。非全局区域也称为区域。另请参见 <i>Solaris Zones</i> 和 <b>全局区域</b> 。
服务器	管理资源并向客户机提供服务的网络设备。
格式化	将数据放入结构或将磁盘分成若干扇区以接收数据。
根	项分层结构中的顶层项。根是其他所有项均由此向下派生的唯一项。请参见 <b>根目录</b> 或 <b>根 (/) 文件系统</b> 。
根 (/) 文件系统	顶层文件系统，其他所有文件系统均由此向下派生。根 (/) 文件系统是挂载其他所有文件系统的基础，并且永远不会卸载。根 (/) 文件系统包含对系统操作至关重要的目录和文件，例如内核、设备驱动器和用于启动（引导）系统的程序。
根目录	顶层目录，其他所有目录均由此向下派生。
更新	一种安装过程或执行安装的过程，更改系统上同一类型软件。与升级不同，更新可能会使系统降级。与初始安装不同，系统上必须存在要安装的同一类型软件，才能进行更新。
公钥	在公钥加密中使用的加密密钥。
公钥密码学	一种密码系统，它使用两种密钥：所有人都知道的公钥和只有消息接收者知道的私钥。
功能键	标有 F1、F2、F3 等的 10 个或多个键盘键之一，这些键映射到特定的任务。

故障安全引导归档文件	仅适用于 x86：当主引导归档文件被破坏时，用于进行恢复的引导归档文件。该引导归档文件用于在没有挂载根 (/) 文件系统的情况下启动系统。该引导归档文件在 GRUB 菜单中被称为故障安全。该归档文件的主要作用是重新生成通常用于引导系统的主引导归档文件。请参见 <a href="#">引导归档文件</a> 。
挂载	访问某个磁盘上的目录的过程，该磁盘可以是正在提出挂载请求的计算机上的磁盘，也可以是网络上的远程磁盘。要挂载文件系统，您需要本地系统上的挂载点和要挂载的文件系统的名称（例如 /usr）。
挂载点	一种工作站目录，可在此目录下挂载远程计算机上的文件系统。
关键文件系统	Solaris OS 需要的文件系统。使用 Solaris Live Upgrade 时，这些文件系统在活动和非活动引导环境的 vfstab 文件中是独立的挂载点。示例文件系统有 根 (/)、/usr、/var 以及 /opt。这些文件系统总是从源环境被复制到非活动的引导环境。
光盘	光盘，与磁盘相对，与压缩光盘 (CD) 市场上的常用拼写一致。例如，CD-ROM 或 DVD-ROM 就是光盘。
归档文件	<p>一种文件，包含从主系统复制的文件的集合。该文件还包含有关归档文件的标识信息，例如名称和归档文件的创建日期。当您在系统上安装归档文件后，该系统就将包含主系统的确切配置信息。</p> <p>归档文件可以是差别归档文件，即仅包含两种系统映像（未更改的主映像和已更新的主映像）之间的差别的 Solaris Flash 归档文件。差别归档文件包含要在克隆系统上保留、更改或删除的文件。差别更新只更改指定的文件，并仅限于所包含的软件与未更改的主映像一致的系统。</p>
规则	为配置文件指定一个或多个系统属性的一系列值。规则在自定义 JumpStart 安装中使用。
核心软件组	一种软件组，包含在系统中引导和运行 Solaris OS 所需的最低数量的软件。核心软件组包括一些运行公用桌面环境 (CDE) 桌面所需的联网软件和驱动程序。核心软件组不包括 CDE 软件。
回退	返回到先前运行的环境。当您正在激活一个环境，而指定用于引导的引导环境失败或出现不良行为时，可以使用回退。
交换空间	临时保留内存区内容（直至其被重新装入内存）的片或文件。也称为 /swap 或 swap 文件系统。
结束脚本	一种用户定义的 Bourne shell 脚本，在 rules 文件中指定，该脚本在 Solaris 软件安装在系统上之后、系统重新引导之前执行任务。可以对自定义 JumpStart 安装使用结束脚本。
解密	将编码数据转换为纯文本的过程。另请参见 <a href="#">加密</a> 。
介质服务器	请参见 <a href="#">安装服务器</a> 。
精简网络支持软件组	一种软件组，包含在有限的网络服务支持下引导和运行 Solaris 系统所需的最少数量的代码。精简网络软件组提供基于多用户文本的控制台和系统管理实用程序。该软件组还使系统能够识别网络接口，但不能激活网络服务。
镜像	请参见 <i>RAID-1</i> 卷。

卷	<p>一组物理片或其他卷，在系统中显示为单个逻辑设备。对应用程序或文件系统来说，卷在功能上等同于物理磁盘。</p> <p>在某些命令行公用程序中，卷称作元设备。在标准 UNIX 术语中，卷也称为<b>伪设备或虚拟设备</b>。</p>
开发者 Solaris 软件组	一种软件组，包含最终用户 Solaris 软件组以及用于开发软件的库（包括文件、手册页和编程工具）。
开始脚本	用户定义的 Bourne shell 脚本，在 rules 文件中指定，该脚本在 Solaris 软件安装在系统上之前执行任务。只能对自定义 JumpStart 安装使用开始脚本。
可共享文件系统	类似 /export/home 和 /swap 的用户自定义文件的文件系统。当您使用 Solaris Live Upgrade 时，这些文件系统在活动和非活动的引导环境之间可以共享。可共享文件系统在活动和非活动引导环境的 vfstab 文件中包含同一挂载点。更新活动引导环境中的可共享文件也会更新非活动引导环境中的数据。缺省情况下，可共享文件系统是共享的，但是您可以指定目标盘片，然后复制该文件系统。
可移除介质服务	一种程序，提供管理 DVD-ROM、CD-ROM 和软盘上的数据和获得对这些数据的访问的机制。
克隆系统	通过使用 Solaris Flash 归档文件安装的系统。克隆系统与主系统具有相同的安装配置。
客户机	在用于通信的客户机/服务器模型中，客户机是远程访问计算服务器资源（例如计算能力和大容量内存）的处理机。
联网系统	为了通信和共享信息而通过硬件和软件连接起来的一组系统（称为主机）。称为局域网 (LAN)。系统联网时通常需要一个或多个服务器。
逻辑设备	位于一个或多个磁盘上的一组物理片，在系统中显示为单个设备。逻辑设备在 Solaris 卷管理器中称为卷。对应用程序或文件系统来说，卷在功能上等同于物理磁盘。
密钥	用于加密或解密数据的密码。另请参见 <a href="#">加密</a> 。
面板	用于组织窗口、对话框或 applet 中内容的容器。面板可以收集并确认用户输入。面板可由向导使用，并按照一定的顺序来完成指定的任务。
名称服务器	为网络上的系统提供命名服务的服务器。
命令行	一种字符串，以命令开始，其后常跟参数（包括选项、文件名和其他表达式），以行结束符结束。
命名服务	一个分布式网络数据库，它包含网络上所有系统的关键系统信息，以便系统能够彼此通信。使用命名服务，可以在网络范围的基础上维护、管理和访问系统信息。如果不使用命名服务，则每个系统必须在本地 /etc 文件中维护各自的系统信息副本。Sun 支持以下命名服务：LDAP、NIS 和 NIS+。
派生的配置文件	一种在自定义 JumpStart 安装过程中由开始脚本动态创建的配置文件。

配置文件	一种文本文件，用于定义在使用自定义 JumpStart 方法时如何安装 Solaris 软件。例如，配置文件可以定义要安装的软件组。每个规则指定一个配置文件，如果系统与此规则相匹配，该文件就可以定义系统的安装方式。通常为每个规则创建一个不同的配置文件。但是，同一配置文件可以用于多个规则。另请参见 <i>rules 文件</i> 。
配置文件服务器	在 JumpStart 目录中包含全部基本自定义 JumpStart 文件的服务器。
配置文件软盘	在根目录（JumpStart 目录）中包含全部基本自定义 JumpStart 文件的软盘。
片	软件将磁盘空间分成的单元。
平台名称	uname -i 命令的输出。例如，Ultra 60 的平台名称是 SUNW,Ultra-60。
平台组	供应商出于发行特定软件的目的定义的硬件平台组。i86pc 和 sun4u 都属于有效的平台组。
区域	请参见 <b>非全局区域</b>
全局区域	在 Solaris Zones 中，全局区域既是系统的缺省区域，也是用于系统范围内管理控制的区域。只能从全局区域配置、安装、管理或卸载非全局区域。只能在全局区域中进行系统基础设施（如物理设备）的管理、路由或动态重新配置 (DR)。全局区域中运行的具有适当权限的进程可以访问与其他区域关联的对象。另请参见 <i>Solaris Zones</i> 和 <b>非全局区域</b> 。
软件包	组合成单个实体以进行模块化安装的软件集合。Solaris 软件分为多个 <b>软件组</b> ，其中每一个软件组都由 <b>簇</b> 和 <b>软件包</b> 组成。
软件组	Solaris 软件的逻辑分组（簇和软件包）。在 Solaris 安装期间，您可以安装以下软件组之一：核心软件组、最终用户 Solaris 软件组、开发者 Solaris 软件组或完整 Solaris 软件组，以及仅用于 SPARC 系统的完整 Solaris 软件组加 OEM 支持。
散列	通过进行一些输入并生成明显比输入短的数字而生成的数字。同一个输出值始终针对同一个输入生成。散列功能可用于表搜索算法、错误检测和篡改检测。如果用于篡改检测，选择散列功能可以使得很难找到生成同一个散列结果的两个输入。MD5 和 SHA-1 是单向散列函数的示例。例如，消息摘要可以接受可变长度的输入（例如磁盘文件），然后将其缩减为较小的值。
散列法	将字符串更改为表示初始字符串的值或密钥的过程。
升级	<p>一种安装过程，将文件和现有文件合并，并尽可能地保留修改。</p> <p>升级 Solaris OS 会将 Solaris OS 的新版本与系统的一个或多个磁盘上的现有文件合并。升级将最大限度地保留您对 Solaris OS 的前一版本所做的修改。</p>
升级选项	Solaris 安装程序提供的一种选项。升级过程将新版本的 Solaris 与磁盘上现有的文件合并。升级过程还会尽可能多地保存自上次安装 Solaris 以来的本地修改。
实用程序	一种标准程序，通常在购买计算机时免费装备，用于进行计算机的内务处理。
时区	地球表面 24 个经度分区中的任何一个，每个分区都规定了一个标准时间。
数字证书	一种不可传送、不可伪造的数字文件，由通信双方均已信任的第三方颁发。
私钥	在公钥加密中使用的解密密钥。

探测关键字	一种语法元素，当使用自定义 JumpStart 方法进行安装时，可以提取有关系统的属性信息。探测关键字不需要您按照规则的要求设置匹配条件以及运行配置文件。另请参见规则。
完整 Solaris 软件组	包含完整 Solaris 发行版的软件组。
完整 Solaris 软件组加 OEM 支持	包含完整 Solaris 发行版以及为 OEM 附加的硬件支持的软件组。在基于 SPARC 的服务器上安装 Solaris 软件时建议使用此软件组。
网络安装	一种安装软件的方式，通过网络将软件从带有 CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器的系统安装到没有 CD-ROM 或 DVD-ROM 驱动器的系统。网络安装需要名称服务器和安装服务器。
文档根目录	Web 服务器上的分层结构的根目录，其中包含要向正在访问 Web 服务器的用户显示的文件、映像和数据。
文件服务器	为网络上的系统存储软件和文件的服务器。
无盘客户机	网络上的一种客户机，它的所有磁盘存储均依赖于服务器。
系统配置文件	(system.conf) 一种文本文件，在其中可以指定要在 WAN Boot 安装中使用的 sysidcfg 文件和自定义 JumpStart 文件的位置。
校验和	用于对组进行校验的一组数据项的相加结果。数据项可以是数字，也可以是在计算校验和期间被视为数字的其他字符串。校验和的值可以验证两个设备之间的通信是否成功。
卸载	取消对某个磁盘目录的访问的过程，该磁盘可以连接到计算机上，也可以连接到网络上的远程磁盘。
修补程序分析器	可以手动运行或作为 Solaris 安装程序的一部分运行的脚本。修补程序分析器在您的系统上执行分析，以确定升级到 Solaris 更新时要删除的修补程序（如果有）。
引导	将系统软件装入内存并启动该软件。
引导服务器	一种服务器系统，可以为同一网络子网上的客户机系统提供启动所需的程序和信息。如果安装服务器与要安装 Solaris 软件的系统位于不同的子网上，则必须通过网络安装引导服务器。
引导归档文件	<p>仅适用于 x86：引导归档文件是用于引导 Solaris OS 的关键文件集合。在挂载根 (/) 文件系统前，系统启动过程中将需要这些文件。系统中将维护以下两个引导归档文件：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 在系统中用于引导 Solaris OS 的引导归档文件。该引导归档文件有时被称为主引导归档文件。</li><li>■ 当主引导归档文件被破坏时，用于进行恢复的引导归档文件。该引导归档文件用于在没有挂载根 (/) 文件系统的情况下启动系统。在 GRUB 菜单中，该引导归档文件被称为故障安全。该归档文件的主要作用是重新生成通常用于引导系统的主引导归档文件。</li></ul>
引导环境	<p>强制性文件系统（磁盘分片和挂载点）的集合，对 Solaris OS 的运行至关重要。这些磁盘片可以位于同一磁盘上，也可以分布在多个磁盘上。</p> <p>活动引导环境是当前引导的引导环境。一次只能引导一个活动的引导环境。非活动引导环境是当前未引导的引导环境，但可以处于等待在下次重新引导时被激活的状态。</p>

引导装载器	仅适用于 <b>x86</b> ：引导装载器是打开系统后执行的第一个软件程序。该程序将启动引导进程。
硬链接	引用磁盘上的文件的目录项。多个此类目录项可以引用同一个物理文件。
语言环境	共享同一种语言、风俗或文化习俗的地理区域、政治区域或社区（美国英语表示为 <code>en_US</code> ，英国英语表示为 <code>en_UK</code> ）。
域	<b>Internet</b> 命名分层结构的一部分。域表示本地网络上一组共享管理文件的系统。
域名	分配给本地网络上一组共享管理文件的系统的名称。网络信息服务 (NIS) 数据库必须有域名才能正常工作。域名包括一系列用句点分隔的组件名称（例如： <code>tundra.mpk.ca.us</code> ）。在一个域名中，越靠右的组件名称所标识的网域范畴越广（通常指远程区域）。
元设备	请参见卷。
证书颁发机构	(CA) 可信任的第三方组织或公司，可以颁发用于创建数字签名和公钥/私钥对的数字证书。CA 可以保证被授予唯一证书的个体的真实身份。
主机名	使网络上的其他系统能够识别某个系统的名称。该名称在特定域内（通常指的是在任何一个组织内）的所有系统中必须是唯一的。主机名可以是字母、数字和减号 (-) 的任意组合，但不能以减号开头或结束。
主系统	用于创建 Solaris Flash 归档文件的系统。系统配置保存在归档文件中。
主引导归档文件	引导归档文件，用于在系统中引导 Solaris OS。该引导归档文件有时被称为主引导归档文件。请参见 <a href="#">引导归档文件</a> 。
状态数据库	一个数据库，用于存储有关 Solaris 卷管理器配置状态的信息。状态数据库是多个复制的数据库副本的集合。每个副本都称为一个 <b>状态数据库副本</b> 。状态数据库可以跟踪所有已知状态数据库副本的位置和状态。
状态数据库副本	状态数据库的副本。副本可以确保数据库中的数据有效。
子镜像	请参见 <i>RAID-0</i> 卷。
子网	为了简化路由将单个逻辑网络分为较小物理网络的解决方案。
子网掩码	用于从 <b>Internet</b> 地址中选择子网寻址位的位掩码。掩码长 32 位，它选择 <b>Internet</b> 地址的网络部分和 1 位或多位的本地部分。
自定义 JumpStart	一种安装类型，在此类安装中，基于用户自定义的配置文件，将 Solaris 软件自动安装在系统上。您可以为不同类型的用户和系统创建自定义的配置文件。自定义 JumpStart 安装是您创建的一种 JumpStart 安装。
自定义探测文件	一种必须与 <code>rules</code> 文件位于同一个 JumpStart 目录中的文件，它是一个 Bourne shell 脚本，包含两种函数：探测函数和比较函数。探测函数收集您需要的信息或进行实际的工作，并设置您定义的相应 <code>SI</code> 环境变量。探测函数成为探测关键字。比较函数调用相应的探测函数并比较探测函数的输出，如果关键字匹配则返回 0，如果关键字不匹配则返回 1。比较函数成为规则关键字。另请参见 <i>rules</i> 文件。
最终用户 Solaris 软件组	一种软件组，包含核心软件组以及向最终用户推荐的软件，包括公用桌面环境 (CDE) 和台式软件。



---

作业

将由计算机系统完成的用户自定义任务。





# 索引

---

## 数字和符号

### 3DES 加密密钥

- 使用 wanboot 程序安装, 199
- 为 WAN Boot 安装加密数据, 141

## A

add\_install\_client, 描述, 129

add\_install\_client 命令

### 示例

- CD 介质的同一子网, 111
- DVD 介质的引导服务器, 78
- 使用 CD 介质的 DHCP, 110, 111
- 使用 DVD 介质的 DHCP, 78
- 用于使用 CD 介质的引导服务器, 111
- 指定串行控制台, 79, 112

指定串行控制台的示例, 79, 112

add\_to\_install\_server, 描述, 129

### AES 加密密钥

#### 安装

- 使用 wanboot 程序, 199
- 为 WAN Boot 安装加密数据, 141

## B

banner 命令, 130

boot\_file 参数, 225

boot\_logger 参数, 227

bootconfchk 命令, 语法, 222

bootlog-cgi 程序, 在 wanboot.conf 文件中指定, 227

bootlog 文件, 指向日志服务器, 166

bootparams 文件, 更新, 237

bootserver 变量, 198

## C

-c 选项, add\_install\_client 命令, 110

certstore 文件

- 插入客户机证书, 212
- 描述, 147

check 脚本, 测试规则, 178

client\_authentication 参数, 226

CLIENT MAC ADDR 错误消息, 236

client\_name, 说明, 110

CPU (处理器), WAN Boot 安装要求, 144

## D

-d 选项, add\_install\_client 命令, 109

devalias 命令, 语法, 224

### DHCP 服务

- Solaris 网络引导和安装, 43
- WAN Boot 安装要求, 144
- 说明, 43
- 添加选项和宏的样例脚本, 50
- 为 Solaris 安装创建宏, 47
- 为 Solaris 安装创建选项, 44
- 为 WAN Boot 安装进行配置, 186
- 用于 WAN Boot 安装的 Sun 供应商选项, 186

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, 动态主机配置协议), 预配置, 38  
dhtadm 命令, 在脚本中使用, 50

## E

eeeprom 命令, 检查 WAN Boot 安装的 OBP 支持, 222  
encryption\_type 参数, 226  
/etc/bootparams 文件, 启用 JumpStart 目录访问, 237  
/etc/locale 文件, 41  
/etc/netboot 目录  
    插入  
        客户机私钥, 212  
        受信任证书, 211-212  
        数字证书, 212  
    创建, 163-165, 210  
    存储配置和安全文件  
        单客户机安装, 163  
        整个网络安装, 163  
        整个子网安装, 163  
    存储配置文件和安全文件  
        单客户机安装, 147  
        整个网络安装, 147  
        整个子网安装, 147  
    描述, 146-149  
    配置客户机和服务器验证, 212  
    配置文件和安全文件, 描述, 147  
    权限, 163-165  
    示例, 148  
    在客户机间共享配置文件和安全文件, 147, 148-149

## F

file 变量, 196  
flarcreate 命令, 用于 WAN Boot 安装的语法, 221

## H

HMAC SHA1 散列密钥, 请参见散列密钥  
host-ip 变量, 196

hostname 变量, 196  
http-proxy 变量, 196  
HTTPS  
    描述, 141  
    与 WAN Boot 一起使用的要求, 167-172  
    在 WAN Boot 安装期间保护数据, 141

## I

IP 地址  
    预配置, 38  
    预配置缺省路由, 38  
IPv6, 预配置, 38  
IRQ 级别, 预配置, 39

## K

Kerberos, 预配置, 38  
keystore 文件  
    插入客户机私钥, 212  
    描述, 147

## L

le0: 无载体—收发器电缆问题消息, 232  
list-security-keys 命令, 语法, 223  
locale.org\_dir 表, 添加项, 42

## M

Makefile 文件, 40  
mount 命令, 129

## N

net 设备别名, 检查和重置, 189, 217  
network-boot-arguments OBP 变量  
    WAN Boot 安装中的设置, 198  
    语法, 224  
nistbladm 命令, 42

nvalias 命令, 语法, 224

## O

### OBP

- WAN Boot 安装要求, 144
- WAN Boot 安装中的设置变量, 198
- 检查 net 设备别名, 189, 217
- 检查 WAN Boot 支持, 160, 209
- 设置 net 设备别名, 189

OpenBoot PROM, 请参见 OBP

## P

- check 脚本的 -p 选项, 178
- PKCS#12 文件
  - WAN Boot 安装的要求, 150
  - 准备 WAN Boot 安装, 212
- Power Management, 34-35
- printenv 命令, 检查 WAN Boot 支持, 209
- PXE (Preboot Execution Environment, 引导前执行环境)
  - BIOS 设置要求, 82, 114
  - 描述, 59
  - 指南, 59-60

## R

- reset 命令, 130
- resolve\_hosts 参数, 226
- root\_file 参数, 225
- root\_server 参数, 225
- router-ip 变量, 196
- RPC 超时消息, 236
- rules 文件, 验证 WAN Boot 安装, 178

## S

- SbootURI DHCP 选项
  - 说明, 46
  - 用于 WAN Boot 安装, 186

- server\_authentication 参数, 226
- set-security-key 命令
  - 语法, 223
  - 在 WAN Boot 客户机上安装密钥, 217-218
- setenv 命令, 语法, 224
- setup\_install\_server
  - 描述, 129
  - 为 WAN Boot 安装, 157-159
  - 用于 WAN Boot 安装的语法, 221
- showmount 命令, 129
- SHTTPproxy DHCP 选项
  - 说明, 47
  - 用于 WAN Boot 安装, 186
- signature\_type 参数, 225
- SjumpsCF 参数, 181, 224
- Solaris 安装程序
  - 图形用户界面 (graphical user interface, GUI), 用于启动的命令 (基于 x86 的系统), 85, 117
  - 文本安装程序
    - 用于在控制台会话中启动的命令 (基于 x86 的系统), 85, 117
    - 用于在桌面会话中启动的命令 (基于 x86 的系统), 85, 117
- SSL, 用于 WAN Boot 安装, 167-172
- SsysidCF 参数, 181, 224
- subnet-mask 变量, 196
- sysidcfg 文件
  - keyboard 关键字, 描述, 22-23
  - name\_service 关键字, 描述, 23-26
  - network\_interface 关键字, 描述, 26-30
  - root\_password 关键字, 描述, 32
  - security\_policy 关键字, 描述, 32
  - service\_profile 关键字, 描述, 32-33
  - system\_locale 关键字, 描述, 33
  - terminal 关键字, 描述, 33
  - timeserver 关键字, 描述, 34
  - timezone 关键字, 描述, 33-34
  - WAN Boot, 示例, 175
  - 关键字, 21-34
  - 语法, 21
  - 原则和要求, 18-34
- system\_conf 参数, 227
- system.conf 文件, 请参见系统配置文件

**T**

truststore 文件  
  插入受信任证书, 211-212  
  描述, 147

**U**

uname 命令, 130

**V**

/var/yp/make 命令, 41  
/var/yp/Makefile, 40

**W**

WAN Boot Miniroot  
  创建, 157-159, 209  
  存储在文档根目录中, 146  
  描述, 138  
  在 wanboot.conf 文件中指定, 225  
WAN Boot 安装  
  bootlog-cgi 程序, 在 wanboot.conf 文件中指定, 227  
  客户机要求, 144  
  /etc/netboot 目录  
    创建, 163-165  
    描述, 146-149  
    设置权限, 164  
    示例, 148  
  系统要求, 143  
  WAN Boot Miniroot  
    创建, 157-159  
    存储在文档根目录中, 146  
    描述, 138  
    在 wanboot.conf 文件中指定, 225  
  wanboot-cgi 程序, 165-166  
    复制到 WAN Boot 服务器, 165-166  
WAN boot 安装  
  wanboot-cgi 程序  
    在 wanboot.conf 文件中指定, 225

**WAN boot 安装 (续)**

  wanboot.conf 文件  
    参数, 225-227  
WAN Boot 安装  
  wanboot.conf 文件  
    验证, 183  
WAN boot 安装  
  wanboot.conf 文件  
    语法, 225-227  
WAN Boot 安装  
  wanboot 程序  
    安装, 161-163  
    存储在文档根目录中, 146  
    描述, 137  
WAN boot 安装  
  wanboot 程序  
    在 wanboot.conf 文件中指定, 225  
WAN Boot 安装  
  wanbootutil 命令  
    创建加密密钥, 212-213  
    创建散列密钥, 212-213  
    创建受信任证书, 168  
    创建私钥, 168  
Web 服务器要求, 144-145  
安全配置  
  安装任务, 153  
  描述, 142  
  要求, 142  
安全配置, 描述, 142  
安全问题, 150  
安装 wanboot 程序, 161-163  
安装加密密钥, 190-195  
安装客户机  
  安装方法, 195  
  所需的任务, 187  
安装散列密钥, 190-195  
安装时需要的信息, 151-152  
保护数据, 140, 141  
被破坏的二进制, 150  
不安全的配置, 142  
创建  
  Solaris Flash 归档文件, 173  
  结束脚本, 179-180  
  开始脚本, 179-180

## WAN Boot 安装 (续)

- 存储 wanboot-cgi 程序, 150
- 非交互式安装, 218-219
- 服务器配置, 描述, 145
- 服务器认证
  - 要求, 142
  - 在 wanboot.conf 文件中指定, 226
- 复制 wanboot-cgi 程序, 165-166
- 共享配置和安全文件
  - 特定客户机, 163
  - 整个网络, 163
  - 整个子网, 163
- 共享配置文件和安全文件
  - 特定客户机, 147
  - 整个网络, 147
  - 整个子网, 147
- 规划
  - /etc/netboot 目录, 146-149
  - 存储安装文件, 145
  - 存储配置文件和安全文件, 146-149
  - 服务器布局, 145
  - 共享配置文件和安全文件, 147
  - 文档根目录, 145
  - 系统要求, 143
- 何时使用, 138
- 加密密钥
  - 安装, 190-195
  - 显示值, 190-195
  - 在 wanboot.conf 文件中指定, 226
- 加密密钥保密性问题, 150
- 加密数据
  - 使用 HTTPS, 141, 167-172
  - 使用加密密钥, 141
- 检查 rules 文件, 178
- 拒绝服务攻击, 150
- 客户机认证
  - 要求, 142
  - 在 wanboot.conf 文件中指定, 226
- 描述, 137-138
- 命令, 221-223
- 配置
  - DHCP 服务支持, 186
  - WAN Boot 服务器, 156-167
  - 客户机和服务器验证, 212

## WAN Boot 安装 (续)

- 配置文件和安全文件, 描述, 147
- 日志服务器, 在 wanboot.conf 文件中指定, 227
- 散列密钥
  - 安装, 190-195
  - 显示值, 190-195
  - 在 wanboot.conf 文件中指定, 225
- 散列密钥保密性问题, 150
- 事件序列, 138-140
- 示例
  - /etc/netboot 目录, 148
  - sysidcfg 文件, 175
  - wanboot.conf 文件, 183, 184, 215-216
  - 安装 wanboot 程序, 210
  - 插入客户机私钥, 170, 212
  - 插入客户机证书, 170
- WAN boot 安装
  - 示例
    - 插入客户机证书, 212
- WAN Boot 安装
  - 示例
    - 插入受信任证书, 170, 211-212
    - 创建 /etc/netboot 目录, 164
- WAN boot 安装
  - 示例
    - 创建 /etc/netboot 目录, 210
- WAN Boot 安装
  - 示例
    - 创建 rules 文件, 214-215
    - 创建 Solaris Flash 归档文件, 213
    - 创建 sysidcfg 文件, 213
    - 创建 WAN Boot Miniroot, 209
    - 创建加密密钥, 172, 212-213
    - 创建散列密钥, 172, 212-213
    - 创建系统配置文件, 215
    - 创建自定义 JumpStart 配置文件, 214
    - 非交互式安装, 197, 199, 218-219
    - 复制 wanboot-cgi 程序, 211
    - 检查 net 设备别名, 189, 217
    - 检查客户机 OBP 的支持, 209
    - 检查客户机 OBP 支持, 160
    - 配置日志服务器, 166, 211
    - 启用服务器认证, 170
    - 启用服务器验证, 212

## WAN Boot 安装, 示例 (续)

- 启用客户机验证, 212
  - 设置 net 设备别名, 189
  - 使用 DHCP 服务安装, 202
  - 使用加密, 212-213
  - 通过本地 CD 介质安装, 205
  - 网络设置, 208
  - 文档根目录, 209
  - 无人参与安装, 197, 218-219
  - 系统配置文件, 181
  - 在 OBP 中安装加解密钥, 192
  - 在 OBP 中安装散列密钥, 192, 217-218
  - 在运行的客户机上安装加解密钥, 194
  - 在运行的客户机上安装散列密钥, 194
  - 准备数字证书, 212
  - 自定义 JumpStart 配置文件, 176
  - 数字证书, 要求, 150
  - 文档根目录
    - 描述, 145
    - 示例, 146
    - 文件, 145
  - 无人参与安装, 218-219
- WAN boot 安装
- 系统配置文件
  - 语法, 224
- WAN Boot 安装
- 系统配置文件
  - 在 wanboot.conf 文件中指定, 227
- 要求
- DHCP 服务, 144
  - SSL 版本支持, 145
  - WAN Boot 服务器, 143
  - Web 代理, 144
  - Web 服务器, 144-145
  - Web 服务器的操作系统, 144
  - 安装服务器磁盘空间, 143
  - 客户机 CPU, 144
  - 客户机磁盘空间, 144
  - 客户机的 OBP, 144
  - 客户机内存, 144
  - 日志服务器, 144
  - 数字证书, 150
- WAN Boot 安装保密性问题, 150
- WAN Boot 安装的安全问题, 150

## WAN Boot 服务器

- Web 服务器要求, 144-145
  - 复制 wanboot-cgi 程序, 165-166
  - 描述, 143
  - 配置, 156-167
  - 要求, 143
- WAN Boot 文件系统, 描述, 137
- wanboot-cgi 程序
- 存储, 150
  - 复制到 WAN Boot 服务器, 165-166, 211
  - 描述, 147
  - 搜索 /etc/netboot 目录的顺序, 148
  - 选择客户机配置信息, 148
  - 在 wanboot.conf 文件中指定, 225
- wanboot.conf 文件
- 描述, 147, 225-227
  - 示例
    - 安全 WAN Boot 安装, 183, 215
    - 不安全的 WAN Boot 安装, 184
  - 为 WAN Boot 安装创建, 215-216
  - 为 WAN boot 安装创建, 225-227
  - 验证 WAN Boot 安装, 183, 215-216
  - 语法, 225-227
- wanboot 程序
- 存储在文档根目录中, 146
  - 描述, 137
  - 为 WAN Boot 安装安装密钥, 199
  - 在 WAN Boot 服务器上安装, 161-163, 210
- wanboot 程序, 在 wanboot.conf 文件中指定, 225
- wanbootutil 命令
- 插入客户机数字证书, 168, 212
  - 插入客户机私钥, 168, 212
  - 插入受信任证书, 168, 211-212
  - 拆分 PKCS#12 文件, 168, 211-212, 212
  - 创建加解密钥, 212-213
  - 创建散列密钥, 212-213
  - 配置客户机和服务器认证, 168
  - 配置客户机和服务器验证, 212
  - 显示加解密钥值, 217-218
  - 显示散列密钥值, 217-218
- wanboot 程序, WAN Boot 安装期间执行的任务, 140
- Web 代理, WAN Boot 安装要求, 144
- Web 代理, 预配置, 38

## 安

安全 HTTP, 请参见HTTPS

安全策略, 预配置, 38

安全套接字层, 用于 WAN Boot 安装, 167-172

安全套接字层上的 HTTP, 请参见HTTPS

安全性

    WAN Boot 安装

        描述, 140-141

安装

    WAN Boot, 描述, 137-138

    安装时更新 (install time update, ITU), 84, 116

    设备驱动程序, 84, 116

安装服务器

    WAN Boot 安装要求, 143

    使用 CD 介质创建, 89, 96

    使用 CD 介质创建, 示例, 94, 95, 100, 122, 126

    使用 DVD 介质创建, 63, 68

    使用 DVD 介质创建, 示例, 67, 72, 122, 124

    使用跨平台 CD 介质创建, 105

    使用跨平台 CD 介质创建, 示例, 105

    使用跨平台介质创建, 102

    适用的系统类型, 57-58

    在子网上, 67

安装时更新 (install time update, ITU), 安装, 84, 116

## 被

被破坏的二进制, WAN Boot 安装, 150

## 不

不是 UFS 文件系统消息, 232

## 测

测试

    WAN Boot

        rules 文件, 178

        wanboot.conf 文件, 183

## 超

超级用户口令, 预配置, 38

超时 RPC 错误, 236

## 处

处理器, WAN Boot 安装要求, 144

## 串

串行控制台, 83, 116

    使用 add\_install\_client 命令指定, 79, 112

## 创

创建

    /etc/locale 文件, 41

    WAN Boot

        /etc/netboot 目录, 163-165

        Solaris Flash 归档文件, 173

        WAN Boot Miniroot, 157-159

        安装文件, 172-180

        文档根目录, 157

        自定义 JumpStart 文件, 172-180

    安装服务器, 68

    使用 CD 介质创建安装服务器, 88, 89, 96, 122, 126

    使用 CD 介质在子网上创建引导服务器, 88, 106

    使用 DVD 介质创建安装服务器, 62, 63, 122, 124

    使用 DVD 介质在子网上创建引导服务器, 73

    使用 DVD 介质在子网中创建引导服务器, 62

    使用跨平台 CD 介质创建安装服务器, 105

## 磁

磁盘空间, WAN Boot 安装的要求, 143, 144

## 大

大小, 硬盘, 可用空间, 64

## 定

定位设备, 预配置, 39

## 服

### 服务器

#### WAN Boot 安装

Web 服务器软件要求, 144-145

描述, 143

配置选项, 145

要求, 143

使用 CD 介质进行网络安装设置

独立安装, 108

使用 DVD 介质进行网络安装设置

独立安装, 75

网络安装要求, 57-58

## 更

更改缺省引导设备消息, 237

## 共

共享, WAN Boot 配置信息, 148-149

## 挂

挂载, 显示已挂载的文件系统, 129

## 关

关键字, sysidcfg 文件, 21-34

## 归

### 归档文件

WAN Boot 配置文件示例, 176

创建归档文件, WAN Boot 安装, 173

## 归档文件 (续)

存储在文档根目录中以用于 WAN Boot 安装, 146

使用 WAN Boot 安装, 195-206

## 规

### 规划

#### WAN Boot 安装

Web 服务器要求, 144-145

安装时需要的信息, 151-152

存储 wanboot-cgi 程序, 150

存储安装文件, 145

存储配置文件和安全文件, 146-149

服务器布局, 145

共享配置文件和安全文件, 148-149

系统要求, 143

规则, 验证 WAN Boot 安装, 178

## 基

### 基于 GRUB 的引导

命令参考, 130-134

通过网络安装 x86 客户机 (DVD), 82, 114

## 加

### 加密密钥

#### 安装

安装方法, 190-195

使用 wanboot 程序, 199

示例, 192, 194, 217-218

创建, 212-213

描述, 141

在 WAN Boot 安装期间加密数据, 141

在 wanboot.conf 文件中指定, 226

## 监

监视器类型, 预配置, 38



检

检查脚本,用于 WAN Boot 安装的语法, 222

键

键盘语言和布局,预配置, 38

警

警告:更改缺省引导设备, 237

警告:时钟快 xxx 天消息, 232

拒

拒绝服务攻击, WAN Boot 安装, 150

开

开始安装,基于 x86 的系统, 85, 117

客

客户机, WAN Boot 安装的要求, 144

客户机和服务器验证,配置 WAN Boot 安装, 212

令

令牌环卡,引导错误, 236

密

密钥,请参见加密密钥,散列密钥

名

名称/命名

系统平台名称确定, 130

名称/命名 (续)

用于 WAN Boot 安装的系统配置文件, 181

主机名, 110

名称服务器,预配置, 38

命

命名服务,预配置, 37

目

目录

/etc/netboot

存储配置文件和安全文件, 147

共享配置文件和安全文件, 148-149

描述, 146-149

配置文件和安全文件,描述, 147

示例, 148

在客户机间共享配置文件和安全文件, 147

/etc/netboot 目录, 163-165

文档根

创建, 157, 209

描述, 145

示例, 146, 209

内

内存, WAN Boot 安装要求, 144

配

配置

DHCP 服务器以支持安装

任务, DVD 介质, 62, 89

WAN Boot 服务器, 156-167

用于 WAN Boot 安装的 DHCP 服务, 186

配置文件

命名, 176

示例

WAN Boot 安装, 176

## 屏

屏幕大小, 预配置, 38

## 平

### 平台

安装服务器设置, 110

名称确定, 130

## 权

权限, /etc/netboot 目录, 164

## 日

日期和时间, 预配置, 38

### 日志服务器

WAN Boot 安装要求, 144

描述, 144

日志消息的位置, 166

为 WAN Boot 安装进行配置, 211

日志服务器, 在 wanboot.conf 文件中指定, 227

日志文件, 用于 WAN Boot 安装, 166

## 三

三重 DES 加密密钥, 请参见3DES 加密密钥

## 散

### 散列密钥

#### 安装

安装方法, 190-195

使用 wanboot 程序, 199

示例, 217-218

创建, 212-213

描述, 140

在 WAN Boot 安装期间保护数据, 140

在 wanboot.conf 文件中指定, 225

## 设

设备驱动程序, 安装, 84, 116

设置串行控制台, 83, 116

## 升

升级, 升级失败, 242

升级失败, 重新引导问题, 242

## 时

时间和日期, 预配置, 38

时区, 预配置, 38

时钟快 xxx 天消息, 232

## 使

使用 HTTPS 加密数据, WAN Boot 安装, 141

## 收

收发器电缆问题消息, 232

## 受

受信任证书, 在 truststore 文件中插入, 211-212

## 输

输出文件, 用于 WAN Boot 安装的 bootlog 文件, 166

## 数

### 数字证书

WAN Boot 安装的要求, 150

描述, 141, 150

在 WAN Boot 安装期间保护数据, 141

## 数字证书 (续)

准备 WAN Boot 安装, 211-212, 212

## 添

### 添加

locale.org\_dir 表项, 42  
来自网络的系统, 62, 88  
无数据客户机  
    使用 CD 介质, 108  
    使用 DVD 介质, 75

## 图

图形卡, 预配置, 38  
图形用户界面 (graphical user interface, GUI), 用于启动的命令 (基于 x86 的系统), 85, 117

## 网

网路安装, 使用跨平台介质, 102

### 网络安装

另请参见 WAN Boot 安装  
WAN Boot 安装示例, 207-219  
描述, 57-58  
使用 CD 介质, 89, 96, 106  
使用 DVD 介质, 63, 73  
使用 PXE, 59-60  
要求, 57-58  
准备, 57-58

网络接口, 预配置, 38

网络掩码, 预配置, 38

## 未

未知的客户机错误消息, 231

## 文

### 文本安装程序

用于在控制台会话中启动的命令 (基于 x86 的系统), 85, 117  
用于在桌面会话中启动的命令 (基于 x86 的系统), 85, 117

### 文档根目录

创建, 157  
描述, 145  
示例, 146, 209

### 文件和文件系统

WAN Boot 文件系统, 137  
wanboot.conf  
    描述, 225-227  
    语法, 225-227  
系统配置语法, 224  
显示共享文件系统, 129  
显示已挂载的文件系统, 129

## 无

无法从文件/设备引导消息, 232  
无载体—收发器电缆问题消息, 232

## 系

### 系统配置文件

SjumpsCF 设置, 224  
SsysidCF 设置, 224  
描述, 147  
示例  
    安全 WAN Boot 安装, 181, 215  
    不安全的 WAN Boot 安装, 181  
    为 WAN Boot 安装创建, 215  
    语法, 224  
    在 wanboot.conf 文件中指定, 227  
系统信息, 显示, 130

## 显

### 显示

共享文件系统, 129

## 显示 (续)

- 平台名称, 130
- 系统信息, 130
- 已挂载的文件系统, 129
- 显示器分辨率, 预配置, 38

## 信

- 信任锚点, **请参见**受信任证书

## 颜

- 颜色深度, 预配置, 38

## 验

- 验证
  - rules 文件, 用于 WAN Boot 安装, 178
  - wanboot.conf 文件, 183

## 要

- 要求
  - WAN Boot 安装, 143
  - 网络安装, 服务器, 57-58

## 疑

- 疑难解答
  - 从错误的服务器引导, 236
  - 使用 DHCP 从网络引导, 236
  - 一般安装问题
    - 使用 DHCP 从网络引导, 236
  - 引导系统, 236

## 引

- 引导: 无法打开 /kernel/unix 消息, 232

## 引导服务器

- 描述, 58
- 使用 CD 介质在子网上创建, 106
- 使用 DVD 介质创建, 示例, 74
- 使用 DVD 在子网上创建, 72
- 网络安装要求, 58
- 在子网上创建
  - 使用 DVD 介质, 73
- 引导前执行环境 (Preboot Execution Environment, PXE)
  - BIOS 设置要求, 82, 114
  - 描述, 59
  - 指南, 59-60
- 引导系统, 首先重置终端和显示器, 130

## 硬

- 硬盘, 大小, 可用空间, 64

## 用

- 用于 WAN Boot 安装的 boot 命令语法, 223
- 用于开始安装的命令, 基于 x86 的系统, 84, 116

## 语

- 语言环境文件, 41

## 域

- 域名, 预配置, 38

## 预

- 预配置系统配置信息
  - 使用 DHCP, 43
  - Power Management, 34-35
  - 使用 sysidcfg 文件, 39
  - 使用命名服务, 39
  - 选择一种方法, 37-39

## 预配置系统配置信息 (续)

优点, 17-18

## 在

在 I/O 中断之后重置显示器和终端, 130

在 WAN Boot 安装期间保护数据

使用 HTTPS, 141

使用加密密钥, 141

使用散列密钥, 140

在 WAN Boot 安装期间加密数, 使用私钥, 212

在 WAN Boot 安装期间加密数据

使用 HTTPS, 167-172

使用数字证书, 211-212, 212

## 证

证书, 请参见数字证书

## 终

终端类型, 预配置, 38

## 主

主机名, 预配置, 38

主文档目录, 请参见文档根目录

## 注

注释, 在 wanboot.conf 文件中, 225

## 准

准备安装

WAN Boot 安装, 153-186

进行 WAN Boot 安装的客户机, 188-195

预配置系统信息

方法, 37-39

## 准备安装, 预配置系统信息 (续)

优点, 17-18

## 子

子网

安装服务器, 72, 105

引导服务器的创建位置, 使用 CD 介质, 106

引导服务器的创建位置, 使用 DVD 介质, 73

## 自

自定义 JumpStart 安装

使用 WAN Boot 安装, 172-180

示例, WAN Boot 安装配置文件, 176

