



ITA_利用手順マニュアル

OpenStack-driver

—第1.5版—

免責事項

本書の内容はすべて日本電気株式会社が所有する著作権に保護されています。

本書の内容の一部または全部を無断で転載および複製することは禁止されています。

本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。

日本電気株式会社は、本書の技術的もしくは編集上の間違い、欠落について、一切責任を負いません。

日本電気株式会社は、本書の内容に関し、その正確性、有用性、確実性その他いかなる保証もいたしません。

商標

- ・ LinuxはLinus Torvalds氏の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Red Hatは、Red Hat, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- ・ Apache、Apache Tomcat、Tomcatは、Apache Software Foundationの登録商標または商標です。
- ・ Oracle、MySQLは、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
- ・ MariaDBは、MariaDB Foundationの登録商標または商標です。

その他、本書に記載のシステム名、会社名、製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。

なお、® マーク、TM マークは本書に明記しておりません。

※本書では「Exastro IT Automation」を「ITA」として記載します。

目次

目次.....	2
はじめに	3
1 OpenStack driver 概要	4
2 OpenStack driver の特徴.....	4
3 インストール関連	5
(1) OpenStack driver インストールの正常性確認	5
(2) OpenStack インターフェース情報の設定	5
(3) Apache の daemon ユーザーに sudo 権限を設定	5
(4) バージョン確認.....	5
4 機能説明	6
4.1 Web コンテンツ	6
4.1.1 メニュー/画面一覧	6
4.1.2 メニュー画面構成要素説明.....	6
4.1.3 画面説明.....	7
(1) インターフェース情報.....	7
(2) Movement 一覧.....	8
(3) 代入値管理.....	10
(4) 作業実行	12
(5) 作業状態確認	13
(6) 結果管理	14
(7) 結果詳細	15
4.1.4 作業フロー	16
4.1.5 スタックについて.....	17
5 運用操作	18
5.1 ログレベルの変更.....	18
5.2 メンテナンス方法について.....	19

はじめに

本書では、ITA OpenStack driver（以降、OpenStack driver と略）システムの機能および操作方法について説明します。

なお、本書内に記載されている画面例と実際の画面とは異なることがありますので注意してください。
本書の内容は将来、予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

1 OpenStack driver 概要

OpenStack driver は、ITA システムのオプションとして機能し、ITA システムで登録した構築対象のサーバ機器に対し、OpenStack を用いて仮想マシンの構築を行います。

- システム構成

OpenStack driver は OpenStack ITA 機能部と OpenStack に分かれます。

OpenStack ITA 機能部は、ITA システムと同じサーバで動作します。

OpenStack は、ITA システムサーバで動作させることも、別サーバで運用することも可能です。

このシステム動作環境は、別資料の「システム構成／環境構築ガイド_OpenStack-driver 編」を参照してください。

2 OpenStack driver の特徴

OpenStack driver の主要機能は次のカテゴリーに分類されます。

- ① Web

Web コンテンツ。ブラウザで提供される ITA システム OpenStack driver 画面。

- ② BackYard

Web コンテンツとは独立してサーバ上で動作する常駐プロセスです。

3 インストール関連

インストーラでの作業が終了したら、事後作業として以下の手順を実行してください。

(1) OpenStack driver インストールの正常性確認

ITA システムメインメニューにアクセスし、リンクからそれぞれの画面に遷移できれば正常です。



(2) OpenStack インターフェース情報の設定

OpenStack インターフェース情報を設定してください。

詳しくは、8 ページ「(1)インターフェース情報」を参照して下さい。

(3) Apache の daemon ユーザーに sudo 権限を設定

OpenStack がインストールされているサーバーで Apache の daemon ユーザーに sudo 権限を設定して下さい。

設定ファイル: /etc/sudoers.d

設定内容: 下記記述を追加して下さい。

```
daemon    ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
```

OpenStack が sudo 権限が必要なコマンドを実行するのに必要です。

(4) バージョン確認

OpenStack driver のバージョン情報は次の手順で確認できます。

```
$ cat /{インストール先ディレクトリ}/ita-root/libs/release/ita _ openstack-driver ↵
```

4 機能説明

OpenStack driver が提供する機能 (Web) について説明します。

Web が提供するメニュー画面は、Web 機能だけでなく、ログイン等認証に関係する画面もあります。

4.1 Web コンテンツ

4.1.1 メニュー/画面一覧

Web メニューの一覧を以下に記述します。

表 4.1-1 OpenStack driver メニュー/画面一覧

No	メニュー・画面	管理対象
1	インターフェース情報	ITA システムで利用する OpenStack サーバ
2	Movement 一覧	OpenStack に仮想マシンを構築する際の作業パターン一覧
3	代入値管理	オペレーション/作業パターン/プロジェクト/代入値の対応
4	作業実行	作業計画
5	結果管理	実行状態
6	結果詳細	プロジェクトごとの実行状態

4.1.2 メニュー画面構成要素説明

「ファーストステップガイド」を参照してください。

4.1.3 画面説明

(1) インターフェース情報

OpenStack がインストールされているサーバの更新を行います。

※ サーバは1件のみ登録されている状態にしてください

The screenshot shows the Exastro IT Automation OpenStack management interface. The left sidebar contains a menu with 'インターフェース情報' (Interface Information) highlighted. The main area displays a table for managing OpenStack servers. The table has columns for No., Protocol, Authentication URL, ID, Password, Status Monitoring Period (unit: milliseconds), and Remarks. The table is currently empty, and a red box highlights the table structure.

No.	プロトコル*	認証URL*	ID*	パスワード*	状態監視周期(単位ミリ秒)*	備考
1						

カラム名	説明
プロトコル	OpenStack がインストールされているサーバのプロトコル(http 等)を入力します。
認証 URL	OpenStack がインストールされているサーバの URL を入力します。
ID	OpenStack にログインするユーザ ID を入力します。
パスワード	OpenStack にログインするパスワードを入力します。
状態監視周期(単位ミリ秒)	「作業状態確認」メニューで表示されるログのリフレッシュ間隔を入力します。通常は 3000 ミリ秒程度が推奨値です。
備考	その他のメモを保存できます。レコードの廃止・復活時にも登録できます。

(2) Movement 一覧

Movement 一覧から、作業パターン名の登録／更新／廃止を行います。

各ファイルを参照後、「登録」の前に「事前アップロード」をしてください。

今回は HEAT テンプレートに後述の「heat.tmp」、環境設定ファイルに「環境設定ファイル.txt」をアップロードして、手順を追っていきます。

The screenshot shows the Exastro OpenStack IT Automation web interface. The sidebar menu on the left has 'Movement 一覧' highlighted. The main content area displays a table for managing movements. The table has columns for MovementID, Movement名, オークストレータ, HEATテンプレート, 環境設定ファイル, 備考, and 最終更新日時. There are search filters and buttons like 'フィルタ' and 'フィルタクリア'.

The screenshot shows the '事前アップロード' (Pre-upload) dialog box. It contains fields for Movement名, HEATテンプレート, and 環境設定ファイル. Each field has a '事前アップロード' button and an 'アップロード状況' (Upload status) field.

カラム名	説明
Movement 名	作業パターンの名称を入力します。
HEAT テンプレート	仮想マシンを構築する際の元となる HEAT テンプレートファイルをアップロードします。
環境設定ファイル	仮想マシン構築後に実行されるスクリプトを記述した、環境設定ファイルをアップロードします。
備考	その他のメモを保存できます。

Heat.tmp

```
1 heat_template_version: 2015-04-30 ↓
2 ↓
3 description: Simple template to deploy a single ↓
4 resources: ↓
5   my_instance: ↓
6     type: OS::Nova::Server ↓
7     properties: ↓
8       name: {{ VAR_heat_name }} ↓
9       key_name: {{ VAR_key_name }} ↓
10      image: {{ VAR_image_name }} ↓
11      flavor: {{ VAR_flavor_name }} ↓
12      security_groups: [{{ VAR_security_name }}] ↓
13      user_data: "" ↓
14    association: ↓
15      type: OS::Nova::FloatingIPAssociation ↓
16      properties: ↓
17        floating_ip: {{ VAR_ip_name }} ↓
18        server_id: {get_resource: my_instance} ↓
19    outputs: ↓
20      detail: ↓
21        description: The IP address of the deployed instance ↓
22        value: { get_attr: [my_instance, show] } ↓
```

環境設定ファイル.txt

```
1 #!/bin/bash -xv¥necho 'hello world' > /root/hello-world.txt
```

(3) 代入値管理

代入値管理から、変数への代入値の登録／更新／廃止を行います。
オペレーション・作業パターン・プロジェクトの組み合わせごとの、変数に対する値を管理します。
登録した代入値は、HEAT テンプレートの変数に代入されます。

The screenshot shows the Exastro OpenStack IT Automation web interface. The sidebar menu on the left has '代入値管理' (Substitution Value Management) highlighted. The main content area displays a table for managing substitution values. The table has columns for '廃止' (Delete), '項番' (Item Number), 'オペレーション' (Operation), 'Movement', '備考' (Remarks), '最終更新日時' (Last Updated Date), and '最終更新者' (Last Updated By). Below the table are buttons for 'フィルタ' (Filter) and 'フィルタクリア' (Clear Filter), and a checkbox for 'オートフィルタ' (Auto Filter). At the bottom, there is a section for '一括/更新' (Batch/Update) with a button for '一括/更新' (Batch/Update).

The screenshot shows the '代入値管理' (Substitution Value Management) form. The form has a table with columns: '項番' (Item Number), 'オペレーション*' (Operation*), 'Movement*', 'プロジェクト*' (Project*), '具体値' (Specific Value), '備考' (Remarks), and '最終更新' (Last Updated). The '自動入力' (Automatic Input) section is highlighted, showing a dropdown for 'オペレーション*' and a text input for 'Movement*'. The '具体値' (Specific Value) field has a '編集' (Edit) button next to it.

カラム名	説明
オペレーション	ITA 基本コンソールにて登録したオペレーションから、対象のオペレーション名を選択してください。
Movement	対象の作業パターン名を選択してください。
プロジェクト	対象の OpenStack のプロジェクト名を選択してください。
具体値	「編集」ボタンを押下すると、代入値の設定ダイアログが表示されるので、代入値の設定を行ってください
備考	その他のメモを保存できます。レコードの廃止・復活時にも登録できます。

「具体値」をクリックすると具体値登録モーダルが表示されます

代入値を保存する

テンプレートプレビュー

```

heat_template_version: 2015-04-30

description: Simple template to deploy a single
resources:
my_instance:
type: OS::Nova::Server
properties:
name: {{ VAR_heat_name }}
key_name: {{ VAR_key_name }}
image: {{ VAR_image_name }}
flavor: {{ VAR_flavor_name }}
security_groups: [{{ VAR_security_name }}]
user_data: ""
association:
type: OS::Nova::FloatingIPAssociation
properties:
floating_ip: {{ VAR_ip_name }}
server_id: {get_resource: my_instance}
outputs:
detail:
description: The IP address of the deployed instance
value: { get_attr: [my_instance, show] }

```

パラメータ指定

パラメータ	分類	入力値	識別名 / ID
{{ VAR_heat_name }}	カスタム値	ita-dev-demo.novalocal	
{{ VAR_key_name }}	キーペア	key_ita_user	識別名
{{ VAR_image_name }}	イメージ	CentOS-7-x86_64	識別名
{{ VAR_flavor_name }}	フレーバ	ky.tiny-flavor	識別名
{{ VAR_security_name }}	セキュリティグループ	sec	識別名
{{ VAR_ip_name }}	FloatingIP	10.197.19.206	ID

適用

キャンセル

カラム名	説明
パラメータ	HEAT テンプレート内の変数が自動的に入力されます
分類	入力値の分類を選択します。選択内容に応じて、入力値欄の選択肢が切り替わります。
入力値	パラメータに代入する入力値を選択します。 (FloatingIP は基本コンソールにある機器一覧メニューの IP アドレスと連動しております。機器一覧については「利用手順マニュアル_基本コンソール」をご参照ください。)
識別名 / ID	入力値がリテラルである場合は ID を、識別名を表す場合は識別名を選択します。(FloatingIP は、ID を選択しないとエラーになります)

(4) 作業実行

作業の実行を指示します。Movement 一覧、オペレーション一覧からそれぞれラジオボタンで選択し、実行ボタンを押すと、(5)作業状態確認にジャンプし、実行されます。

Exastro IT Automation OpenStack

ようこそ[システム管理者]さん
ログインID [administrator]
パスワード変更 ログアウト

Menu
メインメニュー
インターフェース情報
Movement一覧
代入管理
作業実行
作業状態確認
結果管理
結果詳細

説明
スケジュールリング
予約日時を指定する場合は、日時フォーマット(YYYY/MM/DD HH:II)で入力して下さい。ブランクの場合は即時実行となります
予約日時

Movement[フィルタ]
Movement[一覧]
MovementID Movement名 OpenStack レイアウト HEATテンプレート 環境設定ファイル 宣言書 最終更新日時 最終更新者
1 2 OPENST_movement OpenStack test1.yml 2019/07/18 10:04:43 システム管理者
フィルタ結果件数: 1

オペレーション[フィルタ]
オペレーション[一覧]
No. オペレーションID オペレーション名 実施予定日時 最終実行日時 備考 最終更新日時 最終更新者
1 1 ope1 2019/07/18 10:03 2019/07/18 13:21 2019/07/18 13:21:02 legacy作業実行プロシージャ
2 2 example_operation01 2019/07/18 10:04 2019/07/18 13:20 2019/07/18 13:20:26 legacy作業実行プロシージャ
フィルタ結果件数: 2

管理画面に接続

また、「予約日時」を入力することで、実行を予約することもできます。
(「予約日時」には、未来の日時のみ登録可能です。)

スケジュールリング

予約日時を指定する場合は、日時フォーマット(YYYY/MM/DD HH:II)で入力して下さい。ブランクの場合は即時実行となります
予約日時


3月 2019
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30

Movement
Movement
選択 Movement
HEATテンプレート 環境設定ファイル 宣言書 最終更新日時
example.txt 2019/03/26 13:32

フィルタ結果件数: 1

(5) 作業状態確認

作業の実行状態を監視します。緊急停止もここで行います。



「緊急停止」ボタンで停止させることができます。

「予約実行」の作業の場合は、「予約取り消し」ボタンが表示されます。

実行状況に即し、ステータスが表示されます。

作業の実行状況及び、作業詳細ごとの実行状況に即し、以下に示すステータスが表示されます。

このメニューでの、ステータスのリフレッシュ表示間隔は、「インターフェース情報」メニューの「状態監視周期(単位ミリ秒)」で指定できます。

作業の実行状態に即したステータス

ステータス	状態
未実行	未実行の状態
未実行(予約)	予約日時より前のため未実行の状態
準備中	実行準備中の状態
実行中	実行中の状態
緊急停止-処理中	緊急停止処理が行われている状態
緊急停止-完了	緊急停止処理が完了した状態
失敗	作業実行に失敗した状態
完了(一部失敗)	実行は完了したが一部失敗している状態
完了	作業が完了した状態
予約取り消し	予約日時より前に予約取り消された状態

作業詳細ごとの実行状況に即したステータス

ステータス	状態
キャンセル	キャンセルされた状態
構築中	構築中の状態
失敗(HEAT エラー)	HEAT テンプレートの構文エラーによって失敗した状態
失敗(その他エラー)	その他のエラーによって失敗した状態
完了	実行が完了した状態

※ 緊急停止について

緊急停止は即座に作業を停止しません。行段階毎に対象ホストへの処理が終了したタイミングで緊急停止を行います。

(6) 結果管理


作業の履歴を閲覧できます。

条件を指定し「フィルタ」ボタンをクリックすると、作業一覧テーブルとグラフを表示します。

それぞれのグラフにマウスカーソルを合わせると、グラフのダウンロードボタンが表示されます。表示されたグラフのダウンロードボタンをクリックすることで、グラフのダウンロードが可能です。

「作業状態確認」ボタンで、(5)作業状態確認画面にジャンプし、実行状態の詳細を見ることができます。

「結果詳細」ボタンで、(7)結果詳細画面にジャンプし、作業詳細ごとの実行状態の詳細を見ることができます。



(7) 結果詳細

作業詳細ごとの実行状態の詳細を表示します。

実行時のリクエスト及びレスポンスの JSON が確認できますので、エラー発生時はこちらをご確認ください。


The screenshot shows the Exastro IT Automation OpenStack web interface. The sidebar menu on the left has '結果詳細' (Result Details) highlighted. The main content area displays a table with columns: 停止 (Stop), 項目 (Item), 作業No. (Job No.), ステータス (Status), プロジェクト (Project), リクエストテンプレート (Request Template), レスポンスJSON (Response JSON), and メッセージ (Message). Below the table are buttons for 'フィルタ' (Filter) and 'フィルタクリア' (Clear Filter), and a checkbox for 'オートフィルタ' (Auto Filter). At the bottom, there are buttons for '一覧' (List), '全件ダウンロード' (Download All), and '変更履歴' (Change History).

作業完了後、ターミナル等で今完成した環境にログインすると、環境設定ファイルで指定したディレクトリに設定したファイルがアップロードされていることが確認できます。

```
[root@test-vm ~]# ll
total 20
-rw-r--r--. 1 root root  12 Jul  3 07:07 hello-world.txt
-rw-r--r--. 1 root root 10273 Sep  5 2016 install.log
-rw-r--r--. 1 root root  3317 Sep  5 2016 install.log.syslog
[root@test-vm ~]#
[root@test-vm ~]# cat hello-world.txt
hello world
[root@test-vm ~]#
```


4.1.4 作業フロー

以下は、OpenStack を使用して、仮想マシンインスタンスを生成するまでの流れです。



4.1.5 スタックについて

OpenStack にログインし、「オーケストレーション」の「スタック」というメニューから、今まで作成したスタックを確認します。

コンピュータ

ネットワーク

オーケストレーション

オブジェクトストア

概要

インスタンス

ポリシー

スタック

リソース種別

アクセスとセキュリティ

プロジェクト / コンピュート / 概要

テンプレートのバージョン

概要

利用可能リソース概要

インスタンス
4 中 1 使用中

仮想 CPU
4 中 1 使用中

メモリー
8GB 中 1GB 使用中

Floating IP
50 中 4 使用中

セキュリティグループ
10 中 2 使用中

ボリューム
10 中 0 使用中

ボリューム容量
1000GB 中 0B 使用中

使用状況の概要

使用状況を照会する期間を選択してください:

2017-06-27

から

2017-06-28

まで

送信

The date should be in YYYY-MM-DD format.

稼働中のインスタンス: 1 使用中のメモリー: 1GB 指定期間中の仮想 CPU 時間: 2.04 指定期間中の GB 時間: 0.00 指定期間中のメモリー時間 2085.78

使用状況

インスタンス名	仮想 CPU	ディスク	メモリー	作成後経過時間
openstack_test_vm	1	0B	1GB	0 分

1 件表示

ダウンロード (CSV) のダウンロード

このスタックが 100 件に到達してしまうと、これ以上インスタンスが生成できなくなり作業実行の際エラーになってしまいます。
尚、スタックを削除してしまうと、作成したインスタンスごと削除されてしまいます。
定期的に不要になったインスタンスを削除することを推奨します。

コンピュータ

ネットワーク

オーケストレーション

オブジェクトストア

スタック

リソース種別

テンプレートのバージョン

プロジェクト / オーケストレーション / スタック

スタック

フィルター

Q

スタックの起動

スタックのプレビュー

スタックの削除

その他のアクション

スタック名	作成時刻	更新日時	ステータス	アクション
test_tenant_02_49_2017-06-28-17-28-49	4 分	なし	作成完了	スタックのチェック

1 件表示

5 運用操作

ITAシステムを活用する操作はクライアントPCのブラウザ画面からのユーザ利用による入力だけではなく、システム運用・保守による操作もあります。

用意している運用・保守の操作は次の通りです。

- ログレベルの変更
- メンテナンス

5.1 ログレベルの変更

ITA システムのプロセスのログレベルの変更方法は次の通りです。

対象ディレクトリの対象ファイルを開き、以下のように修正します。

① NORMAL レベルへの変更

以下のファイルの 8 行目「DEBUG」を「NORMAL」に書き換えます。

ログレベル設定ファイル: <インストールディレクトリ>/ita-root/conf/backupconf/ita_env

② DEBUG レベルへの変更

以下のファイルの 8 行目「NORMAL」を「DEBUG」に書き換えます。

ログレベル設定ファイル: <インストールディレクトリ>/ita-root/conf/backupconf/ita_env

書き換え後、プロセス再起動(restart)後に有効になります。

再起動については「5.2 メンテナンス方法について」を参照してください。

ログファイルの出力先: <インストールディレクトリ>/ita-root/logs/backuplogs

5.2 メンテナンス方法について

OpenStack driver 独立型プロセスの起動/停止/再起動

ky_openStack_masterSync-workflow を例示します。

- プロセス起動

```
$ /usr/bin/systemctl start ky_openStack_masterSync-workflow ↵
```

- プロセス停止

```
$ /usr/bin/systemctl stop ky_openStack_masterSync-workflow ↵
```

- プロセス再起動

```
$ /usr/bin/systemctl restart ky_openStack_masterSync-workflow ↵
```

同様に、各対象ファイル名に置き換えて起動/停止/再起動を行ってください。