

# Utilities Manual

---

## Altibase 7.1

Altibase® Tools & Utilities



Altibase Tools & Utilities Utilities Manual

Release 7.1

Copyright © 2001~2023 Altibase Corp. All Rights Reserved.

본 문서의 저작권은 (주)알티베이스에 있습니다. 이 문서에 대하여 당사의 동의없이 무단으로 복제 또는 전용할 수 없습니다.

(주)알티베이스

08378 서울시 구로구 디지털로 306 대륭포스트타워 II 10층

전화 : 02-2082-1114

팩스 : 02-2082-1099

고객서비스포털 : <http://support.altibase.com>

홈페이지 : <http://www.altibase.com>

# 목차

---

- [서문](#)
  - [이 매뉴얼에 대하여](#)
- [1.aexport](#)
  - [aexport 소개](#)
  - [aexport 사용 방법](#)
- [2.altiComp](#)
  - [altiComp 소개](#)
  - [altiComp 사용 방법](#)
  - [비교\(DIFF\) 기능](#)
  - [일치\(SYNC\) 기능](#)
- [3.aku](#)
  - [개요](#)
  - [구성 요소](#)
  - [구문](#)
  - [파라미터](#)
  - [주의사항](#)
  - [제약사항](#)
  - [사용 예](#)
- [4.altiMon](#)
  - [개요](#)
  - [구문](#)
  - [파라미터](#)
  - [시스템 요구사항](#)
  - [altiMon 시작 및 중지](#)
  - [altiMon 설정](#)
  - [altiMon 로그](#)
- [5.기타 Utilities](#)
  - [altiAudit](#)
  - [altibase](#)
  - [altierr](#)
  - [altipasswd](#)
  - [altiProfile](#)
  - [altiwrap](#)
  - [awrite](#)
  - [checkServer](#)
  - [dumpbi](#)

- [dumpct](#)
- [dumpdb](#)
- [dumpddf](#)
- [dumpla](#)
- [dumplf](#)
- [dumptrc](#)
- [killCheckServer](#)
- [server](#)

# 서문

## 이 매뉴얼에 대하여

이 매뉴얼은 Altibase를 사용하면서 필요한 유틸리티에 대해서 설명한다.

### 대상 사용자

이 매뉴얼은 다음과 같은 Altibase 사용자를 대상으로 작성되었다.

- 데이터베이스 관리자
- 성능 관리자
- 데이터베이스 사용자
- 응용 프로그램 개발자
- 기술지원부

다음과 같은 배경 지식을 가지고 이 매뉴얼을 읽는 것이 좋다.

- 컴퓨터, 운영 체제 및 운영 체제 유틸리티 운용에 필요한 기본 지식
- 관계형 데이터베이스 사용 경험 또는 데이터베이스 개념에 대한 이해
- 컴퓨터 프로그래밍 경험
- 데이터베이스 서버 관리, 운영 체제 관리 또는 네트워크 관리 경험

### 소프트웨어 환경

이 매뉴얼은 데이터베이스 서버로 Altibase 버전 7.1을 사용한다는 가정 하에 작성되었다.

### 이 매뉴얼의 구성

이 매뉴얼은 다음과 같이 구성되어 있다.

- 제 1장 aexport  
이 장은 Altibase 데이터베이스 간 자동화된 데이터 마이그레이션(migration)을 지원하기 위한 도구인 aexport에 대해서 설명한다.
- 제 2장 altiComp  
이 장은 altiComp 유틸리티의 기능을 소개하고, 불일치하는 데이터를 비교하고 일치시키는 기능을 설명한다.
- 제 3장 aku  
이 장은 쿠버네티스를 이용한 파드 간 데이터 이중화를 지원하기 위한 도구인 aku에 대해서 설명한다.
- 제 4장 altiMon  
이 장은 Altibase의 서버와 Altibase 서버가 구동된 운영체제의 자원 상태를 수집하는 모니터링 유틸리티인 altiMon에 대해서 설명한다.
- 제 5장 기타 Utilities  
이 장은 aexport, altiComp, aku, altiMon을 제외한 나머지 유틸리티에 대해서 설명한다.

## 문서화 규칙










이 절에서는 이 매뉴얼에서 사용하는 규칙에 대해 설명한다. 이 규칙을 이해하면 이 매뉴얼과 설명서 세트의 다른 매뉴얼에서 정보를 쉽게 찾을 수 있다.

여기서 설명하는 규칙은 다음과 같다.

- 구문 다이어그램
- 샘플 코드 규칙

### 구문 다이어그램

이 매뉴얼에서는 다음 구성 요소로 구축된 다이어그램을 사용하여, 명령문의 구문을 설명한다.

| 구성 요소   | 의미  |
|---|---|
|    | 명령문이 시작한다. 완전한 명령문이 아닌 구문 요소는 화살표로 시작한다.            |
|    | 명령문이 다음 라인에 계속된다. 완전한 명령문이 아닌 구문 요소는 이 기호로 종료한다.    |
|    | 명령문이 이전 라인으로부터 계속된다. 완전한 명령문이 아닌 구문 요소는 이 기호로 시작한다. |
|   | 명령문이 종료한다.  |
|  | 필수 항목   |
|  | 선택적 항목.   |
|  | 선택사항이 있는 필수 항목. 한 항목만 제공해야 한다.                      |
|  | 선택사항이 있는 선택적 항목                                     |
|  | 선택적 항목. 여러 항목이 허용된다. 각 반복 앞부분에 콤마가 와야 한다.           |

## 샘플 코드 규칙

코드 예제는 SQL, Stored Procedure, iSQL 또는 다른 명령 라인 구문들을 예를 들어 설명한다.

아래 테이블은 코드 예제에서 사용된 인쇄 규칙에 대해 설명한다.

| 규칙      | 의미  | 예제  |
|---------|---|---|
| [ ]     | 선택 항목을 표시   | VARCHAR [(size)] [[FIXED  ] VARIABLE]   |
| { }     | 필수 항목 표시. 반드시 하나 이상을 선택해야 되는 표시                   | { ENABLE   DISABLE   COMPILE }  |
|         | 선택 또는 필수 항목 표시의 인자 구분 표시                          | { ENABLE   DISABLE   COMPILE } [ ENABLE   DISABLE   COMPILE ]                                   |
| ...     | 그 이전 인자의 반복 표시 예제 코드들의 생략되는 것을 표시                 | SQL> SELECT ename FROM employee; ENAME -----<br>----- SWNO HJNO HSCHOI ... 20 rows<br>selected. |
| 그 밖에 기호 | 위에서 보여진 기호 이 외에 기호들                               | EXEC :p1 := 1; acc NUMBER(11,2);  |
| 기울임꼴    | 구문 요소에서 사용자가 지정해야 하는 변수, 특수한 값을 제공해야만 하는 위치 지정자   | SELECT * FROM <i>table_name</i> ; CONNECT<br>userID/password;                                   |
| 소문자     | 사용자가 제공하는 프로그램의 요소들, 예를 들어 테이블 이름, 컬럼 이름, 파일 이름 등 | SELECT ename FROM employee;   |
| 대문자     | 시스템에서 제공하는 요소들 또는 구문에 나타나는 키워드                    | DESC SYSTEM.SYS_INDICES;  |

## 관련 자료

자세한 정보를 위하여 다음 문서 목록을 참조하기 바란다.

- Installation Guide
- Administrator's Manual
- Replication Manual
- iSQL User's Manual
- iLoader User's Manual

## Altibase는 여러분의 의견을 환영합니다.

이 매뉴얼에 대한 여러분의 의견을 보내주시기 바랍니다. 사용자의 의견은 다음 버전의 매뉴얼을 작성하는데 많은 도움이 됩니다. 보내실 때에는 아래 내용과 함께 고객센터포털(<http://support.altibase.com/k/>)로 보내주시기 바랍니다.

- 사용 중인 매뉴얼의 이름과 버전
- 매뉴얼에 대한 의견
- 사용자의 성함, 주소, 전화번호

이 외에도 Altibase 기술지원 설명서의 오류와 누락된 부분 및 기타 기술적인 문제들에 대해서 이 주소로 보내주시면 정성껏 처리하겠습니다. 또한, 기술적인 부분과 관련하여 즉각적인 도움이 필요한 경우에도 고객센터포털을 통해 서비스를 요청하시기 바랍니다.

여러분의 의견에 항상 감사드립니다.



# 1.aexport

## aexport 소개

### 개요

aexport는 Altibase 데이터베이스 간의 자동화된 데이터 마이그레이션(migration)을 지원하기 위한 도구이다. aexport는 데이터베이스의 논리적인 구조 및 데이터를 텍스트로 저장하고, 이를 다시 새로운 Altibase 데이터베이스로 로딩하기 위한 스크립트를 자동으로 생성하여 준다.

aexport가 접속한 데이터베이스로부터 추출할 수 있는 객체 및 구성 요소는 데이터베이스 사용자, 사용자 권한, 테이블, 테이블스페이스, 테이블 제약조건, 인덱스, 뷰, Materialized View, 저장 프로시저, 시퀀스, 그리고 이중화 객체이다.

aexport는 데이터베이스의 논리적인 구조를 SQL 스크립트로 변환하여 저장하고, 모든 데이터를 텍스트로 내려 받기 때문에 상이한 Altibase 버전간, 그리고 상이한 플랫폼 간의 데이터 이동 시에 유용하게 사용될 수 있다. Altibase 서버는 구동했지만 서비스는 하지 않는 상태 즉, 클라이언트 연결이 없을 때 aexport를 사용하기를 권장한다.

### aexport 기능 소개

aexport가 추출할 수 있는 데이터베이스 객체 및 구성 요소는 다음과 같다.

- 데이터베이스 사용자
- 사용자 권한
- 롤(Role)
- 테이블스페이스
- 테이블
- 테이블 제약 조건
- 인덱스
- 뷰
- Materialized View
- 저장 프로시저
- 이중화 객체

aexport를 수행하면 위에 열거한 데이터베이스 구성 요소를 생성하기 위한 SQL 스크립트와 이를 구동하기 위한 쉘 스크립트가 생성된다.

#### aexport 모드와 SQL 스크립트 파일

aexport는 데이터베이스의 어떤 부분을 추출하는지에 따라서 다른 모드로 실행할 수 있다. 모드는 aexport실행 시 커맨드 라인에서 지정할 수 있다.

aexport 실행 모드와 각 모드 별로 생성되는 SQL 스크립트 파일은 아래의 절에서 설명한다.

## 전체 DB 모드

이 모드는 전체 데이터베이스를 추출한다. SYS 사용자만이 이 모드로 aexport를 실행할 수 있다.

이 모드로 aexport를 실행할 때 생성되는 SQL 스크립트 파일은 아래와 같다.

- SYS\_CRT\_DIR.sql: 모든 디렉토리 객체 생성
- SYS\_CRT\_USER.sql: 모든 사용자와 롤(Role) 생성
- SYS\_CRT\_SYNONYM.sql: 모든 시노님(Synonym) 객체 생성
- SYS\_CRT\_REP.sql: 모든 이중화 객체 생성
- ALL\_CRT\_VIEW\_PROC.sql: 모든 뷰와 프로시저 생성
- ALL\_CRT\_TBS.sql: 모든 테이블스페이스 생성
- ALL\_CRT\_TBL.sql: 모든 사용자 테이블 생성
- ALL\_CRT\_INDEX.sql: 모든 사용자 인덱스 생성
- ALL\_CRT\_FK.sql: 모든 사용자의 외래 키 생성
- ALL\_CRT\_TRIG.sql: 모든 사용자의 트리거 생성
- ALL\_CRT\_SEQ.sql: 모든 사용자의 시퀀스 생성
- ALL\_CRT\_LINK.sql: 모든 사용자의 데이터베이스 Link 생성
- ALL\_EXE\_STATS.sql: 모든 사용자의 테이블, 칼럼, 인덱스의 통계 정보 생성
- ALL\_REFRESH\_MVIEW.sql: 모든 사용자의 Materialized View를 리프레쉬
- ALL\_ALT\_TBL.sql : 모든 사용자의 테이블과 파티션에 대한 접근 모드를 변경

주의: 롤(Role)은 비스키마 객체이므로 전체 DB 모드에서만 추출할 수 있다.

## 사용자 모드

이 모드는 옵션으로 지정하는 사용자가 소유한 모든 객체를 추출한다. SYS 사용자와 옵션으로 지정하는 사용자만이 이 모드로 aexport를 실행할 수 있다. 사용자 모드로 aexport를 실행하려면, -u 커맨드라인 옵션에 사용자 이름을 지정하면 된다.

이 모드로 실행할 때 생성되는 SQL 스크립트 파일은 아래와 같다.

- {사용자명}\_CRT\_TBL.sql: 지정한 사용자의 모든 테이블 생성
- {사용자명}\_CRT\_INDEX.sql: 지정한 사용자의 모든 인덱스 생성
- {사용자명}\_CRT\_FK.sql: 지정한 사용자의 모든 외래 키 생성
- {사용자명}\_CRT\_TRIG.sql: 지정한 사용자의 모든 트리거 생성
- {사용자명}\_CRT\_SEQ.sql: 지정한 사용자의 모든 시퀀스 생성
- {사용자명}\_CRT\_LINK.sql: 지정한 사용자의 모든 데이터베이스 Link 생성
- {사용자명}\_EXE\_STATS.sql : 지정한 사용자의 모든 테이블, 칼럼, 인덱스의 통계 정보를 설정
- {사용자명}\_REFRESH\_MVIEW.sql: 지정한 사용자의 모든 Materialized View를 리프레쉬
- {사용자명}\_ALT\_TBL.sql : 지정한 사용자의 테이블과 파티션에 대한 접근 모드를 변경

## 객체 모드

이 모드는 옵션으로 지정하는 모든 객체들을 추출한다. 객체 모드로 aexport를 실행하려면, -object 커맨드라인 옵션에 추출하고자 하는 객체들을 *user.object* 의 형태로 쉼표(",")로 분리 하여 명시하면 된다 (공백문자가 포함되면 안됨). SYS 사용자와 지정하는 객체의 소유자만이 이 모드로 aexport를 실행할 수 있다.

지정한 모든 객체의 소유자는 같아야 한다. 그러나, SYS 사용자로 실행할 때는 지정한 객체들의 소유자가 각각 다른 사용자여도 무방하다.

이 모드로 실행할 때 생성되는 SQL 스크립트 파일은 아래와 같다.

- {사용자명}{객체명}CRT.sql: 지정한 사용자 객체 생성
- {사용자명}{객체명}STATS.sql: 지정한 사용자 통계 정보 생성

## 셸 스크립트 파일

위에서 기술한 SQL 스크립트 파일 외에, aexport 수행 시 생성되는 셸 스크립트 파일들은 다음과 같다.

- run\_il\_in.sh: 데이터 로드 스크립트
- run\_il\_out.sh: 데이터 다운로드 스크립트
- run\_is.sh: 스키마 생성 스크립트
- run\_is\_con.sh: constraint 생성 스크립트. TWO\_PHASE\_SCRIPT 프로퍼티를 ON으로 설정하면, 이 셸 스크립트 파일이 생성된다. 이 파일은 인덱스, 외래 키, 트리거, 및 이중화 객체를 생성하는 SQL 스크립트를 포함한다.
- run\_is\_fk.sh: 외래키와 트리거 생성 스크립트. TWO\_PHASE\_SCRIPT 프로퍼티를 ON으로 설정하면, 이 셸 스크립트 파일은 생성되지 않는다.
- run\_is\_index.sh: 인덱스 생성 스크립트. TWO\_PHASE\_SCRIPT 프로퍼티를 ON으로 설정하면, 이 셸 스크립트 파일은 생성되지 않는다.
- run\_is\_repl.sh: 이중화 생성 스크립트. TWO\_PHASE\_SCRIPT 프로퍼티를 ON으로 설정하면, 이 셸 스크립트 파일은 생성되지 않는다.
- run\_is\_refresh\_mview.sh: Materialized View를 refresh하는 스크립트. TWO\_PHASE\_SCRIPT 프로퍼티를 ON으로 설정하면, 이 셸 스크립트 파일은 생성되지 않는다.
- run\_is\_alt\_tbl.sh : 테이블과 파티션에 대한 접근 모드를 변경하는 스크립트. TWO\_PHASE\_SCRIPT 프로퍼티를 ON으로 설정하면, 이 셸 스크립트 파일은 생성되지 않는다.

aexport 수행 후 생성된 셸 스크립트를 대상 데이터베이스에 대해 실행하면, 데이터베이스의 논리적 구조가 자동으로 생성된다. 또한 기존의 데이터가 모두 대상 데이터베이스에 로딩된다. 셸 스크립트는 Altibase iLoader를 사용하여 데이터 다운로드 및 업로드를 수행한다. 셸 스크립트 내에서 iLoader를 사용하는 과정은 완전히 자동화되어 있기 때문에 사용자가 iLoader의 사용법에 익숙하지 않아도 사용이 가능하다.

aexport에 의해 생성된 모든 파일은 텍스트 파일이기 때문에 사용자의 필요에 따라 변경 후 사용이 가능하므로, 좀 더 유연하게 활용할 수 있다.

## aexport 프로퍼티와 스크립트 파일

이 절은 aexport 프로퍼티 설정에 따라서 생성되는 스크립트 파일에 대해서 설명한다.

프로퍼티에 대한 상세한 설명은 “aexport 프로퍼티” 절을 참조한다.

- INVALID\_SCRIPT = ON 일 때, INVALID.sql 파일이 생성된다. 이 파일은 유효하지 않은 모든 뷰와 저장 프로시저를 생성하는 SQL 스크립트를 포함하는데, 이 파일을 실행하는 셸 스크립트 파일은 생성되지 않는다.
- TWO\_PHASE\_SCRIPT = ON 일 때, ALL\_OBJECT.sql 파일과 ALL\_OBJECT\_CONSTRAINTS.sql 파일이 생성된다. ALL\_OBJECT.sql 파일은 모든 객체를 생성하는 SQL 스크립트를, ALL\_OBJECT\_CONSTRAINTS.sql 파일은 모든 인덱스, 외래키, 트리거와 이중화 객체를 생성하는 SQL 스크립트를 포함한다. 또한, ALL\_OBJECT\_CONSTRAINTS.sql을 실행하는 run\_is\_con.sh 셸 스크립트 파일이 생성된다.

## aexport 설정

aexport는 서버에 접속하기 위해서 다음과 같은 정보가 필요하다.

- ALTIBASE\_HOME  
서버 혹은 클라이언트가 설치된 경로
- server\_name  
Altibase 서버가 구동되어 있는 컴퓨터 서버의 이름(또는 IP 주소)
- port\_no  
TCP 또는 IPC로 접속할 때 사용할 포트 번호
- user\_id  
데이터베이스에 등록된 사용자 ID
- Password  
사용자 ID와 일치하는 암호
- NLS\_USE  
데이터 검색 시, 사용자에게 보여주는 문자 집합

ALTIBASE\_HOME은 환경 변수로 설정하도록 되어 있으며, 나머지는 커맨드 라인 옵션을 통해서 설정할 수 있다.(자세한 내용은 “aexport 사용방법”을 참고한다.)

aexport를 실행하려면 ALTIBASE\_HOME 환경 변수와 aexport 설정 파일(aexport.properties)이 필요하다. 실행 전에 ALTIBASE\_HOME이 바르게 설정되어 있어야 하며, 샘플로 제공되는 aexport.properties.sample 파일을 이용해 aexport용 설정 파일을 생성해 두어야 한다.

ALTIBASE\_HOME은 일반적으로 서버가 설치될 때 자동으로 설정되는데 클라이언트의 경우에는 사용자가 직접 설정해야 한다. 설정되지 않았을 경우에는 제대로 동작하지 않을 수 있으므로 실행 전에 바르게 설정되어 있는지 확인할 것을 권장한다.

port\_no와 NLS\_USE는 환경 변수 또는 서버 설정 파일(alibase.properties)을 이용해서 설정할 수도 있다. 세 가지 방법으로 모두 설정되어 있을 경우 적용 우선 순위는 다음과 같다.

1. 커맨드 라인 옵션
2. 환경 변수 (ALTIBASE\_PORT\_NO, ALTIBASE\_NLS\_USE)
3. 서버 설정 파일(alibase.properties)

그러므로 설정된 값과 다른 옵션으로 연결하고자 할 경우, 커맨드 라인 옵션을 사용하면 서버 설정 파일이나 환경 변수를 변경하지 않아도 된다.

옵션이 설정되어 있지 않을 경우에는 aexport가 처음 실행될 때 옵션 입력 프롬프트를 띄우고 사용자에게서 해당 값을 입력 받는다. 이 때 바르지 않은 형식이나 유효하지 않은 값을 입력할 경우, aexport는 제대로 동작하지 않을 수 있다.

특히 NLS\_USE 옵션은 사용자가 설정하지 않았더라도 실행시에 입력 프롬프트를 띄우지 않는다. 만약 사용자가 NLS\_USE 옵션을 설정하지 않았다면 현재 데이터베이스의 캐릭터 셋을 이용해 접속을 시도한다. 이 때 데이터베이스의 문자집합이 데이터베이스 캐릭터 셋이 아닐 경우에는 올바르게 실행되지 않거나 사용자 데이터가 일부 깨질 수 있으므로 반드시 NLS\_USE를 사용 환경에 맞는 값으로 설정해야 한다.

원활한 aexport 사용을 위해 다음 환경 변수를 설정할 것을 권장한다.

- ALTIBASE\_HOME: 서버 혹은 클라이언트가 설치된 경로
- ALTIBASE\_PORT\_NO: 서버에 접속할 때 사용할 포트 번호
- ALTIBASE\_NLS\_USE: 데이터 검색 시, 사용자에게 보여주는 문자집합

- PATH: 실행파일이 있는 경로인 \$ALTIBASE\_HOME/bin 추가

## 환경변수

### ALTIBASE\_HOME

패키지가 설치된 디렉토리를 설정한다. aexport 사용을 위해 반드시 설정해야 하는 환경변수이다.

### ALTIBASE\_PORT\_NO

접속할 서버의 포트 번호를 설정하는 환경 변수이다. -PORT 옵션 또는 altibase.properties를 통해서 지정할 수도 있다.

포트 번호 설정의 우선순위는 -PORT 옵션, 환경 변수 ALTIBASE\_PORT\_NO, altibase.properties 순이며 설정되지 않았을 경우에는 포트 번호 입력 프롬프트가 출력된다.

### ALTIBASE\_SSL\_PORT\_NO

aexport가 SSL/TLS 통신으로 접속할 서버의 포트 번호이다.

SSL 포트 번호 설정의 우선 순위는 -PORT 옵션, 환경변수 ALTIBASE\_SSL\_PORT\_NO, altibase.properties 파일 내의 프로퍼티 순이다. 만약 아무것도 설정되지 않았을 경우에는 포트 번호 입력 프롬프트가 출력된다.

### ALTIBASE\_NLS\_USE

서버에 연결할 때 사용할 캐릭터 셋을 설정한다. -NLS\_USE 옵션 또는 altibase.properties를 통해서 지정할 수도 있다.

NLS\_USE 설정의 우선순위는 -NLS\_USE 옵션, 환경 변수 ALTIBASE\_NLS\_USE, altibase.properties 순이며 설정되지 않았을 경우에는 데이터베이스 캐릭터 셋을 사용한다.

주의: 서버 캐릭터 셋과 ALTIBASE\_NLS\_USE에 설정한 값이 다를 경우에는 정상적으로 동작하지 않을 수 있다. 반드시 적절한 값을 설정할 것을 권장한다.

### ALTIBASE\_UT\_FILE\_PERMISSION

aexport, iLoader, iSQL이 생성하는 파일들의 권한을 설정하는 공통 환경변수이다. 값을 설정하지 않으면 666 ( user:rw, group:rw, other: rw)로 설정된다.

예) user:rw, group:--, other:--로 설정하는 경우, export ALTIBASE\_UT\_FILE\_PERMISSION=600

ISQL\_FILE\_PERMISSION, AEXPORT\_FILE\_PERMISSION, 또는 ILO\_FILE\_PERMISSION이 설정된 경우, ALTIBASE\_UT\_FILE\_PERMISSION 환경 변수 보다 우선 처리된다.

예) export ALTIBASE\_UT\_FILE\_PERMISSION=660; export ISQL\_FILE\_PERMISSION=600;

iSQL에서 생성되는 파일의 권한은 ISQL\_FILE\_PERMISSION=600이 우선처리되어 user:rw, group:--, other:--으로 설정된다. aexport, iloader가 생성하는 파일의 권한은 ALTIBASE\_UT\_FILE\_PERMISSION=660에 따라 user:rw, group:rw, other:--으로 설정된다.


### AEXPORT\_FILE\_PERMISSION

aexport가 생성하는 파일 권한을 설정하는 환경 변수이다. 값을 설정하지 않으면 666 ( user:rw, group:rw, other: rw)로 설정된다.

예) user:rw, group:--, other:--로 설정하는 경우, export AEXPORT\_FILE\_PERMISSION=600

# aexport 사용 방법

## 구문



## 파라미터

| 파라미터 | 설명   |
|------|--|
| -h   | 도움말을 출력한다.   |
| -s   | 데이터를 다운로드할 서버의 호스트 명 또는 IP 주소를 설정한다. 생략시 호스트 명 입력 프롬프트가 출력된다. IP 주소의 경우, IPv4 주소 또는 IPv6 주소를 사용할 수 있다. IPv6 주소는 “[”과 ”]”로 에워싸야 한다. 예를 들어, localhost 를 명시하고자 할 때, 가능한 값은 다음과 같다. localhost (호스트 이름), 127.0.0.1 (IPv4주소), [::1] (IPv6주소) Altibase에서 IPv6 주소를 사용하는 방법에 대해서는 <i>Administrator's Manual</i> 을 참고하기 바란다. |

| 파라미터                                   | 설명   |
|--|--|
| -u                                     | 접속할 Altibase의 사용자명을 설정한다. 생략 시 사용자명 입력 프롬프트가 출력된다. 전체 DB 모드로 실행하려면, 이 옵션에 SYS 사용자를 지정해야 한다. 사용자 이름에 소문자, 특수 문자 또는 공백이 포함된 경우 큰 따옴표를 사용해야 한다. -u \"user name\"  |
| -p                                     | 접속할 Altibase 사용자의 패스워드를 설정한다. 생략시 패스워드 입력 프롬프트가 출력된다.  |
| -port                                  | 접속할 Altibase의 포트번호를 설정한다. 생략 시 환경 변수 ALTIBASE_PORT_NO, altibase.properties를 차례로 참조하며 설정되어 있지 않은 경우에는 포트 번호 입력 프롬프트가 출력된다.  |
| -object                                | 추출할 객체를 소유자 이름과 함께 명시한다. 추출할 객체 이름에 소문자, 특수 문자 또는 공백이 포함된 경우 큰 따옴표를 사용해야 한다. -object \"user name\".\"table name\"  |
| -tserver                               | 추출한 데이터를 업로드할 대상 서버를 지정한다. 이 정보는 aexport가 생성하는 쉘 스크립트 파일 안에 사용된다. -s 옵션과 마찬가지로 호스트 이름, IPv4 주소 또는 IPv6 주소 모두 가능하다.   |
| -tport                                 | 접속할 대상 서버의 포트번호를 설정한다. 이 정보는 aexport가 생성하는 쉘 스크립트 파일 안에 사용된다.  |
| -nls_use                               | 데이터베이스에 데이터 저장 또는 데이터 추출 시에 사용되는 클라이언트 캐릭터 셋을 지정한다 (US7ASCII, KO16KSC5601, MS949, BIG5, GB231280, MS936, UTF8, SHIFTJIS, MS932, EUCJP). 생략 시 환경 변수 ALTIBASE-NLS_USE, altibase.properties를 차례로 참조하며, 설정되지 않았을 경우에는 데이터베이스 캐릭터 셋을 사용한다.  |
| -prefer_ipv6                           | -s 옵션으로 호스트 이름을 입력했을 때, 접속할 IP 주소의 버전을 결정하는 옵션이다. 이 옵션을 명시하면, 호스트 이름을 IPv6 주소로 바꾸어 접속한다. 이 옵션을 명시하지 않으면, isql은 IPv4 주소로 접속한다. 선호하는 버전의 IP 주소로의 접속이 실패하면, 다른 IP 버전 주소로 접속을 다시 시도한다. 예를 들어, -S 옵션에 “localhost”를 입력하고 이 옵션을 명시하면, isql은 처음에 IPv6 주소인 [::1]로 접속하고, 이 접속이 실패하면 IPv4 주소인 127.0.0.1로 접속을 다시 시도한다. |
| -ssl_ca <i>CA_file_path</i>            | 접속할 Altibase 서버의 공개키(public key)가 포함된 CA(인증 기관, Certification Authority) 인증서 파일의 위치를 지정한다.   |
| -ssl_capath <i>CA_dir_path</i>         | 접속할 Altibase 서버의 공개키가 포함된 CA 인증서 파일이 저장되어 있는 디렉토리를 지정한다.   |
| -ssl_cert <i>certificate_file_path</i> | 클라이언트 인증서 파일의 위치를 지정한다.  |
| -ssl_key <i>key_file_path</i>          | 클라이언트 개인키 파일의 위치를 지정한다.  |
| -ssl_verify                            | 이 옵션을 지정하면 클라이언트가 서버로부터 전달받은 인증서를 검증한다.  |

| 파라미터                       | 설명  |
|----------------------------|---|
| -ssl_cipher<br>cipher_list | SSL 암호화를 위해 사용할 알고리즘의 이름 후보들을 지정한다. General Reference에서 SSL_CIPHER_LIST 프로퍼티를 참고한다. |

SSL 접속에 대한 자세한 설명과 예제는 *iSQL User's Manual*의 '접속 연결 및 해제'를 참조하기 바란다.

## 수행 절차

aexport를 사용한 데이터베이스 마이그레이션 절차는 크게 다음과 같이 분류된다.

- 원본 데이터베이스로부터 구조 추출
- 원본 데이터베이스로부터 데이터 추출
- 대상 데이터베이스에 데이터베이스 구조 생성
- 대상 데이터베이스에 데이터 로딩
- 대상 데이터베이스에 Materialized View를 리프레쉬한 다음, 인덱스와 외래키 생성, 접근 모드 변경

### 데이터베이스 구조 추출

aexport를 사용하여 데이터베이스 구조를 추출한다.

- aexport를 수행한다.

```
$ aexport -s 127.0.0.1 -u sys -p manager
```

- Altibase 데이터베이스 사용자의 암호를 입력한다. (대상 데이터베이스에서 각 사용자가 사용하게 될 암호)
- 원격지에 있는 Altibase의 데이터를 aexport를 이용하여 백업을 할 때에는 원격지 서버의 주소와 포트(PORT)를 명시한다.

```
$ aexport -s 222.112.84.200 -port 20300 -u sys -p manager
```

### 데이터 추출

aexport에 의하여 생성된 쉘 스크립트를 실행하여 테이블 데이터를 추출한다.

- 현재 작업중인 디스크에 충분한 공간이 있는지 확인한다. 텍스트 데이터의 경우 데이터베이스 내부 자료 형태보다 더 많은 용량을 차지할 수 있기 때문에 데이터 파일 사이즈의 두 배 가량의 여유공간 확보를 권장한다.
- "run\_il\_out.sh" 스크립트를 수행한다.

```
$ sh run_il_out.sh
```

### 대상 데이터베이스에 데이터베이스 구조 생성

- aexport와 "run\_il\_out.sh"에 의해 생성된 모든 SQL 스크립트와 쉘 스크립트, 그리고 확장자가 ".fmt", ".log", ".dat"인 파일을 대상 데이터베이스가 존재하는 시스템으로 복사한다. 대상 데이터베이스가 동일한 시스템에 존재하는 경우 이 과정은 생략한다.
- 대상 데이터베이스를 구동시킨다.



- “run\_is.sh” 스크립트를 수행한다.

```
$ sh run_is.sh
```

- iSQL로 데이터베이스에 접속하여 데이터베이스 구조가 올바르게 생성되었는지 확인한다. 만약, 데이터베이스 구조가 올바르게 생성되지 않았다면, run\_is.sh 수행 당시의 화면출력을 검사하여 문제를 파악한다.

### 대상 데이터베이스에 데이터 로딩

- “run\_il\_in.sh” 스크립트를 수행한다.

```
$ sh run_il_in.sh
```

- ‘run\_il\_in.sh’ 디렉토리에서 확장자가 “bad”인 파일들 중 사이즈가 0이 아닌 파일이 있는지 검사한다. 해당 파일이 있을 경우 해당 테이블에 관련된 log 파일 및 bad 파일의 내용을 검사하여 조치한다. 이에 관련된 자세한 사항은 *iLoader User's Manual*을 참조한다.

### 대상 데이터베이스에 **Materialized View**를 리프레쉬한 다음, 인덱스 및 외래키 생성, 접근 모드 변경

TWO\_PHASE\_SCRIPT 프로퍼티가 OFF일 때,

- “run\_is\_refresh\_mview.sh” 스크립트를 수행한다.

```
$ sh run_is_refresh_mview.sh
```

- “run\_is\_index.sh” 스크립트를 수행한다.

```
$ sh run_is_index.sh
```

- “run\_is\_fk.sh” 스크립트를 수행한다.

```
$ sh run_is_fk.sh
```

- “run\_is\_alt\_tbl.sh” 스크립트를 수행한다.

```
$ sh run_is_alt_tbl.sh
```

TWO\_PHASE\_SCRIPT 프로퍼티가 ON일 때,

- “run\_is\_con.sh” 스크립트를 수행한다.

```
$ sh run_is_con.sh
```

## 주의 사항

- SYS 사용자가 아닌 일반 사용자로 aexport를 실행할 경우 해당 사용자가 생성한 스키마에 대해서만 스크립트를 생성한다.
- SYS 사용자가 아닌 일반 사용자로 aexport를 실행할 경우 이중화 객체는 생성되지 않는다.
- 일반 사용자로 aexport를 실행할 경우 테이블 생성 권한이 필요하다. aexport는 객체간 의존성 분석을 위해 임시 테이블을 생성하기 때문이다.

- 동시에 여러 개의 aexport 프로세스를 실행하면 안 된다. aexport는 생성된 SQL 스크립트를 저장하기 위해 임시 테이블을 사용하기 때문에, 동시에 두 개 이상의 aexport 프로세스를 실행하면 예상치 못한 결과가 나올 수 있다.
- EXECUTE와 TWO\_PHASE\_SCRIPT 프로퍼티를 ON 으로, OPERATION 프로퍼티를 IN으로 설정하고 데이터를 업로딩할 때는, INDEX 프로퍼티 값의 영향을 받지 않는다. 이는 인덱스만 생성하는 SQL 스크립트가 따로 생성되지 않기 때문이다.  
그러므로 INDEX 프로퍼티를 ON으로 업로딩 작업 (EXECUTE=ON and OPERATION=IN)을 하려면, TWO\_PHASE\_SCRIPT 프로퍼티를 OFF로 해야 한다.
- “run\_is.sh” 스크립트 구동 시 기존에 있는 모든 사용자 및 객체를 삭제하므로, 소스 데이터베이스에서 해당 스크립트를 수행하지 않도록 주의해야 한다.
- 파라미터 -s, -p는 일반적으로 서버에 접속하기 위한 용도뿐 아니라 스크립트에서도 함께 사용된다. 그러나 -tserver, -tport와 함께 사용될 경우에는 -s와 -p는 데이터를 다운로드 할 서버에 접속하는 용도로만 사용되고, 대상 데이터베이스에 대해 수행할 스크립트에는 -tserver와 -tport로 명시한 값들이 사용된다.

```
$ aexport -s 127.0.0.1 -u sys -p manager -tserver 192.168.1.10 -tport 21300

$ cat run_il_in.sh

iloader -s 192.168.1.10 -port 21300 -u SYS -p MANAGER in -f SYS_T1.fmt -d
SYS_T1.dat -log SYS_T1.log -bad SYS_T1.bad
```

- 사용자 생성 시 PASSWORD\_VERIFY\_FUNCTION을 사용해서 콜백 함수를 지정했다면, 사용자를 import 하기 전에 사용자의 패스워드를 검증 함수에 부합하도록 설정해야 한다. 또한 대상 데이터베이스에 사용자를 import 하기 전에 검증 함수를 먼저 import 해야 한다.
- 사용자 이름 또는 추출할 객체 이름에 소문자, 특수 문자 또는 공백이 포함된 경우 큰 따옴표를 사용해야 한다.

## aexport의 한계

- 저장 프로시저 생성 시 참조해야 할 저장 프로시저가 미리 생성되어 있지 않으면 작업이 실패하게 된다. aexport는 저장 프로시저 간의 의존성에 대한 정보에 접근할 수가 없기 때문에 저장 프로시저 생성 순서를 보장할 수 없다. 이런 경우 저장 프로시저 생성에 실패할 수 있기 때문에 대상 데이터베이스에 저장 프로시저를 수동으로 생성해야 한다.
- aexport는 시퀀스의 메타 정보에 제한적인 접근만이 가능하다. 이러한 제약 때문에 SYS 사용자 이외의 계정에서 생성한 시퀀스의 경우 INCREMENT BY에 의해서 지정된 시퀀스 특성만 반영이 되고 나머지 특성은 기본 값으로 설정된다. 이러한 제약사항이 문제가 되는 경우 시퀀스를 대상 데이터베이스에 수동으로 생성해야 한다.
- 대상 데이터베이스에 객체를 생성하는 과정에서, Material View 생성 전에 기반 테이블이 미리 생성되어 있어야 한다. aexport는 materialized view 생성을 위한 테이블 생성 순서를 보장하지 않기 때문에, materialized view 생성에 실패할 수도 있다. 이 경우, 사용자가 수동으로 materialized view를 생성해야 한다.
- aexport 가 원본 데이터베이스에서 materialized view 생성 구문을 추출할 때, 최초로 그 materialized view를 생성했던 구문을 가져온다. 즉, 원본 데이터베이스에서 materialized view에 대해서 refresh 방법 또는 refresh 변경 시기를 변경하는 DDL문을 수행하더라도 aexport가 추출하는 구문에는 해당 변경사항이 반영되지 않는다.

## SSL 접속과 스크립트 파일

- SSL 접속으로 aexport를 실행하는 경우, 원본 데이터베이스 접속용 스크립트(run\_il\_out.sh) 파일에는 aexport를 실행할 때 사용한 SSL 옵션이 그대로 적용된다.
- 대상 데이터베이스에 SSL 접속을 원한다면 프로퍼티 파일에 SSL 관련 프로퍼티를 설정해야 한다. 자세한 설명은 aexport 프로퍼티 절의 SSL\_ENABLE 프로퍼티를 참조하기 바란다.

## aexport 프로퍼티

### aexport 프로퍼티 설정

aexport.properties 파일의 프로퍼티 값을 조정해야 한다. 이 파일은 \$ALTIBASE\_HOME/conf 디렉터리에 있어야 한다 (같은 디렉터리의 altibase.properties 파일과 혼동하지 말 것). 이 파일이 없으면 aexport는 구동되지 않는다.

Altibase를 설치할 때, aexport.properties 파일은 \$ALTIBASE\_HOME/conf에 존재하지 않는다. 다만, 같은 디렉터리에 aexport.properties.sample이라는 이름의 샘플 파일을 제공하는데, 이 파일을 aexport.properties이름으로 복사한 후, 수정해서 사용하면 된다.

### aexport 프로퍼티

- OPERATION  
OPERATION = IN/OUT  
OUT으로 설정할 경우, 모든 스키마와 데이터를 추출할 수 있는 스크립트가 생성된다. 데이터 추출 스크립트(iLoader 실행 명령어로 구성)를 실행하면 form 파일(.fmt)과 데이터 파일(.dat)이 만들어진다.  
IN으로 설정할 경우, OUT에서 생성된 스키마 생성 스크립트와 데이터 로딩 스크립트를 실행하여 대상 데이터베이스에 스키마를 만들고 데이터를 입력한다. 스키마 생성 스크립트와 데이터 입력 스크립트는 aexport를 실행하지 않고 쉘 프롬프트에서 수동으로 실행할 수도 있다.
- EXECUTE  
생성한 스크립트를 자동으로 수행할 것인지 여부를 설정한다.  
EXECUTE = ON/OFF  
ON일 경우 OPERATION에 지정된 작업에 맞는 적절한 스크립트 파일을 자동으로 실행한다. 스크립트 파일 이름은 ILOADER\_OUT, ILOADER\_IN, ISQL, ISQL\_CON, ISQL\_INDEX, ISQL\_FOREIGN\_KEY, ISQL\_REPL, ISQL\_REFRESH\_MVIEW, 그리고 ISQL\_ALT\_TBL 프로퍼티로 설정된다.  
OFF일 경우 스크립트를 생성하기만 하고 실행하지는 않는다.
- INVALID\_SCRIPT  
이 프로퍼티는 유효하지 않은 객체들을 생성하는 SQL 스크립트를 하나의 스크립트 파일에 모을 것인지 여부를 결정한다.  
INVALID\_SCRIPT = ON/OFF  
ON일 때, INVALID.sql 파일이 생성된다. 이 파일은 유효하지 않은 뷰와 저장 프로시저를 생성하는 모든 SQL 스크립트를 포함한다.  
OFF이면, 유효하지 않은 각 객체를 생성하는 SQL 스크립트가 따로 생성된다. 즉, 유효한 객체와 같은 방식으로 다뤄진다.
- TWO\_PHASE\_SCRIPT  
이 프로퍼티는 객체 생성 스크립트를 두 개의 스크립트 파일로 나눠서 생성할 것인지를 결정한다.  
TWO\_PHASE\_SCRIPT = ON/OFF  
ON일 때, 아래와 같이 두 개의 SQL 스크립트 파일과 두 개의 쉘 스크립트 파일만이 생성된다:  
ALL\_OBJECT.sql, ALL\_OBJECT\_CONSTRAINTS.sql, ALL\_OBJECT.sql, run\_is.sh, run\_is\_con.sh  
OFF이면, 각 객체를 생성하는 SQL 스크립트 파일을 따로 생성한다.

- CRT\_TBS\_USER\_MODE  
 CRT\_TBS\_USER\_MODE = ON/OFF (기본값: OFF)  
 사용자 모드에서 테이블스페이스 생성 구문을 추출할 것인지 여부를 결정한다.  
 이 프로퍼티를 ON으로 설정하면, 사용자 모드에서 해당 사용자와 관련된 테이블스페이스를 생성하는 SQL문을 추출한다. 사용자 관련 테이블스페이스는 기본 테이블스페이스, 기본 임시 테이블스페이스, 접근 가능 여부가 설정된 테이블스페이스이다.
- INDEX  
 INDEX = ON/OFF  
 대상 데이터베이스에 스키마 구성 시 인덱스 포함여부를 결정한다. 데이터 로딩 후에 인덱스를 생성하고자 할 경우 이 프로퍼티를 ON으로 설정한다. TWO\_PHASE\_SCRIPT 프로퍼티는 OFF일 때 제대로 동작한다.
- USER\_PASSWORD  
 USER\_PASSWORD = *password*  
 원본 데이터베이스에서 추출된 사용자를 대상 데이터베이스에 생성할 때 사용할 암호를 지정한다. (aexport는 사용자 객체 추출 시 사용자의 암호를 알 수 없기 때문에 수동 설정이 필요하다.) 이 프로퍼티가 설정되어 있지 않을 경우 각 사용자의 암호를 묻는 프롬프트가 나타난다.
- VIEW\_FORCE  
 VIEW\_FORCE = ON/OFF  
 ON이면, 뷰의 기본 테이블 등이 존재하지 않아도 뷰를 강제로 생성한다.
- DROP  
 생성 스크립트 내부에 DROP 구문을 포함할 것인지 여부를 결정한다.  
 DROP = ON/OFF  
 ON이면, 객체를 제거하는 구문이 SQL 스크립트에 포함되어 대상 데이터베이스 내에 이미 객체가 존재할 경우 기존 객체를 제거하게 된다. 기존 객체를 삭제하기 때문에 사용에 주의를 요한다.  

주의: 객체 모드로 실행하면, 이 프로퍼티 값에 상관없이 DROP 구문이 생성되지 않는다.
- ILOADER\_OUT  
 ILOADER\_OUT = *run\_il\_out.sh*  
 원 데이터베이스에서 데이터를 추출하기 위해 생성되는 쉘 스크립트 파일명을 설정한다.  
 OPERATION 프로퍼티를 OUT으로 설정할 경우에 사용된다.
- ILOADER\_IN  
 ILOADER\_IN = *run\_il\_in.sh*  
 대상 데이터베이스에 데이터 로딩을 위해 사용될 쉘 스크립트의 파일명을 설정한다.
- ISQL  
 ISQL = *run\_is.sh*  
 대상 데이터베이스에 데이터베이스 스키마를 구성하기 위한 SQL 스크립트를 실행하는 쉘 스크립트 파일의 이름을 설정한다.
- ISQL\_CON  
 ISQL\_CON = *run\_is\_con.sh*  
 대상 데이터베이스에 인덱스, 외래키, 트리거와 이중화 객체를 생성하는 SQL 스크립트를 실행하는 쉘 스크립트 파일의 이름을 설정한다. TWO\_PHASE\_SCRIPT 프로퍼티가 ON일 때 사용된다.
- ISQL\_INDEX  
 ISQL\_INDEX = *run\_is\_index.sh*  
 대상 데이터베이스에 인덱스를 생성하는 SQL 스크립트를 실행하는 쉘 스크립트 파일의 이름을 설정한다. 이 프로퍼티를 설정하지 않으면 쉘 스크립트 파일은 생성되지 않는다.

- ISQL\_FOREIGN\_KEY

ISQL\_FOREIGN\_KEY = *run\_is\_fk.sh*

대상 데이터베이스에 외래키 생성하는 SQL 스크립트를 실행하는 쉘 스크립트 파일의 이름을 설정한다. 이 프로퍼티를 설정하지 않으면 쉘 스크립트 파일은 생성되지 않는다.

- ISQL\_REPL

ISQL\_REPL = *run\_is\_repl.sh*

대상 데이터베이스에 이중화를 생성하기 위한 쉘 스크립트의 파일명을 설정한다. 이 프로퍼티를 설정하지 않으면 쉘 스크립트 파일은 생성되지 않는다.

- COLLECT\_DBMS\_STATS

이 프로퍼티는 사용자의 테이블, 칼럼, 인덱스의 통계 정보를 추출할지 여부를 결정한다.

COLLECT\_DBMS\_STATS = ON/OFF

기본값은 OFF이며 통계 정보를 추출하지 않는다. 이 프로퍼티의 값을 ON으로 할 경우 통계 정보를 추출하도록 한다.

- ISQL\_REFERSH\_MVIEW

ISQL\_REFERSH\_MVIEW = *run\_is\_refresh\_mview.sh*

대상 데이터베이스의 Materialized View를 리프레쉬하는 SQL 스크립트를 실행하는 쉘 스크립트 파일의 이름을 설정한다. 이 프로퍼티를 설정하지 않으면, 쉘 스크립트 파일이 생성되지 않는다.

- ISQL\_ALT\_TBL

ISQL\_ALT\_TBL = *run\_is\_alt\_tbl.sh*

대상 데이터베이스의 테이블과 파티션에 대한 접근 모드를 변경하는 SQL 스크립트를 실행하는 쉘 스크립트 파일의 이름을 설정한다. 이 프로퍼티를 설정하지 않으면, 쉘 스크립트 파일이 생성되지 않는다.

- ILOADER\_FIELD\_TERM

ILOADER\_FIELD\_TERM = *field\_term*

테이블의 데이터를 텍스트로 다운로드 할 때 사용할 필드 구분자를 설정한다. 설정하지 않을 경우 기본값은 쉼표(,)로 구분되며, 숫자는 그대로, 문자형 칼럼은 큰 따옴표(")로 에워싸여서 출력된다.

주의: 프로퍼티 파일 내에서 # 문자를 구분자로 사용할 경우, # 이하를 주석으로 처리하기 때 문에, #는 구분자로 사용할 수 없다.

- ILOADER\_ROW\_TERM

ILOADER\_ROW\_TERM = *row\_term*

테이블 데이터를 텍스트로 내릴 때 사용할 레코드 구분자를 설정한다. 설정하지 않을 경우 기본값은 <LF>이다.

주의: 프로퍼티 파일 내에서 # 문자를 구분자로 사용할 경우, # 이하를 주석으로 처리하기 때 문에, #는 구분자로 사용할 수 없다.

- ILOADER\_PARTITION

이 프로퍼티는 파티션 생성을 위한 SQL 스크립트와 쉘 스크립트를 만들 것인지를 결정한다.

ILOADER\_PARTITION = ON/OFF

이 값이 ON일 경우, 파티션들의 데이터를 추출하는 스크립트, 파티션드 테이블과 그 테이블의 파티션들을 생성하는 스크립트, 그리고 각 파티션으로 데이터를 입력하는 스크립트를 생성한다. 즉, 원본 데이터베이스의 테이블 파티션의 데이터를 대상 데이터베이스의 상응하는 파티션드 테이블의 파티션에 입력하게 된다.

이 값이 OFF일 경우, 원본 데이터베이스에서 파티션드 테이블이라 하더라도 대상 데이터베이스에 non-partitioned 테이블을 생성하는 스크립트를 작성하고, 원본 데이터베이스의 파티션드 테이블의 모든 파티션의 데이터를 대상 데이터베이스의 non-partitioned 테이블에 입력한다.

ILOADER 관련 프로퍼티에 대한 더 자세한 설명은 *iLoader User's Manual* 을 참고하기 바란다.

- ILOADER\_ERRORS  
ILOADER\_ERRORS = *count* (기본값: 50)  
iLoader로 데이터를 업로드할 때 허용 가능한 최대 에러 개수를 지정한다. 이 프로퍼티의 기본값은 50이며, 0으로 설정하면 발생하는 에러 개수와 무관하게 업로드가 계속 실행된다.
- ILOADER\_ARRAY  
ILOADER\_ARRAY = *count* (기본값: 1)  
iLoader로 데이터를 다운로드 또는 업로드 할 때 한 번에 처리할 row 개수를 지정한다.
- ILOADER\_COMMIT  
ILOADER\_COMMIT = *count* (기본값: 1000)  
iLoader로 데이터를 업로드할 때 커밋할 단위(개수)를 지정한다. 이 프로퍼티로 -commit 옵션의 값을 지정할 수 있다.
- ILOADER\_PARALLEL  
ILOADER\_PARALLEL = *count* (기본값: 1)  
iLoader로 데이터를 다운로드 또는 업로드 할 때 병렬로 처리할 스레드 개수를 지정한다.
- ILOADER\_ASYNC\_PREFETCH  
ILOADER\_ASYNC\_PREFETCH = OFF|ON|AUTO (기본값 OFF)  
iLoader로 데이터를 다운로드할 때 비동기 prefetch 동작을 설정한다. 자세한 설명은 iLoader User's Manual의 '-async\_prefetch' 옵션을 참고하기 바란다.
- SSL\_ENABLE  
대상 데이터베이스에 SSL 프로토콜로 접속할 것인지 여부를 지정한다.  
SSL\_ENABLE = ON/OFF  
ON이면 대상 데이터베이스에 실행하는 쉘 스크립트(run\_is.sh, run\_il\_in.sh) 내의 isql, iloader 명령에 SSL 관련 옵션이 지정된다.  
SSL 관련 옵션 값은 프로퍼티(SSL\_CA, SSL\_CAPATH, SSL\_CERT, SSL\_KEY, SSL\_CIPHER, SSL\_VERIFY)로 명시할 수 있다. 각 프로퍼티의 역할은 aexport 접속 파라미터와 동일하므로 해당 절을 참조한다. SSL\_ENABLE 프로퍼티 설정에 대한 예제는 SSL 프로퍼티 설정을 참고한다.

## 사용 예제

### 전체 DB 모드로 실행

```
$ aexport -s 127.0.0.1 -u sys -p manager

-----

Altibase Export Script Utility.
Release Version 7.1.0.0.0
Copyright 2000, ALTIBASE Corporation or its subsidiaries.
All Rights Reserved.

-----

##### TBS #####
##### USER #####
##### SYNONYM #####
##### DIRECTORY #####
##### TABLE #####
##### QUEUE #####
##### SEQUENCE #####
##### DATABASE LINK #####
##### VIEW #####
##### MATERIALIZED VIEW #####
##### STORED PROCEDURE #####
```

```

##### STORED PACKAGE #####
##### TRIGGER #####
##### LIBRARY #####
##### REPLICATION #####
##### JOB #####

-----

##### The following script files were generated. #####
1. run_il_out.sh           : [ iloader formout, data-out script ]
2. run_is.sh              : [ isql table-schema script ]
3. run_il_in.sh           : [ iloader data-in script ]
4. run_is_refresh_mview.sh : [ isql materialized view refresh script ]
5. run_is_index.sh        : [ isql table-index script ]
6. run_is_fk.sh           : [ isql table-foreign key script ]
7. run_is_repl.sh         : [ isql replication script ]
8. run_is_job.sh          : [ isql job script ]
9. run_is_alt_tbl.sh      : [ isql table-alter script ]

-----

$ ls -l
ALL_ALT_TBL.sql
ALL_CRT_DIR.sql
ALL_CRT_FK.sql
ALL_CRT_INDEX.sql
ALL_CRT_JOB.sql
ALL_CRT_LIB.sql
ALL_CRT_LINK.sql
ALL_CRT_REP.sql
ALL_CRT_SEQ.sql
ALL_CRT_SYN.sql
ALL_CRT_TBL.sql
ALL_CRT_TBS.sql
ALL_CRT_TRIG.sql
ALL_CRT_USER.sql
ALL_CRT_VIEW_PROC.sql
ALL_REFRESH_MVIEW.sql
run_il_in.sh
run_il_out.sh
run_is.sh
run_is_alt_tbl.sh
run_is_fk.sh
run_is_index.sh
run_is_job.sh
run_is_refresh_mview.sh
run_is_repl.sh

```

## 사용자 모드로 실행

```

isql> CREATE USER user1 IDENTIFIED BY user1;
Create success.
$ aexport -s 127.0.0.1 -u user1 -p user1

```

```

-----

Altibase Export Script Utility.
Release Version 7.1.0.0.0

```

Copyright 2000, ALTIBASE Corporation or its subsidiaries.  
All Rights Reserved.

```
-----
##### USER #####
##### SYNONYM #####
##### TABLE #####
##### QUEUE #####
##### SEQUENCE #####
##### DATABASE LINK #####
##### VIEW #####
##### MATERIALIZED VIEW #####
##### STORED PROCEDURE #####
##### STORED PACKAGE #####
##### TRIGGER #####
##### LIBRARY #####
-----
```

##### The following script files were generated. #####

```
1. run_il_out.sh           : [ iloader formout, data-out script ]
2. run_is.sh              : [ isql table-schema script ]
3. run_il_in.sh           : [ iloader data-in script ]
4. run_is_refresh_mview.sh : [ isql materialized view refresh script ]
5. run_is_index.sh        : [ isql table-index script ]
6. run_is_fk.sh           : [ isql table-foreign key script ]
7. run_is_repl.sh         : [ isql replication script ]
8. run_is_job.sh          : [ isql job script ]
9. run_is_alt_tbl.sh      : [ isql table-alter script ]
-----
```

```
$ ls -l
USER1_ALT_TBL.sql
USER1_CRT_DIR.sql
USER1_CRT_FK.sql
USER1_CRT_INDEX.sql
USER1_CRT_LIB.sql
USER1_CRT_LINK.sql
USER1_CRT_SEQ.sql
USER1_CRT_SYN.sql
USER1_CRT_TBL.sql
USER1_CRT_TRIG.sql
USER1_CRT_USER.sql
USER1_CRT_VIEW_PROC.sql
USER1_REFRESH_MVIEW.sql
run_il_in.sh
run_il_out.sh
run_is.sh
run_is_alt_tbl.sh
run_is_fk.sh
run_is_index.sh
run_is_job.sh
run_is_refresh_mview.sh
run_is_repl.sh
```



## 객체 모드로 실행

```

iSQL> CREATE USER user1 IDENTIFIED BY user1;
Create success.
iSQL> CONNECT user1/user1;
iSQL> CREATE TABLE t1(i1 INTEGER);
Create success.
iSQL> CREATE VIEW v1 AS SELECT i1 FROM t1;
Create success.
iSQL> CREATE MATERIALIZED VIEW m1 AS SELECT * FROM t1;
Create success.
iSQL> CREATE OR REPLACE PROCEDURE proc1(p1 IN INTEGER)
AS a INTEGER;
BEGIN
SELECT * INTO a FROM t1 WHERE i1 = 1;
END;
/
Create success.

$ aexport -s 127.0.0.1 -u user1 -p user1 -object user1.t1
-----
Altibase Export Script Utility.
Release Version 7.1.0.0.0
Copyright 2000, ALTIBASE Corporation or its subsidiaries.
All Rights Reserved.
-----
##### TABLE #####
$ ls
user1_t1_CRT.sql

$ aexport -s 127.0.0.1 -u user1 -p user1 -object user1.m1
-----
Altibase Export Script Utility.
Release Version 7.1.0.0.0
Copyright 2000, ALTIBASE Corporation or its subsidiaries.
All Rights Reserved.
-----
##### MATERIALIZED VIEW #####
$ ls
user1_m1_CRT.sql

$ aexport -s 127.0.0.1 -u user1 -p user1 -object user1.t1,user1.v1,user1.proc1
-----
Altibase Export Script Utility.
Release Version 7.1.0.0.0
Copyright 2000, ALTIBASE Corporation or its subsidiaries.
All Rights Reserved.
-----
##### TABLE #####
##### VIEW #####
##### STORED PROCEDURE #####
$ ls
user1_proc1_CRT.sql
user1_t1_CRT.sql
user1_v1_CRT.sql

```

## SSL 프로퍼티 설정

```
SSL_ENABLE = ON # OFF
SSL_CA      = ${ALTIBASE_HOME}/cert/ca-cert.pem
#SSL_CAPATH = ${ALTIBASE_HOME}/cert
SSL_CERT    = ${ALTIBASE_HOME}/cert/client-cert.pem
SSL_KEY     = ${ALTIBASE_HOME}/cert/client-key.pem
SSL_CIPHER  = RC4-SHA:RC4-MD5
SSL_VERIFY  = ON # OFF
```

## 2.altiComp

이 장은 altiComp 유틸리티의 기능을 소개하고, 불일치하는 데이터를 비교하고 일치시키는 기능 등을 설명한다.

### altiComp 소개

Altibase altiComp 유틸리티는 두 Altibase 간의 이중화 중에 발생한 데이터 불일치를 해결하기 위해 사용한다.

altiComp은 Altibase 데이터베이스를 또 다른 Altibase 데이터베이스와 테이블 단위로 비교, 검사하여 불일치 정보를 출력한다. 또한 불일치 데이터가 발생한 경우에는 두 데이터베이스를 일치시키는 기능도 제공한다.

### altiComp 용어

#### Master Server

두 서버 간의 불일치 레코드 발견 시 수정을 하는 기준이 되는 서버이다. altiComp 실행 시 어느 쪽 서버도 master로 지정될 수 있다.

#### Master DB

Master Server의 데이터베이스이다.

#### Slave Server

두 서버 간의 불일치 레코드 발견 시 기준 데이터베이스에 따라서 수정이 되는 쪽 서버이다. altiComp 실행 시 어느 쪽 서버도 slave로 지정될 수 있다.

#### Slave DB

Slave Server의 데이터베이스이다.

### 불일치 레코드(Different Record)

Master DB의 지정 테이블과 Slave DB의 지정 테이블간에 주요 키(Primary Key)를 기준으로 칼럼 값이 일치하지 않는 레코드를 의미한다.

불일치 레코드가 발생하는 이유는 다음의 세 가지 경우이다.


- MOSX 불일치: 특정 레코드가 주요 키를 기준으로 Master DB에는 있으나, Slave DB에는 없는 경우
- MOSO 불일치: 특정 레코드가 주요 키를 기준으로 Master DB와 Slave DB에도 있지만, 레코드의 내용이 다른 경우
- MXSO 불일치: 특정 레코드가 주요 키를 기준으로 Master DB에는 없고, Slave DB에는 있는 경우

### 일치 정책(Synchronization Policy)


일치 정책은 불일치 레코드를 일치시키는 방법을 명시하는 정책이다. altiComp 프로그램은 기본적으로 Master DB를 기준 DB로 고정하고, Slave DB를 일치시키는 정책을 채택하고 있다.

Altibase는 일치 정책으로 다음과 같은 네 가지 방법을 제공한다.


- SU 정책: MOSO 불일치를 해소하는 정책으로, Master DB의 레코드 내용으로 Slave DB를 변경(update)한다.




- SI 정책: MOSX 불일치를 해소하는 정책으로, Master DB의 레코드를 Slave DB에 삽입(insert)한다.



- MI 정책: MXSO 불일치를 해소하는 정책으로, Slave DB의 레코드를 Master DB에 삽입(insert)한다.



- SD 정책: MXSO 불일치를 해소하는 정책으로, Slave DB의 레코드를 삭제(delete)한다.



SU정책, SI정책, MI정책, SD정책은 사용자가 altiComp 환경 파일을 사용하여 지정할 수 있다. 단, MI정책과 SD정책은 서로 배타적이므로, 동시에 지정할 수 없다는 것을 주의하라.

## DIFF

Master DB와 Slave DB간의 이중화 작업에서 발생할 수 있는 불일치 레코드를 식별하여 실행 결과 파일로 생성하는 기능을 가진다.

## SYNC

Master DB와 Slave DB 사이의 불일치 레코드를 식별하여 altiComp 환경 파일에 기술된 일치 정책에 따라 양방향으로 반영하여 불일치를 해소하고, 실행 요약정보와 에러 정보를 포함하는 실행 결과 파일을 생성한다.

## altiComp 환경 파일

altiComp를 실행하기 위한 옵션을 지정하는 환경 파일이다. 이 파일은 연결정보, altiComp 기능 설정, 일치 정책 등의 내용을 포함한다.

# altiComp 사용 방법

이 절에서는 altiComp을 실행하기 위한 정보를 기술하는 altiComp 환경 파일을 먼저 설명하고, 비교(DIFF)와 일치(SYNC) 기능에 대해 설명한다.

## altiComp 실행 방법

altiComp 기능을 사용하기 위해서는 먼저 DIFF 또는 SYNC를 수행할 테이블에 대한 정보를 가지고 있는 altiComp 환경 파일을 만들어야 한다. altiComp 환경 파일은 운용 방법의 altiComp 환경 파일에서 설명한다.

altiComp 명령은 다음과 같은 형태를 갖는다.

```
$ altiComp -f script_file_name
```

script\_file\_name : 환경 파일의 경로명을 포함한 파일 이름

현재 디렉토리가 /user/charlie/altibase\_home/altiComp 라면

```
/user/charlie/altibase_home/altiComp> altiComp script_file_name
```

또는

```
/user/charlie/altibase_home/altiComp> altiComp ./script_file_name
```

## altiComp 프로퍼티 설정

비교 또는 일치 작업의 내용을 기술하는 환경 파일로, 각각의 고유한 프로퍼티를 포함한다. 프로퍼티는 altiComp 유틸리티 실행에 필요한 정보를 기술한다. (\$ALTIBASE\_HOME/ altiComp 디렉터리 밑에 제시된 sample.cfg 참조)

### 설정 규칙

프로퍼티는 “**프로퍼티 이름 = 프로퍼티 값**”의 형식으로 구성되며, 대소문자 구분이 없다.

환경 파일은 다음과 같은 특별한 의미를 가지는 기호를 포함할 수 있다.

- “#” 기호는 주석(comment)으로 이후의 문자열은 무시된다.
- “{ }” 기호는 프로퍼티 값을 여러 줄로 기술하기 위한 목적으로 사용된다.
- “;” 기호는 여러 개의 값을 분리하기 위한 구분자 역할을 한다.
- “”” 기호: 사용자 이름, 비밀번호 또는 테이블 이름, 칼럼 이름에 예약어 또는 특수 문자가 포함되어 있다면, 이 기호로 해당 문자열을 감싸준다. Altibase에서 특수 문자는 ~, !, \, @, #, \$, %, \^, &, \*, (, ), \_ , +, | 이다.

### 프로퍼티 이름

공백이 없는 문자로 구성되며, 프로퍼티 그룹 내에서 식별하도록 하는 이름이다.

### 프로퍼티 값

단일 값(single value), 다중 값(multi value) 또는 표현식(expression)을 가질 수 있다.

- 표현식은 공백이 가능하며, 대부분의 프로퍼티는 이 형태의 값을 가진다.  
예) TABLE = EMPLOYEE
- 다중 값은 “;” 분리자로 구분되는 여러 개의 단일 값을 가지며, 특히 여러 줄에 기술할 때는 “{ }” 기호 안에 값을 기술한다(예2). 다중 값이 허용되는 프로퍼티는 EXCLUDE 이다.  
예) EXCLUDE = ENO; DNO; ENAME 또는 EXCLUDE = {ENO; DNO; ENAME}

- 표현식은 공백을 포함한 문자열을 표현하기 위한 것이며, 반드시 “{ }” 기호 안에 기술되어야 한다. 표현식을 가지는 프로퍼티는 WHERE 이다.

예) WHERE = { ENO > '1000' and ENO < '2000' }

## 데이터 타입 지원

altiComp 대상에서 특정 칼럼을 제외시키려면 프로퍼티 EXCLUDE를 다음과 같이 사용한다.

예) EMP 테이블에 CLOB 칼럼이 존재할 때, 해당 칼럼을 altiComp 대상에서 제외한다.

TABLE = EMP

EXCLUDE = { CCC }

## 프로퍼티 옵션

altiComp 유틸리티는 아래의 프로퍼티로 Local Server와 Remote Server의 접속 정보 및 비교(DIFF) 작업, 일치(SYNC)작업, 불일치 레코드에 대한 일치 정책을 지정할 수 있다.

### DB\_MASTER

두 서버 간의 불일치 레코드 발견 시 데이터 수정의 기준으로 하려는 서버를 지정한다.

값은 사용자명, 패스워드, 서버의 IP 주소 또는 서버명, NLS\_USE 를 지정한다. 각 프로퍼티의 값은 Altibase 홈 디렉터리의 프로퍼티 파일에 있는 정보와 일치하여야 한다.

- TCP 접속:

```
DB_MASTER =
altibase://sys:manager@DSN=192.188.1.1;PORT_NO=20300;NLS_USE=US7ASCII
```

- SSL 접속:

```
DB_MASTER =
altibase://sys:manager@DSN=192.188.1.1;PORT_NO=${ALTIBASE_SSL_PORT_NO};NLS_USE=US7ASCII;CONNTYPE=6;SSL_CA=/home/altibase/cert/ca-cert.pem;SSL_CERT=/home/altibase/cert/client-cert.pem;SSL_KEY=/home/altibase/cert/client-key.pem
```

연결 문자열의 SSL 관련 속성은 SSL/TLS User's Guide를 참고하기 바란다.

### DB\_SLAVE

상대 서버를 지정한다.

값은 사용자명, 패스워드, 서버의 IP 주소 또는 서버명, NLS\_USE 를 지정한다. 프로퍼티 값은 Altibase 홈 디렉터리의 프로퍼티 파일에 있는 정보와 일치하여야 한다.

### OPERATION

비교 작업을 하는 경우에는 “DIFF”를, 일치 작업을 하는 경우에는 “SYNC”를 지정한다.

**INSERT\_TO\_SLAVE**

MOSX 불일치에 대한 SI정책을 지정. 해당 레코드의 Slave DB에 삽입(insert) 여부를 결정한다. 프로퍼티 값은 "ON", "OFF"를 가질 수 있으며, "ON"이면 삽입하고, "OFF"이면 삽입하지 않는다.

**INSERT\_TO\_MASTER**

MXSO 불일치에 대한 MI정책을 지정. 해당 레코드의 Master DB에 삽입(insert) 여부를 결정. 프로퍼티 값은 "ON", "OFF"를 가질 수 있으며, "ON"이면 삽입하고, "OFF"이면 삽입하지 않는다.

DELETE\_IN\_SLAVE 프로퍼티 값과 동시에 "ON"을 가질 수 없다.

**DELTE\_IN\_SLAVE**

MXSO 불일치에 대한 SD정책을 지정. 해당 레코드의 Slave DB에서 삭제(delete) 여부를 결정. 프로퍼티 값은 "ON", "OFF"를 가질 수 있으며, "ON"이면 삭제하고, "OFF"이면 삭제하지 않는다.

INSERT\_TO\_MASTER 프로퍼티 값과 동시에 "ON"을 가질 수 없다.

**UPDATE\_TO\_SLAVE**

MOSO 불일치에 대한 SU정책을 지정. 해당 레코드의 Slave DB에서 수정(update) 여부를 결정. 프로퍼티 값은 "ON", "OFF"를 가질 수 있으며, "ON"이면 수정하고, "OFF"이면 수정하지 않는다.

**CHECK\_INTERVAL**

테이블에 대하여 SYNC 작업을 한 후 다음 테이블의 SYNC 작업을 하기 전에 지정한 시간만큼 간격을 둔다. 단위는 MS(Millisecond)이다.

**MAX\_THREAD**

운영하기 위한 스레드의 개수를 지정한다. 작업하려는 스레드의 개수를 제한 없이 사용하려면 "-1"을 명시한다.

**COUNT\_TO\_COMMIT**

변경된 데이터(Insert, Delete, or Update)를 몇 건 단위로 커밋할 것인가를 나타내는 단위 옵션이다. 기본값은 1000건 단위로 커밋한다.

**FILE\_MODE\_MAX\_ARRAY**

이 값이 1보다 크면 작업 대상 테이블의 데이터를 파일에 저장한 후, 파일의 데이터에 대해서 SYNC 또는 DIFF 작업을 수행하게 된다. 이 값은 array fetch 하기 위한 array의 사이즈로 사용되고, altiComp는 지정한 값만큼의 레코드를 array fetch하여 csv 형식으로 파일에 저장한다.

이 옵션은 대용량의 테이블에 대한 altiComp 작업 성능을 향상시키기 위해 사용할 수 있으나, 대상 테이블에 LOB타입의 칼럼이 있으면 이 옵션을 사용해도 성능 향상이 미미할 수 있다.

이 옵션은 Altibase 서버간의 SYNC 또는 DIFF 작업 시에만 사용할 수 있다.

예) FILE\_MODE\_MAX\_ARRAY = 1000

**DIFF LOG 옵션**

DIFF는 Master DB의 지정 테이블과 Slave DB의 지정 테이블간에 주요 키(Primary Key)를 기준으로 레코드 값을 비교하여 실행 결과 파일에 기록하는 작업이다. 네가지 유형의 레코드 비교 결과를 실행 결과 파일에 기록 여부를 설정할 수 있도록 각각의 프로퍼티를 제공한다.

프로퍼티 값은 "ON", "OFF"를 가질 수 있으며, "ON"이면 기록하고, "OFF"이면 기록 하지 않는다. 프로퍼티를 지정하지 않으면 기본값에 따라 동작한다.

**1. LOG\_EQ\_MOSO**

PK를 포함한 모든 칼럼의 값이 일치하는 레코드 (EQ\_MOSO)를 실행 결과 파일에 기록할 지 결정하는 프로퍼티이다.

프로퍼티를 지정하지 않으면 "OFF"로 동작한다.

이 옵션은 대용량 테이블을 비교할 때, 실행 결과 파일 용량이 커질 수 있으므로 주의해서 사용해야 한다.

**2. LOG\_DF\_MOSO**

PK는 동일하지만 나머지 칼럼값 중 하나라도 일치하는 않는 레코드 (DF\_MOSO)를 실행 결과 파일에 기록할 지 결정하는 프로퍼티이다.

프로퍼티를 지정하지 않으면 "ON"으로 동작한다.

**3. LOG\_MOSX**

Master DB에는 있으나, Slave DB에는 없는 레코드 (MOSX) 를 실행 결과 파일에 기록할 지 결정하는 프로퍼티이다.

프로퍼티를 지정하지 않으면 "ON"으로 동작한다.

**4. LOG\_MXSO**

Master DB에는 없지만, Slave DB에는 있는 레코드 (MXSO) 를 실행 결과 파일에 기록할 지 결정하는 프로퍼티이다.

프로퍼티를 지정하지 않으면 "ON"으로 동작한다.

**TABLES 그룹**

실행 대상이 되는 테이블에 관련된 정보를 정의한다. 이 그룹은 실행 대상이 되는 테이블의 개수만큼 기술되어야 하며, 반드시 그룹명은 Master DB의 테이블 이름이어야 한다.

이 그룹에서 지정할 수 있는 프로퍼티는 다음과 같다.



**WHERE**

테이블의 레코드를 selection하는 조건을 지정한다. SQL 문의 WHERE 절에 기술하는 방식과 동일하게 기술한다. 다중 값을 허용하며, "," 구분자로 여러 조건을 지정하는 것은 불가능하다. 또한 이 프로퍼티에는 주석을 달 수 없다. 비교(DIFF)와 일치(SYNC) 기능에 적용된다.


**EXCLUDE**

테이블의 레코드를 projection하는 조건을 지정한다. 프로퍼티 값은 다중 값으로 기술해야 한다. 기술된 칼럼들은 비교와 일치 작업에서 제외된다.





WHERE와 EXCLUDE를 적절히 조합하면, selection과 projection을 결합한 결과에 대해 altiComp 작업을 수행할 수 있다.



**TABLE**

Slave DB의 테이블 이름을 지정한다. Master DB와 Slave DB의 테이블 이름이 다른 경우에는 반드시 기술해야 하며, 비교(DIFF)와 일치(SYNC)기능에 적용된다. 생략하면 Master DB의 테이블 이름과 동일하게 지정된다.

단, 테이블 이름은 반드시 영문 및 숫자와 해당 특수문자((공백,~,!,\@, #, \$, %, \^, &, \*, (, ), \_ , +, |)로 지정해야 하며, 한글은 사용할 수 없다.

**SCHEMA**

Slave Db의 테이블 스키마를 기술한다.

Slave의 접속하는 사용자의 스키마 이름과 대상 테이블의 스키마가 다른 경우에 반드시 기술해야 하며, 생략하면 Slave의 접속 사용자의 스키마를 사용하게 된다.

## 비교(DIFF) 기능

Master DB와 Slave DB 간의 이중화 작업에서 발생할 수 있는 불일치 레코드를 식별하여 실행 결과 파일로 생성하는 기능을 가진다.

### 환경 파일

altiComp 환경 파일의 OPERATION 프로퍼티 값을 "DIFF"로 지정한다.

실행 옵션의 모든 프로퍼티 파일을 기술해야 하며, 테이블 그룹의 WHERE, EXCLUDE, TABLE, SCHEMA 프로퍼티를 선택적으로 기술한다.

### 실행방법

비교(DIFF)기능은 다음과 같이 실행한다.

```
$ altiComp -f script_file_name
```

script\_file\_name : 환경 파일의 경로명을 포함한 파일 이름

### 실행결과

실행 결과로, 실행결과에 대한 요약 정보를 포함하는 실행 로그 파일과 테이블 별로 Master Database와 Slave Database의 내용을 비교하여 불일치가 발생한 레코드의 불일치 칼럼 내용을 포함하는 실행 결과 파일이 생성된다.

예를 들어, /user/charlie/altibase\_home/altiComp > altiComp sample.cfg 과 같이 altiComp 명령을 실행했을 때, altiComp 명령이 성공적으로 실행되면 altiComp 디렉터리 하위에는 sample.log와 각각의 테이블에 대한 "마스터 테이블-사용자명.슬레이브 테이블.log" 파일이 생성된다.

### 실행 로그 파일

"script\_file\_name.log" 이름으로 생성되며 실행한 환경 파일의 내용을 출력하고, 각 TABLES 그룹의 테이블에 대한 비교(DIFF)작업의 요약 정보를 출력한다.

환경 파일의 내용은 다음과 같이 출력된다.

```
INFO[ MNG ] Tread # 0 init is OK!
INFO[ MNG ] Tread # 0 start is OK!
```

```
[TAB_2->TAB_2]
Fetch Rec In Master: 3
Fetch Rec In Slave : 2
MOSX = DF, Count :      1
MXSO = DF, Count :      0
MOSO = DF, Count :      1
MOSO = EQ, Count :      1
```

```
SCAN TPS:    20547.95
Time:        0.00 sec
```

## 실행 결과 파일

“마스터 테이블-사용자명.슬레이브 테이블.log” 이름으로 생성되며, 비교 결과를 다음과 같은 형식으로 표현한다.

```
DF[m,n]-> COL_N (Vn_M, Vn_S):PK->{ PCOL_V }
```

- DF: 불일치 원인 (MOSX, MOSO, MXSO)
- m: Master Server의 레코드 순서
- n: Slave Server의 레코드 순서
- COL\_N: 비교결과 다른 값을 가지는 첫 칼럼 이름
- Vn\_M: Master Server의 해당 칼럼의 값
- Vn\_S: Slave Server의 해당 칼럼의 값

단, 데이터 타입이 LOB인 칼럼이 있는 레코드의 경우 해당 칼럼의 값이 기록되지 않는다.

## 비교(DIFF) 예제

host1의 EMP 테이블과 host2의 EMPLOYEES 테이블, 그리고 host1의 DEPARTMENTS 테이블과 host2의 DEPARTMENTS 테이블에 대해 비교(DIFF) 기능을 수행하는 예제는 다음과 같다.

### DIFF 예제 1

DB\_MASTER를 host1, DB\_SLAVE를 host2로 지정하고, 각각의 테이블의 모든 레코드를 비교하는 경우에 환경설정 파일은 다음과 같다

```
DB_MASTER = "altibase://sys:manager@DSN=host1;PORT_NO=10111;NLS_USE=US7ASCII"
DB_SLAVE = "altibase://sys:manager@DSN=host2;PORT_NO=20111;NLS_USE=US7ASCII"
OPERATION = DIFF
MAX_THREAD = -1

DELETE_IN_SLAVE = ON
INSERT_TO_SLAVE = ON
INSERT_TO_MASTER = ON
UPDATE_TO_SLAVE = ON

LOG_DIR = "./"
```

```
LOG_FILE = "sample.log"
```

```
[EMP]
```

```
TABLE = EMPLOYEES
```

```
SCHEMA = SYS
```

```
[DEPARTMENTS]
```

```
TABLE = DEPARTMENTS
```

```
SCHEMA = SYS
```

위 예제와 같이 Master Server(host1)의 대상 테이블 이름과 Slave Server(host2)의 대상 테이블 이름이 다를 수 있다.

## DIFF 예제 2

EMP 테이블의 ENO 칼럼을 기준으로 selection하고, JOIN\_DATE, SEX 칼럼은 비교 대상에서 제외하는 경우는 다음과 같다.

CONDITION 프로퍼티 값에 따라, 비교 대상이 되는 EMP 레코드는 “ENO가 1 이상이고 20 이하”인 레코드로 제한된다.

또한 EXCLUDE 프로퍼티 값에 따라, JOIN\_DATE 와 SEX는 비교 대상에서 제외된다.

즉, 다른 모든 칼럼은 같고, JOIN\_DATE와 SEX만 다르다면 레코드는 동일한 것으로 처리된다.

```
[EMP]
```

```
TABLE = EMPLOYEES
```

```
WHERE = {ENO >= 1 and ENO <= 20}
```

```
EXCLUDE = {JOIN_DATE; SEX}
```

```
[DEPARTMENTS]
```

## DIFF 예제 3

EMP 테이블의 ENO 칼럼과 JOIN\_DATE를 기준으로 selection하고, SEX 칼럼은 비교 대상에서 제외하는 경우는 다음과 같다.

```
[EMP]
```

```
TABLE = EMPLOYEES
```

```
WHERE = {(ENO >= 1 and ENO <= 20) or (JOIN_DATE >= '20001010')}
```

```
EXCLUDE = {SEX}
```

```
[DEPARTMENTS]
```

WHERE 프로퍼티 값에 따라, 비교 대상이 되는 EMP 레코드는 “ENO가 1 이상이고 20 이하” 또는 “JOIN\_DATE가 2000년 10월 10일 이후”인 레코드로 제한된다.

또한 EXCLUDE 프로퍼티 값에 따라, SEX는 비교 대상에서 제외된다.

## 일치(SYNC) 기능

Master DB와 Slave DB 사이의 불일치 레코드를 식별하여 altiComp 환경 파일에 기술된 일치 정책에 따라 양 방향으로 반영하여 불일치를 해소하고, 실행요약정보와 에러정보를 포함하는 실행 결과 파일을 생성한다.

### 환경 파일

altiComp 환경 파일의 OPERATION 프로퍼티 값을 "SYNC"로 지정한다.

실행 옵션의 모든 프로퍼티 파일을 기술해야 하며, 테이블 그룹의 WHERE, EXCLUDE, TABLE, SCHEMA 프로퍼티는 선택적으로 기술한다

### 실행방법

일치(SYNC)기능은 다음과 같이 실행한다.

```
$ altiComp -f script_file_name
```

script\_file\_name : 환경 파일의 경로명을 포함한 파일 이름

### 실행결과

실행 결과로, 실행의 요약정보를 포함하는 실행 로그 파일과 테이블 별로 Master Database와 Slave Database의 내용을 비교하여 불일치가 발생한 레코드에 대한 일치 작업의 정보를 포함하는 실행 결과 파일, 일치 작업중 발생한 에러에 관한 정보를 포함하는 에러로그 파일로 구성된다.

#### 실행 로그 파일

"script\_file\_name.log" 이름으로 생성되며 실행한 환경 파일의 내용을 출력하고, 각 TABLES 그룹의 테이블에 대한 일치(SYNC)작업의 요약 정보를 출력한다.

환경 파일의 내용은 다음과 같이 출력된다.

```
INFO[ MNG ] Tread # 0 init is OK!
INFO[ MNG ] Tread # 0 start is OK!
```

```
[TAB_2->TAB_2]
```

```
Fetch Rec In Master: 3
```

```
Fetch Rec In Slave : 2
```

```
MOSX = -, SI
```

```
MXSO = -, -
```

```
MOSO = -, SU
```

```
MXSX = -, -
```

```
-----
Operation  Type      MASTER      SLAVE
-----
INSERT     Try        0            1
           Fail    0            0

UPDATE     Try        X            1
           Fail    X            0

DELETE     Try        X            0
```

|           | Fail     | X | 0 |
|-----------|----------|---|---|
| -----     |          |   |   |
| UPDATE    | Try      | 0 | 2 |
|           | Fail     | 0 | 0 |
| OOP TPS:  | 13698.63 |   |   |
| SCAN TPS: | 20547.95 |   |   |
| Time:     | 0.00 sec |   |   |

만일 실패한 레코드가 있다면, 해당 레코드는 에러로그 파일에 원인과 레코드 내용이 출력된다.

## 일치(SYNC) 예제

불일치 레코드를 해소하기 위한 일치 정책에 관련된 OPERATION와 TABLE을 지정하는 예제를 제시한다.

### SYNC 예제 1

MOSX 불일치레코드(Master Server에는 있지만, Slave Server에는 없는 레코드)를 Slave Server에 삽입하고, MXSO 불일치 레코드 (Slave Server에는 있지만, Master Server에는 없는 레코드)는 무시한다고 가정하자.

```
Master Server = "altibase://sys:manager@DSN=host1;PORT_NO=10111;NLS_USE=US7ASCII"
Slave Server = "altibase://sys:manager@DSN=host2;PORT_NO=20111;NLS_USE=US7ASCII"
OPERATION = SYNC
MAX_THREAD = -1

DELETE_IN_SLAVE = OFF
INSERT_TO_SLAVE = ON
INSERT_TO_MASTER = OFF
UPDATE_TO_SLAVE = ON

LOG_DIR = "./"
LOG_FILE = "sample.log"

[EMP]
TABLE = EMPLOYEES
SCHEMA = SYS

[DEPARTMENTS]
TABLE = DEPARTMENTS
SCHEMA = SYS
```

MOSX 불일치 레코드를 해소하기 위해 필요한 일치 정책은 SI 정책이므로, INSERT\_TO\_SLAVE 프로퍼티 값을 "ON"으로 지정하였다. 또한 MXSO 불일치 레코드는 무시하므로, 필요한 일치 정책인 MI, SD 정책에 관련된 INSERT\_TO\_MASTER와 DELETE\_IN\_SLAVE 프로퍼티는 "OFF"로 지정한다.

### SYNC 예제 2

MOSX 불일치레코드(Master Server에는 있지만, Slave Server에는 없는 레코드)를 Slave Server에 삽입하고, MXSO 불일치 레코드(Slave Server에는 있지만, Master Server에는 없는 레코드)는 Master Server에 삽입한다고 가정하자.

```
Master Server = "altibase://sys:manager@DSN=host1;PORT_NO=10111;NLS_USE=US7ASCII"
Slave Server = "altibase://sys:manager@DSN=host2;PORT_NO=20111;NLS_USE=US7ASCII"
OPERATION = SYNC
MAX_THREAD = -1
```

```

DELETE_IN_SLAVE = OFF
INSERT_TO_SLAVE = ON
INSERT_TO_MASTER = ON
UPDATE_TO_SLAVE = ON

LOG_DIR = "./"
LOG_FILE = "sample.log"

[EMP]
TABLE = EMPLOYEES
SCHEMA = SYS

[DEPARTMENTS]
TABLE = DEPARTMENTS
SCHEMA = SYS

```

MOSX 불일치 레코드를 해소하기 위해 필요한 일치 정책은 SI 정책이므로, INSERT\_TO\_SLAVE 프로퍼티 값을 “ON”으로 지정한다. 또한 MXSO 불일치레코드는 Master Server에 삽입해야 하기 때문에, 필요한 일치 정책은 MI 정책이다. 따라서 이에 관련된 INSERT\_TO\_MASTER 프로퍼티를 “ON” 으로 지정하고, DELETE\_IN\_SLAVE 프로퍼티를 “OFF”로 지정한다.

### SYNC 예제 3

Master Server와 동일하게 Slave Server를 일치시킨다고 가정하자.

```

Master Server = "altibase://sys:manager@DSN=host1;PORT_NO=10111;NLS_USE=US7ASCII"
Slave Server  = "altibase://sys:manager@DSN=host2;PORT_NO=20111;NLS_USE=US7ASCII"
OPERATION = SYNC
MAX_THREAD = -1

DELETE_IN_SLAVE = ON
INSERT_TO_SLAVE = ON
INSERT_TO_MASTER = OFF
UPDATE_TO_SLAVE = ON

LOG_DIR = "./"
LOG_FILE = "sample.log"

[EMP]
TABLE = EMPLOYEES
SCHEMA = SYS

[DEPARTMENTS]
TABLE = DEPARTMENTS
SCHEMA = SYS

```

Master Server와 동일하게 Slave Server를 일치시키기 위해서 필요한 일치 정책은 SI정책, SD 정책이다. 따라서, INSERT\_TO\_SLAVE와 DELETE\_IN\_SLAVE 프로퍼티 값을 “ON”으로 지정하였다.

## SYNC 예제 4

\$ALTIBASE\_HOME/sample/APRE/schema 디렉터리의 schema.sql을 참조하여 지역서버 host1의 EMPLOYEES 테이블과 원격 서버 host2의 EMPLOYEES 테이블(ENO에서 16번부터 20번까지 삭제), 그리고 host1 서버의 DEPARTMENTS 테이블과 host2 서버의 DEPARTMENTS 테이블에 대해 일치(SYNC) 기능을 수행하는 간단한 예제이다.

먼저 지역서버와 원격서버에 이중화 연결을 생성한다.

지역서버의 경우(IP: 192.168.1.11)

```
iSQL> CREATE REPLICATION rep1 WITH '127.0.0.1', 56342 FROM sys.employees TO
sys.employees, FROM sys.departments TO sys.departments;
Create Success
iSQL>
```

원격서버의 경우(IP: 127.0.0.1)

```
iSQL> CREATE REPLICATION rep1 WITH '192.168.1.11', 65432 FROM sys.employees TO
sys.employees, FROM sys.departments TO sys.departments;
Create Success
iSQL>
```

현재 디렉터리가 /user/charlie/altibase\_home/ altiComp 이라면

```
$ vi sample.cfg
Master Server =
"altibase://sys:manager@DSN=127.0.0.1;PORT_NO=20582;NLS_USE=US7ASCII"
Slave Server =
"altibase://sys:manager@DSN=192.168.1.11;PORT_NO=20582;NLS_USE=US7ASCII"

OPERATION = SYNC
MAX_THREAD = -1

DELETE_IN_SLAVE = ON
INSERT_TO_SLAVE = ON
INSERT_TO_MASTER = OFF
UPDATE_TO_SLAVE = ON

LOG_DIR = "./"
LOG_FILE = "sample.log"

[ EMPLOYEE S]
WHERE = {ENO >= 1 and ENO <= 20}
TABLE = EMPLOYEES
SCHEMA = SYS
[ DEPARTMENTS ]
TABLE = DEPARTMENTS
SCHEMA = SYS

$ altiComp -f sample.cfg
$ cat sample.log
INFO[ MNG ] Tread # 0 init is OK!
INFO[ MNG ] Tread # 1 init is OK!
INFO[ MNG ] Tread # 0 start is OK!
```



INFO[ MNG ] Tread # 1 start is OK!

[DEPARTMENTS->DEPARTMENTS]

Fetch Rec In Master: 5

Fetch Rec In Slave : 5

MOSX = NO

MXSO = NO

MOSO = SU

```
-----
Operation  Type      MASTER      SLAVE
-----
INSERT     Try         0            0
           Fail         0            0

UPDATE     Try         X            0
           Fail         X            0

DELETE     Try         X            0
           Fail         X            0
-----
UPDATE     Try         0            0
           Fail         0            0

OOP  TPS:    0.00
SCAN TPS:   60240.96
Time:       0.00 sec
```

[EMPLOYEES->EMPLOYEES]

Fetch Rec In Master: 20

Fetch Rec In Slave : 15

MOSX = NO

MXSO = NO

MOSO = SU

```
-----
Operation  Type      MASTER      SLAVE
-----
INSERT     Try         0            5
           Fail         0            0

UPDATE     Try         X            0
           Fail         X            0

DELETE     Try         X            0
           Fail         X            0
-----
UPDATE     Try         0            5
           Fail         0            0

OOP  TPS:    576.04
SCAN TPS:   2304.15
Time:       0.01 sec
```

## 3.aku

### 개요

aku(Altibase Kubernetes Utility)는 쿠버네티스의 스테이트풀셋(Statefulset)에서 스케일링(scaling)할 때 파드(Pod)의 시작 및 종료에 따라 Altibase의 데이터를 동기화하거나 동기화 정보를 초기화하는 등의 작업을 수행할 수 있게 도와주는 유틸리티이다. 즉, aku는 파드들간의 데이터 이중화를 도와주는 유틸리티로, Altibase의 데이터 스케일아웃(scale-out) 기능은 지원하지 않는다.

aku는 Altibase 7.1.0.8.1부터 제공한다.

스테이트풀셋은 데이터베이스처럼 상태 유지가 필요한 애플리케이션을 지원하기 위한 쿠버네티스의 워크로드 컨트롤러 중 하나이며, 스케일링은 파드를 생성하거나 종료하는 것을 의미한다. 파드는 컨테이너들을 담고 있는 쿠버네티스의 리소스이며, 이 컨테이너에 Altibase 서버가 실행된다.

스테이트풀셋에서 스케일 업/다운할 때 아래의 조건에 해당하는 파드를 생성하거나 종료하고자 할 때 aku 유틸리티를 사용할 수 있다. 이때, aku 유틸리티가 Altibase 컨테이너에서 실행되도록 적당한 위치에 명령어를 추가해야 한다.

### 스케일 업

기존 파드의 Altibase 서버와 동일한 데이터를 가진 파드를 생성한다.

가장 처음 생성된 파드를 aku에서는 마스터 파드(Master Pod)라고 부르며, 추가로 스케일 업하여 생성된 파드는 슬레이브 파드(Slave Pod)로 부른다.

### 스케일 다운

파드를 종료할 때 Altibase 서버의 이중화 정보를 초기화한다.

### 구성 요소

aku 유틸리티는 실행 파일과 설정 파일로 구성된다.

⚠ 모든 파드에서 실행하는 aku 실행 파일은 같은 버전을 사용해야 하며 aku 설정 파일 내 프로퍼티도 같은 값을 가져야 한다. 일반적으로 aku 실행 파일과 aku 설정 파일은 Altibase 컨테이너 이미지에 포함되어 있다.

Altibase 서버와 aku는 같은 컨테이너에서 실행해야 한다.

### aku 실행 파일

실행 파일의 이름은 aku이며 \$ALTIBASE\_HOME/bin에 위치한다. aku를 실행하려면 먼저 환경변수 ALTIBASE\_HOME을 설정해야 한다.

### aku 설정 파일

aku를 실행하면 aku 설정 파일을 가장 먼저 읽어 Altibase 데이터 동기화에 필요한 정보를 얻는다. aku 설정 파일의 이름은 aku.conf이며 \$ALTIBASE\_HOME/conf에 위치해야 한다. Altibase 패키지에 aku.conf.sample 이름의 예제 파일을 제공하므로 aku를 실행하기 전에 이 파일을 참고하여 aku.conf를 생성해야 한다. aku 설정 파일의 내용은 아래와 같다.

⚠ '#' 다음에 오는 내용은 주석으로 처리한다.

```
# aku.conf.sample
```

```

*****
# Copyright 2022, Altibase Corporation or its subsidiaries.
# All rights reserved.
# Property File for Altibase AKU Utility
*****

#=====
# Kubernetes setting Properties
#=====
AKU_STS_NAME           = altibase-sts    # statefulsets name
AKU_SVC_NAME           = altibase-svc    # services name
AKU_SERVER_COUNT       = 4               # the number of Pods
#=====
# Common Properties
#=====
AKU_SYS_PASSWORD       = manager
AKU_PORT_NO            = 20300
AKU_REPLICATION_PORT_NO = 20301
AKU_QUERY_TIMEOUT      = 3600
AKU_QUERY_RETRY_COUNT  = 5
AKU_QUERY_RETRY_DELAY_MSEC = 1000
#=====
# aku start/end Properties
#=====
AKU_ADDRESS_CHECK_COUNT = 30
AKU_FLUSH_AT_START      = 1
AKU_FLUSH_TIMEOUT_AT_START = 300
AKU_DELAY_START_COMPLETE_TIME = 0

AKU_FLUSH_AT_END        = 1
AKU_REPLICATION_RESET_AT_END = 1
#=====
# Replication Properties
#=====
REPLICATIONS = (
    REPLICATION_NAME_PREFIX = AKU_REP
    SYNC_PARALLEL_COUNT     = 1
    (
        SYS.T1, SYS.T2, SYS.T3
    )
)

```

각 프로퍼티에 대해 살펴보자.

| 카테고리                 | 프로퍼티 이름      | 기본값 | 설명   |
|----------------------|--------------|-----|--|
| 쿠버네티스<br>설정 프로<br>퍼티 | AKU_STS_NAME |     | 쿠버네티스 오브젝트 명세에 정의한<br>스테이트풀셋 이름                |
|                      | AKU_SVC_NAME |     | 쿠버네티스 오브젝트 명세에 정의한<br>네트워크 서비스를 제공하는 서비스<br>이름 |

| 카테고리               | 프로퍼티 이름                       | 기본값       | 설명   |
|--------------------|-------------------------------|-----------|--|
|                    | AKU_SERVER_COUNT              | 4         | aku 유틸리티로 동기화할 수 있는 Altibase 서버의 최대 개수.<br>쿠버네티스에서 스케일 업할 수 있는 파드 수를 의미하기도 한다.<br>설정할 수 있는 값의 범위는 1 ~ 4이다.   |
| 공통 프로퍼티            | AKU_SYS_PASSWORD              |           | 데이터베이스 SYS 사용자 패스워드  |
|                    | AKU_PORT_NO                   | 20300     | Altibase 서버의 서비스 포트.<br>설정할 수 있는 값의 범위는 1024 ~ 65535이다.  |
|                    | AKU_REPLICATION_PORT_NO       | 20301     | Altibase 이중화 포트.<br>설정할 수 있는 값의 범위는 1024 ~ 65535이다.  |
|                    | AKU_QUERY_TIMEOUT             | 3600      | Altibase 서버 프로퍼티 QUERY_TIMEOUT를 의미한다. aku 에서 수행한 쿼리의 수행 시간이 이 값을 초과하면 해당 동작은 취소된다.   |
|                    | AKU_QUERY_RETRY_COUNT         | 5         | Altibase 서버에서 수행한 쿼리가 실패하면 이 값의 횟수만큼 재시도한다.<br>0이면 재시도하지 않는다.  |
|                    | AKU_QUERY_RETRY_DELAY_MSEC    | 1000 (ms) | Altibase 서버에서 수행한 쿼리가 실패하면 이 값의 시간만큼 대기한 후 재시도한다.<br>0이면 대기하지 않고 재시도를 수행한다.  |
| aku start/end 프로퍼티 | AKU_ADDRESS_CHECK_COUNT       | 30        | aku -p start 명령 수행 시 생성 중인 파드의 로컬 DNS가 엔드 포인트에 등록될 때까지 이 값의 횟수만큼 로컬 IP 접속을 시도한다.   |
|                    | AKU_FLUSH_AT_START            | 1         | aku -p start 명령 수행 시 이중화 갭을 제거할 것인지 설정한다.<br>1이면 FLUSH 명령으로 이중화 갭을 제거하고, 0이면 제거하지 않고 시작한다.   |
|                    | AKU_FLUSH_TIMEOUT_AT_START    | 300       | FLUSH WAIT 명령의 <i>wait_time</i> 을 설정한다. 이 값이 0이면 FLUSH ALL을 수행하고 1 이상이면 FLUSH WAIT <i>wait_time</i> 을 수행한다.<br>이 설정은 AKU_FLUSH_AT_START 설정값이 1일 때만 유효하다. |
|                    | AKU_DELAY_START_COMPLETE_TIME | 0(sec)    | 슬레이브 파드 생성 단계에서 내부적으로 데이터 동기화가 완료된 후 ADMIN_MODE 프로퍼티를 0으로 변경하기 전에 대기하는 시간을 설정한다.   |

| 카테고리     | 프로퍼티 이름                              | 기본값 | 설명   |
|----------|--------------------------------------|-----|--|
|          | AKU_FLUSH_AT_END                     | 1   | 슬레이브 파드에서 <code>aku -p end</code> 명령 수행 시 이중화 갭을 제거할 것인지 설정한다.<br>1이면 이중화 FLUSH ALL 명령으로 이중화 갭을 제거하고 0이면 제거하지 않는다. |
|          | AKU_REPLICATION_RESET_AT_END         | 1   | 슬레이브 파드에서 <code>aku -p end</code> 명령 수행 시 RESET 명령으로 이중화 정보를 초기화할 것인지 설정한다.<br>1이면 이중화 정보를 초기화하며, 0이면 초기화하지 않는다.   |
| 이중화 프로퍼티 | REPLICATIONS/REPLICATION_NAME_PREFIX |     | aku가 생성하는 Altibase 이중화 객체 이름의 접두사로, 최대 길이는 37 바이트이다.<br><a href="#">Altibase 이중화 객체 이름 생성 규칙</a> 을 참고한다.           |
|          | REPLICATIONS/SYNC_PARALLEL_COUNT     | 1   | 이중화 SYNC 수행 시 송신/수신 쓰레드의 수.<br>1부터 100까지 설정할 수 있다.   |

#### Note

#### Altibase 이중화 객체 이름 생성 규칙

aku에서 생성하는 Altibase 이중화 객체 이름 생성 규칙은 다음과 같다.

`REPLICATION_NAME_PREFIX`[파드 번호][파드 번호]

- `REPLICATION_NAME_PREFIX`: `REPLICATIONS/REPLICATION_NAME_PREFIX` 프로퍼티에서 설정한 문자열
- 파드 번호: 쿠버네티스 스테이트풀셋이 생성하는 파드의 이름에서 `pod_name_` 뒤에 위치한 숫자이며 각 파드들은 순차적으로 생성된 고유한 순번을 가진다. Altibase 이중화 객체 이름에는 이중화 쌍이 되는 두 파드 번호가 포함되며, 작은 값이 앞에 위치한다.

예시) `AKU_SERVER_COUNT = 4`, `REPLICATION_NAME_PREFIX = AKU_REP` 로 설정된 경우 각 파드에서 생성되는 이중화 객체 이름

| 파드 번호             | 이중화 객체 이름  | 설명   |
|-------------------|------------|--|
| <i>pod_name-0</i> | AKU_REP_01 | <i>pod_name-0</i> 과 <i>pod_name-1</i> 의 이중화 객체 |
|                   | AKU_REP_02 | <i>pod_name-0</i> 과 <i>pod_name-2</i> 의 이중화 객체 |
|                   | AKU_REP_03 | <i>pod_name-0</i> 과 <i>pod_name-3</i> 의 이중화 객체 |
| <i>pod_name-1</i> | AKU_REP_01 | <i>pod_name-0</i> 과 <i>pod_name-1</i> 의 이중화 객체 |
|                   | AKU_REP_12 | <i>pod_name-1</i> 과 <i>pod_name-2</i> 의 이중화 객체 |
|                   | AKU_REP_13 | <i>pod_name-1</i> 과 <i>pod_name-3</i> 의 이중화 객체 |
| <i>pod_name-2</i> | AKU_REP_02 | <i>pod_name-0</i> 과 <i>pod_name-2</i> 의 이중화 객체 |
|                   | AKU_REP_12 | <i>pod_name-1</i> 과 <i>pod_name-2</i> 의 이중화 객체 |

| 파드 번호             | 이중화 객체 이름  | 설명   |
|-------------------|------------|--|
|                   | AKU_REP_23 | <i>pod_name-2</i> 와 <i>pod_name-3</i> 의 이중화 객체 |
| <i>pod_name-3</i> | AKU_REP_03 | <i>pod_name-0</i> 과 <i>pod_name-3</i> 의 이중화 객체 |
|                   | AKU_REP_13 | <i>pod_name-1</i> 과 <i>pod_name-3</i> 의 이중화 객체 |
|                   | AKU_REP_23 | <i>pod_name-2</i> 와 <i>pod_name-3</i> 의 이중화 객체 |

⚠️ aku가 생성하는 Altibase 이중화 객체의 이름을 사용자가 임의로 생성, 삭제 및 수정할 경우 비정상적인 결과가 발생할 수 있다.

## Altibase 이중화 테이블 설정 방법

사용자는 aku 설정 파일에 이중화에서 관리할 테이블을 지정할 수 있다. 이중화 테이블을 지정하려면 이중화 관련 프로퍼티 설정 구문에 [사용자 이름].[테이블 이름] 형식으로 테이블 정보를 추가해야 한다.

각 이중화 테이블은 심표로 구분되며, 한 줄에 하나 이상의 이중화 테이블을 입력할 수 있다.

다음은 T1~T9 테이블을 이중화 3개로 분리하여 관리하도록 설정하는 예시이다.

```
#=====
# Replication Properties
#=====
REPLICATIONS = (
    REPLICATION_NAME_PREFIX = AKU_REP1
    SYNC_PARALLEL_COUNT     = 1
    (
        SYS.T1, SYS.T2, SYS.T3
    )
),
(
    REPLICATION_NAME_PREFIX = AKU_REP2
    SYNC_PARALLEL_COUNT     = 1
    (
        SYS.T4, SYS.T5, SYS.T6
    )
),
(
    REPLICATION_NAME_PREFIX = AKU_REP3
    SYNC_PARALLEL_COUNT     = 1
    (
        SYS.T7,
        SYS.T8,
        SYS.T9
    )
)
)
```

## 구문

```
aku
[-h]
[--help]
[-v]
[--version]
[-i]
[--info]
[-p [start | stop | clean] ]
[--pod [start | stop | clean] ]
```

## 파라미터

### -h, --help

aku 유틸리티의 사용법을 출력한다.

### -v, --version

aku 유틸리티의 버전 정보를 출력한다. aku 유틸리티의 버전은 Altibase 서버와 같은 버전으로 사용하는 것을 권장한다.

### -i, --info

aku 설정 파일의 내용을 출력한다. 파일에 문법(syntax) 오류가 있는 경우 에러를 출력하며 정상적일 때 아래의 정보를 출력한다.

- Altibase 서버 접속 정보(데이터베이스 사용자, 패스워드, Altibase 서비스 포트)
- Altibase 이중화 포트
- 스케일 업 최대 수(최대 파드 수)
- Altibase 이중화 객체 이름 및 이중화 대상 테이블 정보

### -p, --pod {pod\_action}


스케일링으로 파드를 생성하거나 종료할 때 Altibase에서 수행할 작업을 명시한다. -p 또는 --pod 파라미터 뒤에 start, end, clean 중 하나를 반드시 입력해야 한다.

#### start

Altibase 이중화 객체를 생성하고 데이터를 동기화하는 작업을 수행한다. 파드를 시작할 때 이용한다. start 명령의 상세 동작을 살펴보자.

- 마스터 파드(*pod\_name-0*) 생성하기

Altibase 이중화 객체는 모든 파드에 생성해야 하므로 스테이트풀셋에서 *pod\_name-0*을 생성할 때도 `aku -p start` 명령을 수행해야 한다.



① aku.conf 파일을 읽는다.

② /tmp 디렉토리에 aku\_start\_completed 파일이 있는지 확인한다. 일반적인 경우 기존에 `aku -p start` 명령이 실행되지 않았으므로 이 파일은 존재하지 않는다. 만약 존재할 경우, `aku -p start` 명령을 중복으로 실행한 것으로 판단하여 오류 메시지를 출력하고 종료한다.

③ 이중화 대상 서버인 모든 파드에 접속을 시도한다. 일반적인 경우 처음 생성된 파드이기 때문에 다른 파드와의 연결은 실패한다. 이는 정상적인 동작이니 무시해도 된다.

④ Altibase 이중화 객체를 생성한다. 만약, 같은 이름의 이중화 객체가 존재한다면 이중화 생성 단계는 생략한다.

⑤ pod\_name-0 에서 접속에 성공한 모든 파드와 관련된 이중화를 시작하고, 접속된 다른 파드에서 pod\_name-0과 관련된 이중화를 시작한다. 일반적인 경우 처음 생성된 파드이기 때문에 접속된 파드가 없어, 이 동작은 수행되지 않는다.

⑥ /tmp 디렉토리에 aku\_start\_completed 파일을 생성한다.

#### • 스케일 업(Scale up)


마스터 파드가 생성된 상태에서 스케일 업을 하면 슬레이브 파드가 생성된다. 하나의 파드는 생성과 종료를 반복할 수 있는데, 파드가 처음 생성될 때와 종료 후 다시 시작될 때 `aku -p start` 동작이 다르다.

슬레이브 파드를 처음 생성하거나, 다시 시작할 때 (AKU\_REPLICATION\_RESET\_AT\_END = 1, 기본 동작)

슬레이브 파드를 처음 생성하거나, 종료된 슬레이브 파드를 다시 시작하는 경우 `aku -p start` 명령이 aku에서 동작하는 과정을 설명한다.

아래는 pod\_name-1에서 수행한 예이다.






- ① **aku.conf** 파일을 읽는다.
- ② **/tmp** 디렉토리에 **aku\_start\_completed** 파일이 있는지 확인한다. 일반적인 경우 기존에 **aku -p start** 명령이 실행되지 않았으므로 이 파일은 존재하지 않는다. 만약 존재할 경우, **aku -p start** 명령을 중복으로 실행한 것으로 판단하여 오류 메시지를 출력하고 종료한다.
- ③ 이중화 대상 서버인 모든 파드에 접속을 시도한다. 일반적인 경우 **pod\_name-0**과의 접속만 성공하고 **pod\_name-2**, **pod\_name-3**은 생성되지 않았기 때문에 접속에 실패한다.
- ④ Altibase 이중화 객체를 생성한다. **pod\_name-1**이 다시 시작된 파드라면, 같은 이름의 이중화 객체가 존재할 수 있으며 이 단계는 생략된다.
- ⑤ **pod\_name-1**의 이중화 대상 테이블을 대상으로 **TRUNCATE**를 수행한다.
- ⑥ **pod\_name-0**에게 이중화 **SYNC**를 요청한다.
- ⑦ **pod\_name-0**에서 **pod\_name-1**로 이중화 **SYNC**를 수행하고 이중화를 시작한다.
- ⑧ **pod\_name-1**에서 접속에 성공한 모든 파드와 관련된 이중화를 시작하고, 접속된 다른 파드에서 **pod\_name-1**과 관련된 이중화를 시작한다. 일반적인 경우 **pod\_name-0**과 관련한 이중화 (AKU\_REP\_01)만 **pod\_name-0** 및 **pod\_name-1** 파드에서 시작된다.
- ⑨ **pod\_name-1**의 Altibase 서버 프로퍼티 **ADMIN\_MODE**를 0으로 설정하여 데이터베이스 사용자의 접속을 허용한다.
- ⑩ **/tmp** 디렉토리에 **aku\_start\_completed** 파일을 생성한다.

**이중화 정보가 초기화되지 않은 슬레이브 파드를 다시 시작할 때 (AKU\_FLUSH\_AT\_START = 1, 기본 동작)**

파드가 비정상적으로 종료되거나 **AKU\_REPLICATION\_RESET\_AT\_END** 프로퍼티를 0으로 설정하고 종료하면 이중화 정보가 초기화 되지 않는다. 이중화 정보를 초기화 하지 않으면 Altibase에 이전의 이중화 정보가 남아 있어 파드를 다시 시작할 때 다른 노드로부터 데이터를 동기화(이중화 대상 테이블의 **TRUNCATE** 후 이중화 **SYNC** 수행)하지 않고, 자기 노드에서 다른 노드로의 데이터 동기화 (**FLUSH**)만 수행한다. 아래는 이러한 경우, **pod\_name-1**에서 **aku -p start**를 수행할 때의 **aku** 동작을 설명한다.


참고로, 이중화 정보가 초기화 되지 않으면 이중화 관련 메타 테이블에 이중화 재시작 지점(XSN)이 -1이 아닌 값을 갖는다. 보다 자세한 내용은 [주의사항 7번](#)을 참고한다.



- ① aku.conf 파일을 읽는다.
- ② /tmp 디렉토리에 aku\_start\_completed 파일이 있는지 확인한다. 일반적인 경우 기존에 `aku -p start` 명령이 실행되지 않았으므로 이 파일은 존재하지 않는다. 만약 존재할 경우, `aku -p start` 명령을 중복으로 실행한 것으로 판단하여 오류 메시지를 출력하고 종료한다.
- ③ 이중화 대상 서버인 모든 파드에 접속을 시도한다. 일반적인 경우 `pod_name-0`과의 접속만 성공한다.
- ④ `pod_name-1`에서 접속에 성공한 모든 파드와 관련된 이중화를 시작하고, 접속된 다른 파드에서 `pod_name-1`과 관련된 이중화를 시작한다. 일반적인 경우 `pod_name-0`과 관련한 이중화 (AKU\_REP\_01)만 `pod_name-0` 및 `pod_name-1` 파드에서 시작된다.
- ⑤ `pod_name-1`에서 접속에 성공한 모든 파드와 관련된 이중화에 대해 ALTER REPLICATION ~ FLUSH ALL을 수행한다. 이 명령은 `pod_name-1`에서 다른 파드로 동기화하지 못한 데이터를 전송한다.
- ⑥ 접속된 다른 파드에서도 `pod_name-1`과 관련된 이중화에 대해 ALTER REPLICATION ~ FLUSH ALL을 수행하여 동기화되지 못한 데이터를 전송한다. 만약 aku 설정 파일에 AKU\_FLUSH\_TIMEOUT\_AT\_START 프로퍼티의 값이 0이 아니라면, ALTER\_REPLICATION ~ FLUSH WAIT wait\_time을 수행하여 `pod_name-1`로 동기화되지 못한 데이터를 전송한다.
- ⑦ `pod_name-1`의 Altibase 서버 프로퍼티 ADMIN\_MODE를 0으로 설정하여 데이터베이스 사용자의 접속을 허용한다.
- ⑧ /tmp 디렉토리에 aku\_start\_completed 파일을 생성한다.

**이중화 정보가 초기화되지 않은 슬레이브 파드를 다시 시작할 때 (AKU\_FLUSH\_AT\_START = 0 일 때)**


비정상적으로 종료되었거나 AKU\_REPLICATION\_RESET\_AT\_END 프로퍼티를 0으로 설정하고 종료한 슬레이브 파드를 다시 시작할 때, AKU\_FLUSH\_AT\_START 프로퍼티를 0으로 설정했다면 아래와 같이 동작한다.



- ① aku.conf 파일을 읽는다.
- ② /tmp 디렉토리에 aku\_start\_completed 파일이 있는지 확인한다. 일반적인 경우 기존에 `aku -p start` 명령이 실행되지 않았으므로 이 파일은 존재하지 않는다. 만약 존재할 경우, `aku -p start` 명령을 중복으로 실행한 것으로 판단하여 오류 메시지를 출력하고 종료한다.
- ③ 이중화 대상 서버인 모든 파드에 접속을 시도한다. 일반적인 경우 `pod_name-0`과의 접속만 성공한다.
- ④ `pod_name-1`에서 접속에 성공한 모든 파드와 관련된 이중화를 시작하고, 접속된 다른 파드에서 `pod_name-1`과 관련된 이중화를 시작한다. 일반적인 경우 `pod_name-0`과 관련한 이중화 (AKU\_REP\_01)만 `pod_name-0` 및 `pod_name-1` 파드에서 시작된다.
- ⑤ `pod_name-1`의 Altibase 서버 프로퍼티 ADMIN\_MODE를 0으로 설정하여 데이터베이스 사용자의 접속을 허용한다.
- ⑥ /tmp 디렉토리에 aku\_start\_completed 파일을 생성한다.

end

Altibase 이중화를 중지하고 초기화하는 작업을 수행한다. 파드를 종료할 때 이용한다.



- ① aku.conf 파일을 읽는다.
- ② 해당 파드와 이중화로 연결된 모든 파드에 접속을 시도한다. 해당 번호보다 높은 번호의 파드는 일반적인 경우 이미 삭제된 상태이기 때문에 접속이 실패할 수 있다. 이는 정상적인 동작이다.

- ③ 해당 파드의 이중화 객체에 ALTER REPLICATION replication\_name FLUSH ALL 명령을 수행하여 변경 로그를 모두 전송한다. aku 설정 파일에서 AKU\_FLUSH\_AT\_END 프로퍼티의 값이 0이라면 이 단계는 수행되지 않는다.
- ④ 해당 파드의 이중화 객체와 관련한 모든 파드에 ALTER REPLICATION replication\_name STOP 수행을 요청한다.
- ⑤ 해당 파드의 이중화 객체와 관련한 모든 파드에 ALTER REPLICATION replication\_name RESET 수행을 요청한다. aku 설정 파일에서 AKU\_REPLICATION\_RESET\_AT\_END 프로퍼티의 값이 0이라면 이 단계는 수행되지 않는다.
- ⑥ /tmp 디렉토리에서 aku\_start\_completed 파일을 삭제한다.

## clean

파드에서 Altibase 이중화 객체를 모두 삭제하고, /tmp 디렉토리에서 aku\_start\_completed 파일을 삭제한다. 더 이상 파드 간에 동기화를 할 필요가 없을 때 사용한다.

## 주의사항

### 1) aku 설정 파일 작성 시

- aku 프로퍼티 중 기본값이 없는 프로퍼티는 반드시 명시해야 한다. 명시하지 않을 경우, "Property [property\_name] should be specified by configuration." 에러가 발생한다.
- aku 설정 파일에 주석을 입력해야 할 경우 '#' 기호를 사용한다. 다만, '#' 뒤에 아무 내용이 없다면 구문 오류가 발생한다.

### 2) 마스터 파드의 저장소에 손상이 발생한 경우

aku는 마스터 파드의 저장소 손상으로 인한 데이터 손상을 복구할 수 없다.

### 3) aku -p start 명령 수행 시

- `aku -p start` 명령은 Altibase 서버가 정상적으로 시작된 후 수행해야 한다.
- Altibase의 프로퍼티 중 ADMIN\_MODE와 REMOTE\_SYSDBA\_ENABLE를 모두 1로 설정한 후 서버를 기동해야 한다.
- 하나의 파드에서 `aku -p start` 명령을 완료한 후 순차적으로 다음 파드를 생성해야 한다. 동시에 여러 파드에서 `aku -p start` 를 수행하는 경우 aku가 정상적으로 동작하지 않을 수 있다. 이를 위해 startup probe를 설정해야 하며, aku\_start\_completed 파일의 존재 여부로 확인한다. 또한 publishNotReadyAddresses를 true로 설정해야 한다. startup probe, publishNotReadyAddresses에 대한 자세한 내용은 쿠버네티스 공식 문서를 참고한다.

### 4) 마스터 파드 장애로 aku -p start 명령 수행이 실패했을 때

마스터 파드 장애란 다음과 같은 환경에서 마스터 파드에 `aku -p start` 명령이 실패하는 것을 말한다.

- 한 개 이상의 슬레이브 파드가 실행 중이다.
- 마스터 파드에 존재하는 이중화 객체 중 실행 중인 슬레이브 파드(들) 사이의 이중화 객체 정보가 일부, 또는 전부 유실되었다.

마스터 파드 장애가 발생하면 다음과 같이 마스터 파드를 복구해야 한다.

1. 슬레이브 파드로부터 마스터 파드로의 동기화를 수행하여 데이터 정합성을 맞춘다.
2. 마스터 파드에서 이중화를 시작한다.
3. `aku -p start` 명령을 다시 수행한다.

각 복구 단계의 자세한 내용은 아래의 마스터 파드 장애 복구 예시를 참고한다.

### 마스터 파드 장애 복구 예시

다음과 같은 환경에서 마스터 파드 `pod_name-0`에서 장애가 발생했다고 가정한다.

- 마스터 파드의 aku 프로퍼티 설정
  - `AKU_SERVER_COUNT = 4`
  - `REPLICATION_NAME_PREFIX = AKU_REP`
- 마스터 파드의 Altibase 서버 프로퍼티 설정
  - `ADMIN_MODE = 1`
- 슬레이브 파드 `pod_name-1`가 실행 중이다.
- 이중화 대상 테이블은 `T1`, `T2`, 그리고 `T3`이다.
- 마스터 파드에서 슬레이브 파드 `pod_name-1` 사이의 이중화 객체 `AKU_REP_01`의 정보가 소실되었다.

마스터 파드 장애 상황은 아래의 로그를 통해 확인할 수 있다.

```
$ aku -p start
AKU started with START option.
[AKU][2024/04/19 19:21:31.012670][140276343642368] [INFO][akuRunStart:828][--][--]
Start as MASTER Pod.
[AKU][2024/04/19 19:21:31.012991][140276343642368] [ERROR][akuRunStart:1030][--]
[--] The MASTER server is detected to have failed. Check and perform a manual
recovery.
AKU failed to run.
```

이 때 마스터 파드에서 정보가 소실된 이중화 객체의 XSN을 조회하면 그 값이 -1로 출력된다.

```
iSQL> SELECT REPLICATION_NAME, XSN FROM SYSTEM_.SYS_REPLICATIONS_;
REPLICATION_NAME      XSN
-----
AKU_REP_01            -1
1 rows selected.
```

#### Note

XSN은 송·수신 쓰레드를 통해 원격 서버와 지역 서버에 이중화 정보를 전달하는 XLog의 식별 번호이다. 이중화 객체를 초기화 하면 이 값은 -1이 된다.

이 때 아래의 복구 절차를 순차적으로 수행하여 마스터 파드의 장애를 해결할 수 있다.

1. 슬레이브 파드로부터 마스터 파드로의 동기화를 수행하여 데이터 정합성을 맞춘다.

1. 마스터 파드에서 이중화 대상 테이블 레코드를 삭제한다.

데이터 동기화 시 충돌이 발생하는 것을 방지하기 위해 마스터 파드에서 관리하는 이중화 대상 테이블을 TRUNCATE 한다. TRUNCATE 명령을 수행하기 위해서는 Altibase 서버 프로퍼티 `REPLICATION_DDL_ENABLE`를 1로 설정해야 한다.

```
# REPLICATION_DDL_ENABLE 프로퍼티 설정을 1로 변경한다.
iSQL> ALTER SYSTEM SET REPLICATION_DDL_ENABLE = 1;
Alter success.

# 이중화 대상 테이블의 레코드를 TRUNCATE 한다.
iSQL> TRUNCATE TABLE T1;
Truncate success.
iSQL> TRUNCATE TABLE T2;
Truncate success.
iSQL> TRUNCATE TABLE T3;
Truncate success.

# REPLICATION_DDL_ENABLE 프로퍼티 설정을 0으로 원복한다.
iSQL> ALTER SYSTEM SET REPLICATION_DDL_ENABLE = 0;
Alter success.
```

## 2. 슬레이브 파드에서 데이터 동기화를 수행한다.

데이터를 동기화하기 전에, XSN 값을 초기화하기 위해 RESET을 수행한다. 동기화가 완료되면 이중화가 자동으로 시작된다.

```
# 슬레이브 파드에서 이중화를 중지한다.(이중화가 시작되지 않은 경우 생략할 수 있다.)
iSQL> ALTER REPLICATION AKU_REP_01 STOP;
Alter success.

# 슬레이브 파드에서 마스터 파드와의 이중화 객체를 초기화한다.
iSQL> ALTER REPLICATION AKU_REP_01 RESET;
Alter success.

# 이중화 SYNC를 수행하여 슬레이브 파드와 마스터 파드의 데이터 정합성을 맞춘다.
iSQL> ALTER REPLICATION AKU_REP_01 SYNC;
Alter success.
```

## 2. 마스터 파드에서 이중화를 시작한다.

마스터 파드에서 이중화를 시작하여 소실되었던 이중화 객체 정보의 복구를 완료한다.

```
iSQL> ALTER REPLICATION AKU_REP_01 START;
Alter success.
```

## 3. `aku -p start` 명령을 다시 수행한다.

복구가 완료된 마스터 파드는 슬레이브 파드와 동일한 데이터를 갖고 있고, 마스터 파드와 슬레이브 파드 사이의 이중화 객체인 AKU\_REP\_01의 XSN 값도 갱신된다. 이제 `aku -p start` 명령을 다시 수행하면 정상적으로 처리된다.

```
# aku.conf를 읽어 이중화 객체를 생성한다.
$ aku -p start
# START option은 aku -p start 를 사용함을 의미한다.
AKU started with START option.
[AKU][2024/04/19 19:21:01.011887][139922191153408] [INFO][akuRunStart:828][-]
[-] Start as MASTER Pod.

# 마스터 파드와 슬레이브 파드의 이중화 갭을 제거한다.
[AKU][2024/04/19 19:21:09.057372][139922191153408] [INFO][akuRunStart:891][-]
[-] Flush replications.
[AKU][2024/04/19 19:21:09.086363][139922191153408] [INFO][akuRunStart:896][-]
[-] Replication flush has ended.

# 정상적으로 모든 절차가 수행된 뒤 aku가 종료된다.
AKU run successfully.
```

## 5) aku -p end 명령 수행 시

- `aku -p end` 명령은 Altibase 서버를 중지하기 전에 수행해야 한다.
- `aku -p end` 명령 수행이 완료된 후 파드를 종료해야 한다.

## 6) aku -p end 명령이 완료되기 전에 파드가 종료되었거나 AKU\_REPLICATION\_RESET\_AT\_END 프로퍼티를 0으로 설정하고 파드를 종료했다면

이중화 정보가 초기화되지 않고 남아 있을 수 있다. 이 경우 해당 파드가 다시 시작할 때 이중화 객체 생성과 이중화 대상 테이블을 TRUNCATE 하는 작업이 생략되고 이전에 생성한 이중화가 자동으로 시작된다. AKU\_REPLICATION\_RESET\_AT\_END 프로퍼티를 1으로 설정하고 `aku -p end` 명령이 정상적으로 수행될 때의 출력 결과는 [예시 4](#)를 확인해 보자.

## 7) aku -p end 명령이 완료되기 전에 파드가 종료되었거나 AKU\_REPLICATION\_RESET\_AT\_END 프로퍼티를 0으로 설정하고 파드를 종료한 상태가 장기간 지속된다면

종료된 파드뿐 아니라 다른 파드에도 이중화 정보가 초기화되지 않고 남아 있을 수 있다. 이 경우 다른 파드는 종료된 파드로 이중화 하기 위해 이중화에 필요한 온라인 로그 파일을 삭제하지 않는다. 온라인 로그 파일이 쌓이면 디스크 풀 발생으로 Altibase 서버가 정상적으로 운영되지 못할 수 있다. 따라서 이런 상황을 방지하기 위해 `aku -p end` 명령이 완전히 완료되기 전에 파드가 종료되었거나, AKU\_REPLICATION\_RESET\_AT\_END 프로퍼티를 0으로 설정하고 파드를 종료한 상태가 장기간 지속되고 있다면 이중화를 중지하고 이중화 초기화 작업을 진행해야 한다.

```
ALTER REPLICATION replication_name STOP;
ALTER REPLICATION replication_name RESET;
```

`pod_name-0`과 `pod_name-1`을 운영하던 중에 `pod_name-1`에서 `aku -p end` 명령이 정상적으로 수행되지 못하고 종료되었다고 가정해 보자. 이 때 `pod_name-0`에서 SYSTEM\_SYS\_REPLICATIONS\_의 XSN을 조회하면 `pod_name-0`과 `pod_name-1`의 이중화 객체인 AKU\_REP\_01의 XSN 값이 -1이 아닌 다른 값으로 출력된다. 이는 이중화 정보가 초기화되지 않은 것을 의미한다.

```
iSQL> SELECT REPLICATION_NAME, XSN FROM SYSTEM_.SYS_REPLICATIONS_;
REPLICATION_NAME          XSN
-----
AKU_REP_03                -1
AKU_REP_02                -1
AKU_REP_01                859070110
3 rows selected.
```

`pod_name-0`에서 AKU\_REP\_01을 중지하고 이중화 객체를 생성한 시점으로 초기화한다.

```
iSQL> ALTER REPLICATION AKU_REP_01 STOP;
Alter success.

iSQL> ALTER REPLICATION AKU_REP_01 RESET;
Alter success.
```

다시 `pod_name-0`에서 SYSTEM\_.SYS\_REPLICATIONS\_의 XSN을 조회해 보자. 이중화 객체 AKU\_REP\_01의 XSN 값이 -1으로 변경되었다.

```
iSQL> SELECT REPLICATION_NAME, XSN FROM SYSTEM_.SYS_REPLICATIONS_;
REPLICATION_NAME          XSN
-----
AKU_REP_03                -1
AKU_REP_02                -1
AKU_REP_01                -1
3 rows selected.
```

## 제약사항

aku 유틸리티를 안정적으로 사용하기 위해 쿠버네티스 환경 설정 시 반드시 지켜야 할 조건이다.

- 쿠버네티스의 워크로드 컨트롤러 중 **스테이트풀셋에서만** 사용해야 한다.
- **Altibase 서버와 aku는 같은 컨테이너에서 실행**해야 한다.
- **파드 관리 정책은 OrderedReady** 여야 한다. OrderedReady는 스테이트풀셋의 기본 정책이다.
- 스케일 업할 수 있는 레플리카는 **최대 4개**이다.
- 파드 종료 시 aku 수행을 완료할 수 있는 시간을 확보해야 한다. 따라서, 쿠버네티스에서 파드를 강제 종료하는 대기 시간인 `terminationGracePeriodSeconds`를 충분히 크게 설정해야 한다.

## 사용 예

이 장에서는 다양한 상황에서 aku를 사용하는 예제를 설명한다.

예제에서 확인할 수 있는 aku 로그의 정보는 다음과 같다.

```
[AKU][현재 날짜 시간][스레드 번호][메시지 타입][코드 정보][대상 pod 이름][이중화 이름] 메시지
```



## 예시 1

-i 파라미터를 사용하여 aku를 실행한 결과이다. 아래 결과는 [aku 설정 파일](#)의 aku.conf.sample로 구성된 aku.conf에서 수행한 예시이다. Server ID가 0인 것은 스테이트풀셋 컨트롤러에서 처음 생성한 파드를 의미한다.

```
$ aku -i
#####
[ Server ]
Server ID      : 0
Host           : AKUHOST-0.altibase-svc
User           : SYS
Password       : manager
Port           : 20300
Replication Port : 20301
Max Server Count : 4
#####
[ Replications ]
#### Serve[ID:0] Replication list ####
Replication Name : AKU_REP_01
Replication Name : AKU_REP_02
Replication Name : AKU_REP_03
#### Serve[ID:1] Replication list ####
Replication Name : AKU_REP_01
Replication Name : AKU_REP_12
Replication Name : AKU_REP_13
#### Serve[ID:2] Replication list ####
Replication Name : AKU_REP_02
Replication Name : AKU_REP_12
Replication Name : AKU_REP_23
#### Serve[ID:3] Replication list ####
Replication Name : AKU_REP_03
Replication Name : AKU_REP_13
Replication Name : AKU_REP_23
#####
[ Replication Items ]
#### Replication [Prefix:AKU_REP] item list ####
User Name      : SYS
Table Name     : T1

User Name      : SYS
Table Name     : T2

User Name      : SYS
Table Name     : T3
#####
```

## 예시 2

마스터 파드(*pod\_name-0*)에서 `aku -p start`를 수행한 예시이다.

```
$ aku -p start
```

```
AKU started with START option.
```

```
[AKU][2024/03/18 12:34:58.136944][140708807235840] [INFO][akuRunStart:828][--][--]
```

```
Start as MASTER Pod.
```

```
AKU run successfully.
```

출력 결과를 살펴보자.

```
# aku.conf를 읽어 이중화 객체를 생성한다.
```

```
# START option은 aku -p start 를 사용함을 의미한다.
```

```
AKU started with START option.
```

```
# MASTER Pod는 첫 번째 파드를 의미한다.
```

```
[AKU][2024/03/18 12:34:58.136944][140708807235840] [INFO][akuRunStart:828][--][--]
```

```
Start as MASTER Pod.
```

```
# 정상적으로 모든 절차가 수행된 뒤 aku가 종료된다.
```

```
AKU run successfully.
```

### 예시 3

네 번째 파드(*pod\_name-3*)에서 `aku -p start` 명령을 수행한 예시이다. Master Pod는 스테이트풀셋에서 생성한 첫 번째 파드를 의미한다.

```
$ aku -p start
```

```
AKU started with START option.
```

```
[AKU][2024/03/18 14:01:59.604647][140678415444224] [INFO][akuRunStart:903][--][--]
```

```
Start as SLAVE Pod.
```

```
[AKU][2024/03/18 14:02:01.005068][140678415444224] [INFO][akuRunStart:959][--][--]
```

```
Truncate tables for replications.
```

```
[AKU][2024/03/18 14:02:01.025100][140678415444224] [INFO][akuRunStart:964][--][--]
```

```
Table truncation has ended.
```

```
[AKU][2024/03/18 14:02:01.025877][140678415444224] [INFO][akuRunStart:975][--][--]
```

```
Sync tables from MASTER Server.
```

```
[AKU][2024/03/18 14:02:05.045135][140678415444224] [INFO][akuRunStart:980][--][--]
```

```
Replication sync has ended.
```

```
AKU run successfully.
```

출력 결과를 살펴보자.

```
# aku.conf를 읽어 이중화 객체를 생성한다.
```

```
# START option은 aku -p start 를 사용함을 의미한다.
```

```
AKU started with START option.
```

```
# SLAVE Pod는 첫 번째 파드가 아닌 다른 파드를 의미한다.
```

```
[AKU][2024/03/18 14:01:59.604647][140678415444224] [INFO][akuRunStart:903][--][--]
```

```
Start as SLAVE Pod.
```

```
# SYNC 시 레코드 충돌 방지를 위해 대상 테이블의 레코드를 모두 삭제한다.
```

```
[AKU][2024/03/18 14:02:01.005068][140678415444224] [INFO][akuRunStart:959][--][--]
```

```
Truncate tables for replications.
```

```
[AKU][2024/03/18 14:02:01.025100][140678415444224] [INFO][akuRunStart:964][--][--]
```

```
Table truncation has ended.
```

```
# MASTER Server는 첫 번째 파드(pod_name-0)의 Altibase 서버를 말하며 해당 서버의 데이터를
로컬 파드로 동기화한다.
[AKU][2024/03/18 14:02:01.025877][140678415444224] [INFO][akuRunStart:975][--][--]
Sync tables from MASTER Server.
[AKU][2024/03/18 14:02:05.045135][140678415444224] [INFO][akuRunStart:980][--][--]
Replication sync has ended.

# 정상적으로 모든 절차가 수행된 뒤 aku가 종료된다.
AKU run successfully.
```

## 예시 4

네 번째 파드에서 AKU\_REPLICATION\_RESET\_AT\_END 프로퍼티를 1으로 설정하고 `aku -p end` 명령을 수행할 때의 출력 결과이다. 이중화 FLUSH 및 RESET 명령이 수행된 것을 볼 수 있다

```
$ aku -p end
AKU started with END option.
[AKU][2024/03/18 14:02:49.246961][139626938108160] [INFO][akuRunEnd:1090][--][--]
Start as SLAVE Pod.
[AKU][2024/03/18 14:02:49.247094][139626938108160] [INFO][akuRunEnd:1095][--][--]
Flush replications.
[AKU][2024/03/18 14:02:49.247731][139626938108160] [INFO][akuRunEnd:1100][--][--]
Replication flush has ended.
[AKU][2024/03/18 14:02:52.001848][139626938108160] [INFO][akuRunEnd:1114][--][--]
Reset replications.
[AKU][2024/03/18 14:02:52.014300][139626938108160] [INFO][akuRunEnd:1119][--][--]
Replication reset has ended.
AKU run successfully.
```

출력 결과를 살펴보자.

```
# aku.conf를 읽어 이중화를 중지하고 초기화한다.
# END option은 aku -p end 를 사용함을 의미한다.
AKU started with END option.

# SLAVE Pod는 첫 번째 파드가 아닌 다른 파드를 의미한다.
[AKU][2024/03/18 14:02:49.246961][139626938108160] [INFO][akuRunEnd:1090][--][--]
Start as SLAVE Pod.

# 전달되지 않은 변경사항을 다른 파드로 FLUSH 한다.
[AKU][2024/03/18 14:02:49.247094][139626938108160] [INFO][akuRunEnd:1095][--][--]
Flush replications.
[AKU][2024/03/18 14:02:49.247731][139626938108160] [INFO][akuRunEnd:1100][--][--]
Replication flush has ended.

# 로컬 파드의 AKU 에서 생성한 이중화 객체를 모두 초기화한다.
[AKU][2024/03/18 14:02:52.001848][139626938108160] [INFO][akuRunEnd:1114][--][--]
Reset replications.
[AKU][2024/03/18 14:02:52.014300][139626938108160] [INFO][akuRunEnd:1119][--][--]
Replication reset has ended.

# 정상적으로 모든 절차가 수행된 뒤 aku가 종료된다.
AKU run successfully.
```



## 4.altiMon

### 개요


Altibase 서버 상태와 Altibase 서버가 구동 된 운영체제의 자원 상태를 수집하는 모니터링 유틸리티로, 운영체제의 자원 상태를 수집하기 위해 자체 제작한 PICL(Platform Information Collection Library) 라이브러리와 JDBC 드라이버 기반의 자바 애플리케이션이다. altiMon에서 수집한 데이터는 데이터베이스 장애 발생 시 장애 원인을 추적하는데 이용할 수 있다.

altiMon의 모니터링 요소는 3가지로 나뉜다. 각 요소에 대한 보다 자세한 것은 [altiMon 설정 - Metrics.xml](#)에서 설명한다.

- [OS Metric](#) : Altibase의 PICL 라이브러리에서 미리 정의된 운영체제의 자원 상태
- [Command Metric](#) : 사용자가 정의한 운영체제의 자원 상태
- [SQL Metric](#) : 사용자가 정의한 Altibase 서버 상태

### 구문

```
altimon.sh {start | stop}
```



### 파라미터

| 파라미터  | 설명         |
|-------|------------|
| start | altimon 시작 |
| stop  | altimon 종료 |

### 시스템 요구사항

#### 자바

- Oracle, OpenJDK 또는 IBM Java Runtime Environment 8 이상
- 64비트 자바

## 지원 플랫폼

altiMon의 지원 플랫폼은 PICL 라이브러리를 제공하는 플랫폼에 의존한다.

| 운영체제                          | CPU                     | PICL 라이브러리      |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>AIX</b>                    |                         |                 |
| AIX 5.3<br>AIX 6.1<br>AIX 7.1 | PowerPC                 | aix-ppc64-5.so  |
| <b>HP-UX</b>                  |                         |                 |
| HP-UX 11.31                   | Itanium (IA-64)         | hpux-ia64-11.sl |
| <b>Linux</b>                  |                         |                 |
| Red Hat Enterprise Linux 6.0  | x86-64                  | linux-x64.so    |
| Red Hat Enterprise Linux 6.5  | PowerPC                 | linux-ppc64.so  |
| Red Hat Enterprise Linux 7.2  | PowerPC (Little Endian) | linux-ppc64.so  |

AIX 7.3, RHEL 8 등 위 표에 명시되지 않은 운영체제 버전에서 PICL 라이브러리가 동작하는 지 확인하는 방법이다.

### PICL 라이브러리의 동작 여부를 확인하는 방법

- 1 \$ALTIBASE\_HOME/altiMon 디렉토리로 이동한다.

```
$ cd $ALTIBASE_HOME/altiMon
```

- 2 java 명령어로 PICL 라이브러리의 동작 여부를 확인한다.

위 표에서 해당하는 운영체제의 PICL 라이브러리 파일명을 확인하고 아래 명령어를 수행한다. 반드시 \$ALTIBASE\_HOME/altiMon 디렉토리 아래에서 수행해야 한다.

```
$ java -Dpicl="<picl_lib_file>" -jar lib/com.altibase.picl.jar
```

#### 수행 예

```
$ java -Dpicl="linux-x64.so" -jar lib/com.altibase.picl.jar
=====
Platform Information Collection Library-PICL Testing Module
=====

Initializing PICL(Platform Information Collection Library)...
PICL Library : linux-x64.so

-----
Process ID
-----
Altibase Process : /home/altibase/altibase_home/bin/altibase
PID : 5230
```

...종락...

## altiMon 시작 및 중지

### altiMon 시작

- 1 Java를 사용할 수 있게 PATH 환경 변수를 설정한다.

```
$ java -version
java version "1.8.0_101"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_101-b13)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.101-b13, mixed mode)
```

- 2 altiMon 시작 명령을 수행한다.

```
$ altimon.sh start
```

- 3 altiMon 시작이 실패하면 \$ALTIBASE\_HOME/altiMon/logs/altimon.log 파일을 확인한다.

### altiMon 중지

```
$ altimon.sh stop
```

## altiMon 설정

altiMon을 사용하기 위해 \$ALTIBASE\_HOME/altiMon 디렉토리의 conf 디렉토리에 있는 아래의 파일들을 설정한다. 설정 파일들은 모두 XML 문서이다.

- [config.xml](#)
- [Metrics.xml](#)
- [GroupMetrics.xml](#)

### config.xml

altiMon 수행과 관련한 설정과 모니터링 대상인 Altibase 서버의 정보를 설정하는 파일이다. 루트 요소 <configuration> (또는 <config>) 태그를 시작으로 Altimon 요소와 Target 요소로 구성되어 있다.

```
$ cat config.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<configuration>

    <!-- Altimon 요소 -->
    <Altimon Name="rnd1" monitorOsMetric="true">
        <!--<LogDir>logs</LogDir> -->
        <DateFormat>yyyy-MM-dd HH:mm:ss</DateFormat>
```

```

    <MaintenancePeriod>3<!-- days --></MaintenancePeriod>
    <Interval>60<!-- seconds --></Interval>
    <CpuSamplingInterval>3<!-- seconds --></Interval>
    <DBConnectionWatchdogCycle>60<!-- seconds --></DBConnectionWatchdogCycle>
</Altimon>

<!-- Target 요소 -->
<Target Name="Altibase1">
    <!--<HomeDirectory>/home/altibase/altibase_home</HomeDirectory> -->
    <!--<User>sys</User> -->
    <Password Encrypted="No">manager</Password>
    <Port>20300</Port>
    <DbName>mydb</DbName>
    <NLS>KSC5601</NLS>
    <IPv6>FALSE</IPv6>
    <ConnectionProperties>login_timeout=3</ConnectionProperties>
</Target>

</configuration>

```

## altiMon 실행 설정

config.xml에서 <Altimon ...> 요소는 altiMon 로그 출력 형식, 로그 파일 삭제 주기, 모니터링 주기와 같은 altiMon 실행과 관련된 설정을 정의한다. 이 요소는 두 개의 속성과 4개의 하위 요소를 가진다.

### 속성

| 속성 이름           | 설명   |
|-----------------|--|
| Name            | 사용자가 임의로 설정하는 altiMon의 고유 이름이다. 현재는 별다른 용도가 없으며 추후 기능 확장 시 사용될 예정이다.   |
| monitorOsMetric | Metrics.xml 파일에서 OSMetric 요소를 사용할 것인지 설정한다. true 또는 false 값을 가지며 기본값은 true이다.<br>- true : 사용한다. PICL 라이브러리가 필요하다.<br>- false : 사용하지 않는다. OS 자원을 감시할 필요가 없거나 PICL C 라이브러리가 제공되지 않는 환경에서 설정한다. |

### 하위 요소

아래 표의 태그는 <Altimon ...> 요소 아래에 중첩된 하위 요소로 사용된다.

| 태그 이름    | 설명   |
|----------|--|
| <LogDir> | altiMon 로그 파일이 생성될 경로를 설정한다. 기본값은 logs이며, 이 태그를 추가하지 않으면 \$ALTIBASE_HOME/altiMon/logs로 설정된다.<br>\$ALTIBASE_HOME/altiMon 아래에 logs 디렉토리가 존재하지 않으면 altiMon을 시작할 때 생성한다. 값은 절대 경로나 \$ALTIBASE_HOME/altiMon/ 아래에 생성할 디렉토리 이름을 사용할 수 있다. |



| 태그 이름                       | 설명   |
|-----------------------------|--|
| <DateFormat>                | altiMon 로그의 날짜 형식을 설정한다. 기본값은 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 이다. 설정 가능한 날짜 형식은 <a href="#">자바 SimpleDateFormat 클래스의 날짜 형식</a> 을 참고한다.   |
| <MaintenancePeriod>         | altiMon 로그 파일의 보관 기간을 설정한다. 기본값은 3이고 단위는 일(day)이다.   |
| <Interval>                  | altiMon의 모니터링 데이터 수집 주기를 설정한다. 기본값은 60이고 단위는 초(second)이다.<br>Metrics.xml 파일의 <OSMetric> 또는 <SQLMetric> 요소에서 Interval 속성을 설정하지 않으면 이 값이 적용된다.<br>GroupMetrics.xml 파일의 <GroupMetric> 요소에서는 이 값의 영향을 받지 않는다.  |
| <CpuSamplingInterval>       | CPU 사용률(%)을 측정하는 쓰레드의 실행 주기이다. 기본값은 3이고 단위는 초(second)이다.<br>Altibase 7.1.0.8.4 이후 부터는 CPU 사용률을 측정하기 위해 OS CPU 사용률 측정 쓰레드, Altibase CPU 사용률 측정 쓰레드가 추가되었다. 각 쓰레드는 CpuSamplingInterval 주기로 CPU 사용률을 측정하며, 모니터링 요소에서는 이 값들을 참조 한다. OS CPU 사용률 측정 쓰레드와 Altibase CPU 사용률 측정 쓰레드는 각기 별도의 쓰레드로 동작하기 때문에, CPU 과부하시 두 측정값사이에 시간차가 발생할 수 있다. |
| <DBConnectionWatchdogCycle> | Altibase 서버로의 접속 시도 주기를 설정한다. Altibase 서버가 중지되었을 때 altiMon은 이 값에 따라 주기적으로 Altibase 서버에 접속을 시도하므로 Altibase 서버가 시작되면 모니터링을 지속할 수 있다. 기본값은 60이고 단위는 초(second)이다.  |

## Altibase 서버 설정

config.xml에서 <Target ...> 요소는 데이터베이스 사용자, 패스워드 등 altiMon으로 모니터링 할 Altibase 서버의 접속 정보를 설정한다. 이 요소는 한 개의 속성과 설정할 수 있는 속성과 8개의 하위 요소를 가진다.

### 속성

| 속성 이름 | 설명  |
|-------|---|
| Name  | Altibase 서버를 식별하기 위한 고유 이름으로 사용자가 임의로 설정 가능하다. 현재는 별다른 용도가 없으며 추후 기능 확장 시 사용될 예정이다. |

### 하위 요소

아래 표의 태그는 Target 요소 아래에 중첩된 하위 요소로 사용된다.

| 태그 이름                  | 설명  |
|------------------------|---|
| <HomeDirectory>        | Altibase 서버의 홈 디렉토리를 절대 경로로 입력한다. 설정하지 않으면 환경변수 ALTIBASE_HOME 값이 적용된다.  |
| <User>                 | Altibase 서버에 접속할 데이터베이스 사용자를 입력한다. 설정하지 않으면 기본값인 SYS 사용자로 접속한다.   |
| <Password Encrypted>   | 데이터베이스 사용자의 패스워드를 입력한다.<br>Encrypted 속성은 altiMon을 처음 시작하기 전에 "No" 값으로 설정해야 한다. 이후 altiMon을 시작하면 평문으로 입력한 패스워드가 암호화된 값으로 저장되며 Encrypted 속성의 값이 "Yes"로 변경된다.  |
| <Port>                 | Altibase 서버의 서비스 포트를 입력한다.  |
| <NLS>                  | 데이터베이스 클라이언트 캐릭터셋을 입력한다.  |
| <DbName>               | 데이터베이스 이름을 입력한다. 설정하지 않으면 기본값 mydb 로 설정된다.<br>데이터베이스 이름은 아래 문장으로 확인할 수 있다.<br><code>SELECT DB_NAME FROM V\$DATABASE;</code>   |
| <IPv6>                 | IPv6 사용 여부를 설정한다. true 또는 false 값을 가지며 기본값은 false 이다.<br>- true : IPv6를 사용한다. Altibase 서버 프로퍼티 NET_CONN_IP_STACK이 1 또는 2일 때 설정할 수 있다.<br>- false : IPv6를 사용하지 않는다.  |
| <ConnectionProperties> | Altibase 서버 접속할 때 추가적인 연결 속성이 필요한 경우 <code>연결속성=값;연결속성=값;...</code> 형식으로 입력한다.<br>사용할 수 있는 연결 속성은 <a href="#">JDBC User's Manual</a> 을 참고한다.<br>예) <code>&lt;ConnectionProperties&gt;login_timeout=3;fetch_timeout=60&lt;/ConnectionProperties&gt;</code> |

## Metrics.xml

CPU 및 메모리 사용률 등의 운영체제 자원과 Altibase 서버의 상태를 감시하기 위한 질의문을 설정하는 파일이다. 루트 요소 <Metrics> 태그를 시작으로 CommandMetric 요소, OSMetric 요소, SQLMetric 요소로 구성되어 있다. 각 요소는 모니터링 항목에 따라 여러 번 사용할 수 있다.

```
$ cat Metrics.xml | more
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Metrics>

    <!-- CommandMetric 요소 -->
    <CommandMetric Name='MEM_VSZ'>
        <Command>scriptsDir/vsz.sh</Command>
        <Alert Activate='true' ComparisonType='gt'>
            <WarningThreshold Value='100000000'>
                <ActionScript>mem_act.sh</ActionScript>
            </WarningThreshold>
        </Alert>
    </CommandMetric>

    <!-- OSMetric 요소 -->
    <OSMetric Name='TOTAL_CPU' Activate='true' Description='TOTAL_CPU'>
    <OSMetric Name='TOTAL_CPU_USER' Activate='false'
Description='TOTAL_CPU_USER'></OSMetric>
    <OSMetric Name='TOTAL_CPU_KERNEL' Activate='false'></OSMetric>
    <OSMetric Name='PROC_CPU' Activate='true'>
        <Alert Activate='true' ComparisonType='gt'>
            <WarningThreshold Value='80' >
                <ActionScript>cpu_act.sh</ActionScript>
            </WarningThreshold>
        </Alert>
    </OSMetric>
```

```

<!-- SQLMetric 요소 -->
<SQLMetric Name='MEM_DATABASE_USAGE' Activate='true' Interval='30'>
  <Query>
    select
      trunc(mem_alloc_page_count*32/1024, 2) as alloc_mem_mb,
      trunc(mem_free_page_count*32/1024, 2) as free_mem_mb
    from v$database
  </Query>
  <Alert Activate='true' ComparisonColumn='ALLOC_MEM_MB'
ComparisonType='GT'>
    <CriticalThreshold Value='8000' >
      <ActionScript>db_usage.sh</ActionScript>
    </CriticalThreshold>
  </Alert>
</SQLMetric>
<SQLMetric Name='MEMSTAT_LIST' Activate='true'>
  <Query>SELECT * FROM v$MEMSTAT ORDER BY 4 DESC LIMIT 30</Query>
</SQLMetric>

</Metrics>

```

## 사용자 정의 운영체제 자원 모니터링(CommandMetric)

Metrics.xml에서 <CommandMetric ...> 요소는 사용자가 직접 감시할 운영체제 자원을 정의할 수 있게 지원하는 모니터링 요소이다. PICL 라이브러리가 필요한 OSMetric 요소를 사용할 수 없는 환경에서 사용자가 직접 운영체제 명령어로 자원을 감시할 수 있다. OSMetric 요소에서 지원하지 않는 항목을 CommandMetric 요소에 추가할 수도 있다.

### 속성

CommandMetric 요소에서 사용할 수 있는 속성이다. 이 속성들은 OSMetric 요소, SQLMetric 요소에서도 동일하게 사용할 수 있다.

| 속성 이름       | 설명  |
|-------------|---|
| Name        | CommandMetric 요소는 여러 개 사용할 수 있으며 각 요소를 식별하기 위한 고유 이름을 설정한다. 이 요소의 로그 는 <i>Name.log</i> 로 생성된다.  |
| Description | 사용자가 임의의 설명을 기록하기 위한 항목이다.  |
| Activate    | 해당 CommandMetric 요소를 수집할 것인지 설정한다. true 또는 false 값을 가지며 기본값은 true이다.<br>- true : 해당 CommandMetric 요소를 수집한다.<br>- false : 해당 CommandMetric 요소를 수집하지 않는다. |
| Interval    | 데이터 수집 주기. 단위는 초(second)이다.<br>설정하지 않으면 config.xml에서 Altimon 요소의 <Interval> 에 설정한 값을 따른다.   |

| 속성 이름   | 설명  |
|---------|---|
| Logging | <p>데이터 수집 결과를 파일에 기록할 것인지 설정한다. true 또는 false 값을 가지며 기본값은 true이다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- true : 데이터 수집 정보를 파일에 기록한다.</li> <li>- false : 데이터 수집 정보를 파일에 기록하지 않는다. 단, 하위 요소로 &lt;Alert ...&gt; 태그가 활성화되었다면, alert 정보는 이 설정과 무관하게 기록된다.</li> </ul> |

### 하위 요소

여러 하위 요소가 있으나 여기서는 CommandMetric 요소에서만 사용할 수 있는 하위 요소를 소개하고 다른 하위 요소는 [공통 하위 요소](#)에서 설명한다.

| 태그 이름     | 설명   |
|-----------|--|
| <Command> | <p>수행할 명령어 또는 스크립트 파일 경로를 절대 경로 또는 상대 경로로 입력한다. 상대 경로의 기준은 \$ALTIBASE_HOME/altiMon 디렉토리이다. 예를 들어, 절대 경로 입력 방식은 \$ALTIBASE_HOME/altiMon/scriptsDir/cpuUsageWithTop.sh 이고 상대 경로 입력 방식은 scriptsDir/cpuUsageWithTop.sh만 입력하면 된다. 공통 하위 요소 중 &lt;Alert ...&gt; 태그를 설정하려면 이 항목의 결과 값이 숫자여야 한다.</p> |

## 미리 정의된 운영체제 자원 모니터링(OSMetric)

Metrics.xml에서 <OSMetric ...> 요소는 PICL 라이브러리에서 미리 정의한 운영체제 자원을 감시하도록 제공하는 모니터링 요소이다.

감시 대상인 운영체제 자원은 아래와 같다.

- CPU
- 메모리
- 스왑(swap)
- 디스크

### 속성

[CommandMetric 요소에서 사용하는 속성](#)과 동일하다. 다만, Name은 PICL 라이브러리에서 미리 정의한 이름을 사용해야 한다.

| Name으로 사용할 수 있는 값 | 설명  |
|-------------------|---|
| TOTAL_CPU         | OS 전체 CPU 사용률(%)                              |
| TOTAL_CPU_USER    | 사용자 모드(user mode)에서 CPU 사용률(%)                |
| TOTAL_CPU_KERNEL  | 커널 모드(kernel mode)에서 CPU 사용률(%)               |
| PROC_CPU          | Altibase 프로세스의 CPU 사용률(%)                     |
| PROC_CPU_USER     | 사용자 모드(user mode)에서 Altibase 프로세스의 CPU 사용률(%) |

| Name으로 사용할 수 있는 값         | 설명  |
|---------------------------|---|
| PROC_CPU_KERNEL           | 커널 모드(kernel mode)에서 Altibase 프로세스의 CPU 사용률(%)                              |
| TOTAL_MEM_FREE            | 사용할 수 있는 메인 메모리(RAM)의 크기(KB)  |
| TOTAL_MEM_FREE_PERCENTAGE | 사용할 수 있는 메인 메모리(RAM)의 비율(%)   |
| PROC_MEM_USED             | Altibase 프로세스가 사용중인 메인 메모리(RSS)의 크기(KB)                                     |
| PROC_MEM_USED_PERCENTAGE  | Altibase 프로세스가 사용중인 메인 메모리(RSS)의 비율(%)                                      |
| SWAP_FREE                 | 사용 가능한 SWAP의 크기(KB)   |
| SWAP_FREE_PERCENTAGE      | 전체 SWAP 공간에서 사용 가능한 SWAP의 비율(%)   |
| DISK_FREE                 | 지정한 디스크에서 사용되지 않은 디스크의 크기(KB). 이 값을 사용할 때는 <Disk Name ...> 하위 요소가 반드시 필요하다. |
| DISK_FREE_PERCENTAGE      | 지정한 디스크에서 사용되지 않은 디스크의 비율(%). 이 값을 사용할 때는 <Disk Name ...> 하위 요소가 반드시 필요하다.  |

## 하위 요소

[공통 하위 요소](#)를 참고한다.

### Altibase 서버 상태 모니터링(SQLMetric)

Metrics.xml에서 <SQLMetric ...> 요소는 Altibase 서버 상태를 수집할 수 있게 제공하는 모니터링 요소이다.

## 속성

[CommandMetric 요소에서 사용하는 속성](#)과 동일하다.

## 하위 요소

여러 하위 요소가 있으나 여기서는 SQLMetric 요소에서만 사용할 수 있는 하위 요소를 소개하고 다른 하위 요소는 [공통 하위 요소](#)를 참고한다.

| 태그 이름   | 설명   |
|---------|--|
| <Query> | 모니터링 쿼리를 입력한다. 이 쿼리는 반드시 데이터 한 건을 조회하는 SELECT 문이어야 한다. |

### 공통 하위 요소

CommandMetric, OSMetric, SQLMetric 요소에서 공통적으로 사용할 수 있는 하위 요소를 설명한다. 각 하위 요소는 아래와 같이 중첩적으로 사용된다.

```
<Alert Activate='...' ComparisonColumn='...' ComparisonType='...'>
  <WarningThreshold Value='...'>
    <ActionScript>script_name</ActionScript>
  </WarningThreshold>
</Alert>
```

| 태그 이름  | 속성 이름            | 설명   |
|--|------------------|--|
| <Alert ...>  |                  | 이 요소는 선택 항목으로, 모니터링 요소의 출력 값이 사용자가 정의한 한계 설정을 만족할 때 별도의 로그<br>\$ALTIBASE_HOME/altiMon/logs/alert.log에 기록하는 기능이다.   |
|  | Activate         | <Alert ...>의 수행 여부를 설정한다. true 또는 false 값을 가지며 기본값은 true이다.<br>- true : alert 기능을 사용한다. 하위 요소로 <WarningThreshold ...> 또는 <CriticalThreshold ...>가 반드시 필요하다.<br>- false : alert 기능을 사용하지 않는다.   |
|  | ComparisonColumn | 이 속성은 <b>SQLMetric에서만</b> 사용할 수 있다. SQLMetric에서 조회한 칼럼을 입력해야 한다. 칼럼의 값은 <WarningThreshold ...> 또는 <CriticalThreshold ...>의 Value 속성과 비교 가능한 10진수 숫자여야 한다.  |
|  | ComparisonType   | 모니터링 요소의 출력 값과 <WarningThreshold ...> 또는 <CriticalThreshold ...>의 Value 속성과 비교할 비교 연산자를 입력한다.<br>- eq : 모니터링 요소의 출력 값과 한계값이 같을 때<br>- ne : 모니터링 요소의 출력 값이 한계값과 같지 않을 때<br>- gt : 모니터링 요소의 출력 값이 한계값보다 클 때<br>- ge : 모니터링 요소의 출력 값이 한계값보다 크거나 같을 때<br>- lt : 모니터링 요소의 출력 값이 한계값보다 작을 때<br>- le : 모니터링 요소의 출력 값이 한계값보다 작거나 같을 때  |
| <WarningThreshold ...> 또는<br><CriticalThreshold ...> |                  | <Alert ...>의 하위 요소로 경보 종류를 선택한다. <WarningThreshold ...> 일 때 alert.log의 첫 번째 열은 WARNING이고 <CriticalThreshold ...> 이면 CRITICAL이다.<br>Activate 속성값이 true이면 반드시 이 요소를 사용해야 한다.   |
|  | Value            | 모니터링 요소의 한계 값을 10진수 숫자로 설정한다.  |
| <ActionScript>                                       |                  | <WarningThreshold ...> 또는 <CriticalThreshold ...>의 하위 요소로, 모니터링 요소의 출력 값이 사용자가 정의한 한계 조건에 해당할 때 수행할 스크립트 파일 이름을 입력한다. 이 파일은 미리 작성되어 있어야 하며 \$ALTIBASE_HOME/altiMon/action_scripts 디렉토리에 위치해야 한다. 스크립트 수행 시 각 모니터링 요소의 Name 속성과 alert 종류, 한계 값, 모니터링 요소의 결과 값이 인자로 전달된다.<br>스크립트 수행 결과는<br>\$ALTIBASE_HOME/altiMon/action_logs/actionsript_name.log에 기록된다. action_logs의 파일들은 장애 원인 분석에 꼭 필요한 정보가 될 수 있어서 altiMon이 자동으로 삭제하지 않으므로 <b>사용자가 직접 관리</b> 해야 한다. |

## GroupMetrics.xml

Metrics.xml에 정의한 Command Metric과 OS Metric 그리고 SQL Metric을 사용자가 원하는 항목 별로 조합하여 하나의 파일에 저장하는 기능을 제공한다. GroupMetrics로 수집한 데이터는 \$ALTIBASE\_HOME/altiMon/logs 디렉토리에 CSV 파일 형식의 *GroupMetricName.csv* 이름으로 저장된다. Metrics.xml은 루트 요소 <GroupMetrics> 태그를 시작으로 여러 개의 GroupMetric 요소로 구성할 수 있다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```

<GroupMetrics>
  <GroupMetric Name='group1' Interval='40'>
    <Target MetricName='TOTAL_CPU_USER' />
    <Target MetricName='PROC_CPU_USER' />
    <Target MetricName='LOGFILE_COUNT'>
      <Column Name='LOG_GAP' />
    </Target>
  </GroupMetric>

  <GroupMetric Name='group2' Interval='80'>
    <Target MetricName='PROC_MEM_USED_PERCENTAGE' />
    <Target MetricName='MEM_TBL_USAGE' />
  </GroupMetric>
</GroupMetrics>

```

다음은 GroupMetrics.xml에 설정할 수 있는 XML 요소와 속성에 대한 설명이다.

### 속성

GroupMetric 요소에서 사용할 수 있는 속성이다. 이 속성들은 OSMetric 요소, SQLMetric 요소에서도 동일하게 사용할 수 있다.

| 속성 이름    | 설명   |
|----------|--|
| Name     | GroupMetric을 식별하는 고유한 이름으로 사용자가 임의로 설정 가능하다. 로그 파일 생성 시 이 이름이 사용된다. 예) <i>group1.csv</i>   |
| Activate | GroupMetric 요소를 수집할 것인지 설정한다. true 또는 false 값을 가지며 기본값은 true이다.<br>- true : 해당 CommandMetric 요소를 수집한다.<br>- false : 해당 CommandMetric 요소를 수집하지 않는다. |
| Interval | 데이터 수집 주기. 기본값은 60이며 단위는 초(second)이다.  |

### 하위 요소

GroupMetric 요소 아래에 <Target MetricName>, <Column Name> 요소가 중첩적으로 사용된다.

| 태그 이름               | 설명   |
|---------------------|--|
| <Target MetricName> | Group Metric에 포함할 모니터링 요소들을 지정한다.<br><br>MetricName 속성에 Metrics.xml에서 정의한 Command Metric과 OSMetric 그리고 SQLMetric의 이름을 입력한다. OSMetric의 DISK_FREE와 DISK_FREE_PERCENTAGE를 입력할 때 'OSMetric Name','Disk Name'형식으로 입력해야 한다. 예) <Target MetricName='DISK_FREE.disk1'> |

| 태그 이름         | 설명   |
|---------------|--|
| <Column Name> | <p>SQL Metric의 결과 중 일부 칼럼만 Group Metric에 포함하고 싶을 때 사용한다. 이 태그를 사용하지 않으면 SQL Metric에서 조회한 모든 칼럼이 Group Metric에 포함된다.</p> <p>Name 속성에 칼럼 이름을 입력한다. 칼럼 이름에 alias를 지정한 경우 alias를 입력한다.</p> |

## altiMon 로그

altiMon 로그는 \$ALTIBASE\_HOME/altiMon/logs 아래에 생성된다.

### logs 디렉토리

logs 디렉토리에 생성되는 파일은 아래와 같다.

#### altimon.log

altiMon 시작/중지 과정의 로그와 altiMon 수행 중 예외 상황 발생 시 경고 또는 에러 메시지가 기록된다.

#### alert.log

Metrics.xml에서 <Alert> 설정에 해당하는 데이터를 기록하는 파일이다.

```
$ cat alert.log
WARNING | PROC_CPU_USER | 2022-11-21 17:21:48 | PROC_CPU_USER = [90.61]
WARNING | PROC_CPU_USER | 2022-11-21 17:22:48 | PROC_CPU_USER = [90]
WARNING | PROC_CPU_USER | 2022-11-21 17:23:48 | PROC_CPU_USER = [90]
CRITICAL | DISK_FREE_PERCENTAGE.disk1 | 2022-11-21 17:24:46 |
DISK_FREE_PERCENTAGE.disk1 = [5.22]
WARNING | PROC_CPU_USER | 2022-11-21 17:24:46 | PROC_CPU_USER = [90]
CRITICAL | DISK_FREE_PERCENTAGE.disk1 | 2022-11-21 17:25:46 |
DISK_FREE_PERCENTAGE.disk1 = [5.22]
```

#### OsMetrics.log

Metrics.xml에서 설정한 OSMetric에 의해 수집된 데이터를 기록하는 파일이다.

```
2022-11-21 20:20:25 | TOTAL_MEM_FREE_PERCENTAGE = [40.35]
2022-11-21 20:20:25 | SWAP_FREE = [94629696]
2022-11-21 20:20:25 | DISK_FREE_PERCENTAGE.disk1 = [30.21]
2022-11-21 20:20:25 | SWAP_FREE_PERCENTAGE = [96.26]
2022-11-21 20:20:25 | TOTAL_MEM_FREE = [39970752]
2022-11-21 20:20:25 | PROC_MEM_USED = [1010604]
2022-11-21 20:20:25 | PROC_MEM_USED_PERCENTAGE = [1.02]
2022-11-21 20:20:25 | PROC_CPU_KERNEL = [0]
2022-11-21 20:20:25 | PROC_CPU_USER = [0]
```



**[SQLMetric\_Name].log**

SQL Metric에 의해 수집된 데이터가 기록된 파일이다.

```
-rw-rw-rw- 1 altibase altibase 15399 Nov 21 20:21 BUFFER_STAT.log
-rw-rw-rw- 1 altibase altibase 10701 Nov 21 20:21 STATEMENT_COUNT.log
-rw-rw-rw- 1 altibase altibase 451791 Nov 21 20:21 SESSION_EVENT.log
-rw-rw-rw- 1 altibase altibase 1320921 Nov 21 20:21 MEMSTAT_LIST.log
-rw-rw-rw- 1 altibase altibase 346347 Nov 21 20:21 DB_EVENT.log
-rw-rw-rw- 1 altibase altibase 86298 Nov 21 20:21 DATAFILE_STAT.log
-rw-rw-rw- 1 altibase altibase 32364 Nov 21 20:21 MEM_GC.log
-rw-rw-rw- 1 altibase altibase 28710 Nov 21 20:21 SERVICE_THREAD_MODE.log

$ more BUFFER_STAT.log
2022-11-21 13:39:42 | VICTIM_FAILS = [0] READ_PAGES = [2]
2022-11-21 13:40:42 | VICTIM_FAILS = [0] READ_PAGES = [2]
2022-11-21 13:41:42 | VICTIM_FAILS = [0] READ_PAGES = [2]
2022-11-21 13:42:42 | VICTIM_FAILS = [0] READ_PAGES = [2]
```

**[GroupMetric\_Name].csv**

Group Metric에 의해 수집된 데이터가 Metric별로 csv 파일에 기록된다.

```
$ cat group1.csv
"TIMESTAMP","TOTAL_CPU_USER","PROC_CPU_USER","LOGFILE_COUNT.LOG_GAP"
"2022-11-21 13:39:42","8.01","0","0"
"2022-11-21 13:40:22","0.81","0","0"
"2022-11-21 13:41:02","0.82","0","0"
"2022-11-21 13:41:42","0.79","0","0"
"2022-11-21 13:42:22","0.69","0","0"
```

**report.html**

사용자가 설정한 altiMon 설정을 웹으로 확인할 수 있도록 제공하는 html 파일이다.

## altiMon Report

### Contents

- [1. altiMon](#)
- [2. Monitored DB](#)
- [3. OS Metrics](#)
- [4. SQL Metrics](#)
- [5. Group Metrics](#)

#### 1. altiMon [\[Top\]](#)

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Name                         | rnd1   |
| Log Directory                | /home/bethy/work/altibase_trunk_debug/altibase_home/altiMon/logs |
| Date Format                  | yyyy-MM-dd HH:mm:ss  |
| Interval                     | 60 second(s)   |
| Log Files Maintenance Period | 3 day(s)   |

#### 2. Monitored DB [\[Top\]](#)

|                |   |
|----------------|---|
| Name           | Altibase1                                     |
| Type           | HDB   |
| Home Directory | /home/bethy/work/altibase_trunk/altibase_home |
| Host           | 127.0.0.1                                     |
| Port           | 20020   |
| User           | SYS   |
| DbName         | mydb  |
| NLS            | KSC5601                                       |
| IPv6           | false   |

#### 3. OS Metrics [\[Top\]](#)

| Name                       | Activated? | Interval(sec.) | Logging? | Alert | Threshold          | Disk  |
|----------------------------|------------|----------------|----------|-------|--------------------|-------|
| TOTAL_MEM_FREE_PERCENTAGE  | true       | 60             | true     | false |                    |       |
| SWAP_FREE                  | true       | 60             | true     | false |                    |       |
| TOTAL_CPU_KERNEL           | false      | 60             | true     | false |                    |       |
| DISK_FREE_PERCENTAGE.disk1 | true       | 60             | true     | true  | Warning: 10        | /home |
| PROC_CPU_USER              | true       | 60             | true     | true  | Warning: 80        |       |
| SWAP_FREE_PERCENTAGE       | true       | 60             | true     | false |                    |       |
| TOTAL_CPU_USER             | false      | 60             | true     | false |                    |       |
| PROC_MEM_USED              | true       | 60             | true     | true  | Warning: 100000000 |       |
| TOTAL_MEM_FREE             | true       | 60             | true     | false |                    |       |
| PROC_CPU_KERNEL            | true       | 60             | true     | false |                    |       |
| PROC_MEM_USED_PERCENTAGE   | true       | 60             | true     | false |                    |       |
| DISK_FREE.disk1            | false      | 60             | true     | false |                    | /home |

#### 4. SQL Metrics [\[Top\]](#)

| Name            | Activated? | Interval(sec.) | Logging? | Alert | Threshold | Query                                |
|-----------------|------------|----------------|----------|-------|-----------|--------------------------------------|
| MEMSTAT_LIST    | true       | 60             | true     | false |           | SELECT * FROM v\$MEMSTAT ORDER BY 4  |
| DATAFILE_STAT_2 | true       | 60             | true     | false |           | SELECT SUBSTR( B.NAME, 1, 128 ) NAME |

## logs/archive 디렉토리

logs 디렉토리의 altimon.log, \*.csv 제외한 모든 파일이 archive/YYYY-MM-DD 디렉토리로 매일 백업된다. 이 디렉토리 중에서 config.xml의 altiMon 실행 설정에서 <MaintenancePeriod>에서 설정한 기간이 지난 디렉토리는 매일 새벽 1시 50분에 삭제된다.

## logs/csv\_backup 디렉토리

Group Metric에서 Target 설정이 변경되지 않으면 계속 같은 csv 파일에 데이터가 추가된다. 하지만 Target이 변경되면 기존의 csv 파일은 logs/csv\_backup 디렉토리로 백업되고 같은 이름의 파일에 새로운 데이터가 기록된다.

## 5.기타 Utilities


### altiAudit

#### 개요

감사가 Altibase 서버에서 수행 중이라면, \$ALTIBASE\_HOME/trc 디렉토리에 기본적으로 감사 로그 파일이 생성되고 로그가 기록될 것이다. 감사 로그 파일의 위치는 AUDIT\_LOG\_DIR 프로퍼티로 변경 가능하다. 이 파일에는 사용자가 읽을 수 없는 바이너리 형태의 감사 로그가 기록되어 있다. altiAudit 유틸리티는 감사 로그 파일을 문자 형태로 변환하여 출력함으로써 사용자가 감사 로그를 분석할 수 있게 한다.

```
altiAudit [-s] {audit_log_file_name}
```

#### 구문



#### 설명

서버가 남긴 감사 로그를 문자 형태로 변환하여 출력한다.

-s 옵션을 사용해서 CSV 형태로 출력할 수도 있다.

#### 사용예

아래는 감사 로그를 일반 텍스트 형태로 출력하는 명령어이다.

```
$ altiAudit $ALTIBASE_HOME/trc/alti-1366989680-0.aud
```

아래와 같은 형태의 결과가 출력된다.

```
[2015/03/05 14:59:29]
Session Info
  User Name      = SYS
  Session ID     = 1
  Client IP      = 127.0.0.1
  Client Type    = CLI-64LE
  Client App Info = isql
  Action         = INSERT
  Auto Commit    = 1                                (0:non-autocommit 1:autocommit)

Query Info
  Statement ID   = 65540
  Transaction ID = 150657
```

```

Execute result      = 4                      (0:failure 1:rebuild 2:retry
3:queue empty 4:success)
Fetch result       = 2                      (0:failure 1:success 2:no result
set)
Success count      = 1
Failure count      = 0
Return code        = 0x02000
Processed row      = 1
Used memory        = 0                      bytes
XA flag           = 0                      (0:non-XA 1:XA)

Query Elapsed Time
Total time         = 0
Soft prepare time  = 0
Parse time         = 0
Validation time    = 0
Optimization time  = 0
Execution time     = 0
Fetch time         = 0

```

SQL

```

-----
insert into t1 values ('aaaa', 1)
-----

```

아래는 감사 로그를 CSV 형태로 출력하는 명령어이다.

```
$ altiAudit -s $ALTIBASE_HOME/trc/alti-1366989680-0.aud
```

아래와 같이 CSV 형태의 결과가 출력된다.

```

1425535169,SYS,1,127.0.0.1,CLI-
64LE,sql,INSERT,1,65540,150657,4,2,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,"insert
into t1 values ('aaaa', 1)"

```

## 출력 항목

출력 항목과 의미는 아래 표와 같다.

| 필드 이름               | 타입      | 설명             |
|---------------------|---------|----------------|
| <b>Session Info</b> |         |                |
| User Name           | 문자열     | 세션에 접속한 사용자 이름 |
| Session ID          | INTEGER | 세션 ID          |
| Client IP           | 문자열     | 클라이언트 IP 주소    |
| Client Type         | 문자열     | 접속한 클라이언트의 타입  |
| Client App Info     | 문자열     | 애플리케이션 정보      |

| 필드 이름                     | 타입      | 설명  |
|---------------------------|---------|---|
| Action                    | 문자열     | 실행된 구문의 종류  |
| Auto Commit               | INTEGER | 0: Non-auto commit mode 1: auto commit mode   |
| <b>Query Info</b>         |         |   |
| Statement ID              | INTEGER | Statement ID  |
| Transaction ID            | INTEGER | 트랜잭션 ID   |
| Execute result            | INTEGER | 수행 결과 0: failure 1: rebuild 2: retry 3: query empty 4: success  |
| Fetch result              | INTEGER | Fetch 결과 0: failure 1: success 2: no result set   |
| Success count             | INTEGER | 감사 조건에 부합하는 구문이 성공한 횟수이다. BY SESSION 조건일 경우, 감사 조건에 부합하는 구문의 수행에 성공한 횟수의 누적값이다. BY ACCESS 조건일 경우, 감사 조건에 부합하는 구문이 성공적으로 수행된 경우 1이 표시된다. |
| Failure count             | INTEGER | 감사 조건에 부합하는 구문이 실패한 횟수이다. BY SESSION 조건일 경우, 감사 조건에 부합하는 구문의 수행에 실패한 횟수의 누적값이다. BY ACCESS 조건일 경우, 감사 조건에 부합하는 구문의 수행이 실패한 경우 1이 표시된다.   |
| Return code               | INTEGER | 감사 조건에 부합하는 구문이 수행된 결과 코드이다. BY ACCESS 조건일 경우에만, 수행 결과가 표시된다.   |
| Processed row             | INTEGER | 처리된 레코드의 개수   |
| Used memory               | INTEGER | 사용된 메모리 (향후 확장 예정)  |
| XA flag                   | INTEGER | 0: Non-XA 1: XA   |
| <b>Query Elapsed Time</b> |         |   |
| Total time                | BIGINT  | 쿼리 수행에 소요된 총 시간   |
| Soft prepare time         | BIGINT  | Prepare 수행에 소요된 시간  |
| Parse time                | BIGINT  | 파싱 수행에 소요된 시간   |
| Validation time           | BIGINT  | 정당성 검사에 소요된 시간  |
| Optimization time         | BIGINT  | 최적화 수행에 소요된 시간  |
| Execution time            | BIGINT  | 실행에 소요된 시간  |
| Fetch time                | BIGINT  | Fetch 수행에 소요된 시간  |
| <b>SQL</b>                |         |   |

| 필드 이름 | 타입  | 설명         |
|-------|-----|------------|
|       | 문자열 | 실행된 SQL 구문 |


## altibase

### 개요

‘altibase’는 Altibase의 모든 서비스를 관장하는 서버 프로세스를 실행하는 파일이다.

```
altibase {-v|n}
```

### 구문



### 파라미터

| 파라미터 | 설명                                |
|------|-----------------------------------|
| -v   | 설치되어 있는 Altibase 제품의 버전 정보를 출력한다. |
| -n   | Altibase를 포그라운드에서 수행한다.           |

### 설명

‘altibase’는 Altibase의 모든 서비스를 관장하는 서버 프로세스의 실행 가능(executable) 파일이다.

Altibase를 구동하거나 종료하기 위해 이 커맨드를 직접 사용하면 안 된다. 대신에 iSQL에 SYSDBA 모드로 접속한 뒤, 구동이나 종료 명령을 사용하거나 server 커맨드를 사용해야 한다. server 커맨드는 실제로 Altibase 구동과 종료에 관련된 일련의 명령을 묶어놓은 쉘 스크립트이다. 관련 내용은 본 문서의 server 항목을 참조한다.

보다 자세한 Altibase의 구동 및 종료에 관한 내용은 *iSQL User's Manual*이나 *Getting Started Guide* 를 참조한다.

iSQL로 구동된 Altibase 서버 프로세스는 백그라운드에서 운영된다. 반면, 쉘 프롬프트에서 altibase 커맨드를 -n 옵션으로 수행할 경우 Altibase는 포그라운드에서 구동된다. 이는 Altibase 디버깅을 위한 용도로만 사용되며, 실 운영 시에는 사용하지 않도록 한다.

-v 옵션으로 altibase 커맨드를 실행하면 현재 설치된 Altibase 제품의 버전 정보를 출력한다.

## 참고사항

Getting Started Guide

Administrator's Manual

iSQL User's Manual


## altiterr

### 개요

altiterr은 Altibase 서버 에러 코드에 대한 상세한 설명을 검색하여 출력하는 유틸리티이다. 에러 번호나 에러 메시지 패턴을 이용하여 검색이 가능하다.

```
altiterr {-w keyword pattern | [-n] error number}
```

### 구문



### 파라미터

| 파라미터 | 설명   |
|------|--|
| -w   | 지정한 검색 패턴을 포함하는 에러 메시지를 찾는다.<br>검색 패턴을 포함하는 모든 에러 메시지를 출력한다.   |
| -n   | 에러 번호를 사용하여 검색한다. 에러 번호는 16진수/양의 정수/음의 정수 형태로 입력 가능하다.<br>에러 코드와 정확히 일치하는 레코드만 검색된다.<br>에러 번호를 사용하여 검색할 경우 파라미터("-n")를 생략할 수 있다. |

### 설명

altiterr은 Altibase 서버의 에러 코드 번호나 에러 메시지에 포함된 문자열을 이용하여 에러에 대한 상세한 설명을 검색하고 출력해 주는 유틸리티이다.

에러 상세 설명에는 에러 코드 번호, 에러 코드 문자열, 에러 설명, 에러가 발생한 원인, 그리고 에러에 대한 조치 사항이 포함된다.

Altibase 서버는 에러 상황 발생시 해당 코드를 “ERR-{에러번호}” 형태로 altibase\_boot.log에 출력한다. 여기에서 에러 번호는 16진수 값으로, 해당 에러에 대한 상세 설명을 검색하기 위해 altierr을 다음과 같이 사용할 수 있다.

```
For 'ERR-00015'
$ altierr 0x00015
$ altierr -w 00015
$ altierr 21
```

C/C++ Precompiler나 ODBC로 작성된 애플리케이션의 경우 SQL 관련 기능 수행 시 SQLCODE나 ODBC 함수의 리턴 코드에 에러 코드가 설정이 된다. 이 때 설정되는 에러 코드는 음의 정수 값이 설정되며, 해당 에러에 대한 상세 설명을 검색하기 위해 다음과 같이 altierr을 사용할 수 있다.

```
For -266286
$ altierr -266286
$ altierr 266286
$ altierr 0x4102E
```

altierr은 에러 메시지에 포함된 키워드를 이용한 검색을 지원하며, 이 경우 여러 개의 레코드가 검색될 수 있다. 키워드 패턴을 이용한 검색은 다음과 같다.

```
$ altierr -w connect
$ altierr -w "does not"
```

## 참고 사항

Error Message Reference 참조

## altipasswd

### 개요

altipasswd는 \$ALTIBASE\_HOME/conf/syspassword 파일을 변경한다. 데이터베이스가 서비스 상태가 아닐때는 SYSDBA 옵션으로 iSQL을 구동하여 관리자 작업을 수행하는데, 이때 syspassword 파일을 읽어 sys 계정의 패스워드를 체크한다. 따라서, 데이터베이스 상에서 ALTER USER 문으로 sys 암호를 변경하는 경우, altipasswd로 syspassword 파일의 암호도 동일하게 변경해야 한다. 데이터베이스내의 sys 암호와 syspassword 암호가 동일하게 유지되지 않으면, 데이터베이스 구동, 종료 등 SYSDBA 작업을 할 때 오류가 발생하게 된다.

```
altipasswd
```

### 구문





## 설명

SYS 사용자의 암호를 변경한다.

## 사용예

SYS 사용자의 암호 “manager”를 “manager1234”로 변경한다면 셸 프롬프트 상에서 다음과 같이 수행한다.

```
$ altipasswd
Previous Password : manager
New Password : manager1234
Retype New Password : manager1234
```


## altiProfile

### 개요

Altibase 서버 내에서 수행되는 작업과 서버의 상태 정보를 파일로 기록하여 분석할 수 있다. 서버가 남긴 상태 파일을 프로파일이라 하며 altiProfile은 이 프로파일을 문자 형태로 변환하여 출력하거나, STATEMENT 관련 데이터만 추출하여 통계 정보를 구축하여 출력한다. 이 정보를 사용하여 사용자는 시스템의 상태를 분석할 수 있다.

```
altiProfile [-stat query|session] {profile_name [profile_name2 [profile_name3]
...]}
```

### 구문



### 파라미터

| 파라미터                   | 설명  |
|------------------------|---|
| -h                     | 도움말을 출력한다.  |
| -stat<br>query/session | 서버가 남긴 프로파일에서 STATEMENT의 통계 정보를 구축하여, 텍스트와 CSV 형태의 파일로 출력한다.<br>구축되는 통계 정보에 대한 자세한 설명은 아래의 "사용 방법"을 참고하기 바란다. |

## 설명

서버가 남긴 프로파일을 문자 형태로 변환하거나, STATEMENT 관련 데이터만 추출하여 통계 정보를 구축한다.

## 사용예

```
isQL> ALTER SYSTEM SET QUERY_PROF_FLAG = 1;
Alter success.
isQL> ALTER SYSTEM SET TIMED_STATISTICS = 1;
Alter success.
isQL>    --(Execute an SQL query here.)

$ cd $ALTIBASE_HOME/trc
$ altiProfile alti-1286503704-0.prof

$ altiProfile -stat query $ALTIBASE_HOME/trc/*.prof
```

## 사용 방법

서버의 상태 및 작업 내용을 기록하려면 QUERY\_PROF\_FLAG 프로퍼티를 0보다 큰 값으로 설정하여야 한다. QUERY\_PROF\_FLAG 프로퍼티의 값에 따라 다음의 정보들이 기록된다.

| 값  | 이름             | 설명  |
|----|----------------|---|
| 0  |                | 기록하지 않음   |
| 1  | [STATEMENT]    | SQL 문이 실행될 때마다 실행된 SQL문, 실행시간, 실행정보, 색인 및 디스크 접근 정보 출력.<br>단, 실행시간이 제대로 출력되게 하려면 TIMED_STATISTICS 프로퍼티를 1로 설정해야 한다.<br>TIMED_STATISTICS 프로퍼티에 대한 자세한 설명은 <i>General Reference</i> 를 참조하기 바란다. |
| 2  | [BIND]         | SQL 문이 실행될 때마다 BIND 파라미터 출력   |
| 4  | [PLAN]         | SQL 문이 실행될 때마다 실행계획 출력  |
| 8  | [SESSION STAT] | 3초마다 세션 정보 출력(V\$SESSTAT 정보)  |
| 16 | [SYSTEM STAT]  | 3초마다 시스템 정보 출력(V\$SYSSTAT 정보)   |
| 32 | [MEMORY STAT]  | 3초마다 메모리 정보 출력(V\$MEMSTAT 정보)   |

위의 값을 조합하여 원하는 정보를 기록하도록 설정한다. 예를 들어, 프로퍼티를 1+4+32=37로 설정하면 SQL 문이 실행될 때마다 SQL 문의 실행정보와 실행계획을 출력하고 3초마다 메모리 정보를 출력한다.

프로퍼티가 설정되면, 서버는 alti-#시간-#번호.prof 이름의 파일에 정보를 남긴다. 사용자는 altiProfile 명령어로 상태 파일을 변환하여 분석할 수 있다.

## 통계 정보 출력

altiProfile은 -stat 옵션을 사용해서 실행된 SQL문에 대한 통계 정보를 구축하고 출력할 수 있다. 이 정보는 튜닝 대상이 되는 SQL문을 찾는 데 도움이 된다.

-stat query 옵션을 실행하여 구축되는 통계 정보는 아래와 같다.

- COUNT: QUERY가 실행된 횟수
- AVG: QUERY 수행에 걸린 평균 시간 (microseconds 단위)
- TOTAL: QUERY 수행에 걸린 시간 합계 (microseconds 단위)
- MIN: QUERY 수행에 걸린 최소 시간 (microseconds 단위)
- MAX: QUERY 수행에 걸린 최대 시간 (microseconds 단위)
- SUCCESS: QUERY 실행에 성공한 횟수
- FAIL: QUERY 실행에 실패한 횟수
- QUERY: 수행된 SQL문

-stat session 옵션으로 수행한다면, query 옵션을 실행하여 구축되는 통계 정보에 SESSION ID가 추가된다.

아래는 \$ALTIBASE\_HOME/trc 디렉토리에 생성된 모든 프로파일을 분석하여 SQL문 별로 통계 정보를 구축하는 altiProfile 실행 예제이다.

```
$ altiProfile -stat query $ALTIBASE_HOME/trc/*.prof

### Processing [/altibase_home/trc/alti-1423543095-0.prof]...
100% [=====]

### Writing CSV File [alti-prof-stat-1423543711.csv]...

### Writing TEXT File [alti-prof-stat-1423543711.txt]...

### Successfully done.
```

위에 실행 로그를 살펴보면, 통계 정보는 CSV 형식과 텍스트 형식의 파일로 저장된다. 출력된 파일의 이름은 'alti-prof-stat-#시간.csv'와 'alti-prof-stat-#시간.txt'로 자동 생성된다.

다음은 텍스트 파일의 내용이다. 통계 정보는 TOTAL 값으로 정렬되어 출력된다.

```
$cat alti-prof-stat-1423543711.txt
COUNT      AVG          TOTAL          MIN          MAX          SUCCESS  FAIL    QUERY
=====
=====
      5      0.003730      0.018650      0.003035      0.004640      5       0      DROP
VIEW REVENUE
      5      0.003523      0.017616      0.003004      0.003745      5       0      CREATE
VIEW REVENUE (
...
```

다음은 CSV 파일의 내용이다. 텍스트 파일과 동일한 내용이 CSV 형식으로 출력된다. CSV 형식의 파일은 excel 같은 스프레드시트 애플리케이션을 사용해서 사용자가 원하는 포맷으로 가공할 수 있다.

```
$ cat alti-prof-stat-1423543711.csv
COUNT,AVG,TOTAL,MIN,MAX,SUCCES,FAIL,QUERY
5, 0.003730, 0.018650, 0.003035, 0.004640,5,0,"DROP VIEW REVENUE"
5, 0.003523, 0.017616, 0.003004, 0.003745,5,0,"CREATE VIEW REVENUE (
...
```

## 주의 사항

프로파일링 기능을 동작시킬 경우, 서버 내에서 실행되는 모든 SQL 문에 대해 실행 정보를 기록하며 또한 매 3초마다 세션 및 시스템 정보 등 서버의 상태를 기록하므로 시스템에 부하를 줄 수 있다.

또한 프로파일링 기능을 설정할 때 프로파일이 커져 디스크가 꽉 찰 수 있으므로 신중해야 한다.

## 출력항목

다음과 같은 형식으로 출력된다.

```
[STATEMENT]
..
[BIND]
..
[PLAN]
..
[SESSION STAT]
..
[SYSTEM STAT]
..
[MEMORY STAT]
..
```

각 정보는 아래와 같은 형식으로 출력된다.

### [STATEMENT]

다음의 표는 실행한 STATEMENT에 대한 정보를 나타낸다.

| 필드 이름            | 값            | 설명             |
|------------------|--------------|----------------|
| SQL              | 문자열          | 실행된 SQL 문      |
| <b>User Info</b> |              |                |
| User ID          | INTEGER      | 사용자 식별자        |
| Client PID       | BIGINT       | 클라이언트 프로세스 아이디 |
| Client Type      | VARCHAR(40)  | 접속한 클라이언트의 타입  |
| Client AppInfo   | VARCHAR(128) | 클라이언트의 정보 문자열  |

| 필드 이름                                     | 값       | 설명   |
|---|---------|--|
| <b>Elapsed Time for this SQL statemen</b> |         |  |
| Total                                     | BIGINT  | 총 쿼리 수행 시간   |
| Parse                                     | BIGINT  | 파싱 수행 시간   |
| Valid                                     | BIGINT  | 정당성 검사 수행 시간   |
| Optim                                     | BIGINT  | 최적화 수행 시간  |
| Execu                                     | BIGINT  | 실행 수행 시간   |
| Fetch                                     | BIGINT  | Fetch 수행 시간  |
| <b>Query Execute Info</b>                 |         |  |
| EXECUTE Result                            | INTEGER | 0: failure 1: rebuild 2: retry 3: queue empty 4: success |
| Optimizer Mode                            | BIGINT  | 최적화 모드   |
| Cost Mode                                 | BIGINT  | 최적화 비용   |
| Used Memory                               | BIGINT  | 향후 확장 예정   |
| SUCCESS SUM                               | BIGINT  | 실행 성공 횟수의 총합   |
| FAILURE SUM                               | BIGINT  | 실행 실패 횟수의 총합   |
| PROCESSED ROW                             | BIGINT  | 처리된 레코드 개수   |
| <b>Result Set Info</b>                    |         |  |
| FETCH Result                              | INTEGER | 0: failure 1: success 2: no results                      |
| <b>Index Access Info</b>                  |         |  |
| Memory Full Scan Count                    | BIGINT  | 메모리 테이블에 대한 Full Scan이 발생한 횟수                            |
| Memory Index Scan Count                   | BIGINT  | 메모리 테이블에 대한 Index Scan이 발생한 횟수                           |
| Disk Full Scan Count                      | BIGINT  | 디스크 테이블에 대한 Full Scan이 발생한 횟수                            |
| Disk Index Scan Count                     | BIGINT  | 디스크 테이블에 대한 Index Scan이 발생한 횟수                           |
| <b>Disk Access Info</b>                   |         |  |
| READ DATA PAGE                            | BIGINT  | 질의 수행시 디스크 페이지에 대한 읽기 연산 횟수                              |
| WRITE DATA PAGE                           | BIGINT  | 사용하지 않음  |

| 필드 이름            | 값      | 설명                                   |
|------------------|--------|--------------------------------------|
| GET DATA PAGE    | BIGINT | 질의 수행 시 디스크 페이지에 대한 버퍼 접근 횟수         |
| CREATE DATA PAGE | BIGINT | 질의 수행 시 디스크 페이지 생성 횟수                |
| READ UNDO PAGE   | BIGINT | 질의 수행 시 UNDO 영역 디스크 페이지에 대한 읽기 연산 횟수 |
| WRITE UNDO PAGE  | BIGINT | 사용하지 않음                              |
| GET UNDO PAGE    | BIGINT | 질의 수행 시 UNDO 영역 디스크 페이지에 대한 버퍼 접근 횟수 |
| CREATE UNDO PAGE | BIGINT | 질의 수행 시 UNDO 영역 디스크 페이지 생성 횟수        |

**[BIND]**

SQL 문에 바인드 되는 변수들에 대한 정보이다.

**[PLAN]**

실행된 SQL 문의 실행 계획이 출력된다. 실행 계획에 관한 자세한 내용은 *Performance Tuning Guide*를 참고한다.

**[SESSION STAT]**

매 3초마다 V\$SESSTAT 정보가 출력된다. V\$SESSTAT의 자세한 내용은 *General Reference*의 성능 뷰 부분을 참고한다.

**[SYSTEM STAT]**

매 3초마다 V\$SYSSTAT 정보가 출력된다. V\$SYSSTAT의 자세한 내용은 *General Reference*의 성능 뷰 부분을 참고한다.

**[MEMORY STAT]**

매 3초마다 V\$MEMSTAT 정보가 출력된다. V\$MEMSTAT의 자세한 내용은 *General Reference*의 성능 뷰 부분을 참고한다.


## altwrap

### 개요

altwrap은 PSM(Persistent Stored Module)으로 작성된 코드 프로그램을 암호화할 수 있는 유틸리티이다. altwrap을 사용하여 코드를 암호화하면 다른 개발자에게 저장 프로시저 및 저장 함수 등의 PSM 코드가 노출되는 것을 방지할 수 있다.

```
altwrap {--iname input_file} [--oname output_file]
```

## 구문



## 파라미터

| 파라미터    | 설명   |
|---------|--|
| -h/--h  | 도움말을 출력한다.   |
| --iname | 암호화 할 파일의 이름을 지정한다. 파일의 확장자를 생략하면, '.sql'로 인식한다.                 |
| --oname | 코드 프로그램이 암호화되어 저장될 파일의 이름을 지정한다.<br>파일의 확장자를 생략하면, '.plb'로 저장된다. |

## 설명

altiwrap을 실행하여 개발자가 작성한 저장 프로시저 및 저장 함수의 코드 프로그램을 암호화하여, 다른 개발자 또는 경쟁사에 노출되는 것을 방지할 수 있다.

Altibase가 암호화할 수 있는 구문은 아래와 같다.

- CREATE [OR REPLACE] PROCEDURE
- CREATE [OR REPLACE] FUNCTION
- CREATE [OR REPLACE] TYPESET
- CREATE [OR REPLACE] PACKAGE
- CREATE [OR REPLACE] PACKAGE BODY

## 주의 사항

- 코드 프로그램이 암호화 된 후에는 프로그램을 변경할 수 없다. 프로그램을 변경할 때에는 암호화 전의 원본 프로그램에서 변경한 후 다시 암호화해야 한다.
- 트리거(trigger)는 암호화할 수 없다.
- 암호화된 프로그램 코드는 구문(syntax) 및 시맨틱(semantic)의 오류를 검사하지 못한다.

## 사용예제

altiwrap을 사용하여 sample1.sql 파일을 암호화한 후, 암호화된 파일을 출력한다.

아래는 sample1.sql 파일이다.

```
isQL> create or replace procedure proc1 as
type arr1 is table of char(30) index by integer;
v1 arr1;
begin
v1[0] := 'create or replace';
v1[1] := 'typeset';
v1[2] := 'is';
v1[3] := 'success';
println( v1[0] || v1[1] || v1[2] || v1[3] || '!' );
end;
/
```

sample1.sql 파일을 암호화한다.

```
$ altiwrap --iname sample1.sql --oname --sample1.plb
```

암호화된 코드 프로그램을 isql에서 실행하면 된다.


```
isQL> @sample1.plb
isQL> create or replace procedure proc1 WRAPPED
'MjQz
MTk2
AAhjcmVhdGUGb3IgcmlVwbGFjZSBwcm9jZWRLcQBBAAQXIGFzCnR5cGUgYXJyMSBpcyB0YWJsQAYAAWYgY
2hhcigzMCKgaw5kZXggYnIAAQZ0ZWd1cjskdjGYBQAEOWpiZWdpbGp2MVswXSA6PSAnY3JlYSu5ASdyBV
sxtAN/DHNldK0CMq4CaX05AT04AQNZdWNjZXNsAgZwcm1udGxuKCC2C3x8YAFACaABVAegAVwGDHx8ICc
hJyApOwplbmQ7CHEAADVBRDlBRkIzMDE0MzI1Q0U0MzY1RjYXNEI2NkYWQzRDREMzMTdDQTU=
';
/
Create success.
isQL> exec proc1;
create or replace typeset is success!
Execute success.
```

## awrite

### 개요

로그 파일을 생성할 때 사용되는 시스템 콜의 응답 시간을 출력한다. 출력 값은 LOG\_CREATE\_METHOD 프로퍼티에서 시스템 콜을 결정하는데 참고된다.

### 구문





## 설명

write()와 fallocate() 시스템 콜의 응답 시간을 출력한다.

## 사용예

아래와 같은 결과를 출력한다.

```
$ awrite
fallocate to expand file size to 1GB
Elapsed Time ==>          2.564 seconds
write to expand file size to 1GB
Elapsed Time ==>          4.020 seconds
```


## checkServer

### 개요

Altibase 프로세스를 감시하며, 프로세스가 비정상 종료하면 지정된 스크립트 파일을 실행한다.

```
checkServer [-n] {-f server-restart-script-file}
```

### 구문



### 파라미터

| 파라미터 | 설명   |
|------|--|
| -n   | checkServer를 foreground에서 수행 파라미터 생략시 checkServer는 background에서 수행 |
| -f   | Altibase 종료시 실행할 스크립트 파일의 이름                                       |

## 설명

checkServer는 주기적으로 Altibase 프로세스가 실행 중인지를 검사하여 Altibase 프로세스가 종료 되었을 경우 사용자가 지정한 스크립트를 수행한다.

Altibase가 비정상 종료 되었을 경우 Altibase 재구동 스크립트를 수행하는 것이 일반적이며, 재구동 스크립트는 다음과 같은 형식으로 작성할 수 있다.

- Altibase 구동 스크립트 'restart.sh'

```
#!/bin/sh
${ALTIBASE_HOME}/bin/server start
```

checkServer는 구동시 \$ALTIBASE\_HOME/trc 디렉토리에 checkServer.pid와 checkServer.log 파일을 생성한다. checkServer.pid파일은 또 다른 checkServer가 동시에 수행되지 못하도록 하는 락의 역할을 하며 checkServer.log에는 checkServer의 동작 상태가 주기적으로 기록된다.

checkServer를 'kill -9'등의 방법으로 강제 종료했을 경우에 checkServer.pid 파일이 디렉터리에 계속 남아있게 되어 checkServer를 다시 수행할 수 없게 된다. 이 때는 checkServer.pid파일을 삭제하면 checkServer를 정상적으로 시작할 수 있다.

checkServer를 종료하기 위해선 반드시 killCheckServer 유틸리티를 이용한다.

## 주의 사항

checkServer는 Altibase 서버가 "server stop" 커맨드를 사용하지 않고 종료된 경우에만, 지정한 재시작 스크립트를 실행한다. "server stop" 커맨드를 사용하여 Altibase 서버를 정상 종료하는 경우, checkServer 프로세스도 역시 종료되어, 재시작 스크립트를 실행하지 않게 된다. 이것은 checkServer가 "server stop" 커맨드를 사용하여 종료하는 것만 정상 종료라고 판단하기 때문이다.

## 사용예

셸 프롬프트 상에서 다음과 같이 수행한다.

```
$ checkServer -f restart.sh &
```


## dumpbi

### 개요

dumpbi는 이진 형식으로 저장된 backupinfo 파일의 백업 정보를 문자 형식으로 보여준다.

```
dumpbi <backupinfo_file_name>
```

### 구문



### 설명

backupinfo 파일의 내용을 텍스트 형식으로 보여준다.

## 사용예

셸 프롬프트 상에서 다음과 같이 수행한다.

```
$ dumpbi backupinfo
```

## 출력 항목

dumpbi는 backupinfo 의 백업 정보를 다음과 같은 섹션으로 구분하여 출력한다.

### [BACKUO INFO FILE HDR]

| 필드 이름                  | 값(단위 바이트)                | 설명   |
|------------------------|--------------------------|--|
| Backup info slot count | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값 | 저장되어 있는 backupinfo slot의 수<br>(= 현재까지 백업된 파일의 수)         |
| Last backup LSN        | FileNo, Offset           | 가장 최근에 수행된 백업 시점의 LSN<br>(유효한 backupinfo 파일인지 검증하기 위한 값) |
| Database name          | 문자열                      | 데이터베이스 이름  |

### [BACKUP INFO SLOT]

| 필드 이름                         | 값(단위 바이트)                    | 설명  |
|-------------------------------|------------------------------|---|
| Slot index                    | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값     | slot의 순번  |
| Begin backup time             | YYYY-MM-DD<br>HH:MM:SS       | 백업 시작 일시  |
| End backup time               | YYYY-MM-DD<br>HH:MM:SS       | 백업 완료 일시  |
| Incremental backup chunk cnt  | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값     | 데이터파일에서 변경된 페이지를 포함한 incremental chunk의 수<br>(= 백업된 incremental chunk의 수) |
| Incremental backup chunk size | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값     | 백업이 수행될 당시의 INCREMENTAL_BACKUP_CHUNK_SIZE의 값                              |
| Backup target                 | 1: DATABASE<br>2: TABLESPACE | 백업 대상   |
| Backup level                  | 1: level 0<br>2: level 1     | 백업 레벨   |

| 필드 이름              | 값(단위 바이트)  | 설명                          |
|--------------------|--|-----------------------------|
| Backup Type        | 1: full backup<br>2: differentail backup<br>3: cumulative backup | 백업 유형                       |
| Tablespace ID      | 0 ~ unsigned short 타입의 최대값                                       | 백업 대상 데이터파일이 속한 테이블스페이스의 ID |
| File ID            | 0 ~ unsigned short 타입의 최대값                                       | 백업 대상 데이터파일의 ID             |
| Original file size | 0 ~ unsigned long 타입의 최대값  | 백업된 시점의 데이터파일 크기            |
| Backup Tag         | 문자열  | 백업 태그 이름                    |
| Backup file name   | 문자열  | 백업 파일의 경로와 이름               |

## dumpct

### 개요

dumpct는 이진 형식으로 저장된 changeTracking 파일의 정보를 문자 형식으로 보여준다.

```
dumpct <changeTracking_file_name>
```

### 구문



### 설명

changeTracking 파일의 내용을 텍스트 형식으로 보여준다.

### 사용예

셸 프롬프트 상에서 다음과 같이 수행한다.

```
$ dumpct changeTracking
```

## 출력

dumpct는 changeTracking 파일 내의 변경 추적 정보를 다음과 같은

[^]:

으로 구분하여 출력한다.

### [CHANGE TRACKING FILE HDR]

| 필드 이름                         | 값(단위 바이트)                | 설명   |
|-------------------------------|--------------------------|--|
| Change tracking body count    | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값 | changeTracking 파일이 가진 body의 수 (changeTracking 파일은 header와 body로 나뉜다. body의 크기는 10Mbytes이며 공간이 부족하면 바디 단위로 확장된다.) |
| Incremental backup chunk size | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값 | changeTracking 파일 생성시점의 INCREMENTAL_BACKUP_CHUNK_SIZE 프로퍼티 값   |
| Last flush LSN                | FileNo, Offset           | 메모리상의 변경된 데이터가 파일로 기록된 시점의 LSN   |
| Database name                 | 문자열                      | 데이터베이스 이름  |

### [CHANGE TRACKING FILE BODY]

| 필드 이름                           | 값(단위 바이트)                  | 설명                             |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Change tracking body ID         | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값   | body의 ID                       |
| Flush LSN                       | FileNo, Offset             | body가 flush 된 시점의 LSN(파일 검증용)  |
| <b>Datafile descriptor slot</b> |                            |                                |
| Slot ID                         | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값   | slot의 ID                       |
| Tracking state                  | 0: 추적 비활성화 1: 추적 활성화       | 데이터파일 변경 사항 추적 상태              |
| Tablespace type                 | 0: memory TBS 1: disk TBS  | 테이블스페이스 유형                     |
| Page size                       | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값   | 페이지 크기                         |
| Bitmap extent count             | 0 ~ unsigned short 타입의 최대값 | 할당된 비트맵 익스텐트 개수                |
| Current tracking list ID        | 0 ~ unsigned short 타입의 최대값 | 현재 추적중인 bitmap extent list의 ID |

| 필드 이름                            | 값(단위 바이트)                   | 설명                               |
|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Differential0 BmpExt list</b> |                             |                                  |
| List                             | 0 ~ unsigned int 타입의 최대 값   | bitmap extent list에 매달린 block ID |
| Hint                             | 0 ~ unsigned int 타입의 최대 값   |                                  |
| <b>Differential1 BmpExt list</b> |                             |                                  |
| List                             | 0 ~ unsigned int 타입의 최대 값   | bitmap extent list에 매달린 block ID |
| Hint                             | 0 ~ unsigned int 타입의 최대 값   |                                  |
| <b>Cumulative BmpExt list</b>    |                             |                                  |
| List                             | 0 ~ unsigned int 타입의 최대 값   | bitmap extent list에 매달린 block ID |
| Hint                             | 0 ~ unsigned int 타입의 최대 값   |                                  |
| Tablespace ID                    | 0 ~ unsigned short 타입의 최대 값 | 데이터파일이 속한 테이블스페이스의 ID            |
| File ID                          | 0 ~ unsigned short 타입의 최대 값 | 데이터파일의 ID                        |


## dumpdb

### 개요

dumpdb는 메모리 체크포인트 이미지 파일로부터 메모리 테이블스페이스에 대한 정보를 출력하거나 또는 메모리 테이블스페이스의 증분 백업 파일의 내용을 문자 형식으로 보여주는 유틸리티이다.

```
dumpdb {-j job_number } [-i pingpong_number] [-o] [-f file_name] [-s] [-p] [-d]
```

## 구문



## 파라미터

| 파라미터               | 설명   |
|--------------------|--|
| -j job_number      | 어떤 정보를 출력할 것인지를 지정한다. 지정 가능한 값과 각 값에 대해 추가 지정할 수 있는 인자는 다음과 같다.<br>0: META (-s -f)<br>1: TABLESPACE (-s -f) 2: TABLESPACE-FLI (-s -d)<br>3: TABLESPACE-FREE-PAGE-LIST (-s)<br>4: TABLE (-o -d)<br>5: TABLE-ALLOC-PAGE-LIST (-o)<br>6: PAGE (-s -p -d)<br>7: INCREMENTAL_BACKUP_META (-f) |
| -i pingpong_number | 체크포인트 이미지 파일의 핑퐁 번호이다. 생략하면 0이 사용된다.   |
| -o                 | 분석할 객체의 ID를 지정한다.  |
| -f file_name       | 체크포인트 이미지 파일의 이름을 지정한다.  |
| -s                 | 분석할 테이블스페이스의 ID를 지정한다.   |
| -p                 | 분석할 페이지의 ID를 지정한다.   |
| -d                 | 정보를 상세히 출력한다.  |

## 설명

메모리 체크포인트 이미지 파일을 분석하여 메타 헤더, 페이지 등의 정보를 텍스트 형태로 출력하거나 또는 메모리 테이블스페이스의 증분 백업 파일에서 백업 정보를 텍스트 형태로 출력한다.

이 유틸리티는 디스크에 저장된 체크포인트 이미지 파일을 분석하기 때문에, Altibase 서버가 구동 중이 아니더라도 이 유틸리티를 수행하여 데이터베이스에 생성되어 있는 스키마를 확인할 수 있다.

하지만 DDL 직후 서버가 비정상 종료되어 갱신된 스키마가 디스크에 기록되지 못하면 해당 정보를 확인할 수 없다.

## 사용예

셸 프롬프트 상에서 다음과 같이 수행한다.

```
$ dumpdb -j 1
$ dumpdb -j 1 -s 0
$ dumpdb -j 2
$ dumpdb -j 3
$ dumpdb -j 4
$ dumpdb -j 4 -d
$ dumpdb -j 4 -o 65536
$ dumpdb -j 5 -o 65536
$ dumpdb -j 6 -s 0 -p 4
```

<예제 1> 다음은 메모리 테이블스페이스에 관한 정보를 출력한다. -s 인자를 추가하여 특정 테이블스페이스에 관한 정보만 출력할 수도 있다.

```
$ dumpdb -j 1
```

<예제 2> 다음은 메모리 테이블스페이스의 FreeListInfo(FLI) 페이지에 관한 정보를 출력한다. -s 인자를 추가하여 특정 테이블스페이스에 관한 정보만 출력할 수 있고, -d 인자를 추가해서 FLI 페이지의 유효하지 않은 부분도 출력할 수 있다.

```
% dumpdb -j 2
```

<예제 3> 다음은 메모리 테이블스페이스의 FreePage들을 출력한다. -s 인자를 추가하여 특정 테이블스페이스에 관한 정보만 출력할 수도 있다.

```
% dumpdb -j 3
```

<예제 4> 다음은 데이터베이스에 생성되어 있는 모든 객체 정보를 출력한다. -o 인자(아래 예제에서 SelfOID 항목)를 추가하여 특정 객체에 관한 정보만 상세히 출력할 수도 있다. -d 인자를 추가해서 객체의 칼럼 정보와 인덱스 정보 등도 출력할 수 있다.

```
% dumpdb -j 4
```

<예제 5> 다음은 데이터베이스에 생성되어 있는 모든 객체의 정보를 칼럼 정보와 인덱스 정보 등과 함께 출력한다.

```
% dumpdb -j 4 -d
```

<예제 6> 다음은 특정 테이블의 스키마와 데이터를 출력한다.

```
% dumpdb -j 4 -o 65568
```

<예제 7> 다음은 특정 테이블이 사용하는 페이지 목록을 출력한다.

```
% dumpdb -j 5 -o 65568
```

<예제 8> 다음은 메모리 데이터베이스의 특정 페이지를 출력한다.



```
% dumpdb -j 6 -s 0 -p 4
```

<예제 9> 다음은 증분 백업 파일에 대해 dumpdb를 수행하여 백업 정보를 출력한다.

```
% dumpdb -j 7 -f SYS_TBS_MEM_DATA-0-0_TAG_MONDAY.ibak
dumpdb: Release 6.3.1.0.0 - Production on Oct 31 2012 22:12:21
(c) Copyright 2001 ALTIBase Corporation. All rights reserved.

[BEGIN CHECKPOINT IMAGE HEADER]
Binary DB Version          [ 6.2.1 ]
Redo LSN                   [ 1, 5867599 ]
Create LSN                 [0, 1385 ]
DataFileDescSlot ID       [ 1, 1 ]

//백업파일에 저장된 incremental backup정보
[BEGIN BACKUPFILE INFORMATION]

      Begin Backup Time      [ 2012_11_06 23:18:43 ]
      End Backup Time        [ 2012_11_06 23:18:44 ]
      IBChunk Count          [ 0 ]
      Backup Target          [ DATABASE ]
      Backup Level           [ LEVEL0 ]
      Backup Type            [ FULL ]
      TableSpace ID          [ 1 ]
      File ID                [ 0 ]
      Backup Tag Name        [ MONDAY ]
      Backup File Name       [ /backup_dir/TAG_MONDAY/SYS_TBS_MEM_DATA-
0-0_TAG_MONDAY.ibak ]

[END BACKUPFILE INFORMATION]

[END CHECKPOINT IMAGE HEADER]

Dump complete.
```

## 출력 항목

다음의 표는 증분 백업 파일에 대해 dumpdb 유틸리티를 실행하여 출력되는 항목들에 한하여 설명한다.

| 필드 이름               | 설명   |
|---------------------|--|
| Binary DB Version   | 데이터 파일의 버전   |
| Redo LSN            | 미디어 복구를 위한 Redo LSN. 로그 앵커의 Redo LSN값이 데이터 파일의 Redo LSN보다 크면, 이 항목에 출력되는 Redo LSN 부터 미디어 복구가 필요하다. |
| Create LSN          | 체크포인트 이미지 생성 시점의 LSN   |
| DataFileDescSlot ID | 메모리 체크포인트 이미지와 묶여있는 ChangeTracking의 DataFileDescSlot ID  |


# dumpddf

## 개요

dumpddf는 데이터 파일의 헤더 정보 또는 데이터 파일 내의 특정 페이지를 출력한다. 또는 증분 백업 파일에 대해 dumpddf를 수행하면 백업 파일의 헤더 정보와 백업 정보가 출력된다.

```
dumpddf {-f datafile_name} {-m | -p pid}
```

## 구문



## 파라미터

| 파라미터 | 설명   |
|------|--|
| -f   | 정보를 얻고 싶은 데이터 파일의 이름 이 옵션은 반드시 입력해야 한다. 생략하면 dumpddf는 에러 메시지를 출력하고 종료한다. |
| -m   | 데이터 파일의 헤더 정보를 출력한다.   |
| -p   | 정보를 얻고 싶은 데이터 파일내의 페이지 ID  |

## 설명

데이터 파일의 헤더의 정보 또는 데이터 파일 내의 특정 페이지를 텍스트 형태로 출력한다. 지정한 페이지가 테이블이나 인덱스의 페이지이면 논리적으로 구성하여 출력한다.

## 사용예

셸 프롬프트 상에서 다음과 같이 수행한다.

```
$ dumpddf -f datafile -m
$ dumpddf -f datafile -p page_id
```

## 출력 항목

다음은 dumpddf의 출력 예이다.

```
[BEGIN DATABASE FILE HEADER]
Binary DB Version      [ 5.4.1 ]
Redo LSN               [0, 734497 ]
Create LSN             [0, 1886 ]
MustRedo LSN          [0, 0 ]
```

출력 내용 중, 필드들은 다음과 같은 의미를 갖는다.

| 필드 이름               | 설명   |
|---------------------|--|
| Binary DB Version   | 데이터 파일의 버전   |
| Redo LSN            | 미디어 복구를 위한 Redo LSN. 로그엔커의 Redo LSN값이 데이터 파일의 Redo LSN보다 크면, 이 Redo LSN 부터 미디어 복구가 필요하다. |
| Create LSN          | 데이터 파일 생성 시점의 LSN  |
| MustRedo LSN        | 미디어 복구 시 이 Redo LSN까지 수행해야 한다.   |
| DataFileDescSlot ID | Disk datafile과 묶여있는 ChangeTracking의 DataFileDescSlot ID                                  |

다음은 증분 백업 파일을 dumpddf로 출력한 예이다.

```
% dumpddf -m -f system001.dbf_TAG_MONDAY.ibak

-----

Altibase Client Dump Disk Database File utility.
Release Version 6.3.1.0.0
Copyright 2000, ALTIBASE Corporation or its subsidiaries.
All Rights Reserved.

-----

[BEGIN DATABASE FILE HEADER]

Binary DB Version      [ 6.2.1 ]
Redo LSN               [1, 5867599 ]
Create LSN             [0, 1914 ]
MustRedo LSN          [0, 0 ]
DataFileDescSlot ID   [ 1, 2 ]

[BEGIN BACKUPFILE INFORMATION] -->백업파일에 저장된 incremental backup정보

Begin Backup Time      [ 2012_11_06 23:18:44 ]
End Backup Time        [ 2012_11_06 23:18:46 ]
IBChunk Count          [ 0 ]
Backup Target          [ DATABASE ]
Backup Level           [ LEVEL0 ]
Backup Type            [ FULL ]
TableSpace ID          [ 2 ]
File ID                [ 0 ]
Backup Tag Name        [ MONDAY ]
Backup File Name       [
/backups_dir/TAG_MONDAY/system001.dbf_TAG_MONDAY.ibak ]

[END BACKUPFILE INFORMATION]
```

```
[END DATABASE FILE HEADER]
```

## dump1a


### 개요

dump1a는 이진 형식으로 저장된 loganchor 파일의 내용을 문자 형식으로 보여준다.

loganchor는 Altibase의 물리적인 저장 정보(테이블스페이스, 데이터 파일)와 복구를 위해 필요한 정보들이 저장되는 파일이다. Altibase는 데이터베이스 생성 시(CREATE DATABASE 실행 시)에 이 파일을 생성하고 altibase.properties에 설정된 세 개의 LOGANCHOR\_DIR 디렉토리에 loganchor#(#은 1, 2, 3)의 이름으로 저장, 관리한다. 세 개의 파일은 모두 같은 내용으로 파일이 손상될 경우를 대비해 복사본을 유지하는 것이다. 데이터베이스 생성 시에 현재 데이터베이스에 존재하는 테이블스페이스와 이에 속한 데이터 파일, 그리고 복구 관련 정보들이 저장된다. 데이터베이스 구동 시에 이 정보들을 이용하여 데이터베이스를 메모리에 적재하고 서비스를 준비한다.

```
dump1a <loganchor_file_name>
```

### 구문



### 설명

loganchor 파일의 내용을 텍스트 형식으로 보여준다.

### 사용예

셸 프롬프트 상에서 다음과 같이 수행한다.

```
$ dump1a loganchor0
```

### 출력 항목

dump1a는 loganchor의 내용을 다음과 같은 섹션으로 구분하여 출력한다.

#### [LOGANCHOR ATTRIBUTE SIZE]

현재 Loganchor에 어떤 데이터들이 얼마만큼의 공간을 사용하고 있는지를 나타낸다. 내용은 다음과 같다.

| 필드 이름                      | 값(단위 바이트)                | 설명   |
|----------------------------|--------------------------|--|
| Loganchor Static Area      | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값 | Loganchor에 고정적으로 들어가는 정보의 크기를 나타낸다. 주로 복구 시 필요한 정보들이다. |
| Tablespace Attribute       | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값 | 저장된 Tablespace Attribute의 크기                           |
| Checkpoint Path Attribute  | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값 | 저장된 Checkpoint Path의 크기                                |
| Checkpoint Image Attribute | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값 | 저장된 Checkpoint Image Attribute의 크기                     |
| Disk Datafile Attribute    | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값 | 저장된 Disk Datafile Attribute의 크기                        |

### [LOGANCHOR HEADER]

데이터베이스의 버전 및 체크포인트 Log Sequence Number (LSN) 등의 loganchor Header 정보를 나타낸다. LSN에 대한 자세한 설명은 “dump1f의 출력”절을 참고하기 바란다.

| 필드 이름                             | 값                                | 설명   |
|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| Binary DB Version                 | Major.minor.patch ex) 6.2.1      | 현재 Loganchor를 생성한 데이터베이스 실행 파일의 데이터베이스 버전이다.   |
| Archivelog Mode                   | Archivelog   No-Archivelog       | 데이터베이스가 아카이브 모드로 운영 중인지를 나타낸다.   |
| Transaction Segment Entry Count   |                                  |  |
| Begin Checkpoint LSN              | FileNo, Offset                   | Begin Checkpoint의 LSN을 나타낸다.   |
| End Checkpoint LSN                | FileNo, Offset                   | End Checkpoint의 LSN을 나타낸다.   |
| Disk Redo LSN                     | FileNo, Offset                   | DRDB의 Redo 시작 위치를 나타낸다.  |
| LSN for Recovery from Replication | FileNo, Offset                   | 이중화를 이용한 복구 시 이 LSN부터 시작한다.  |
| Server Status                     | SERVER_SHUTDOWN   SERVER_STARTED | 서버의 상태를 기록한다. 서버 시작 시 이 값이 SERVER_STARTED로 바뀌고 종료 시 SERVER_SHUTDOWN으로 바뀐다. 서버 시작 시에 이 값이 SERVER_STARTED로 되어있다면 이전에 서버가 비정상 종료한 것이므로 재구동시 복구를 수행한다. |

| 필드 이름                    | 값                        | 설명  |
|--------------------------|--------------------------|---|
| End LSN                  | FileNo, Offset           | 서버가 정상 종료한 후 재구동시 첫 번째 기록되는 로그의 LSN   |
| ResetLog LSN             | FileNo, Offset           | 불완전 복구시 설정된 Reset LSN   |
| Last Created Logfile Num | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값 | 가장 최근에 생성된 로그 파일 번호   |
| Delete Logfile(s) Range  | 삭제되는 첫 번째 ~ 마지막 파일 번호    | 가장 최근에 삭제된 로그 파일의 범위. 체크포인트 완료 후 더 이상 필요 없는 파일을 삭제하는데 이때 지워지는 파일의 범위를 기록한다. |
| Update And Flush Count   | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값 | logAnchor 파일이 변경되고 플러시된 횟수  |
| New Tablespace ID        | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값 | 새로운 테이블스페이스 식별자. 테이블스페이스가 생성될 경우 이 값을 자신의 테이블스페이스 식별자로 사용하고 이 값을 증가시킨다.     |

**[TABLESPACE ATTRIBUTE]**

메모리 테이블스페이스 정보를 나타낸다. 내용은 다음과 같다.

| 필드 이름                 | 값                                   | 설명  |
|-----------------------|-------------------------------------|---|
| Tablespace ID         | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값            | 테이블스페이스 식별자   |
| Tablespace Name       | 문자열 ex)<br>SYS_TBS_MEM_DIC          | 테이블스페이스 이름  |
| New Database File ID  | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값            | 테이블스페이스에서 새로 파일이 추가될 때 파일이 가지게 될 파일의 식별자  |
| Extent Management     | FREE EXTENT BITMAP TABLESPACE       | 디스크 테이블스페이스의 extent가 어떤 방식으로 관리되는지를 나타낸다. 현재는 FREE EXTENT BITMAP TABLESPACE만 지원한다. FREE EXTENT BITMAP TABLESPACE를 enable하면, 디스크 테이블스페이스의 free extents를 관리하는데 bitmaps을 사용한다. |
| Tablespace Status     | 아래 TABLESPACE ATTRIBUTE 설명 참조       | 테이블스페이스의 현재 상태를 나타낸다.   |
| Tablespace Type       | 0 ~ 8 아래 TABLESPACE ATTRIBUTE 설명 참조 | 테이블스페이스의 타입   |
| Checkpoint Path Count | Checkpoint Path 개수                  | 체크포인트 이미지 파일들의 경로. 메모리 테이블스페이스에만 적용된다.  |

| 필드 이름                       | 값                           | 설명   |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Autoextend Mode             | AutoExtend   Non-AutoExtend | 테이블스페이스가 자동으로 크기가 확장되는지 여부를 가리킨다. 메모리 테이블스페이스에만 적용된다.  |
| Shared Memory Key           | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값    | 데이터베이스가 공유 메모리 버전이면 이 때 공유 메모리에 데이터베이스가 사용한 공유 메모리의 키  |
| Stable Checkpoint Image Num | 0 1                         | 체크포인트가 완료된 체크포인트 이미지의 파일 번호 메모리 테이블스페이스에만 적용된다.  |
| Init Size                   | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값    | 초기 크기(Mbyte)   |
| Next Size                   | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값    | 자동 확장되는 증가분의 크기(Mbyte)   |
| Maximum Size                | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값    | 최대 크기  |
| Split File Size             | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값    | 메모리 테이블스페이스는 파일을 이 크기 단위로 생성한다. 예를 들어 테이블스페이스가 1G이고, Split file size가 100MB이면 10개의 파일이 생성된다. |

[TABLESPACE ATTRIBUTE] 내용 중 Tablespace Status의 의미는 다음과 같다.

| 값                    | 설명                                   |
|----------------------|--------------------------------------|
| OFFLINE              | 오프라인 상태                              |
| ONLINE               | 온라인 상태                               |
| INCONSISTENT         | 비일관적인 상태                             |
| CREATING             | 생성 중                                 |
| DROPPING             | 삭제를 수행한 트랜잭션이 아직 커밋하지 않아 삭제 중인 상태    |
| DROP_PENDING         | 삭제를 수행한 트랜잭션이 커밋 이후 Pending 연산 중인 상태 |
| DROPPED              | 삭제된 상태                               |
| DISCARDED            | Discard된 상태                          |
| BACKUP               | 백업 중                                 |
| SWITCHING_TO_OFFLINE | OFFLINE으로 바뀌고 있는 중                   |
| SWITCHING_TO_ONLINE  | ONLINE으로 바뀌고 있는 중                    |

[TABLESPACE ATTRIBUTE] 내용 중 Tablespace Type의 의미는 다음과 같다.

| 값 | 설명                       |
|---|--------------------------|
| 0 | MEMORY SYSTEM DICTIONARY |
| 1 | MEMORY SYSETM DATA       |
| 2 | MEMORY USER DATA         |
| 3 | DISK SYSTEM DATA         |
| 4 | DISK USER DATA           |
| 5 | DISK SYSTEM TEMP         |
| 6 | DISK USER TEMP           |
| 7 | DISK SYSTEM UNDO         |
| 8 | VOLATILE USER DATA       |

**[MEMORY CHECKPOINT PATH ATTRIBUTE]**

메모리 테이블스페이스의 체크포인트 저장 경로를 나타낸다. 내용은 다음과 같다.

| 필드 이름           | 값                        | 설명               |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| Tablespace ID   | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값 | 테이블스페이스 식별자      |
| Checkpoint Path | 문자열                      | 체크포인트 이미지 파일의 경로 |

**[MEMORY CHECKPOINT IMAGE ATTRIBUTE]**

메모리 테이블스페이스의 체크포인트 이미지 정보를 나타낸다. 내용은 다음과 같다.

| 필드 이름                              | 값                        | 설명  |
|------------------------------------|--------------------------|---|
| Tablespace ID                      | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값 | 테이블스페이스 식별자   |
| File Number                        | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값 | 파일 번호   |
| Create LSN                         | < FileNo, Offset>        | 데이터 파일 생성 시점의 LSN   |
| Create On Disk (PingPong 0)        | Created   None           | 0번 체크포인트 이미지 파일 생성 유무   |
| Create On Disk (PingPong 1)        | Created   None           | 1번 체크포인트 이미지 파일 생성 유무   |
| ChangeTracking DataFileDescSlot ID | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값 | Memory checkpoint image와 묶여있는 ChangeTracking의 DataFileDescSlot ID |



**[DISK DATABASE FILE ATTRIBUTE]**

디스크 테이블스페이스의 데이터 파일 저장 경로를 나타낸다. 내용은 다음과 같다.

| 필드 이름                              | 값  | 설명  |
|------------------------------------|--|---|
| Tablespace ID                      | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값                 | 테이블스페이스 식별자   |
| Database File ID                   | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값                 | 데이터 파일 식별자  |
| Database File Path                 | 문자열                                      | 데이터 파일의 경로  |
| Create LSN                         | < FileNo, Offset>                        | 데이터 파일이 생성된 시점의 시스템 로그의 마지막 LSN                         |
| Database File Status               | 아래<br>DISK_DATABASE_FILE_ATTRIBUTE 설명 참조 | 파일의 상태  |
| Autoextend Mode                    | AutoExtend   Non-AutoExtend              | 자동 확장 설정 여부   |
| Create Mode                        | 0   1                                    | 0: 재사용 1: 새로 생성한 파일                                     |
| Initialize Size                    | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값                 | 초기 크기(MByte)  |
| Current Size                       | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값                 | 현재 크기(MByte)  |
| Next Size                          | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값                 | 확장 단위 크기(MByte)   |
| Maximum Size                       | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값                 | 최대 크기(MByte)  |
| ChangeTracking DataFileDescSlot ID | 0 ~ unsigned int 타입의 최대값                 | Disk datafile과 묶여있는 ChangeTracking의 DataFileDescSlot ID |

[DISK DATABASE FILE ATTRIBUTE] 내용 중 Database File Status의 의미는 다음과 같다.

| 값            | 설명            |
|--------------|---------------|
| OFFLINE      | 오프라인 상태       |
| ONLINE       | 온라인 상태        |
| CREATING     | 생성 중          |
| BACKUP_BEGIN | 백업을 시작한 상태    |
| BACKUP_END   | 백업을 종료 중인 상태  |
| DROPPING     | 삭제 중인 상태      |
| RESIZING     | 크기를 바꾸고 있는 상태 |
| DROPPED      | 삭제된 상태        |

다음은 dumpla의 출력 결과 중 일부분을 예로 보인 것이다.

```
[ DISK DATABASE FILE ATTRIBUTE ]
Tablespace ID          [ 2 ]
Database File ID       [ 0 ]
Database File Path C:\altibase_home\dbs\system001.dbf]
Create LSN             [0, 4443 ]
Database File Status   [ ONLINE ]
Autoextend Mode        [ Non-Autoextend ]
Create Mode            [ 0 ]
Initialize Size        [10 MBytes(1280 Pages)]
Current Size           [10 MBytes(1280 Pages)]
Next Size              [0 MBytes(0 Pages)]
Maximum Size           [0 MBytes(0 Pages)]
```

### [Change Tracking ATTRIBUTE]

changeTracking 파일에 대한 정보를 나타낸다. 내용은 다음과 같다.

| 필드 이름                         | 값                                   | 설명                             |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Last Flush LSN                | FileNo, Offset                      | 메모리상의 변경된 데이터가 파일로 기록된 시점의 LSN |
| Change Tracking Manager State | 문자열 ex) CHANGE TRACKING MGR ENABLED | 페이지 변경 추적 기능의 상태               |
| Change Tracking File Name     | 문자열                                 | 변경 추적 파일의 경로                   |

### [Backup Info ATTRIBUTE]

backupinfo 파일에 대한 정보를 나타낸다. 내용은 다음과 같다.

| 필드 이름                        | 값                                  | 설명                             |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Delete Archivelog File Range | FileNo, Offset                     | 삭제해도 완전 복구가 가능한 아카이브 로그 파일의 번호 |
| Last Backup LSN              | FileNo, Offset                     | 최근에 수행된 백업 시점의 LSN             |
| Before Backup LSN            | FileNo, Offset                     | 최근에 수행된 백업이전에 수행된 LSN          |
| Backup Info Manager State    | 문자열 예) BACKUP INFO MGR INITIALIZED | 백업 정보 파일 관리자의 상태               |
| Backup Directory Path        | 문자열 예) /backup_dir/                | 백업 경로                          |
| Backup Info File Name        | 문자열                                | 백업 정보 파일 이름                    |

# dumplf


## 개요

Altibase는 복구를 위해서 트랜잭션이 변경 연산(INSERT, DELETE, UPDATE 등)을 수행할 때, 데이터베이스 영역(DB File)외의 별도 파일에 로그를 남긴다. 이 로그는 IO 최소화를 위해서 이진(binary) 형식으로 기록되어 있다. 이 로그가 기록되는 로그 파일은 altibase.properties의 LOG\_DIR 프로퍼티에 설정되는 디렉토리에 logfile#(#은 로그파일 번호로 계속 증가한다) 형태로 저장된다.

dumplf는 이 로그 파일의 내용을 텍스트 형식으로 변환해서 보여주는 유틸리티이다. 이 로그를 통해서 데이터베이스에 수행된 연산의 종류 및 변경 연산을 수행하는 트랜잭션의 빈도를 측정할 수 있다.

```
dumplf {-f log_file_name} [-t transaction_id][-s] [-l][-S lsn [-F path] [-g]]
```

## 구문



## 파라미터

| 파라미터 | 설명  |
|------|---|
| -f   | 출력할 로그 파일의 이름   |
| -t   | 출력할 로그에 해당하는 트랜잭션 ID  |
| -s   | 로그 파일의 헤더만 출력하고자 할 때 명시   |
| -l   | 로그의 유형 (LT 필드) 또는 서브로그유형 (OPTYPE 과 UTYPE 필드)과 관련된 정보만 출력  |
| -S   | MMDB에서 INSERT, UPDATE, DELETE, COMMIT, ROLLBACK의 로그 개수를 출력한다. 특정 lsn을 입력하면 해당 lsn 이후의 로그만, '0,0'을 입력하면 전체 로그를 보여준다. |
| -F   | 로그를 분석할 대상 경로를 지정할 수 있으며, 생략할 경우 \$ALTIBASE_HOME/logs 의 경로를 분석한다.   |
| -g   | 테이블의 오브젝트 ID별 통계가 전체 통계 정보와 함께 출력된다. 생략하면 전체 통계 정보만 출력된다.   |

## 설명

로그 파일의 내용을 텍스트 형식으로 변환해서 보여준다.

## 사용예

셸 프롬프트 상에서 다음과 같이 수행한다.

```
$ dump1f -f logfile0
```

## 출력 항목

다음은 dump1f의 출력 예이다.

```
LSN=<0,820>, COMP:N, MAGIC:820, TID: 6400,BE: N, REP: Y, ISVP: N, ISVP_DEPTH: 0
PLSN=<0,739>, LT: SMR_LT_MEMTRANS_COMMIT, SZ: 45
```

로그 파일의 내용 중, 필드들은 다음과 같은 의미를 갖는다.

| 필드 이름 | 값   | 설명   |
|-------|---|--|
| LSN   | 형식: ( FileNo, Offset) 각 값의 범위: 0 - unsigned int 타입의 최대값 , | 로그의 sequence number로 로그의 물리적인 위치를 표시한다. LSN은 파일 번호, 오프셋으로 구성된다.  |
| COMP  | Y N   | Y: 로그가 압축(compress)되었음<br>N: 압축되지 않음   |
| MAGIC | 0 - unsigned short 타입의 최대값                                | 로그 레코드가 유효하다는 것을 나타내기 위해서 로그 LSN의 로그 파일 번호와 오프셋으로 이 값을 만들고 Redo, Undo시 로그를 읽었을 때 이 값이 현재 로그의 LSN과 동일한지 검사한다.                       |
| TID   | 0 - unsigned int 타입의 최대값                                  | 트랜잭션 식별자   |
| BE    | Y N   | Y : Begin Transaction Log  |
| REP   | Y N   | Y: 이중화가 걸려있는 경우 Sender가 Standby로 보내거나 참조하는 로그이다. N: Sender는 이 로그를 무시한다   |
| ISVP  | Y N   | Y: 묵시적 저장점 (Implicit Savepoint) 로그. 문장(Statement) 시작 후 처음으로 찍힌 로그이다. 트랜잭션이 문장을 수행했을 때 오류가 발생하면 이 로그까지 부분 철회(Partial Rollback)을 한다. |

| 필드 이름                         | 값   | 설명   |
|-------------------------------|---|--|
| ISVP_DEPTH                    | 0 - 255   | 어떤 SQL 구문이 다른 구문 내에 중첩되었을 때 묵시적 저장점의 중첩 깊이                           |
| PLSN                          | 형식: (FileNo, Offset) 각 값의 범위: 0 - unsigned int 타입의 최대값              | Previous Log LSN으로 이 값을 이용하여 같은 트랜잭션이 기록한 로그들끼리 체인(Chain)으로 연결되어 있다. |
| LT                            | 문자열   | 로그의 유형을 나타낸다. 자세한 내용은 아래 로그 유형에 대한 표를 참고한다.                          |
| SZ                            | 0 - unsigned int 타입의 최대값  | 로그 크기 (단위: bytes)  |
| RdSz                          | 0 - unsigned int 타입의 최대값  | 로그 레코드의 크기 (단위: bytes)   |
| DMIOff                        | 0 - unsigned int 타입의 최대값  | 논리적 로그의 위치. 트랜잭션 언두 또는 이중화에서 사용한다.                                   |
| TableOID                      | 0 - unsigned int 타입의 최대값  | 테이블의 오브젝트 ID   |
| OID                           | 0 - unsigned int 타입의 최대값  | 테이블을 제외한 모든 오브젝트의 ID. 레코드 오브젝트도 포함한다.                                |
| ContType                      | 0, 1  | 이중화를 위해 사용하는 내부 값  |
| OPTYPE                        | LogTypeName<LogTypeNumber>  | Nested Top Action (NTA) 로그의 작업 유형                                    |
| AFTER                         | SZ: <size>, Value: <value>  | 로그 레코드의 변경 후 이미지 (after image)                                       |
| BEFORE                        | SZ: <size>, Value: <value>  | 로그 레코드의 변경 전 이미지 (before image)                                      |
| UTYPE                         | LogTypeName<LogTypeNumber>  | UPDATE 로그의 작업 유형   |
| UPOS                          | 형식: (SPACEID:<SpaceID>, PID:<PageID>, OFFSET:<Offset> => OID:<OID>) | 변경된 객체의 주소. 또한 변경 작업 동안 발생한 정보도 포함한다.                                |
| SPACEID                       | 0 - unsigned short 타입의 최대값  | 변경된 객체를 포함하고 있는 테이블스페이스의 ID  |
| PID                           | 0 - unsigned int 타입의 최대값  | 변경된 객체를 포함하고 있는 페이지의 ID  |
| Offset                        | 0 - unsigned int 타입의 최대값  | 변경된 객체를 포함하고 있는 페이지 내에서의 offset                                      |
| FLISlot<br>PrevPID<br>NextPID | 형식: (<BeforePID> => <AfterPID>)                                     | 메모리 테이블스페이스를 관리하기 위해 사용하는 내부 값                                       |

| 필드 이름       | 값  | 설명                             |
|-------------|--|--------------------------------|
| ESLSN       | 형식: (FileNo, Offset) 각 값의 범위: 0 - unsigned int 타입의 최대값 | 복구 수행 시 시작할 LSN                |
| Lob Locator | 0 - unsigned long 타입의 최대값                              | 이중화에서 LOB타입과 관련해서 내부적으로 사용하는 값 |

dumpLF의 결과 중 LT (Log Type: 로그 유형)의 의미는 다음과 같다.

| 값                         | 설명   |
|---------------------------|--|
| SMR_LT_DUMMY              | Dummy 로그                                   |
| SMR_LT_CHKPT_BEGIN        | Checkpoint Begin 로그                        |
| SMR_LT_DIRTY_PAGE         | Dirty Page 로그                              |
| SMR_LT_CHKPT_END          | Checkpoint End 로그                          |
| SMR_LT_MEMTRANS_COMMIT    | Memory Transaction Commit 로그               |
| SMR_LT_MEMTRANS_ABORT     | Memory Transaction Abort 로그                |
| SMR_LT_DSKTRANS_COMMIT    | Disk Transaction Commit 로그                 |
| SMR_LT_DSKTRANS_ABORT     | Disk Transaction Abort 로그                  |
| SMR_LT_SAVEPOINT_SET      | Savepoint Set 로그                           |
| SMR_LT_SAVEPOINT_ABORT    | Savepoint Abort Begin 로그                   |
| SMR_LT_XA_PREPARE         | XA Prepare 로그                              |
| SMR_LT_TRANS_PREABORT     | Abort Begin 로그                             |
| SMR_LT_DDL                | DDL (Data Definition Language) 로그          |
| SMR_LT_XA_SEGS            | XA Prepare Transaction Segment Information |
| SMR_LT_LOB_FOR_REPL       | 이중화를 위한 LOB 로그                             |
| SMR_LT_UPDATE             | MMDB(Main Memory Database) Update 로그       |
| SMR_LT_NTA                | MMDB NTA(Nested Top Action) 로그             |
| SMR_LT_COMPENSATION       | Compensation 로그                            |
| SMR_LT_DUMMY_COMPENSATION | Dummy Compensation 로그                      |
| SMR_LT_FILE_BEGIN         | File Begin 로그                              |
| SMR_LT_FILE_TBS_UPDATE    | Tablespace Update 로그                       |
| SMR_LT_FILE_END           | File End 로그                                |
| SMR_DLT_READONLY          | DRDB(Disk Resident Database) Redo Only 로그  |
| SMR_DLT_UNDOABLE          | DRDB Undo 로그                               |

| 값                    | 설명                    |
|----------------------|-----------------------|
| SMR_DLT_NTA          | DRDB NTA 로그           |
| SMR_DLT_COMPENSATION | DRDB Compensation 로그  |
| SMR_DLT_REF_NTA      | DRDB Reference NTA 로그 |
| SMR_LT_TABLE_META    | 이중화를 위한 테이블 메타 로그     |

OPTYPE 과 UTYPE 에 가능한 로그 타입 이름

| 값   | 설명                        |
|---|---------------------------|
| SMR_OP_SMM_PERS_LIST_ALLOC<br>SMR_OP_SMC_FIXED_SLOT_ALLOC<br>SMR_OP_SMC_VAR_SLOT_ALLOC<br>SMR_OP_SMC_FIXED_SLOT_FREE<br>SMR_OP_SMC_VAR_SLOT_FREE                                      | MMDB의 페이지와 슬롯에 관련된 로그     |
| SMR_OP_CREATE_TABLE<br>SMR_OP_CREATE_INDEX<br>SMR_OP_DROP_INDEX<br>SMR_OP_ALTER_TABLE<br>SMR_OP_SMM_CREATE_TBS<br>SMR_OP_INSTANT_AGING_AT_ALTER_TABLE<br>SMR_OP_SMC_TABLEHEADER_ALLOC | MMDB에서 DDL 구문 수행과 관련된 로그  |
| SMR_MEM_LOB_CURSOR_OPEN<br>SMR_DISK_LOB_CURSOR_OPEN<br>SMR_LOB_CURSOR_CLOSE<br>SMR_PREPARE4WRITE<br>SMR_FINISH2WRITE  | MMDB에서 LOB 데이터 제어와 관련된 로그 |

| 값  | 설명  |
|--|---|
| SDR_OP_SDP_CREATE_TABLE_SEGMENT<br>SDR_OP_SDP_CREATE_LOB_SEGMENT<br>SDR_OP_SDP_CREATE_INDEX_SEGMENT<br>SDR_OP_SDP_ADD_LOB_PAGE_TO_AGINGLIST<br>SDR_OP_SDC_ALLOC_UNDO_PAGE<br>SDR_OP_SDPTB_ALLOCATE_AN_EXTENT_FROM_TBS<br>SDR_OP_SDPTB_ALLOCATE_AN_EXTDIR_FROM_LIST<br>SDR_OP_SDPTB_RESIZE_GG<br>SDR_OP_SDPST_ALLOC_PAGE<br>SDR_OP_SDPSF_ALLOC_PAGE<br>SCT_UPDATE_MRDB_CREATE_TBS<br>SCT_UPDATE_MRDB_CREATE_CIMAGE_FILE<br>SCT_UPDATE_MRDB_DROP_TBS<br>SCT_UPDATE_MRDB_ALTER_AUTOEXTEND<br>SCT_UPDATE_MRDB_ALTER_TBS_ONLINE<br>SCT_UPDATE_MRDB_ALTER_TBS_OFFLINE<br>SCT_UPDATE_DRDB_CREATE_TBS<br>SCT_UPDATE_DRDB_DROP_TBS<br>SCT_UPDATE_DRDB_ALTER_TBS_ONLINE<br>SCT_UPDATE_DRDB_ALTER_TBS_OFFLINE<br>SCT_UPDATE_DRDB_CREATE_DBF<br>SCT_UPDATE_DRDB_DROP_DBF<br>SCT_UPDATE_DRDB_EXTEND_DBF<br>SCT_UPDATE_DRDB_SHRINK_DBF<br>SCT_UPDATE_DRDB_AUTOEXTEND_DBF<br>SCT_UPDATE_DRDB_ALTER_DBF_ONLINE<br>SCT_UPDATE_DRDB_ALTER_DBF_OFFLINE<br>SCT_UPDATE_VRDB_CREATE_TBS<br>SCT_UPDATE_VRDB_DROP_TBS<br>SCT_UPDATE_VRDB_ALTER_AUTOEXTEND<br>SCT_UPDATE_COMMON_ALTER_ATTR_FLAG | 테이블스페이스와 세그먼트에<br>관련된 로그                            |
| SDR_OP_SDPST_UPDATE_WMINFO_4DPATH<br>SDR_OP_SDPST_UPDATE_MFNL_4DPATH<br>SDR_OP_SDPST_UPDATE_BMP_4DPATH<br>SDR_OP_SDPSF_ADD_PIDLIST_PVTFREEPIDLIST_4DPATH<br>SDR_OP_SDPSF_MERGE_SEG_4DPATH<br>SDR_OP_SDPSF_UPDATE_HWMINFO_4DPATH<br>SDR_OP_SDP_DPATH_ADD_SEGINFOSET   | DRDB에서 Direct Page Insert<br>를 위한 페이지 관리와 관련된<br>로그 |
| SDR_OP_SDN_INSERT_KEY_WITH_NTA<br>SDR_OP_SDN_DELETE_KEY_WITH_NTA   | DRDB에서 B-tree 인덱스를 위<br>한 NTA 로그                    |
| SDR_OP_STNDR_INSERT_KEY_WITH_NTA<br>SDR_OP_STNDR_DELETE_KEY_WITH_NTA   | DRDB에서 R-tree 인덱스를 위<br>한 NTA 로그                    |



| 값  | 설명                             |
|--|--------------------------------|
| SDR_SDP_1BYTE<br>SDR_SDP_2BYTE<br>SDR_SDP_4BYTE<br>SDR_SDP_8BYTE<br>SDR_SDP_BINARY   | 물리적 DRDB 로그                    |
| SDR_SDP_PAGE_CONSISTENT<br>SDR_SDP_INIT_PHYSICAL_PAGE<br>SDR_SDP_INIT_LOGICAL_HDR<br>SDR_SDP_INIT_SLOT_DIRECTORY<br>SDR_SDP_FREE_SLOT<br>SDR_SDP_FREE_SLOT_FOR_SID<br>SDR_SDP_RESTORE_FREESPACE_CREDIT<br>SDR_SDP_RESET_PAGE<br>SDR_SDP_WRITE_PAGEIMG<br>SDR_SDP_WRITE_DPATH_INS_PAGE  | DRDB의 페이지와 슬롯에 관련된 로그          |
| SDR_SDPST_INIT_SEGHDR<br>SDR_SDPST_INIT_BMP<br>SDR_SDPST_INIT_LFBMP<br>SDR_SDPST_INIT_EXTDIR<br>SDR_SDPST_ADD_RANGESLOT<br>SDR_SDPST_ADD_SLOTS<br>SDR_SDPST_ADD_EXTDESC<br>SDR_SDPST_ADD_EXT_TO_SEGHDR<br>SDR_SDPST_UPDATE_WM<br>SDR_SDPST_UPDATE_MFNL<br>SDR_SDPST_UPDATE_PBS<br>SDR_SDPST_UPDATE_LFBMP_4DPATH<br>SDR_SDPSC_INIT_SEGHDR<br>SDR_SDPSC_INIT_EXTDIR<br>SDR_SDPSC_ADD_EXTDESC_TO_EXTDIR<br>SDR_SDPTB_INIT_LGHDR_PAGE<br>SDR_SDPTB_ALLOC_IN_LG<br>SDR_SDPTB_FREE_IN_LG | DRDB를 위한 세그먼트와 테이블스페이스에 관련된 로그 |
| SDR_SDC_INSERT_ROW_PIECE<br>SDR_SDC_INSERT_ROW_PIECE_FOR_UPDATE<br>SDR_SDC_INSERT_ROW_PIECE_FOR_DELETEUNDO<br>SDR_SDC_UPDATE_ROW_PIECE<br>SDR_SDC_OVERWRITE_ROW_PIECE<br>SDR_SDC_CHANGE_ROW_PIECE_LINK<br>SDR_SDC_DELETE_FIRST_COLUMN_PIECE<br>SDR_SDC_ADD_FIRST_COLUMN_PIECE<br>SDR_SDC_DELETE_ROW_PIECE_FOR_UPDATE<br>SDR_SDC_DELETE_ROW_PIECE SDR_SDC_LOCK_ROW  | DRDB의 테이블 레코드 관리에 관련된 로그       |

| 값   | 설명  |
|---|---|
| SDR_SDC_UPDATE_LOBDESC<br>SDR_SDC_UPDATE_LOBDESC_KEY<br>SDR_SDC_LOB_WRITE_PIECE<br>SDR_SDC_LOB_WRITE_PIECE4DML<br>SDR_SDC_INIT_LOBPAGE<br>SDR_SDC_LOB_PAGE_TO_AGING_LIST                    | DRDB에서 LOB 타입 사용에 관련된 로그                              |
| SDR_SDC_PK_LOG  | DRDB에서 이중화를 위한 프라이머리 키 사용에 관련된 로그                     |
| SDR_SDC_INIT_CTL<br>SDR_SDC_EXTEND_CTL<br>SDR_SDC_BIND_CTS<br>SDR_SDC_UNBIND_CTS<br>SDR_SDC_BIND_ROW<br>SDR_SDC_UNBIND_ROW<br>SDR_SDC_ROW_TIMESTAMPING<br>SDR_SDC_DATA_SELFAGING            | DRDB에서 레코드를 위한 MVCC 관련된 로그                            |
| SDR_SDC_BIND_TSS<br>SDR_SDC_UNBIND_TSS<br>SDR_SDC_SET_INITSCN_TO_TSS<br>SDR_SDC_INIT_TSS_PAGE<br>SDR_SDC_INIT_UNDO_PAGE<br>SDR_SDC_INSERT_UNDO_REC  | DRDB에서 Transaction Status Slots (TSS)과 언두 레코드에 관련된 로그 |
| SDR_SDN_INSERT_INDEX_KEY<br>SDR_SDN_FREE_INDEX_KEY<br>SDR_SDN_INSERT_UNIQUE_KEY<br>SDR_SDN_INSERT_DUP_KEY<br>SDR_SDN_DELETE_KEY_WITH_NTA<br>SDR_SDN_FREE_KEYS<br>SDR_SDN_COMPACT_INDEX_PAGE | DRDB에서 B-tree 인덱스 관련된 로그                              |
| SDR_SDN_MAKE_CHAINED_KEYS<br>SDR_SDN_MAKE_UNCHAINED_KEYS<br>SDR_SDN_KEY_STAMPING<br>SDR_SDN_INIT_CTL<br>SDR_SDN_EXTEND_CTL<br>SDR_SDN_FREE_CTS  | DRDB에서 B-tree 인덱스 키를 위한 MVCC에 관련된 로그                  |
| SDR_STNDR_MAKE_CHAINED_KEYS<br>SDR_STNDR_MAKE_UNCHAINED_KEYS<br>SDR_STNDR_KEY_STAMPING  | DRDB에서 R-tree 인덱스 관련된 로그                              |
| SMR_PHYSICAL  | MMDB에서 물리적 로그   |

| 값   | 설명                            |
|---|-------------------------------|
| SMR_SMM_MEMBASE_SET_SYSTEM_SCN<br>SMR_SMM_MEMBASE_ALLOC_PERS_LIST<br>SMR_SMM_MEMBASE_ALLOC_EXPAND_CHUNK<br>SMR_SMM_PERS_UPDATE_LINK<br>SMR_SMM_PERS_UPDATE_NEXT_FREE_PAGE_LINK<br>SMR_SMM_MEMBASE_INFO  | MMDB에서 기본 정보와 관련된 로그          |
| SMR_SMC_TABLEHEADER_INIT<br>SMR_SMC_TABLEHEADER_UPDATE_INDEX<br>SMR_SMC_TABLEHEADER_UPDATE_COLUMNS<br>SMR_SMC_TABLEHEADER_UPDATE_INFO<br>SMR_SMC_TABLEHEADER_SET_NULLROW<br>SMR_SMC_TABLEHEADER_UPDATE_ALL<br>SMR_SMC_TABLEHEADER_UPDATE_ALLOCINFO<br>SMR_SMC_TABLEHEADER_UPDATE_FLAG<br>SMR_SMC_TABLEHEADER_SET_SEQUENCE<br>SMR_SMC_TABLEHEADER_UPDATE_TABLE_COLUMN_COUNT<br>SMR_SMC_TABLEHEADER_UPDATE_TABLE_SEGMENT<br>SMR_SMC_TABLEHEADER_UPDATE_FLAG_FOR_MEDIA_RECV<br>SMR_SMC_TABLEHEADER_SET_SEGSTOATTR<br>SMR_SMC_TABLEHEADER_SET_INSERTLIMIT<br>SMR_SMC_INDEX_SET_FLAG<br>SMR_SMC_INDEX_SET_SEGATTR<br>SMR_SMC_INDEX_SET_SEGSTOATTR<br>SMR_SMC_INDEX_SET_DROP_FLAG | MMDB에서 테이블 헤더와 인덱스 헤더에 관련된 로그 |
| SMR_SMC_PERS_INIT_FIXED_PAGE<br>SMR_SMC_PERS_INIT_FIXED_ROW<br>SMR_SMC_PERS_UPDATE_FIXED_ROW<br>SMR_SMC_PERS_UPDATE_FIXED_ROW_NEXT_FREE<br>SMR_SMC_PERS_UPDATE_FIXED_ROW_NEXT_VERSION<br>SMR_SMC_PERS_SET_FIX_ROW_DROP_FLAG<br>SMR_SMC_PERS_SET_FIX_ROW_DELETE_BIT<br>SMR_SMC_PERS_INIT_VAR_PAGE<br>SMR_SMC_PERS_UPDATE_VAR_ROW_HEAD<br>SMR_SMC_PERS_UPDATE_VAR_ROW<br>SMR_SMC_PERS_SET_VAR_ROW_FLAG<br>SMR_SMC_PERS_SET_VAR_ROW_NXT_OID<br>SMR_SMC_PERS_WRITE_LOB_PIECE<br>SMR_SMC_PERS_INSERT_ROW<br>SMR_SMC_PERS_UPDATE_INPLACE_ROW<br>SMR_SMC_PERS_UPDATE_VERSION_ROW<br>SMR_SMC_PERS_DELETE_VERSION_ROW  | MMDB에서 테이블 레코드와 관련된 로그        |

MVCC와 관련된 자세한 설명은 *Administrator's Manual* 을 참고하기 바란다.


# dumptrc

## 개요

Altibase 서버가 비정상 종료될 때 \$ALTIBASE\_HOME/trc 디렉토리에 기록되는 트레이스 로그 파일을 사용자가 식별할 수 있는 형태로 변환하여 출력한다.

```
dumptrc [-h |[-p file_path][-c [-s]]
[-a|-i file_name [-i file_name]..|-e file_name [-e file_name]..] [-n file_count]
[x] |-f |-v]
```

## 구문



## 파라미터

| 파<br>라<br>미<br>터 | 설명   |
|------------------|--|
| -h               | 도움말을 출력한다. 파라미터를 생략하거나 다른 파라미터와 중복하여 사용할 경우 도움말이 우선한다.   |
| -p               | 트레이스 로그 파일을 가져오는 경로를 지정한다. 경로를 지정하지 않으면 기본적으로 \$ALTIBASE_HOME/trc 디렉토리의 로그 파일을 가져온다.   |
| -c               | altibase_error.log에 기록된 ALTIBASE 프로세스 콜 스택을 사용자가 식별할 수 있는 함수명으로 변환하여 출력한다. 콜 스택의 주소를 함수명으로 변경하지 않으려면 -s 옵션을 사용한다. 파라미터 -a, -i, -e, -n과 함께 사용하지 않으면 콜 스택만 기록된다. |
| -s               | 트레이스 로그에 기록된 콜 스택만을 출력하고 함수명으로 변경하지 않는다.   |
| -a               | 트레이스 로그 파일의 전부를 정렬하여 출력한다.   |
| -i               | 지정하는 트레이스 로그 파일을 출력한다. 복수의 로그 파일이 출력 가능하다. '-e' 파라미터와 함께 사용할 수 없다.   |
| -e               | 지정한 트레이스 로그 파일을 제외한 모든 파일을 출력한다. 반복하여 복수의 로그 파일을 제거할 수 있으며, '-i' 파라미터와 함께 사용할 수 없다.  |
| -n               | 한 번에 출력할 로그의 개수를 지정한다. 1~127개의 로그를 출력할 수 있으며, 지정하지 않으면 10개의 로그가 출력된다.  |

| 파라미터 | 설명                                     |
|------|--|
| -f   | 트레이스 로그 파일이 기록될 때마다 추가되는 로그 메시지를 출력한다. |
| -v   | dumptrc의 버전을 출력한다.                     |

## 설명

프로세스 콜 스택에는 Altibase 종료 당시 수행되던 Altibase 내부 모듈에 대한 정보가 기록된다. dumptrc를 이용하여 가져올 수 있는 트레이스 로그 파일은 \$ALTIBASE\_HOME/trc 디렉터리에 기록되는 아래의 파일들을 사용할 수 있다.

- ERROR : altibase\_error.log
- SERVER : altibase\_boot.log
- SM : altibase\_sm.log
- RP : altibase\_rp.log
- QP : altibase\_qp.log
- JOB : altibase\_job.log
- DK : altibase\_dk.log
- DR : altibase\_dr.log
- XA : altibase\_xa.log
- MM : altibase\_mm.log
- RP\_CONFLICT : altibase\_rp\_conflict.log
- DUMP : altibase\_dump.log
- TRC : altibase\_trace.log
- SNMP : altibase\_snmp.log
- CM : altibase\_cm.log
- MISC : altibase\_misc.log
- SD : altibase\_sd.log

만약 \$ALTIBASE\_HOME/trc가 아닌 다른 경로에 있는 트레이스 로그 파일을 출력할 때에는 '-p'를 사용하여 경로를 변경할 수 있다.

Altibase 서버가 비정상 종료할 경우, 프로세스 콜 스택을 dumptrc로 변환하여 Altibase 기술서비스 팀에 송부하면, 보다 빨리 문제를 해결할 수 있을 것이다.

## 주의 사항

Altibase의 실행 파일의 버전과 dumptrc의 버전이 동일해야 정확한 콜 스택 정보를 확인할 수 있다. 버전이 틀릴 경우는 잘못된 값이 나올 수 있기 때문에 기본적으로 경고메시지를 보여주고 콜 스택을 출력하지 않는다. 버전이 틀릴때도 강제로 콜스택을 출력하기 위해서는 -x 옵션을 사용하면 된다.

## 사용예

altibase\_error.log와 altibase\_boot.log를 묶어서 출력한다.

```
$ dumptrc -i server -i error
[2015/10/21 17:29:42 55C][PID:32702][Thread-2]
==> Initialize Disaster Recovery Manager
[2015/10/21 17:29:42 55D][PID:32702][Thread-2]
... [SUCCESS]
[2015/10/21 17:29:42 55E][PID:32702][Thread-2]
==> Initialize MMX Service
[2015/10/21 17:29:42 55F][PID:32702][Thread-2]
... [SUCCESS]
[2015/10/21 17:29:42 560][PID:32702][Thread-2]
==> Initialize Audit Service
[2015/10/21 17:29:42 561][PID:32702][Thread-2]
... [SUCCESS]
[2015/10/21 17:29:42 562][PID:32702][Thread-2]
==> Initialize Job Manager
[2015/10/21 17:29:42 563][PID:32702][Thread-2]
... [SUCCESS]
[2015/10/21 17:29:42 564][PID:32702][Thread-2]
--- STARTUP Process SUCCESS ---
[2015/10/21 17:30:51 57B] Dump of Stack
SIGNAL INFORMATION =====
Signal 6(SIGABRT) caught.
    Sent by process : 2331
    Sent by user    : 1000
BEGIN-DUMP =====
===== SERVER =====
ALTIBASE hdb
    Product version : 6.7.1.0.0
    CPU              : x86
    Operating System : x86_64-unknown-linux-gnu
    Process ID       : 32698
    Thread No        : 0
END-DUMP =====
BEGIN-STACK [CRASH] =====
Caller[0] 00000000011E0EBF
Caller[1] 0000000000426CFE
Caller[2] 00007FD306FD4CB0
Caller[3] 00007FD30609F763
Caller[4] 000000000042F66F
Caller[5] 00000000004213CE
Caller[6] 000000000041D1E0
Caller[7] 00007FD305FD376D
Caller[8] 00000000004206BD
END-STACK =====
10 logs printed.
```

error.log만 제외하고 출력한다.

```
$ dumptrc -e error
[2015/10/21 17:29:48 571][PID:32702][Thread-2]
```

```
[EXEC_DDL_BEGIN : DROP TABLE T1]
[2015/10/21 17:29:48 572][PID:32702][Thread-2]
[EXEC_DDL_END : SUCCESS]
[2015/10/21 17:29:49 573][PID:32702][Thread-2]
[EXEC_DDL_BEGIN : CREATE TABLE T1 ( I1 INTEGER )]
[2015/10/21 17:29:49 574][PID:32702][Thread-2]
[EXEC_DDL_END : SUCCESS]
[2015/10/21 17:29:49 575][PID:32702][Thread-2]
[EXEC_DDL_BEGIN : DROP TABLE T1]
[2015/10/21 17:29:49 576][PID:32702][Thread-2]
[EXEC_DDL_END : SUCCESS]
[2015/10/21 17:29:53 577][PID:32702][Thread-2]
[EXEC_DDL_BEGIN : CREATE TABLE T1 ( I1 INTEGER )]
[2015/10/21 17:29:53 578][PID:32702][Thread-2]
[EXEC_DDL_END : SUCCESS]
[2015/10/21 17:29:53 579][PID:32702][Thread-2]
[EXEC_DDL_BEGIN : DROP TABLE T1]
[2015/10/21 17:29:53 57A][PID:32702][Thread-2]
[EXEC_DDL_END : SUCCESS]
10 logs printed.
```

콜 스택과 altibase\_boot.log, altibase\_sm.log을 함께 출력하되 상위 20개 로그를 출력한다.

```
$ dumptrc -c -i error -i server -i sm -n 20
=====
= Callstack Information 0
=====
[2015/10/21 17:29:42 551][PID:32702][Thread-2]
==> Initialize Security Module
[2015/10/21 17:29:42 552][PID:32702][Thread-2]
... [SUCCESS]
...
[2015/10/21 17:29:42 564][PID:32702][Thread-2]
--- STARTUP Process SUCCESS ---
[2015/10/21 17:30:51 57B] Dump of Stack
SIGNAL INFORMATION =====
Signal 6(SIGABRT) caught.
    Sent by process : 2331
    Sent by user    : 1000
BEGIN-DUMP =====
===== SERVER =====
ALTIBASE hdb
    Product version : 6.7.1.0.0
    CPU              : x86
    Operating System : x86_64-unknown-linux-gnu
    Process ID       : 32698
    Thread No        : 0
END-DUMP =====
BEGIN-STACK [CRASH] =====
Caller[0] 00000000011E0EBF => iduStack::dumpStack(iduSignalDef const*, siginfo*,
ucontext*)
Caller[1] 0000000000426CFE => mmmSignalHandler
Caller[2] 00007FD306FD4CB0 => not found
Caller[3] 00007FD30609F763 => not found
Caller[4] 000000000042F66F => mmtSessionManager::run()
```

```

Caller[5] 00000000004213CE => mmi::serverStart(int, int)
Caller[6] 000000000041D1E0 => main
Caller[7] 00007FD305FD376D => not found
Caller[8] 00000000004206BD => _start
END-STACK =====
20 logs printed.

```

다른 디렉토리의 trc 로그에서 콜 스택을 가져와서 출력한다.

```

$ dumptrc -p /home/djin/work/altidev4/trunk/altibase_home/trc -c -n 20

Path : /home/djin/work/altidev4/trunk/altibase_home/trc
=====
= Callstack Information 0
=====
[2015/10/21 17:29:45 568] [PID:32702] [Thread-2]
[EXEC_DDL_END : SUCCESS]
[2015/10/21 17:29:45 569] [PID:32702] [Thread-2]
[EXEC_DDL_BEGIN : DROP TABLE T1]
...
[2015/10/21 17:30:51 57B] Dump of Stack
SIGNAL INFORMATION =====
Signal 6(SIGABRT) caught.
    Sent by process : 2331
    Sent by user    : 1000
BEGIN-DUMP =====
===== SERVER =====
ALTIBASE hdb
    Product version : 6.7.1.0.0
    CPU              : x86
    Operating System : x86_64-unknown-linux-gnu
    Process ID       : 32698
    Thread No        : 0
END-DUMP =====
BEGIN-STACK [CRASH] =====
Caller[0] 00000000011E0EBF => idustack::dumpStack(iduSignalDef const*, siginfo*,
ucontext*)
Caller[1] 0000000000426CFE => mmmSignalHandler
Caller[2] 00007FD306FD4CB0 => not found
...
Caller[8] 00000000004206BD => _start
END-STACK =====
20 logs printed.

```



# killCheckServer

## 개요

killCheckServer는 실행 중인 checkServer를 종료한다.

```
killCheckServer
```

## 구문



## 설명

killCheckServer는 실행 중인 checkServer를 종료한다.

server stop 또는 server kill 명령을 사용해서 Altibase 서버를 종료할 경우, checkServer가 동작 중이라면 서버 종료 전에 먼저 server 스크립트 내에서 killCheckServer가 checkServer의 동작을 동작을 멈추도록 되어 있다. 그리고, \$ALTIBASE\_HOME/trc 디렉토리의 killCheckServer.log 파일에 killCheckServer 수행 결과가 아래와 같이 기록된다.

- checkServer가 동작 중일 때:

```
checkServer killed.
```

- checkServer가 동작 중이 아닐 때:

```
ERROR CODE : -27
```

그러나, 사용자가 직접 killCheckServer 명령어를 실행할 경우에는 killCheckServer.log에 수행 결과가 기록되지 않는다.

## 사용예

셸 프롬프트 상에서 다음과 같이 수행한다.

```
$ killCheckServer
```


## server

### 개요

Altibase 데이터베이스의 생성, 구동 및 종료시키기 위한 쉘 스크립트이다.

```
server { start | stop | restart | kill | status | create db_charset
national_charset | startRoleManager | stopRoleManager }
```

### 구문



### 파라미터

| 파라미터             | 설명   |
|------------------|--|
| start            | Altibase 프로세스를 구동한다.                             |
| stop             | Altibase 프로세스를 종료한다.                             |
| restart          | Altibase 프로세스를 재구동한다.                            |
| kill             | Altibase 프로세스를 강제 종료한다.                          |
| status           | 데이터베이스 내의 테이블 목록을 출력한다.                          |
| create           | 크기 10M, 노아카이브 로그로 입력된 캐릭터 셋으로 데이터베이스를 생성한다.      |
| startRoleManager | Altibase 프로세스를 Disaster Recovery의 역할 관리자로서 구동한다. |
| stopRoleManager  | 역할 관리자를 종료한다.                                    |

## 설명

Altibase의 구동 및 종료, 데이터베이스 생성은 iSQL상에서 SQL 구문으로 수행해야 한다. Altibase는 사용자 편의를 위해 관리자가 자주 사용하는 이러한 구문들을 묶어서 셸 스크립트 파일 형태로 제공한다.

server 스크립트가 제공하는 기능은 다음과 같다.

- Altibase 프로세스의 구동
- Altibase 프로세스의 종료
- Altibase 프로세스의 재구동
- Altibase 프로세스의 강제 종료
- "SELECT \* FROM TAB;" 결과 출력
- Altibase 데이터베이스 생성
- Altibase 프로세스를 역할 관리자로 구동
- 역할 관리자 종료

Altibase 관리를 위한 SQL 구문에 대한 자세한 내용은 *SQL Reference*를 참조한다.

## 사용예

사용 방법은 다음과 같다.

```
$ server start
$ server restart
$ server stop
$ server status
$ server kill
$ server create ksc5601 utf16
$ server startRoleManager
$ server stopRoleManager
```

## 참고사항

*Administrator's Manual*, *SQL Reference* 를 참고하기 바란다.