

MODULE GLS MAGENTO

GUIDE D'INSTALLATION

INFORMATIONS

Une assistance à l'installation vous est proposée sur <http://www.modules-ecommerce.fr> :

- 1h - 110 € : <http://www.modules-ecommerce.fr/fr/Services-sur-mesure/Pack-assistance-1h.html>
- 2h - 200 € : <http://www.modules-ecommerce.fr/fr/Services-sur-mesure/Pack-assistance-2h.html>
- 5h - 450 € : <http://www.modules-ecommerce.fr/fr/Services-sur-mesure/Pack-assistance-5h.html>

01. INSTALLATION DU MODULE GLS

01.1. OBJET DU DOCUMENT

Ce document décrit les étapes à suivre pour l'installation de votre module officiel GLS pour Magento (compatible avec les **versions 1.4.1 et supérieures**).

01.2. INSTALLATION

01.2.1. PAR UNE ARCHIVE

Si vous n'avez pas installé le module via Magento Connect mais que vous avez une archive zip à installer, pour procéder à l'installation du module il suffit d'extraire le fichier zip dans le répertoire d'installation de votre Magento.

Il faut ensuite vider les caches de Magento (Système > Gestion du cache, puis rafraîchir tous les caches), et éventuellement relancer la compilation si elle est activée (Système > Outils > Compilation).

Enfin, se déconnecter / reconnecter du BO, pour réinitialiser les droits d'accès.

01.2.2. COMPATIBILITE JQUERY

Ce module est fourni avec jQuery 1.7.1 et jQuery Tools (voir `js/jquery/jquery-1.7.1.min.js` et `js/jquery/jquery.tools.min.js`), qui sont inclus par le layout du module (voir `app/design/frontend/base/default/layout/gls.xml`).

Si vous avez déjà une version de jQuery et de jQueryTools sur votre site, veillez à ce qu'il n'y ait pas de conflit de version : Vous ne devez inclure qu'une seule version de jQuery sur votre site et le module attend une version $\geq 1.7.1$. Si vous souhaitez garder votre version de jQuery : commentez l'inclusion de jQuery dans `app/design/frontend/base/default/layout/gls.xml` (ligne 18 à 20).

01.2.3. COMPATIBILITE ONESTEPCHECKOUT

Le module a été adapté pour fonctionner avec le module OneStepCheckout, il a été testé avec la version 4.09 du module OneStepCheckout (<http://www.onestepcheckout.com/>).

01.3. CONFIGURATION

01.3.1. MODES DE LIVRAISON

Le module a créé un nouveau mode de livraison GLS dans Système > Configuration > Ventes > Modes de livraison.

Pour activer les modes de livraison GLS sur le site, il faut passer le paramètre Activé à OUI et renseigner les champs « Login du Webservice GLS » et « Mot de passe du Webservice GLS » dont les valeurs vous sont fournis par GLS.

Attention : pour utiliser le module officiel GLS pour Magento vous devez être client GLS. L'utilisation des différents modes de livraison GLS est soumise à l'acceptation des conditions générales de vente GLS. L'activation des modes de livraison GLS de ce module doit être en adéquation avec les grilles tarifaires signées avec GLS. Pour plus d'information veuillez-vous rapprocher de votre contact commercial GLS.

Si vous n'êtes pas client GLS, connectez-vous sur notre site internet www.gls-group.eu pour découvrir toutes les prestations GLS et prendre contact avec GLS.

Le module est fourni avec un paramétrage par défaut et ces paramètres sont éditables dans ce menu :

GLS, votre partenaire transport		
Informations	Version: 1.0.5	[VUE BOUTIQUE]
Titre	<input type="text" value="GLS"/>	[VUE BOUTIQUE]
Activé	<input type="text" value="Oui"/>	[VUE BOUTIQUE]
Login du Webservice GLS	<input type="text" value="25080021"/>	[VUE BOUTIQUE]
Mot de passe du Webservice GLS	<input type="text" value="prod13"/>	[VUE BOUTIQUE]
Livraison à domicile	<input type="text" value="Oui"/>	[VUE BOUTIQUE]
Configuration livraison à domicile	<pre>{ "label": "Livraison à domicile en 24/48H", "code": "tohome_fr", "shipto": "**", "fees": "{free_shipping}*{table {cart.price+tax+discount} in 150.00:5.00, 160.00:3.00, 100000.00:05.00}" }</pre>	[VUE BOUTIQUE]
	Aide	
Ordre de tri livraison à domicile	<input type="text" value="1"/>	[VUE BOUTIQUE]
Livraison Premium	<input type="text" value="Oui"/>	[VUE BOUTIQUE]
Configuration livraison Premium	<pre>{ "label": "En cas d'absence, choisissez où et quand vous souhaitez être livré", "code": "fds_fr", "shipto": "FR", "fees": "{free_shipping}*{table {cart.price+tax+discount} in 150.00:5.00, 160.00:3.00, 100000.00:06.00}" }</pre>	[VUE BOUTIQUE]
	Aide	
Ordre de tri livraison Premium	<input type="text" value="2"/>	[VUE BOUTIQUE]
Livraison en Point Relais	<input type="text" value="Oui"/>	[VUE BOUTIQUE]
Configuration livraison en Point Relais	<pre>{ "label": "Retrait en Point Relais de votre choix", "code": "relay_fr", "shipto": "FR", "fees": "{table {cart.price+tax+discount} in 79.99:8.40, 100000.00:7.00}" }</pre>	[VUE BOUTIQUE]

- Titre : Libellé du groupe de mode livraison « GLS » proposé sur le site.
- Activé : Par défaut désactivé lors de l'installation du module, à passer à Oui pour voir apparaître les modes de livraison GLS sur le site.
- Login du Webservice GLS : à renseigner, fourni par GLS.
- Mot de passe du Webservice GLS : à renseigner, fourni par GLS.



- Livraison à domicile : active ou désactive le mode de livraison à domicile
Cette prestation correspond à l'offre tarifaire GLS :

- **BusinessParcel** pour vos expéditions vers la France
- **EuroBusinessParcel** pour vos expéditions vers l'Europe
- **GlobalBusinessParcel** pour vos expéditions dans le monde entier

- Configuration livraison à domicile : champ de paramétrage, voir explications détaillées et exemples ci-dessous.
- Ordre de tri livraison à domicile : définit l'ordre de tri de la livraison à domicile parmi les modes de livraison GLS.



- Livraison Premium : active ou désactive le mode de livraison
Cette prestation correspond à l'offre tarifaire GLS :

- **FlexDeliveryService**

- Configuration livraison Premium : champ de paramétrage, voir explications détaillées et exemples ci-dessous.
- Ordre de tri livraison Premium : définit l'ordre de tri de la livraison GLS ColisFlex parmi les modes de livraison GLS.

- Livraison en Point Relais : active ou désactive le mode de livraison en Point Relais



Cette prestation correspond à l'offre tarifaire GLS :

- **ShopDeliveryService**

- Configuration livraison en Point Relais : champ de paramétrage, voir explications détaillées et exemples ci-dessous.
- Ordre de tri livraison en Point Relais : définit l'ordre de tri de la livraison en point relais parmi les modes de livraison GLS.
- Uniquement les Points Relais XL : Non par défaut, en le passant à oui on ne propose que les Point Relais_XL
- URL de suivi : Url utilisée pour générer les liens de suivi de colis.
- Activer les fonctions d'import/export : permet d'activer les fonctions d'import/export du module.
- Dossier d'export : répertoire dans lequel les fichiers d'export seront créés sur le serveur.
- Dossier d'import : répertoire dans lequel les fichiers à importer seront recherchés sur le serveur.
- Débogage : permet d'activer la fonction de débogage du module de calcul des frais de port (Fonction avancée pour les développeurs).
- Ordre de tri : définit l'ordre de tri du groupe de modes de livraison GLS parmi les autres modes de livraison.

Les champs de configuration utilisent une syntaxe au format JSON utilisée par le module OWEBIA pour Magento, dont voici la documentation : <http://www.owebia.com/os2/fr/doc>, qui permet une grande souplesse dans le paramétrage des frais de livraison.

Voici par exemple le paramétrage fourni par défaut pour la livraison à domicile :

```
{
  "label": "Livraison à domicile en 24/48H",
  "code": "tohome_fr",
  "shipto": "FR,MC,AD",
  "fees": "{table {cart.price_including_tax} in 150.00:5.00, 160.00:3.00, 100000.00:00.00}",
}
```

- Label : Libellé affiché sur le site pour ce mode de livraison
- Code : identifiant interne
- Shipto : Filtre des pays de livraison, possibilité de filtrer sur les codes postaux (voir doc Owebia : <http://www.owebia.com/os2/fr/doc#examples>)
- Fees : formule et grille de calcul des frais de port

Il est possible aussi d'ajouter des filtres sur le groupe de client, les produits dans le panier, leur catégorie, etc ... voir (voir doc Owebia : <http://www.owebia.com/os2/fr/doc#examples>)

01.3.2. AFFICHAGE

Sur le site le choix des modes de livraison et des Points Relais se présente ainsi :

1	2	3	4	5
INFORMATIONS DE FACTURATION	INFORMATIONS D'EXPÉDITION	MÉTHODE D'EXPÉDITION	INFORMATION PAIEMENT	RÉVISION DE LA COMMANDE
<div>GLS</div> <div> <input type="radio"/>  CHEZVOUS Livraison à domicile en 24/48H 5,00 € </div> <div> <input type="radio"/>  COLISFLEX En cas d'absence, choisissez où et quand vous souhaitez être livré 5,00 € </div> <div> <input type="radio"/>  POINTRELAIS Retrait en Point Relais de votre choix 8,40 € </div> <div>CONTINUER</div>				

Lorsqu'on sélectionne Livraison en Point Relais, la carte de choix des relais apparaît :



Les logos et le layer de choix des Points Relais sont à la charte GLS, et ne sont pas modifiables par une simple configuration.

Pour les modifier il faut dupliquer et modifier les fichiers du module suivants dans votre thème Magento :

- skin/frontend/base/default/css/gls.css
- skin/frontend/base/default/images/gls/*

01.3.3. EXPORT VERS WINEXPE

Le module permet d'exporter des fichiers vers le logiciel de gestion d'expéditions GLS WinExpé.

La configuration des exports se fait dans la partie Système/Configuration/Ventes/GLS configuration avancée.

Dans la configuration, le paramètre « actif » doit être à OUI et le paramètre « Dossier d'export » correctement renseigné pour que cette fonctionnalité soit accessible via une nouvelle entrée dans le menu principal : « GLS export/import > Exporter les commandes ».

Pour les utilisateurs qui ne sont pas administrateurs, il faut ajouter le droit d'accès à ce menu à leur rôle : voir menu « Système > Permissions > Rôles ».

L'écran d'export des commandes liste les commandes dont le mode de livraison est un mode de livraison GLS. Pour exporter des commande il faut cocher les commandes qu'on souhaite exporter, Sélectionner exporter ou télécharger dans la liste déroulante Actions en haut à droite et valider en cliquant sur le bouton Valider à côté.

Le fichier est généré dans le répertoire défini par le paramètre « Dossier d'export » ou téléchargé directement sur votre poste.

Il vous faudra créer un accès FTP sur ce répertoire et le paramétrer dans WinExpé pour que le logiciel puisse récupérer les fichiers automatiquement. Pour toutes questions relatives au paramétrage du logiciel GLS Winexpé, merci de vous rapprocher de votre contact informatique GLS.

01.3.4. IMPORT/EXPORTS AUTOMATISES

La configuration des exports automatisés se fait dans la partie Système/Configuration/Ventes/GLS configuration avancée.

Vous avez ici la possibilité de renseigner une expression cron ou simplement de renseigner la fréquence en minute. Ainsi, Magento va exporter les commandes ayant le statut spécifié dans le dossier spécifié, à la fréquence définie plus haut.

01.3.5. IMPORT DEPUIS WINEXPE

Le module permet d'importer des fichiers vers le logiciel de génération d'étiquettes GLS WinExpé, pour enregistrer les numéros de suivi de colis dans Magento.

La configuration des exports se fait dans la partie Système/Configuration/Ventes/GLS configuration avancée.

Dans la configuration, le paramètre « actif » doit être à OUI et le paramètre « Dossier d'import » correctement renseigné pour que cette fonctionnalité soit accessible via une nouvelle entrée dans le menu principal : « GLS export/import > Importer les numéros de suivi ».

Pour les utilisateurs qui ne sont pas administrateurs, il faut ajouter le droit d'accès à ce menu à leur rôle : voir menu « Système > Permissions > Rôles ».

L'écran d'import, fourni un bouton qui permet de lancer l'import, les fichiers présents dans le répertoire défini par le paramètre « Dossier d'import » sont importés, puis supprimés.

Il vous faudra créer un accès FTP sur ce répertoire et le paramétrer dans WinExpé pour que le logiciel puisse uploader les fichiers à importer automatiquement. Pour toutes questions relatives au paramétrage du logiciel GLS Winexpé, merci de vous rapprocher de votre contact informatique GLS.

01.3.6. THEME MOBILE

Le module inclus des styles pour permettre au module de fonctionner sur le thème mobile HTML5 fourni par défaut avec Magento (>=1.7).

Pour activer le thème mobile sur Magento :

Aller dans : Système > Configuration > Général > Design > Interface : en dessous de « nom de l'interface » : cliquer sur « Ajouter une exception ». Cela affiche 2 champs : Expression correspondante et Valeur, y inscrire respectivement iPhone|iPod|BlackBerry|Palm|Googlebot-Mobile|Mobile|mobile|mobi|Windows Mobile|Safari Mobile|Android|Opera Mini et default.

Faire la même chose en dessous sur le champ par défaut de la zone Thèmes (voir ci-dessous).

Interface		
Nom de l'interface	default	[VUE MAGASIN]
Expression correspondante	Valeur	[VUE MAGASIN]
iPhone iPod BlackBer	default	Supprimer
		Ajouter une exception
▲ Faire coïncider les expressions dans l'ordre d'affichage de la configuration.		
Thèmes		
Traductions		[VUE MAGASIN]
Gabarits		[VUE MAGASIN]
	Ajouter une exception	[VUE MAGASIN]
▲ Faire coïncider les expressions dans l'ordre d'affichage de la configuration.		
Design (Images / CSS)		[VUE MAGASIN]
	Ajouter une exception	[VUE MAGASIN]
Agencement		[VUE MAGASIN]
	Ajouter une exception	[VUE MAGASIN]
Par défaut		[VUE MAGASIN]
Expression correspondante	Valeur	[VUE MAGASIN]
iPhone iPod BlackBer	iphone	Supprimer
		Ajouter une exception

Vider le cache Magento et aller naviguer sur le site avec un mobile :

