

TP-2 Couche Réseau - Routage et NAT

Objectifs pédagogiques

- (1) Mettre en place un réseau comprenant deux routeurs et des PC reliés aux routeurs sous Cisco Packet Tracer.
- (2) Configurer les interfaces réseau de chaque routeur. Assurer le routage statique puis dynamique selon le protocole RIP des routeurs.
- (3) Mettre en place la fonction NAT (*Network Address Translation*) afin d'émuler le cas de figure d'Internet : des petits réseaux locaux qui utilisent un plan d'adressage IP *privé* et qui se connectent entre eux via des grands réseaux étendus qui utilisent de leur côté un plan d'adressage IP *public*.
- (4) Introduire la notion de filtrage de trafic dans les routeurs IP. En effet, les fonctions des routeurs ne se limitent pas à lire les en-têtes IP et acheminer les paquets et ils peuvent aussi implementer des politiques réseaux comme le filtrage du trafic.

1 Consignes

Binômes : Vous pouvez travailler en binôme ou seul.

Ressources : Vous pouvez utiliser les matériels du cours (slides de CM, TP passés, ...) ainsi que toute ressource disponible sur Internet.

À rendre : Un petit compte rendu qui répond aux questions en italique du TP dans un fichier pdf nommé de cette manière :

TP_reseau_<nom_auteur_1>_<nom_auteur_2>.pdf.

Date limite : 1 semaine au plus après la séance de TP (même délai pour chaque groupe quel que soit l'emploi du temps).

Le rendu de TP2 est à faire sur la classroom MIAGE : <https://classroom.github.com/a/ieWBEhJb>

2 Démarrer Cisco Packet Tracer

Cisco Packet Tracer est déjà installé sur les machines de la salle. Notez que le chemin par défaut de l'installation est /opt/pt, ce qui implique que pour le lancer il faut taper dans la ligne de commande /opt/pt/packettracer car on n'a pas fait de liens symboliques dans /usr/local/bin. Si vous avez installé Cisco Packet Tracer dans votre ordinateur, taper directement /packettracer dans la ligne de commande, cela suffira normalement.

La première fois que vous démarrez le logiciel, il faut se loguer avec l'identifiant (ou adresse email) que vous avez utilisé pour vous inscrire. Si vous ne sortez pas du *login*, il ne faudra pas le retaper dans les prochaines séances.

En plus du matériel officiel que vous pouvez trouver sur la *Cisco Networking Academy*, un manuel en français très simple de prise en main est disponible sur http://www.siloged.fr/cours/docs/manuels/doc_packettracer.pdf.

3 Réalisation du réseau pour le routage

Réalisez le réseau décrit figure 1 pour mettre en place des fonctionnalités basiques de routage IP. Les routeurs sont des routeurs Cisco 1941. Si vous ne voulez pas perdre du temps à la dessiner, vous pouvez la trouver sur le site du cours dans le fichier `routing.pkt` (dossier `packet_tracer_files`).




FIGURE 1 – Réseau pour le routage.

Configurez les cartes réseaux des PCs avec les valeurs des adresses IP indiquées sur le dessin comme dans le TP précédent. Maintenant il faut aussi définir la passerelle (*gateway*) par défaut, c.-à.-d., l'adresse IP vers laquelle il faut envoyer par défaut les paquets dont le destinataire n'appartient pas au sous-réseau IP du PC. Pour ce faire, rendez vous dans Config → Global → Settings → Gateway/DNS IPv4 et dans le champ Gateway saisissez l'adresse IP de la passerelle du PC.

Pensez également à sauver périodiquement votre travail en cas de crash de l'application.

3.1 Configuration des routeurs Cisco 1941

Configurez les deux routeurs 1941 comme s'ils étaient des vrais routeurs physiques Cisco avec l'aide des rappels de configuration de routeurs d'IOS dans l'annexe à la fin de l'énoncé du TP.

Allez dans l'onglet *CLI* (c'est simplement la ligne de commandes du routeur) et à la question *Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no] :*, tapez *no*. Laissez aux routeurs un temps pour démarrer. Après vous pouvez commencer à saisir des commandes pour configurer les machines.

Question 1 : *Depuis le PC0, essayez de pinguer toutes les interfaces réseaux des autres PCs et des deux routeurs. Quelles interfaces sont capables de répondre ? Quelles interfaces ne sont pas capables de répondre ? Listez les interfaces qui sont capables de répondre et les interfaces qui ne sont pas capables. Pourquoi y a-t-il des interfaces qui ne peuvent pas répondre ?*

Maintenant, vous devez configurer les tables de routage des deux routeurs.

D'abord, commencez avec le routeur *west*. Utilisez les commandes pour le routage statique pour configurer la table de routage de ce routeur *west* qui sont dans l'annexe à la fin de l'énoncé du TP.

Question 2 : *Depuis le PC0, essayez encore une fois de pinguer tous les interfaces réseaux des autres PCs et des deux routeurs. Quelles interfaces sont capables de répondre ? Quelles interfaces ne sont pas capables de répondre ? Listez maintenant les interfaces qui sont capables de répondre et les interfaces qui ne sont pas capables. Si la table de routage du routeur west est correctement configurée, pourquoi y a-t-il encore des interfaces qui ne peuvent pas répondre ?*

On pourrait faire la même chose dans l'autre routeur *east*, c.-à.-d., mettre la route statique manquante à main. Mais, à la place de cela, vous allez activer le routage dynamique par protocole RIP, ce qui permettra aux deux routeurs d'apprendre les routes manquantes.

Maintenant, on active le protocole RIP dans les deux routeurs en signalant les sous-réseaux IP qui participent au protocole RIP. Dans notre cas, tous les sous-réseaux IP directement connectés à chaque routeur. Vous trouverez encore un exemple de cette manipulation dans l'annexe.

Question 3 : Depuis PC0, essayez encore une fois de pinguer tous les interfaces réseaux des autres PCs et des deux routeurs. Quelles interfaces sont capables de répondre ? Quelles interfaces ne sont pas capables de répondre ? Listez maintenant les interfaces qui sont capables de répondre et les interfaces qui ne sont pas capables. Est-ce que maintenant toutes les interfaces peuvent répondre ? Vérifiez la configuration des tables de routage des deux routeurs. Sont-elles bien configurées ? Que signifient les lettres S et R au début des entrées des tables ?

Finalement, observez le contenu des tables arp de tous les dispositifs.

Question 4 : Est-ce que, dans chaque table arp, on peut trouver toutes les correspondances entre les adresses MAC et les adresses IP de toutes les interfaces du réseau ? Pourquoi ? Dans les tables arp il y a des valeurs qui indiquent le temps d'existence de l'entrée. Est-ce que vous pouvez faire la liaison entre les mises à jour des tables et vos manipulations du réseau ?

4 Réalisation du réseau pour le NAT

D'abord, il faut réaliser une topologie de réseau similaire à la précédente mais avec un plan d'adressage IP différent qui est décrit dans la figure 2. Encore une fois, si vous ne voulez pas perdre de temps à la dessiner, vous pouvez la trouver sur le site du cours dans le fichier nat .pkt.




FIGURE 2 – Réseau pour le NAT.

Pensez également à sauver périodiquement votre travail en cas de crash de l'application.

4.1 Configuration des serveurs

Une différence majeure par rapport au réseau précédent est l'utilisation de deux serveurs *Web* (*http* et *http2*) à la place de PC0 et PC1. (Si vous les dessinez, vous pouvez les trouver dans le panel inférieur en cliquant `End Devices` → `End Devices` → `Generic-Sever PT`)).

Comme dans le cas de PC classiques, il faudra aussi configurer son interface par défaut (`FastEthernet0`) avec les adresses IP signalées dans la figure 2. On doit aussi attribuer une passerelle par défaut à chaque hôte (PC client et des deux serveurs *Web*) comme on ferait avec de vrais PCs. Pour cela on utilise l'adresse IP 192.168.1.254.

Finalement, on va faire des machines *http* et *http2* des serveurs Web. Pour cela, on doit aller dans `Services` → `HTTP` et vérifier que les deux cases à cocher `HTTP` et `HTTPS` sont activées. Si c'est le cas, essayez d'accéder au site Web hébergé en ouvrant le navigateur Web local (`Desktop` → `Web Browser`) et en tapant dans la barre d'adresse `http://127.0.0.1` (l'adresse locale de *loopback*) comme URL. Le fichier `index.html` du site Web s'ouvrira.

4.2 Configuration des routeurs Cisco 1941

Configurez les deux routeurs 1941 comme s'ils étaient de vrais routeurs physiques Cisco avec l'aide des rappels de configuration de routeurs d'IOS dans l'annexe à la fin de l'énoncé du TP. D'abord, vous devez reconfigurer toutes les interfaces réseaux.

Ensuite, vous allez mettre en place la translation d'adresses et de ports.

ATTENTION :

la longueur du masque de réseau entre les deux routeurs west et east n'est pas un multiple de 8.

Question 5 : Depuis le hôte client, essayez de pinger l'interface `g0/0` du routeur west (77.128.1.1). Normalement, cela devrait marcher, puisque tout est correctement configuré. Maintenant, réessayez avec l'interface `g0/0` du routeur east (77.128.2.1). Depuis le routeur east, exécutez les commandes `debug ip icmp` ou `debug ip packet` pour voir ce qui se passe en détail. Est-il capable de répondre ? Pourquoi ?

Question 6 : Maintenant, depuis le hôte client, essayez de pinger l'un des deux serveurs Web (*http* ou *http2*). Sont-ils capables de répondre ? Pourquoi ?

4.3 Translation d'adresse statique

Afin de résoudre le problème relevé dans la question 1, on va mettre en place une translation d'adresse statique dans les deux routeurs. Dans la terminologie Cisco lorsqu'on configure une translation d'adresse, il y a 2 mondes : *inside* représentant l'intérieur, c.-à-d. le réseau local et *outside* représentant l'extérieur, c.-à-d. l'Internet au sens large). Il existe aussi une dénomination pour les adresses : *global* pour les adresses publiques et *local* pour les adresses privées.

Les deux réseaux auxquels les PCs sont connectés utilisent la même plage d'adresses privées IP (192.168.1.0 / 24) qui représente l'intérieur. Par contre, le réseau entre les deux routeurs utilise une plage d'adresses IP publiques (77.128.0.0 / 11) qui représente l'extérieur. Vous allez configurer dans les deux routeurs une translation d'adresse statique permettant aux paquets IP des réseaux intérieurs de traverser les routeurs.

Pour indiquer au routeur qu'une interface est à l'intérieur on utilise la commande depuis l'interface :

```
Router(config-if)#ip nat inside
```

Pour indiquer au routeur qu'une interface est à l'extérieur on utilise la commande depuis l'interface :

```
Router(config-if)#ip nat outside
```

Pour indiquer au routeur qu'il doit faire une translation d'adresse statique pour une machine particulière, on utilise la commande :

```
Router(config)#ip nat inside source static @IP-privée-machine @IP-publique
```

Configurez un NAT statique pour l'interface par défaut (FastEthernet0) du *client* en utilisant l'adresse publique du routeur *west* (77.128.1.1). Afin de vérifier que la nouvelle configuration a bien été prise en compte, vous pouvez utiliser les commandes suivantes :

```
show running-config
show ip nat translations
show ip nat statistics
```

Question 7 : Depuis client, essayez encore une fois de pinger l'interface *g0/0* du routeur *east* (77.128.2.1). Normalement, il devrait maintenant marcher. Pour voir ce qui se passe en détail, vous pouvez exécuter les commandes `debug ip nat` ou `show ip nat statistics` depuis le routeur *west*; et les commandes `debug ip icmp` ou `debug ip packet` depuis le routeur *east*. Ces commandes activent le mode debugging dans les dispositifs. Retapez la commande `ping` et regardez dans le `CLIs` des dispositifs. Expliquez pourquoi le `ping` a réussi maintenant.

Question 8 : Encore une fois, depuis le hôte client, essayez de pinger l'un des deux serveurs Web (`http` ou `http2`). Sont-ils capables de répondre ? Pourquoi ?

Maintenant, configurez un NAT statique pour l'interface par défaut (FastEthernet0) de *http* en utilisant l'adresse publique du routeur *east* (77.128.2.1).

Question 9 : Depuis *http*, essayez de pinger l'interface *g0/0* du routeur *west* (77.128.1.1). Normalement, il devrait marcher comme dans le précédent puisque on a une translation d'adresse active au routeur *east* pour *http*. On va mettre en place une deuxième translation au routeur *east* pour *http2*. Est-ce que vous réussissez à la mettre en place ? Pourquoi ?

4.4 Translation d'adresse et de port

Pour résoudre le problème précédent, nous allons mettre en place une translation d'adresse et de port. Pour cela, il faut indiquer au routeur quelles adresses de machines internes ont le droit de se faire traduire. Ceci se fait grâce à la commande :

```
Router(config)#access-list <numéro> permit <réseau-à-nater> <anti-masque>
```

où

- `numéro` : numéro de la liste d'accès dans le routeur
- `réseau-à-nater` : adresse de réseau privé à être « naté »
- `anti-masque` : complémentaire du masque de réseau privé à être naté

Supprimez votre NAT précédent dans le routeur *east* :

```
east(config)# no ip nat inside source static @IP-privée-machine @IP-publique
```

Puis il suffit d'indiquer au routeur de faire une translation d'adresse et de port en même temps pour toutes les adresses dans la liste d'accès grâce au mot clé `overload` :

```
east(config)# ip nat inside source list <numéro> interface <nom-if> overload
```

où

- `numéro` : numéro de la liste d'accès dans le routeur
- `nom-if` : nom de l'interface du routeur dont l'adresse IP sera utilisée comme adresse publique

Question 10 : Répétez l'expérience de la question précédente. Depuis `http` et `http2`, essayez de pinger l'interface `g0/0` du routeur west (77.128.1.1). Est-ce que cela fonctionne maintenant ? Utilisez les commandes `debug ip nat` ou `show ip nat statistics` afin de vérifier les translations. Pourquoi ?

4.5 NAT statique et accès à un serveur

Les configuration de NAT précédentes permettaient à des machines du réseaux interne privé de sortir sur Internet. Nous allons maintenant configurer un NAT permettant à n'importe quelle machine sur Internet (y compris `http`) d'interroger l'un des serveurs Web du réseau interne privé. Cela représente un cas de figure : typiquement les serveur Web sont hébergés dans l'enceinte des réseaux privés institutionnels derrière un routeur dit d'accès à l'Internet.

Question 11 : Encore une fois, depuis le hôte client, essayez de pinger l'un des deux serveurs Web (`http` ou `http2`). Sont-ils capables de répondre ? Pourquoi ?

Toutes les configurations précédentes permettent à l'intérieur de passer à l'extérieur mais pas l'inverse : pinger depuis *client*, `http` ou `http2` mais pas vers *client*, `http` ou `http2` (sauf si on est directement connecté au hôte).

Nous allons résoudre cela. Pour rendre les serveurs Web accessibles de l'extérieur, on va indiquer au routeur *east* que les demandes Web qu'il reçoit sur son adresse publique doivent être re-routées vers les ports 80 (employé par `http`) des serveurs Web :

```
east(config)# ip nat inside source static tcp <@IP-privée port> <@IP-pub port>
```

où

- @IP-privée port : adresse IP privée de la machine à nater et port employé dans la machine à nater
- @IP-pub port : adresse IP publique du routeur qui fait le NAT et port employé dans le routeur

ATTENTION : les serveurs Web de TP ne peuvent qu'employer le port 80 et 443 pour les protocoles `http` et `https`, respectivement. Par contre, comme port "public" vous pouvez utiliser des valeurs autres que 80 comme 8080 qui est un autre port alternatif employé par `http`.

Afin d'accéder au port 80 des deux serveurs Web (`http` ou `http2`), vous ne pouvez plus utiliser la commande `ping`. Soit vous ouvrez des connexions TCP en utilisant la commande `telnet <@IP-pub port>`, soit vous essayez d'accéder au site Web hébergé dans les serveurs depuis le PC client en ouvrant le navigateur Web (Desktop → Web Browser) et en tapant dans la barre d'adresse `http://<adresse>:<port>` comme URLs. Dans les routeurs `debug ip packets` afin de vérifier s'il y a des échanges `http` dans les serveurs Web lorsque vous naviguez.

Question 12 : Depuis le hôte client, essayez d'ouvrir des connexions TCP vers les ports 80 des deux serveurs Web (`http` ou `http2`) en utilisant la translation d'adresse et de ports mise en place. Quelles sont les adresse et quels sont les ports que vous devez utiliser dans la commande `telnet` ou dans la barre d'adresse du navigateur. Pourquoi ?

5 Annexe : Commandes CISCO IOS

5.1 Modes d'utilisation

Si le routeur demande si on veut initier une configuration initiale, répondre NON. Organisé autour du principe de modes d'utilisation : **non privilégié** vs **privilégié**.

Mode non privilégié, aussi appelé EXEC mode :

- Permet d'exécuter l'ensemble des commandes par terminal : ping, telnet et rlogin
- Accès limité aux commandes show opt
 - ?
 - version

Mode privilégié :

- Permet de configurer le routeur
- Passage au mode privilégié par enable, ce qui change le prompt :
 - Router>
 - Router#
- sous-modes du mode privilégié accessibles, changent le prompt en Router (argument) #, p.ex. :
 - Router (config) # : Mode configuration du routeur
 - Router (config-if) # : Mode configuration d'une interface du routeur
- affichage des informations essentielles de la configuration du routeur :
 - Router#show interfaces
 - Router#show ip protocols
 - Router#show ip route
 - Router#show ip arp

5.2 Configuration globale

Passage au mode de configuration depuis le mode privilégié par commande config ou conf t et retour au mode normal par ctrl-z où exit :

```
Router# conf t
Router(config)# exit
Router#
```

Changement du nom du routeur

```
Router(config)#hostname MonRouteur
MonRouteur(config)
```

Désignation du serveur dns à utiliser

```
Router(config)#ip name-server aa.bb.cc.dd
```

Ajout mot de passe pour mode privilégié

```
Router(config)#enable secret mot2pass
```

Commande effective après validation par ctrl-z

5.3 Configuration de l'interface

Interfaces référencées par la convention :

```
media type slot#/port#
```

où

- `media type` : p.e. ethernet, fast ethernet, fddi, serial,...
- `slot#` : slot disponible, seulement sur routeurs avec slots qui permettent insertion modules ; pour accéder à interface `slot6 port2` : ethernet 6/2

```
MonRouteur# show interface ethernet 6/2
MonRouteur# show interface serial 0
```

Exemple de configuration d'interface :

```
MonRouteur# show interface serial 1/1
MonRouteur#conf t
MonRouteur(config)#interface serial 1/1
MonRouteur(config-if)#ip address 192.168.155.2 255.255.255.0
MonRouteur(config-if)#no shutdown
MonRouteur(config-if)#exit
MonRouteur#show interface serial 1/1
```

Retirer une commande : il suffit de la faire précéder d'un `no`

```
MonRouteur(config)#interface serial 1/1
MonRouteur(config-if)#no ip address 192.168.155.2 255.255.255.0
MonRouteur(config-if)#exit
MonRouteur#show interface serial 1/1
```

Forcer l'interface à être allumée :

```
MonRouteur(config-if)#no shutdown
```

5.4 Configuration du routage

Le routage est activé par défaut. Si désactivé, le réactiver par :

```
MonRouteur(config)#ip routing
MonRouteur(config)#ctrl-z
```

Routage statique

```
MonRouteur#config
MonRouteur(config)#ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 192.168.150.1
MonRouteur(config)#ctrl-z
MonRouteur#show ip route
```

Dans l'exemple :

- 172.16.0.0 : c'est l'adresse de sous-réseau
- 255.255.255.0 : c'est le masque de sous-réseau
- 192.168.150.1 : c'est l'adresse de la passerelle (*gateway*), c.-à.-d., du routeur suivant

Routage dynamique (par `rip` ou `ospf`)

```
router rip
version 2
network xxx.yyy.zzz.0
no auto-summary
end
```

Dans l'exemple :

- `network xxx.yyy.zzz.0` : c'est l'adresse de sous-réseau directement connecté à l'interface du routeur. Avec cette commande, on indique que ce sous-réseau participe au process RIP.

5.5 Sauvegarde

Une fois la configuration terminée (interfaces et routage), le routeur peut fonctionner et remplir ses tables de routage et ses tables arp.

```
show ip route  
show ip arp
```

Si on éteint le routeur, la `running-config` est perdue.

- pour la voir : `show running-config`
- pour la sauver : `copy running-config startup-config`