







ID	Заголовок	Описание	Предусловие	Шаги воспроизведения	Результаты	Окружение	Постусловие	Доп. материалы	Приоритет	Приоритет на работоспособность ПО
1	Кнопка [Start shopping] не работает при отмене оплаты заказа	<p>При отмене оплаты заказа и нажатия кнопки [Start shopping] ничего не происходит</p> <p><button>Start shopping</button>- у кнопки есть только название, ссылки куда должна ввести кнопка нет.</p> <p>Добавить элемент:</p> <p><form action="http://16.170.215.221/home" target="_blank"> - если нужно чтоб сайт открывался в новой вкладке</p> <p><form action="http://16.170.215.221/home" target="_blank"></p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Открыть корзину 2. Нажать кнопку [Proceed To Checkout] 3. Нажать кнопку [Назад] в меню оплаты 4. Нажать кнопку [Start shopping] 	<p>ФР: При нажатии на кнопку [Start shopping] ничего не происходит</p> <p>ОР: При нажатии на кнопку [Start shopping] пользователь возвращается в каталог товаров</p>	"Windows 10; Google Chrome Версия 112.0.5615.140"		 <p>Добавить элемент:</p> <p><form action="http://16.170.215.221/home" target="_blank"> - если нужно чтоб сайт открывался в новой вкладке</p> <p><form action="http://16.170.215.221/home"-если нужно чтоб сайт открылся в этой же вкладке</p>	Medium	Major.
2	Неверно работает сортировка цены в каталоге товаров	<p>При сортировке товара по возрастанию/убыванию цены в каталоге товаров сортировка происходит не по цене товара, а по ID товара.</p>	Клиент на экране "Каталог товаров"	1. Выбрать сортировку товара по возрастанию цены	<p>ФР: Товар отсортирован по ID</p> <p>ОР: Товар отсортирован по возрастанию/убыванию цены</p>	Windows 10; Google Chrome Версия 112.0.5615.140		 <p>Логи: https://drive.google.com/drive/folders/1imK0Ks7OBOVhnmakTBr28kQJ2Aggx2MV</p>	Medium	Major.
3	При удалении заказа на странице Истории заказов удаляются все заказы	<p>При удалении одного заказа и обновление страницы удаляются все заказы на странице Истории заказов.</p> <p>Отправляется пустой запрос на удаление, без конкретного указания какой именно заказ нужно удалить.</p>	Клиент на экране "История заказов"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажать на кнопку удаления информации о заказе 2. Обновить страницу 	<p>ФР: При удалении заказа удаляется вся история заказов</p> <p>ОР: При удалении заказа осталась история заказов сохраняется</p>	Windows 10; Google Chrome Версия 112.0.5615.140		 <p>Скриншоты: https://drive.google.com/file/d/1dZZqTMsupCFV6345CDgBUZhnImOt8oXa/view?usp=sharing</p>	High	Critical.
4	Не сохраняется статус заказа в Истории заказов при редактировании	<p>При редактировании статуса заказа и обновление страницы не сохраняется новый статус на странице Истории заказов</p>	Клиент на экране "История заказов"	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажать на кнопку редактирования статуса заказа 2. Изменить статус заказа на противоположный 3. Обновить страницу 	<p>ФР: Отредактированный статус заказа не сохранился</p> <p>ОР: Отредактированный статус заказа сохранился</p>	Windows 10; Google Chrome Версия 112.0.5615.140		<p>Логи: https://drive.google.com/drive/folders/1imK0Ks7OBOVhnmakTBr28kQJ2Aggx2MV</p> <p>Скрипты: https://drive.google.com/file/d/1h6BC8iNi-yhXEsC_fjuv2agCpivPhJK/view?usp=sharing</p>	High	Critical.
5	Кнопка [Возврата на главную страницу] отсутствует на странице Истории заказов	<p>На странице История заказов отсутствует кнопка возврата на главную страницу сайта.</p>	Клиент на экране "История заказов"	1. Нажать на кнопку возврата к покупкам	<p>ФР: Отсутствует кнопка [Возврата на главную страницу] на странице Истории заказов</p> <p>ОР: На странице История заказов присутствует кнопка [Возврата на главную страницу]</p>	Windows 10; Google Chrome Версия 112.0.5615.140			Low	Minor

6	Данные об итоговой сумме заказа не передаются в платёжную систему	<p>При переходе из корзины к оплате не передаются данные об итоговой сумме заказа.</p> <p>При передаче json файла order (Method:POST) от сайта в платёжную систему не передаются данные об итоговой цене.</p>	Клиент на экране "Корзина". В Корзине есть товар.	1. Нажать на кнопку перехода к оплате товаров	<p>ФР: Данные об итоговой сумме заказа несоответствуют данным из корзины</p> <p>ОР: Данные об итоговой сумме заказа соответствуют данным из корзины</p>	Windows 10; Google Chrome Версия 112.0.5615.140		High	Critical.
7	Отсутствует категория All в перечне категорий товаров на главной странице	В перечне категории товаров в каталоге товаров отсутствует категория All (все товары)	Установлен любой фильтр по категории отличный от All	1. Выбрать фильтр товара по категории All в разделе Categories	<p>ФР: Отсутствует категория "Все товары (All)"</p> <p>ОР: В перечне присутствует категория "Все товары (All)"</p>	Windows 10; Google Chrome Версия 112.0.5615.140		Low	Minor